















# Contabilità Esterna:

Analisi di bilancio

07.03.2025

### **Alessandro Lucini Paioni**

Dipartimento di Ingegneria Gestionale Politecnico di Milano alessandro.lucini@polimi.it



### 1. Contabilità esterna: Cenni Introduttivi

- Definizione e finalità
- Principi contabili internazionali
- I documenti che costituiscono il bilancio.

#### 2. Il bilancio

- Stato Patrimoniale (SP)
  - Attività
  - Patrimonio Netto e Passività
- Conto Economico (CE)
- Rendiconto finanziario (cenni)

#### 3. Costruzione del bilancio

Partita doppia ed esercizi

#### 4. Analisi del bilancio

Principali indici



I prospetti di bilancio sono fonte di fatti e di notizie sulla struttura e sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa.

L'analisi di bilancio consiste in una serie di elaborazioni dei prospetti di bilancio, al fine di ricavarne degli indicatori numerici sulle performance dell'impresa.

Si concretizza in **confronti tra voci riportate nel bilancio** (prese in larga parte da SP e CE), che danno origine **a indici**, tipicamente calcolati in forma di rapporti.



Estrarre informazioni sintetiche (supporto decisionale)
Estrarre informazioni comparabili (nel tempo/tra imprese)

#### Al fine di...

- Giudicare la situazione reddituale (produrre reddito per investitori)
- Giudicare la situazione patrimoniale (robustezza)
- Giudicarne la liquidità (capacità di ottemperare ai pagamenti dovuti nel futuro con le entrate di cassa)
- Analizzare la corrispondenza tra attività dell'impresa e fonti finanziarie
- Analizzare l'evoluzione nel tempo
- Confrontarla con altre imprese (<u>benchmarking</u>)



L'obiettivo è la realizzazione di incidi, statistiche dei dati contabili che sono indicatori di sintesi.

### Si dividono in:

- Indici reddituali: capacità di generare reddito.
- Indici di solidità patrimoniali: robustezza patrimoniale nel lungo (si focalizza sui debiti).
- Indici di liquidità: capacità di far fronte agli impegni finanziari di breve periodo (in termini di cassa).



## **INDICI REDDITUALI**



Return on Equity (ROE) = 
$$\frac{\text{Utile netto dell'esercizio}}{\text{Patrimonio Netto (equity)}} [\%]$$

Indicatore della profittabilità complessiva dell'impresa, risultante dell'insieme di:

- Gestione operativa (attività core dell'impresa)
- Gestione finanziaria (liquidità)
- Gestione fiscale
- (Gestione delle attività straordinaria destinate alla cessione)

Tasso di remunerazione del capitale di rischio: remunerazione percentuale del capitale conferito dagli azionisti/soci (capitale proprio), quanto l'impresa è in grado di generare utile.

Valore medio: 10-14% (Borsa Italiana)



Return on Assets (ROA) = 
$$\frac{\text{MON (o EBIT)}}{\text{Totale Attivo}}$$
 [%]

Indicatore della redditività delle attività, e quindi per tutti coloro che hanno finanziato l'impresa (non solo gli azionisti).

E' una prima misura di efficienza nell'utilizzo delle attività totali.

Il MON cattura il valore generato dal core business dell'impresa, ovvero dalla sola trasformazione di input in output.

Non considera le attività finanziarie.



Return on Investments (ROI) = 
$$\frac{\text{MON (o EBIT)}}{\text{Capitale Investito Netto}}$$
 [%]

Indicatore della redditività del capitale investito, e quindi di ottenere un ritorno da esso.

A differenza del ROA, al denominatore si considera il Capitale Investito Netto (= Attività correnti + Attività Non correnti - Cassa - Passività correnti non finanziarie).

Cattura sia la capacità di remunerare il capitale di rischio (come il ROE), ma anche il capitale di debito.

Valore medio: 8-12% (Borsa Italiana)

Attenzione: il ROI può essere calcolato in diversi modi!



Più sono alti gli indici di redditiva'...

migliore è la performance dell'impresa.

### Non esistono benchmark universali!!

Ogni industria o area di business può avere le sue peculiarità. Esempio: maturità, ciclicità,...

ROE e ROA non sono indipendenti, ma 'comunicano' attraverso la relazione di leva finanziaria (la vedremo a breve).



# **INDICI REDDITUALI (MINORI)**



### Il ROA può essere a sua volta scomposto in:

$$ROA = \frac{MON}{Totale \ attivo} = \frac{MON}{Valore \ della \ produzione} \cdot \frac{Valore \ della \ produzione}{Totale \ attivo}$$

### Da cui definiamo:

Return on Sales (ROS)

$$ROS = \frac{MON}{Valore della produzione}$$

Asset Turnover (AT), o Rotazione dell'Attivo (RA)

$$RA = \frac{\text{Valore della produzione}}{\text{Totale attivo}}$$



$$ROS = \frac{MON}{Valore della produzione}$$
 [%]

- Esprime la redditività operativa per ogni unità di prodotto realizzato
- Percentuale del valore dell'output che non viene consumata dalla remunerazione dei fattori produttivi (materie prime, lavoro, capitale immobilizzato)
- Valore della produzione = ricavi e altri proventi operativi + variazione delle scorte di prodotti finiti



- Misura la produttività del capitale
- Rileva la capacità delle risorse dell'impresa di generare un output il cui valore è più o meno elevato.
- Distingue imprese che necessitano di poche o molte risorse per lavorare.



## INDICI DI SOLIDITÀ PATRIMONIALE



Si analizza la struttura dei finanziamenti a disposizione dell'impresa.

Danno quindi informazioni anche sull'equilibrio tra capitale proprio e capitale di terzi.

Misurano dunque la solvibilità dell'impresa a medio-lungo termine.

 Capacità dell'impresa di far fronte a tutte le obbligazioni con finanziatori esterni



Il rapporto di indebitamento, o rapporto di leva, o Debt on Equity Ratio (D/E) misura il livello di indebitamento dell'impresa.

$$D/E = \frac{\text{Passività finanz.}}{\text{Patrimonio netto}} [abs]$$

Indica quanto gli *azionisti* vanno a indebitarsi (debito = mezzi terzi), rispetto al proprio patrimonio netto dell'impresa.

E' positivo avere un rapporto di indebitamento elevato?



## INDICI DI LIQUIDITÀ

Sono *indici* relativi che misurano la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni che ha verso terzi <u>nel breve periodo</u>



Il Rapporto Corrente, quoziente di liquidità corrente, o Current Ratio (CR) indica se l'impresa potrà pagare i debiti esigibili (da liquidare) entro 12 mesi.

Indica ovvero se vi è copertura del fabbisogno di liquidita; nel breve termine tramite le attività correnti.

- È desiderabile avere RC>1
- Se RC>>1...



Il Test Acido, o quoziente di liquidità secco, o Quick Ratio (QR), è una misura più prudente del RC.

Le rimanenze, tra le risorse correnti, sono le meno facilmente liquidabili.

- Probabilmente si trasformano in (uno specifico) prodotto
- Il loro valore di mercato è incerto (soprattutto per i semilavorati)
- È desiderabile avere TA>1
- Se TA <1...</li>



## LA LEVA FINANZIARIA



Sotto alcune ipotesi semplificative (trascuriamo imposte, passività non finanziarie, costi e ricavi straordinari), si può dimostrare che:

$$ROE = \frac{\text{Utile netto}}{\text{Patrimonio netto}} = \frac{MON - r \cdot D}{E} = \frac{(MON - r \cdot D)}{E} \frac{(D + E)}{(D + E)} = \frac{MON}{(D + E)} \cdot \frac{(D + E)}{E} - r\frac{D}{E} = ROA \frac{(D + E)}{E} - r\frac{D}{E} = ROA + \frac{D}{E} (ROA - r)$$

#### Dove:

- *D* = *Debt*, *debiti finanziari*
- E = Equity, patrimonio netto
- r = tasso di interesse
- MON = Margine operativo Netto




Il rapporto di leva, o rapporto di indebitamento, o Debt on Equity Ratio (D/E) misura il livello di indebitamento dell'impresa.

$$D/E = \frac{\text{Passività finanz.}}{\text{Patrimonio netto}} [abs]$$

Indica quanto gli *azionisti* vanno a indebitarsi (debito = mezzi terzi), rispetto al proprio patrimonio netto dell'impresa.

Il tasso di interesse (r) sui debiti finanziari indica il costo di questi debiti.









ROA > r : finanziarsi con debito 'moltiplica' la redditività d'impresa.

ROA < r : finanziarsi con debito 'penalizza' la redditività d'impresa.






ROA > r





### ROA < r





## D/E alto

