

Casinos del Rio

Manual de Procedimientos - Soporte IT

Departamento de Tecnologia e Informatica

Version 2.1 | Julio 2025 | Confidencial

Este manual describe los procedimientos estandar del area de Soporte IT de Casinos del Rio. Incluye guias de resolucion de incidentes, inventario de sistemas, politicas de seguridad, niveles de escalamiento y contactos de responsables por area. Es de uso exclusivo del personal tecnico autorizado.

Indice de Contenidos

- 1. Inventario de Sistemas y Equipos
- 2. Procedimientos de Resolucion de Incidentes
- 3. Niveles de Escalamiento y Tiempos de Respuesta
- 4. Contactos por Area
- 5. Politicas de Seguridad Informatica
- 6. Guia de Sistemas Especificos del Casino
- 7. Procedimientos de Backup y Recuperacion
- 8. Glosario

1. Inventario de Sistemas y Equipos

1.1 Equipos de Red

La infraestructura de red de Casinos del Rio esta compuesta por los siguientes equipos principales:

Equipo	Modelo	Ubicacion	IP de Gestion
Switch Core	Cisco Catalyst 9300	Sala de Servidores	192.168.1.1
Switch Piso Casino	Cisco Catalyst 2960	Rack Piso Principal	192.168.1.10
Router Principal	Cisco ISR 4331	Sala de Servidores	192.168.1.254
Firewall	Fortinet FortiGate 100F	Sala de Servidores	192.168.1.2
AP WiFi Admin	Ubiquiti UniFi AP-AC-Pro	Oficinas Admin	192.168.2.50
AP WiFi Invitados	Ubiquiti UniFi AP-AC-Lite	Lobby	192.168.3.50

1.2 Servidores

Servidor	SO	Rol	IP
SRV-DC01	Windows Server 2019	Controlador de Dominio / DNS	192.168.1.20
SRV-APP01	Windows Server 2022	App Casino (IGT)	192.168.1.21
SRV-CAM01	Ubuntu 22.04	Gestion de Camaras (Milestone)	192.168.1.22
SRV-SQL01	Windows Server 2019	Base de Datos SQL Server 2019	192.168.1.23
SRV-BACKUP	Ubuntu 22.04	Backup y Almacenamiento (Veeam)	192.168.1.24
SRV-PRINT	Windows Server 2016	Servidor de Impresion	192.168.1.25

1.3 Terminales y Dispositivos de Usuario

- 45 PCs de escritorio (Windows 10 Pro) en areas administrativas
- 12 Notebooks Dell Latitude 5540 para uso gerencial
- 8 impresoras HP LaserJet distribuidas en oficinas
- 3 terminales POS Ingenico en caja principal
- 220 maquinas tragamonedas conectadas a la red (VLAN 40)
- 6 mesas de ruleta electronica con terminales touchscreen
- 4 kioscos de autoconsulta en el lobby

2. Procedimientos de Resolucion de Incidentes

2.1 Problema: PC no enciende o no arranca

1. Verificar que el cable de alimentacion este correctamente conectado.
2. Probar con otro tomacorriente o zapatilla.
3. Si tiene UPS, verificar que el UPS este encendido y con carga.
4. Presionar el boton de encendido por 10 segundos para forzar apagado y volver a encender.
5. Si el equipo enciende pero no carga Windows, reiniciar en modo seguro (F8 al arrancar).
6. Si el problema persiste, escalar a Nivel 2 con numero de serie del equipo.

2.2 Problema: Sin conexion a Internet o red lenta

1. Verificar luces del cable de red en la PC: debe haber luz verde/naranja parpadeando.
2. Ejecutar en CMD: ping 192.168.1.1 (gateway). Si responde, el problema es externo al edificio.
3. Ejecutar: ping 8.8.8.8. Si no responde pero el gateway si, escalar a Nivel 2 (problema ISP/Firewall).
4. Verificar que el cable de red no este danado. Probar con cable nuevo.
5. Reiniciar el adaptador de red: Panel de Control > Adaptadores de Red > Deshabilitar/Habilitar.
6. Si es problema de WiFi, verificar que el AP de la zona este operativo en el panel Ubiquiti (192.168.2.50).
7. Documentar el ticket con IP del equipo, hora del incidente y resultado de los pings.

2.3 Problema: Reset de contrasena de usuario

1. Verificar identidad del solicitante presencialmente o via supervisor directo.
2. Acceder a Usuarios y Equipos de Active Directory en SRV-DC01.
3. Buscar el usuario por nombre o legajo.
4. Click derecho > Restablecer contrasena.
5. Ingresar contrasena temporal: Casino2025! (el usuario debera cambiarla al primer inicio).
6. Marcar la casilla 'El usuario debe cambiar la contrasena en el proximo inicio de sesion'.
7. Registrar el incidente en el sistema de tickets con nombre del usuario y solicitante.

2.4 Problema: Impresora no imprime

1. Verificar que la impresora este encendida y sin errores en el panel (papel, toner, atascos).
2. En la PC: Panel de Control > Dispositivos e Impresoras > Ver cola de impresion.
3. Cancelar todos los trabajos en cola.
4. Reiniciar el servicio de cola de impresion: services.msc > Print Spooler > Reiniciar.
5. Si el problema es en red, verificar que el servidor de impresion SRV-PRINT (192.168.1.25) este activo.
6. Reinstalar el controlador si el problema persiste: desinstalar la impresora y volver a agregar.

2.5 Problema: Terminal tragamonedas fuera de linea

1. Verificar en el sistema IGT Casino Management que la maquina figure como offline.
2. Ir fisicamente al equipo y verificar estado del display (apagado, error, frozen).
3. Reiniciar la maquina desde el switch de poder trasero (esperar 30 segundos antes de encender).
4. Si vuelve a conectarse, verificar en IGT que el saldo quede intacto antes de habilitar.
5. Si no vuelve a conectarse, verificar el cable de red en el switch del piso (VLAN 40).
6. Si el problema persiste, escalar a Nivel 2 y contactar a soporte IGT (0800-IGT-HELP).
7. NO abrir el gabinete de la maquina sin presencia del responsable de seguridad.

2.6 Problema: Camaras de seguridad sin imagen

1. Verificar en el software Milestone XProtect (SRV-CAM01) que camaras estan offline.
2. Acceder a 192.168.1.22 y revisar el estado del servicio de grabacion.
3. Si es una camara puntual, verificar el switch al que esta conectada y el cable PoE.
4. Si son multiples camaras, puede ser un problema del switch PoE del sector: reiniciarlo.
5. Escalar INMEDIATAMENTE a Nivel 2 y notificar al Jefe de Seguridad si hay mas de 3 camaras offline.
6. Registrar fecha, hora y numero de camaras afectadas en el log de incidentes.

3. Niveles de Escalamiento y Tiempos de Respuesta

3.1 Definición de Niveles

Nivel	Descripción	Tiempo de Respuesta	Tiempo de Resolución
Nivel 1	Soporte inicial: incidentes básicos resolubles con procedimientos del manual	15 minutos	2 horas
Nivel 2	Problemas de infraestructura, servidores, red o sistemas críticos	30 minutos	4 horas
Nivel 3	Fallas críticas de producción, incidentes de seguridad, recuperación ante desastres	Instantáneo	Según impacto

3.2 Criterios de Escalamiento a Nivel 2

- El incidente no se resuelve en el tiempo estimado para Nivel 1.
- Hay más de 5 usuarios afectados por el mismo problema.
- El problema involucra servidores, switches core o firewall.
- Las terminales tragamonedas o mesas de juego quedan fuera de servicio.
- Hay sospecha de incidente de seguridad informática (malware, acceso no autorizado).
- Fallas en el sistema de cámaras que afecten más de 3 equipos.

3.3 Criterios de Escalamiento a Nivel 3 (Emergencia)

- Caída total de la red del casino.
- Servidor de base de datos (SRV-SQL01) inaccesible.
- Sistema IGT de gestión de máquinas completamente caído.
- Incidente de seguridad confirmado (ransomware, brecha de datos).
- Falla en el sistema de cámaras de seguridad de forma total.
- Cualquier incidente que requiera cierre parcial o total de operaciones.

4. Contactos por Area

Area / Rol	Nombre	Interno	Celular	Email
Jefe IT	Marcelo Fernandez	101	11-5555-0101	mfernandez@casinosdelrio.com.ar
Soporte Nivel 2 (Redes)	Diego Sanchez	102	11-5555-0102	dsanchez@casinosdelrio.com.ar
Soporte Nivel 2 (Servidores)	Valeria Gomez	103	11-5555-0103	vgomez@casinosdelrio.com.ar
Seguridad Informatica	Rodrigo Paz	104	11-5555-0104	rpaz@casinosdelrio.com.ar
Jefe de Seguridad Fisica	Carlos Moreno	200	11-5555-0200	cmoreno@casinosdelrio.com.ar
Proveedor IGT (soporte)	Soporte IGT	-	0800-448-4357	soporte@igt.com
Proveedor Internet (ISP)	Telecom Empresas	-	0800-333-4444	-
Proveedor Camaras (Milestone)	TechSec S.A.	-	11-4444-5555	soporte@techsec.com.ar

5. Politicas de Seguridad Informatica

5.1 Politica de Contraseñas

- Longitud minima: 10 caracteres.
- Debe incluir: mayusculas, minusculas, numeros y un caracter especial.
- Cambio obligatorio cada 90 dias.
- No reutilizar las ultimas 5 contraseñas.
- Bloqueo automatico tras 5 intentos fallidos.
- Contraseña temporal por defecto para nuevos usuarios: Casino2025! (debe cambiarse en primer acceso).

5.2 Politica de Acceso a la Red

- Solo los equipos registrados en el dominio pueden conectarse a la VLAN de administracion.
- El WiFi de administracion requiere autentificacion con usuario de dominio.
- El WiFi de invitados esta completamente aislado de la red interna.
- Los dispositivos USB de almacenamiento estan bloqueados en equipos de produccion (politica de grupo).
- El acceso remoto (VPN) solo esta habilitado para el personal de IT nivel 2 y superiores.
- Cualquier dispositivo no autorizado detectado en la red debe ser reportado inmediatamente.

5.3 Politica de Uso Aceptable

- Los equipos de la empresa son de uso exclusivamente laboral.
- Esta prohibida la instalacion de software no autorizado.
- El acceso a redes sociales esta restringido desde equipos de produccion.
- Todo incidente de seguridad debe reportarse en menos de 1 hora de detectado.
- Los logs de acceso se conservan por un minimo de 12 meses.

5.4 Ante un Incidente de Seguridad

1. No apagar el equipo afectado (preservar evidencia en memoria RAM).
2. Desconectar el cable de red del equipo afectado.
3. Notificar inmediatamente al responsable de Seguridad Informatica (Rodrigo Paz, interno 104).
4. No comentar el incidente con personas fuera del area de IT.
5. Documentar todo lo observado: hora, comportamiento del sistema, usuarios logueados.

6. Guia de Sistemas Especificos del Casino

6.1 Sistema IGT Casino Management System (CMS)

El IGT CMS es el sistema central que gestiona todas las maquinas tragamonedas y mesas electronicas. Se accede desde SRV-APP01 (192.168.1.21) o desde cualquier PC del dominio con las credenciales habilitadas.

- URL de acceso: <http://192.168.1.21/igt-cms>
- Usuario IT: it_admin (contrasena en boveda de credenciales de IT)
- Para ver estado de maquinas: Menu > Floor View > Estado de Dispositivos
- Para reiniciar una maquina remotamente: Floor View > Click en maquina > Acciones > Reinicio Remoto
- Los reportes de recaudacion se generan en: Menu > Reportes > Recaudacion Diaria
- Soporte tecnico IGT: 0800-448-4357 (disponible 24/7)

6.2 Sistema de Camaras Milestone XProtect

Milestone XProtect es el sistema de videovigilancia. Corre sobre SRV-CAM01 y gestiona las 48 camaras del edificio.

- Acceso al cliente: instalar Milestone XProtect Smart Client en la PC del operador
- Servidor: 192.168.1.22, Puerto: 7563
- Usuario IT: it_monitor (contrasena en boveda de credenciales)
- Si una camara aparece offline: Click derecho > Investigar > Verificar conectividad
- Grabaciones se conservan 30 dias en disco local + 90 dias en SRV-BACKUP
- Acceso a grabaciones historicas: Pestaña 'Reproduccion' > Seleccionar camara y fecha

6.3 Active Directory y Gestion de Usuarios

- Herramienta: Usuarios y Equipos de Active Directory (ADUC) en SRV-DC01
- Acceso remoto: RDP a 192.168.1.20 con credenciales de administrador de dominio
- Dominio: CASINOS.LOCAL
- OU de usuarios: CASINOS.LOCAL > Usuarios > [Area]
- Para crear usuario nuevo: Click derecho en OU correspondiente > Nuevo > Usuario
- Grupos principales: IT_Admins, Casino_Operadores, Casino_Gerencia, Casino_RRHH
- Las cuentas inactivas se deshabilitan automaticamente a los 90 dias sin uso

7. Procedimientos de Backup y Recuperacion

7.1 Esquema de Backups

Servidor	Tipo de Backup	Frecuencia	Retencion	Destino
SRV-DC01	Completo	Diario - 02:00 AM	30 días	SRV-BACKUP
SRV-APP01	Completo + Incremental	Diario - 03:00 AM	30 días	SRV-BACKUP
SRV-SQL01	Completo + Log	Cada hora (logs)	30 días	SRV-BACKUP
SRV-CAM01	Snapshot	Semanal	4 semanas	SRV-BACKUP
SRV-BACKUP	Replica offsite	Semanal	3 meses	NAS externo

7.2 Procedimiento de Recuperacion de Datos

1. Identificar que servidor y que datos necesitan recuperacion.
2. Acceder a Veeam Backup & Replication en SRV-BACKUP (192.168.1.24).
3. En el panel de Veeam: Inicio > Restaurar > Seleccionar punto de restauracion.
4. Para restauracion de archivos individuales: usar 'Restore Guest Files' (mas rapido).
5. Para restauracion completa de servidor: usar 'Instant VM Recovery' y luego migrar.
6. Verificar integridad de los datos restaurados antes de poner en produccion.
7. Documentar el incidente, causa de perdida y resultado de la recuperacion.

8. Glosario

Active Directory (AD): Servicio de directorio de Microsoft para gestion de usuarios y equipos en red.

DHCP: Protocolo que asigna direcciones IP automaticamente a los dispositivos de la red.

DNS: Sistema de nombres de dominio. Traduce nombres como 'servidor.local' a direcciones IP.

Firewall: Dispositivo que controla el trafico de red, bloqueando accesos no autorizados.

IGT CMS: Sistema de gestion de casino de la empresa IGT para control de maquinas y mesas.

Milestone XProtect: Software de videovigilancia para gestion y grabacion de camaras IP.

PoE: Power over Ethernet: tecnologia que alimenta dispositivos como camaras via cable de red.

RDP: Remote Desktop Protocol: protocolo para acceder remotamente al escritorio de un servidor.

SLA: Acuerdo de nivel de servicio: define tiempos maximos de respuesta y resolucion.

VLAN: Red de area local virtual: segmentacion logica de la red fisica para aislar trafico.

VPN: Red privada virtual: conexion cifrada para acceso remoto seguro a la red interna.

Veeam: Software de backup y recuperacion de maquinas virtuales y servidores.