Český úřad z	zeměměřický a	katastrální
--------------	---------------	-------------

Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky

V Praze dne 16. 12. 2013

Číslo jednací: ČÚZK 22850/2013-24

Obsah

1.	Struktu	ra vymenneho formatu ISKN	4
	1.1 Hla	vička výměnného formátu ISKN	5
	1.1.1	Označení verze VF	
	1.1.2	Datum a čas vytvoření souboru	5
	1.1.3	Původ dat	6
	1.1.4	Označení kódové stránky	6
	1.1.5	Seznam skupin datových bloků souboru	6
	1.1.6	Jméno osoby, která soubor vytvořila	
	1.1.7	Časová podmínka použitá pro vytvoření souboru	
	1.1.8	Omezující podmínka - katastrální území	
	1.1.9	Omezující podmínka - oprávněné subjekty	7
	1.1.10	Omezující podmínka - parcely	8
	1.1.11	Omezující podmínka - polygon	
	1.2 Dat	ové bloky výměnného formátu ISKN	8
	1.2.1	Uvozující řádek bloku	
	1.2.2	Řádek obsahující vlastní data	
	1.2.3	Stavy bodů polohopisu - bloky SOBR, SPOL	
	1.2.4	Poznámky k datovým blokům	
		znam skupin datových bloků výměnného formátu ISKN a datových bloků v	
;	skupinách		
	1.3.1	Seznam skupin datových bloků vydávaných jako podklad pro geometrické plány	
		ois návaznosti změnových vět na základní soubor VF ISKN	
	1.5 Sez	znam datových bloků pro import	
	1.5.1	Poznámky k importu datových bloků	
	1.5.2	Seznam datových bloků pro import geometrických plánů a pozemkových úprav	23
2.	Grafick	é znázornění vazeb mezi tabulkami vlastního předmětu katastru nemovitostí	25
3.	Detailní	popis datových bloků výměnného formátu ISKN	26
;	3.1 Inte	gritní omezení	75
4.	Popis d	omén	77
5	7ávěreč	né ustanovení	103

1. Struktura výměnného formátu ISKN

Výměnný formát (VF) je určen k vzájemnému předávání dat mezi systémem ISKN a jinými systémy zpracování dat. V následujícím textu je popsána struktura výměnného formátu tak, aby bylo možné na základě tohoto popisu vytvořit odpovídající programové vybavení pro obsluhu výměnného formátu.

Datový soubor výměnného formátu je textový soubor skládající se z:

- hlavičky
- datových bloků
- koncového znaku &K

Každý z datových bloků v sobě obsahuje informaci o atributech a jejich formátu následovanou vlastními datovými řádky.

Jedná se o textový soubor s kódováním češtiny dle ČSN ISO 8859-2 (ISO Latin2).

Poznámka: pouze ve výjimečných jednotlivých a zdůvodněných případech lze poskytnout v kódování dle WIN1250.

Případně o soubor ve formátu XML verze 1.0 s kódováním češtiny dle WIN1250. Z hlediska obsahu údajů jsou oba formáty totožné.

Desetinná čísla obsahují desetinou tečku, datum a čas se uvádí ve tvaru "03.06.1999 09:58:42", oddělovačem jednotlivých údajů na řádku je středník (;), textové a datumové položky jsou v uvozovkách (".."). V případě, že se v textové položce objeví znaky " ." – uvozovky, budou zdvojeny aby je bylo možno rozlišit od oddělovačů.

Každá věta hlavičky (&H), definice bloku (&B) i věta dat (&D) je zakončena znaky <CR><LF>.

Pokud se uvnitř textu v textové proměnné bude vyskytovat <CR><LF>, bude před něj doplněn znak '¤' signalizující, že následující řádek souboru výměnného formátu je pokračováním předchozího řádku a tvoři jedinou datovou větu, která v textové položce obsahuje formátovací znaky <CR><LF>.

Příklad: Export je ilustrován na následujícím fiktivním příkladu. Tabulka obsahuje 3 sloupce P1, P2, P3. Sloupec P2 je textový a jeho text obsahuje znaky <CR><LF>, středník a uvozovky.

```
P1 P2 P3

123 qqqqq<CRLF> vetal
sssss<CRLF>
rrrr;<CRLF>
eeeee<CRLF>
rrrrr<CRLF>
hhh

-456 ahoj, <CRLF> veta2
"jak se mate?". <CRLF>
Ja se mam<CRLF>
Dobre
```

Po vyexportování do textového souboru bude mít tento následující tvar:

123;"qqqqq¤<CRLF>

sssss¤<CRLF>
rrrr;¤<CRLF>
eeeee¤<CRLF>
rrrrrr¤<CRLF>
hhh";"veta1"<CRLF>
-456;"ahoj,¤ <CRLF>
""jak se mate?""¤ <CRLF>
Ja se mam¤<CRLF>
Dobre":"veta2"<CRLF>

Soubor VF není jištěn kontrolním součtem.

Popis v elektronické podobě a vzorek dat najdete na stránkách www.cuzk.cz.

1.1 Hlavička výměnného formátu ISKN

Hlavička VF obsahuje následující řádky:

- označení verze VF
- datum a čas vytvoření souboru
- původ dat
- označení kódové stránky
- seznam skupin datových bloků souboru
- jméno osoby, která soubor vytvořila
- časovou podmínku použitou pro vytvoření souboru
- omezující podmínku katastrální území
- omezující podmínku oprávněné subjekty
- omezující podmínku parcely
- omezující podmínku polygon

Komentář: řádek začíná návěštím &H (hlavička výměnného formátu), následuje označení položky např. PUVOD a příslušné údaje oddělené středníkem.

Poznámka: Středníky se mohou vyskytovat i jako součást textových položek; text je však vždy uzavřen do uvozovek, pokud jsou v původním textu uvozovky, pak ve výstupu VF jsou uvozovky zdvojeny.

1.1.1 Označení verze VF

Právě jeden řádek tvaru:

&HVERZE;"5.0"

1.1.2 Datum a čas vytvoření souboru

Právě jeden řádek tvaru:

&HVYTVORENO;"03.12.2013 09:58:42"

1.1.3 Původ dat

Pro export obsahuje právě jeden řádek tvaru:

&HPUVOD;"ISKN"

Pro import je možné dát do položky libovolný text, který bude blíže specifikovat původ dat. Obsah položky se při importu pouze ukládá do žurnálu k danému běhu:

&HPUVOD;" tady může být libovolný text"

1.1.4 Označení kódové stránky

Právě jeden řádek ve tvaru:

&HCODEPAGE; "WE8ISO8859P2" .. kódování češtiny dle ČSN ISO 8859-2

&HCODEPAGE; "EE8MSWIN1250" .. kódování češtiny dle MS WIN1250

Poznámka: platí pouze pro export, při importu do ISKN je implicitní stránka ČSN ISO 8859 P2 bez ohledu na parametr.

1.1.5 Seznam skupin datových bloků souboru

Právě jeden řádek ve tvaru:

&HSKUPINA;"Zkratka skupiny";["Zkratka skupiny".....]

1.1.6 Jméno osoby, která soubor vytvořila

Právě jeden řádek tvaru:

&HJMENO;"Jméno Příjmení"

1.1.7 Časová podmínka použitá pro vytvoření souboru

Právě jeden řádek tvaru:

&HPLATNOST;"03.12.2013 09:56:42";"03.12.2013 09:56:42" .. stav dat v určitém čase, nebo

&HPLATNOST;"03.12.2012 09:56:42";"03.12.2013 09:56:42" .. stav dat za období

Právě jeden řádek tvaru:

&HZMENY;0 .. v datech jsou obsaženy věty platné v určitém okamžiku požadovaného období, nebo

&HZMENY;1 .. v datech jsou obsaženy pouze změnové věty za požadované období

Poznámka: data mohou být vyexportována buď:

- platný stav bez změnových dat (stavový export)
- pouze změnové věty (změnový export).

Poznámka: Pokud první exportovaná data jsou &HZMENY;0 (tj. data aktuálně platná v daném okamžiku) a dále jsou požadovány jen změnové záznamy (&HZMENY;1), pak intervaly období &PLATNOST; na sebe musí navazovat, aby na sebe navazovala data, tzn. např. konec intervalu 1. exportu bude začátkem intervalu 2. exportu.

Poznámka: Při exportu platného stavu se exportují informace o řízení, která mají vazbu na exportovaná data bez ohledu na datum (zároveň s řízením jsou tak předány i všechny entity související s tímto řízením). Jsou předávána všechna řízení (včetně ukončených).

Právě jeden řádek tvaru:

&HNAVRHY;0 .. v datech nejsou obsaženy potvrzené GP (navržené změny), nebo

&HNAVRHY;1 .. v datech jsou obsaženy potvrzené GP (navržené změny)

Poznámka: variantu výstupu se změnovými větami (&HZMENY;1) nelze kombinovat s variantou výstupu s potvrzenými GP (&HNAVRHY;1). To znamená, že není možné zajistit plnohodnotnou aktualizaci všech datových skupin pomocí exportu změn.

Poznámka: parcela, oprávněný subjekt atd. mají stejné ID u platných i historizovaných záznamů.

1.1.8 Omezující podmínka - katastrální území

Jeden řádek popisující hlavičku omezující podmínky katastrálních území a dále řádky s daty, které tvoří omezující podmínku. Řádek s hlavičkou má následující tvar:

&HKATUZE;KOD N6;OBCE KOD N6;NAZEV T48;PLATNOST OD D;PLATNOST DO D

Komentář: řádek začíná návěštím &H (hlavička výměnného formátu), následuje zkratka označení bloku KATUZE. Formát exportovaných dat je popsán v kapitole 1.2.1.

Řádek obsahující data omezující podmínky je ve tvaru:

&DKATUZE;675008;588296;"Kotojedy";"06.01.1999 12:00:00";""

Komentář: řádek začíná návěštím &D (data omezující podmínky), za kterým následuje zkratka označení bloku KATUZE a vlastní data oddělená středníkem. Formát exportovaných dat je popsán v kapitole 1.2. Počet řádků je dán počtem katastrálních území tvořících omezující podmínku. Pokud v omezující podmínce není ani jedno katastrální území, za hlavičkou nebude ani jeden řádek s daty.

1.1.9 Omezující podmínka - oprávněné subjekty

Jeden řádek popisující hlavičku omezující podmínky oprávněných subjektů a dále řádky s daty, které tvoří omezující podmínku. Řádek s hlavičkou má následující tvar:

&HOPSUB;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;ID_JE_1_PARTNER_BSM N30;ID_JE_2_PARTNER_BSM N30;ID_ZDROJ N30;OPSUB_TYPE T10;CHAROS_KOD N2;ICO N8;DOPLNEK_ICO N3;NAZEV T255;NAZEV_U T255;RODNE_CISLO T10;TITUL_PRED_JMENEM T35;JMENO T24;JMENO_U T24;PRIJMENI T35;PRIJMENI_U T35;TITUL_ZA_JMENEM T10;CISLO_DOMOVNI N4;CISLO_ORIENTACNI T4;NAZEV_ULICE T32;CAST_OBCE T48;OBEC T48;OKRES T32;STAT T23;PSC N5

Komentář: řádek začíná návěštím &H (hlavička výměnného formátu), následuje zkratka označení bloku OPSUB. Formát exportovaných dat je popsán v kapitole 1.2.

Řádek obsahující data omezující podmínky je ve tvaru:

Komentář: řádek začíná návěštím &D (data omezující podmínky), za kterým následuje zkratka označení bloku OPSUB a vlastní data oddělená středníkem. Formát exportovaných dat je popsán v kapitole 1.2. Počet řádku je dán počtem oprávněných subjektů tvořících omezující podmínku. Pokud v omezující podmínce není ani jeden oprávněný subjekt, za hlavičkou nebude ani jeden řádek s daty.

1.1.10 Omezující podmínka - parcely

Jeden řádek popisující hlavičku omezující podmínky parcel a dále řádky s daty, které tvoří omezující podmínku. Řádek s hlavičkou má následující tvar:

&HPAR;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;PKN_ID N30;PAR_TYPE T10;KATUZE_KOD N6;KATUZE_KOD_PUV N6;DRUH_CISLOVANI_PAR N1;KMENOVE_CISLO_PAR N5;ZDPAZE_KOD N1;PODDELENI_CISLA_PAR N3;DIL_PARCELY N1;MAPLIS_KOD N30;ZPURVY_KOD N1;DRUPOZ_KOD N2;ZPVYPA_KOD N4;TYP_PARCELY N1;VYMERA_PARCELY N9;CENA_NEMOVITOSTI N14.2;DEFINICNI_BOD_PAR T100;TEL_ID N30;PAR_ID N30;BUD_ID N30;IDENT_BUD T1

Komentář: řádek začíná návěštím &H (hlavička výměnného formátu), následuje zkratka označení bloku PAR. Formát exportovaných dat je popsán v kapitole 1.2.

Řádek obsahující data omezující podmínky je ve tvaru:

```
&DPAR;487180708;-1;"22.10.1998 12:00:00";"14.02.2002 04:35:25";1;910775708;915717708;;"PKN";675008;;1;3;;2;;6780;2;13;;;40;;"";265115708;;95239708;"a
```

Komentář: řádek začíná návěštím &D (data omezující podmínky), za kterým následuje zkratka označení bloku PAR a vlastní data oddělená středníkem. Formát exportovaných dat je popsán v kapitole 1.2. Počet řádku je dán počtem parcel tvořících omezující podmínku. Pokud v omezující podmínce není ani jedna parcela, za hlavičkou nebude ani jeden řádek s daty.

1.1.11 Omezující podmínka - polygon

Právě jeden řádek tvaru:

&HPOLYG;0, nebo

&HPOLYG;1 .. obsah souboru je odvozen z omezujícího polygonu, obsahuje všechna data s vazbou na tento omezující polygon

Pokud je hodnota 1, musí soubor obsahovat aspoň tři řádky tvaru

&HPOLYGDATA;675124.12;1024587.24

&HPOLYGDATA;675224.12;1024687.24

&HPOLYGDATA;675184.12;1024537.24

definující body polygonu (v požadovaném pořadí).

Komentář: Polygon může mít maximálně 101 lomových bodů. Omezující polygon může být zadán v NVF souboru s výše popsanou strukturou.

1.2 Datové bloky výměnného formátu ISKN

Datové bloky výměnného formátu obsahují následující řádky:

- právě jeden uvozující řádek obsahující seznam atributů s jejich datovými typy (v požadovaném pořadí)
- řádky obsahující vlastní data (ve stanoveném pořadí)

1.2.1 Uvozující řádek bloku

Pro každý blok právě jeden řádek tvaru:

&BPAR;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;PKN_ID N30;PAR_TYPE T10;KATUZE_KOD N6;KATUZE_KOD_PUV N6;DRUH_CISLOVANI_PAR N1;KMENOVE_CISLO_PAR N5;ZDPAZE_KOD N1;PODDELENI_CISLA_PAR N3;DIL_PARCELY N1;MAPLIS_KOD N30;ZPURVY_KOD N1;DRUPOZ_KOD N2;ZPVYPA_KOD N4;TYP_PARCELY N1;VYMERA_PARCELY N9;CENA_NEMOVITOSTI N14.2;DEFINICNI BOD PAR T100;TEL ID N30;PAR ID N30;BUD ID N30;IDENT BUD T1

.. příklad uvozujícího řádku (pro blok PARCELA)

Komentář: uvozující řádek bloku začíná návěštím &B (blok výměnného formátu), následuje zkratka označení bloku např. PAR (parcela) a jednotlivé atributy oddělené středníkem.

Atribut obsahuje název a typ položky (číselné a textové položky s upřesněním délky). Přípustné typy položek jsou číselná (N), textová (T) a datumová (D).

U textových položek označuje číslo za T maximální délku textové položky.

U číselných položek udává číslo za N maximální délku položky, pokud se jedná o desetinné číslo, potom číslice před desetinnou tečkou udává maximální počet číslic položky a číslice za desetinnou tečkou udává počet desetinných míst. Např.: N10.2 znamená, že číslo má maximálně 10 číslic a z toho 2 za desetinnou tečkou. Kladná čísla jsou exportována bez znaménka, záporná čísla jsou exportována se znaménkem – mínus před číslem. Např.: -1025.25. U číselných položek se nevýznamné nuly neexportují. Nevýznamná nula před desetinnou tečkou se neexportuje (např. Číslo 0.2 se exportuje jako .2). Pokud je číslo definované jako desetinné a nemá desetinnou část, neexportuje se ani desetinná tečka ani nevýznamné nuly (např. 12.00 je exportováno jako 12).

Datumové položky jsou exportovány ve tvaru DD.MM.YYYY HH:MI:SS, kde DD je den v měsíci, MM je pořadové číslo měsíce v roce, YYYY je čtyřmístné označení roku, HH jsou hodiny, MI jsou minuty a SS jsou sekundy. V případě datumových položek jsou exportovány I nevýznamné nuly. Např. 09.09.2013 08:24:05.

1.2.2 Řádek obsahující vlastní data

&DPAR;28256708;0;"12.12.2001 12:00:00";"";2;96835708;;;"PKN";675008;;1;100;;;;6780;2;13;;;113;; "";13913708;;4282708;"a"

.. příklad řádku s vlastními daty (pro blok PARCELA)

Komentář: řádek začíná návěštím &D (data výměnného formátu), následuje zkratka označení bloku např. PAR (parcela) a vlastní data oddělená středníkem. Formát exportovaných dat je popsán v kapitole 1.2. Pro každý objekt se vytvoří jeden řádek.

1.2.3 Stavy bodů polohopisu - bloky SOBR, SPOL

- pokud se vydávají data včetně navržené budoucnosti, vydávají se body polohopisu ve stavu Přítomnost (body použité v platné mapě) a Budoucnost (body potvrzených GP).
- pokud se vydávají data za období, vydávají se body polohopisu ve stavu Přítomnost (body použité v platné mapě) a Minulost (vázaně body prvků zrušených během daného období).
- v ostatních případech se vydávají pouze souřadnice obrazu bodů polohopisu ve stavu Přítomnost (body použité v platné mapě).

při importu geometrického plánu (návrhu změny) mají nové body polohopisu stav Pořizován (body importovaného geometrického plánu).

1.2.4 Poznámky k datovým blokům

Pokud se dále v textu vyskytuje pojem "Těleso", či "Katastrální těleso" (KT), je ekvivalentní s pojmem "List vlastnictví" (LV).

Položky Datum_vzniku, Datum_zaniku obsahují datum zplatnění změn (přesněji datum zahájení zplatnění – datum zahájení je uveden vždy).

1.3 Seznam skupin datových bloků výměnného formátu ISKN a datových bloků v jednotlivých skupinách

Skupina		Datový blok				
Jméno	Kód	Kód	Zdrojové tabulky v ISKN	Popis	Aplikace	
Nemovitosti	NEMO	PAR	PARCELY PARCELY_M PARCELY_B	Parcely	AK	
		BUD	BUDOVY BUDOVY_M BUDOVY_B	Budovy	AK	
		CABU	CASTI BUDOV	Části budov	AK	
		ZPOCHN*	ZP_OCHRANY_NEM	Číselník způsobů ochrany nemovitosti	SC	
		DRUPOZ*	D_POZEMKU	Číselník druhů pozemku	SC	
		ZPVYPO*	ZP_VYUZITI_POZ	Číselník způsobů využití pozem- ku	SC	
		ZDPAZE*	ZDROJE_PARCEL_ZE	Číselník zdrojů parcel ZE	SC	
		ZPURVY*	ZP_URCENI_VYMERY	Číselník způsobů určení výměry	SC	
		TYPBUD*	T_BUDOV	Číselník typů budov	SC	
		MAPLIS*	MAPOVE_LISTY	Číselník mapových listů	SC	
		KATUZE*	KATASTR_UZEMI	Číselník katastrálních území	SC	
		OBCE*	OBCE	Číselník obcí – vázaně	SC	
		CASOBC*	CASTI_OBCI	Číselník částí obce – vázaně	SC	
		OKRESY*	OKRESY	Číselník okresů – vázaně	SC	
		KRAJE*	KRAJE	Číselník krajů - vázaně	SC	

Strana: 10 / 103

Skupina			Dat	ový blok	
Jméno	Kód	Kód	Zdrojové tabulky v ISKN	Popis	Aplikace
		NKRAJE*	NOVÉ KRAJE	Číselník nových krajů - vázaně	SC
		RZO	R_ZPOCHR	Přiřazení způsobu ochrany k	AK
			R_ZPOCHR_M	nemovitostem.	
			R_ZPOCHR_B		
		ZPVYBU*	ZP_VYUZITI_BUD	Způsob využití budov	SC
		PS	PRAVA_STAVBY	Práva stavby	AK
			PRAVA_STAVBY_M		
		RU	R_UCEL_NEM	Přiřazení účelu práva stavby	AK
			R_UCEL_NEM_M		
		UCEL	UCEL	Číselník účelů práva stavby.	SC
Jednotky	JEDN	JED	JEDNOTKY	Jednotky	AK
			JEDNOTKY_M		
			JEDNOTKY_B		
		TYPJED*	T_JEDNOTEK	Číselník typů jednotek	SC
		ZPVYJE*	ZP_VYUZITI_JED	Způsob využití jednotek	SC
Bonitní díly	BDPA	BDP	BONIT_DILY_PARC	Bonitní díly parcel	AK
parcel			BONIT_DILY_PARC_M		
			BONIT_DILY_PARC_B		
Vlastnictví	VLST	OPSUB	OPRAV_SUBJEKTY	Oprávněné subjekty	AK
			OPRAV_SUBJEKTY_M		
			OPRAV_SUBJEKTY_B		
		VLA	VLASTNICTVI	Vlastnictví	AK
			VLASTNICTVI_M		
			VLASTNICTVI_B		
		CHAROS*	CHAR_OS	Číselník charakteristik oprávně- ných subjektů	SC
		TEL	TELESA	Katastrální tělesa	AK
			TELESA_M		
			TELESA_B		

Skupina		Datový blok				
Jméno	Kód	Kód	Zdrojové tabulky v ISKN	Popis	Aplikace	
Jiné právní	JPVZ	JPV	JINE_PRAV_VZTAHY	Jiné právní vztahy	AK	
vztahy			JINE_PRAV_VZTAHY_M			
			JINE_PRAV_VZTAHY_B			
		TYPRAV*	T_PRAVNICH_VZT	Číselník typů právních vztahů	SC	
		RJPV	R_JPV	Vazba JPV k jinému věcnému právu	AK	
Řízení	RIZE	RIZENI*	RIZENI	Řízení (vklad, záznam)	PA	
		RIZKU*	RIZENI_KU	Vazba Řízení – Katastrální úze- mí	PA	
		OBJRIZ*	OBJEKTY_RIZENI	Objekty řízení (parcely, budovy,)	PA	
		PRERIZ*	PREDMETY_RIZENI	Předměty řízení	PA	
		UCAST*	UCASTNICI	Účastníci řízení	PA	
		ADRUC*	ADRESY	Adresy účastníků řízení	PA	
		LISTIN*	LISTINY	Listiny	PA	
		DUL*	DALSI_UDAJE_LISTINY	Další údaje listin	SC	
		LDU*	LISTINY_DALSI_UDAJE	Vazba Listiny – Další údaje listin	PA	
		TYPLIS*	T_LISTIN	Číselník typů listin	SC	
		TYPPRE*	T_PREDMETU_R	Číselník typů předmětu řízení	SC	
		TYPRIZ*	TYPY_RIZENI	Typy řízení	PA	
		TYPUCA*	TYPY_UCASTNIKU	Typy účastníků řízení	PA	
		UCTYP*	UCASTNICI_TYP	Vazba Účastnící – Typy účastní- ků řízení	PA	
		RL	R_LIST	Přiřazení listin k nemovitostem, vlastnictví a jiným právním vztahům	AK	
		OBESMF*	OBESLANI_MF	Obeslání účastníků řízení	PA	
Prvky	PKMP	SOBR*	BODY_POLOHOPISU	Souřadnice obrazu bodů poloho-	AK	
katastrální mapy			SPB_SDOGEOM - sloupec PLATNA = ,a'	pisu v mapě		
		SBP	SPOJENI_B_POLOH	Spojení bodů polohopisu – defi-	AK	
			SPOJENI_B_POLOH_M	nuje polohopisné liniové prvky		

Skupina			Da	atový blok	
Jméno	Kód	Kód	Zdrojové tabulky v ISKN	Popis	Aplikace
		SBM	DPM_SDOGEOM	Spojení bodů mapy – definuje	AK
			OP_SDOGEOM	nepolohopisné liniové prvky	
			HBPEJ_SDOGEOM		
			DPM_M_SDOGEOM		
			OP_M_SDOGEOM		
			HBPEJ_M_SDOGEOM		
		KODCHB*	KODY_CHAR_Q_BODU	Číselník kódů charakteristiky kvality bodu	SC
		TYPSOS*	T_SOURAD_SYS	Číselník typů souřadnicových systémů	SC
		HP	HRANICE_PARCEL	Hranice parcel	AK
		(PL)	HRANICE_PARCEL_M		
		ОР	OBRAZY_PARCEL	Obrazy parcel (parcelní číslo,	AK
		(NL	OP_SDOGEOM	značka druhu pozemku,)	
		NB)	OBRAZY_PARCEL_M		
			OP_M_SDOGEOM		
		ОВ	OBRAZY_BUDOV	Obrazy budov (obvod budovy,	AK
		(PL	OB_SDOGEOM	značka druhu budovy)	
		NB)	OBRAZY_BUDOV_M		
			OB_M_SDOGEOM		
		DPM	DALSI_PRVKY_MAPY	Další prvky mapy	AK
		(NB	DPM_SDOGEOM		
		РВ	DALSI_PRVKY_MAPY_M		
		NL	DPM_M_SDOGEOM		
		PL)			
		OBBP	OBRAZY_BODU_BP	Obrazy bodů BP	AK
		(PB	OBBP_SDOGEOM		
		NB)	OBRAZY_BODU_BP_M		
			OBBP_M_SDOGEOM		
		TYPPPD*	T_PRVKU_P_DAT	Číselník typů prvků prostorových dat	SC
		ZVB	ZOBRAZENI_VB	Zobrazení věcných břemen	AK
		POM	PRVKY_O_MAPY	Prvky orientační mapy	AK

Skupina			Dato	ový blok	
Jméno	Kód	Kód	Zdrojové tabulky v ISKN	Popis	Aplikace
		SPOM	SPOJENI_PO_MAPY	Spojení prvků orientační mapy – definuje liniové prvky.	AK
		SPOL	BODY_POLOHOPISU	Souřadnice polohy bodů poloho-	AK
			SPB_SDOGEOM - sloupec PLATNA = ,n'	pisu (měřené)	
BPEJ	BPEJ	HBPEJ	HRANICE_BPEJ	Hranice BPEJ	AK
		(NL)	HRANICE_BPEJ_M		
		OBPEJ	OZNACENI_BPEJ	Označení BPEJ	AK
		(NB)	OBPEJ_SDOGEOM		
			OZNACENI_BPEJ_M		
			OBPEJ_M_SDOGEOM		
Geometric- ký plán	GMPL*	NZ	NAVRHY_ZMEN_KM	Hlavičky geometrických plánů a ostatních změn KM.	AK
		ZPMZ	ZPMZ	Hlavičky ZPMZ	AK
		NZZP	NZ_ZPMZ	Vazební tabulka návrhy změn KM – ZPMZ	AK
Rezervo-	REZE*	RECI	REZ_PARCELNI_CISLA	Rezervovaná parcelní čísla	PU
vaná čísla		DOCI	PARCELY	Dotčená parcelní čísla	AK
		DOHICI	ARRPA	Dotčená historická parcelní čísla	AK
		REZBP	REZ_CISLA_PBPP	Rezervovaná čísla bodu PBPP	PU
Definiční body	DEBO	OBDEBO	OBRAZY_DEF_BODU	Obrazy definičních bodů	AK
Adresní	ADRM*	BUDOBJ	BUD_OBJ	Odkazy objektů na adresy	AK
místa		ADROBJ	ADRESA	Adresy	SC

NB – nepolohopisný bodový prvek

PB – polohopisný bodový prvek

NL – nepolohopisný liniový prvek

PL – polohopisný liniový prvek

Poznámka:

NZ a NZZP jsou součástí exportu, pokud je zadáno &HNAVRHY;1. V importu nejsou.

Upozornění: Bez skupin RIZE a JPV, nelze použít data VF v plném rozsahu. Skupiny RIZE a JPV jsou nutné pro určení přirozené identifikace listiny a vztahů k nemovitostem a vlastnictví. Bez skupiny RIZE není

možno identifikovat vazby jiných právních vztahů (JPV) a řízení. Pro identifikaci JPV vztahujících se k řízením je tedy nutno exportovat spolu se skupinou JPV také skupinu RIZE.

Poznámka:

V exportu, kde je uplatněna omezující podmínka OS (oprávněný subjekt), jsou obsaženy všechny údaje nutné pro vytvoření Výpisu z katastru nemovitostí pro všechny LV, na kterých má zadaný OS spoluvlastnictví. Do bloku řízení jsou vybrána řízení typu V (vklad), Z (záznam) a OR (ostatní rozhodnutí). Podmínkou pro vytvoření LV je export skupin NEMO, JEDN, BDPA, VLST, JPVZ a RIZE.

Poznámka:

- V případě stavových dat jsou číselníky mapových listů a územních jednotek (části obcí, obce, okresy, kraje) exportovány ve vazbě na ostatní data v exportu, ostatní číselníky jsou exportovány celé.
- V případě změnových dat jsou číselníky exportovány ve vazbě na časové období, pro které jsou změny exportovány. Číselníky mapových listů a územních jednotek jsou navíc přebírány ve vazbě na ostatní data v exportu.
- Číselníky nemají historii (až na výjimky), existuje vždy pouze jeden záznam pro jeden kód, který platil
 v určitém období. V číselnících neexistuje minulost, data však nejsou z databáze smazána. data jsou
 v čase zaznamenána v intervalu platnosti od-do.
- Datové bloky a skupiny označené (*) nepodléhají historizaci.

1.3.1 Seznam skupin datových bloků vydávaných jako podklad pro geometrické plány

Speciálním typem exportu je export podkladů pro geometrické plány. Export obsahuje datové skupiny: NEMO, BDPA, VLST, JPVZ, PKMP, BPEJ, GMPL, REZE.

Export je prováděn vždy k aktuálnímu datu a vždy obsahuje data potvrzených geometrických plánů. Data jsou vydávána prostřednictvím řízení "Podklady pro měření" (PM).

Export je dán níže specifikovanými datovými skupinami a vybranými datovými bloky:

Skupina		Datový blok		
Jméno	Kód	Kód	Jméno	Popis
Nemovitosti	NEMO	PAR	PARCELY	Parcely
				Jsou exportovány na základě zadaných parametrů
		BUD	BUDOVY	Budovy
				Jsou exportovány budovy navázané na exportované parcely
		ZPOCHN	ZP_OCHRANY_NEM	Číselník způsobů ochrany nemovitosti
		DRUPOZ	D_POZEMKU	Číselník druhů pozemku
		ZPVYPO	ZP_VYUZITI_POZ	Číselník způsobů využití pozemku
		ZDPAZE	ZDROJE_PARCEL_ZE	Číselník zdrojů parcel ZE
		ZPURVY	ZP_URCENI_VYMERY	Číselník způsobů určení výměry
		MAPLIS	MAPOVE_LISTY	Číselník mapových listů dle exportova- ných parcel

Strana: 15 / 103

Skupina			Datov	vý blok
Jméno	Kód	Kód	Jméno	Popis
		KATUZE	KATASTR_UZEMI	Výběr katastrálních území dle exportovaných parcel
		RZO	R_ZPOCHR	Výběr způsobu ochrany k nemovitostem na základě exportovaných parcel
		ZPVYBU	ZP_VYUZITI_BUD	Způsob využití budov
		TYPBUD	T_BUDOV	Číselník typů budov
		PS	PRAVA_STAVBY	Práva stavby
			PRAVA_STAVBY_M	
		RU	R_UCEL_NEM	Přiřazení účelu práva stavby
			R_UCEL_NEM_M	
		UCEL	UCEL	Číselník účelů práva stavby.
Bonitní díly	BDPA	BDP	BONIT_DILY_PARC	Bonitní díly parcel
parcel				Jsou exportovány bonitní díly na základě exportovaných parcel
Vlastnictví	VLST	OPSUB	OPRAV_SUBJEKTY	Oprávněné subjekty
				OS jsou exportovány na základě exportovaného vlastnictví
		VLA	VLASTNICTVI	Vlastnictví
				Je exportováno na základě exportova- ných těles (listů vlastnictví)
		CHAROS	CHAR_OS	Číselník charakteristik oprávněných subjektů
		TEL	TELESA	Katastrální tělesa (listy vlastnictví)
				Jsou exportována všechna tělesa k exportovaným parcelám
Jiné právní	JPVZ	JPV	JINE_PRAV_VZTAHY	Jiné právní vztahy
vztahy				Jsou exportovány jen na základě exportovaných parcel ("k" a "pro")
		TYPRAV	T_PRAVNICH_VZT	Číselník typů právních vztahů
		RJPV	R_JPV	Vazba JPV k jinému věcnému právu
Prvky kata- strální mapy	PKMP	SOBR	SOURADNICE_OBRAZU	Souřadnice obrazu bodů polohopisu v mapě
		SBP	SPOJENI_B_POLOH	Spojení bodů polohopisu – definuje polohopisné liniové prvky

Skupina			Datový	blok
Jméno	Kód	Kód	Jméno	Popis
		SBM	SPOJENI_B_MAPY	Spojení bodů mapy – definuje nepolohopisné liniové prvky
		KODCHB	KODY_CHAR_Q_BODU	Číselník kódů charakteristiky kvality bodu
		TYPSOS	T_SOURAD_SYS	Číselník typů souřadnicových systémů
		HP	HRANICE_PARCEL	Hranice parcel
		OP	OBRAZY_PARCEL	Obrazy parcel (parcelní číslo, značka druhu pozemku,)
		DPM	DALSI_PRVKY_MAPY	Další prvky mapy
		OBBP	OBRAZY_BODU_BP	Obrazy bodů BP
		TYPPPD	T_PRVKU_P_DAT	Číselník typů prvků prostorových dat
		ОВ	OBRAZY_BUDOV	Obrazy budov
		ZVB	ZOBRAZENI_VB	Zobrazení věcných břemen
		POM	PRVKY_O_MAPY	Prvky orientační mapy
		SPOM	SPOJENI_PO_MAPY	Spojení prvků orientační mapy – definuje liniové prvky
		SPOL	BODY_POLOHOPISU SPB_SDOGEOM - sloupec PLATNA = ,n'	Souřadnice polohy bodů polohopisu (měřené)
BPEJ	BPEJ	HBPEJ	HRANICE_BPEJ	Hranice BPEJ
				Jsou exportovány následující hranice BPEJ:
				 a) všechny instance vybrané ohra- dou a současně,
				b) všechny instance, příslušející ke k.ú., přiřazeným k aktuálnímu ří- zení PM
		OBPEJ	OZNACENI_BPEJ	Označení BPEJ
				Jsou exportovány následující označení BPEJ:
				 a) všechny instance vybrané ohra- dou a současně,
				 b) všechny instance příslušející ke k.ú., přiřazeným k aktuálnímu ří- zení PM
Geometrický	GMPL	ZPMZ	ZPMZ	ZPMZ
plán				Jsou exportovány všechny ZPMZ, které přísluší k aktuálnímu řízení PM

Skupin	Skupina		Datový blok	
Jméno	Kód	Kód	Jméno	Popis
Rezervovaná čísla	REZE	RECI	REZ_PARCELNI_CISLA	Rezervovaná parcelní čísla Jsou exportována všechna rezervovaná parcelní čísla příslušející k aktuálnímu řízení PM
		REZBP	REZ_PBPP	Rezervovaná čísla bodu PBPP Jsou exportována všechna rezervovaná čísla bodu PBPP příslušející k aktuální- mu řízení PM

^{*} Datové bloky skupiny jsou exportovány na základě parametrů vybraných ohradou.

1.4 Popis návaznosti změnových vět na základní soubor VF ISKN

Při spuštění změnového exportu je umožněno vybrat následující datové skupiny:

- Nemovitosti
- Jednotky
- Bonit. díly parcel
- Vlastnictví
- JPV
- Řízení
- Prvky kat. mapy
- BPEJ

Objekty vybrané v parametrech spuštění exportu jsou součástí dat. souboru i v případě, pokud na nich nebyla provedena změna, (jsou platné). Pro ostatní objekty vybraných datových skupin jsou exportovány jen změnové věty.

Ve změnovém exportu jsou data z tabulek následujících typů:

a) Tabulky předmětu KN podléhají principu historizace, udržuje se minulost a přítomnost.

Jde o tabulky, kde jsou informace o OS, parcelách, budovách, jednotkách, JPV, přiřazených listinách, kat. tělesech.

Aktuálnost těchto dat vyjadřují atributy datum vzniku, datum zániku, stav dat a kontext změn.

Mohou nastat následující kombinace atributů:

Operace	Stav dat	Kontext změn	Událost
UPDATE	-1	1	Objekt byl v exportovaném období změněn, původní verze objektu zanikla, nová verze vznikla. Nová verze není vzhledem k sys. datu aktuální, (záznam je v minulosti).

Strana: 18 / 103

	-1	3	Objekt v exportovaném období vznikl a později byl změněn – verze není vzhledem k sys. datu aktuální, (záznam je v minulosti).
	0	3	Objekt byl v exportovaném období změněn, vznikla nová verze, která vzhledem k sys. datu je aktuální.
DELETE	3	1	Objekt byl v exportovaném období zrušen
INSERT	0	3	Objekt vznikl v exportovaném období
LOCK	0	2	Objekty zadané ve vstupních parametrech

Poznámka:

pro operaci UPDATE je počet vět se stejným ID v exportovaném datovém souboru ovlivněn jednak počtem změn na objektu za exportované období a jednak vzájemným vztahem dat. položek platnost od a platnost do u exp. objektu vzhledem k exportovanému období.

Operace INSERT a DELETE mají v souboru vždy jen jeden záznam s jedním ID.

U posledního platného objektu za exportované období není uvedeno datum ukončení platnosti (datum zániku). Tato informace chybí i v případě, jestliže exportovaná verze je již aktuálně v minulosti.

Princip je demonstrován na následujícím příkladě:

Data v databázi:

ID	Verze	StavDat D	atumVzniku	DatumZániku	IDvzniku	IDzániku
49358	9708 493589	708 -1 min	. 11.12.199	8 13.9.2002	908105	708 919198708
49358	9708 496755	708 -1 min	. 13.9.2002	14.11.2002	919198	708 920435708
49358	9708 497395	708 -1 min	. 14.11.200	2 15.11.200	2 920435	708 920595708
49358	9708 497455	708 -1 min	. 15.11.200	2 10.3.2003	920595	708 922200708
49358	9708 497814	708 0 přít	10.3.2003	}	922200	708

Dat. struktura změn. exportů: ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30

Změnový export od do: 10.12.1998 - 12.12.1998 493589708;-1;"11.12.1998";"";3;908105708;919198708

Změnový export od do: 10.12.1998 - 14.9.2002 493589708;-1;"11.12.1998";"13.09.2002";3;908105708;919198708 493589708;-1;"13.09.2002";"";3;919198708;920435708

Změnový export od do: 10.9.2002 - 14.9.2002 493589708;-1;"11.12.1998";"13.09.2002";1;908105708;919198708 493589708;-1;"13.09.2002";"";3;919198708;920435708

Změnový export od do: 10.9.2002 - 16.11.2002

493589708;-1;"11.12.1998";"13.09.2002";1;908105708;919198708 493589708;-1;"13.09.2002";"14.11.2002";3;919198708;920435708 493589708;-1;"14.11.2002";"15.11.2002";3;920435708;920595708 493589708;-1;"15.11.2002";"";3;920595708;922200708

Změnový export od do: 9.3.2003 - 12.3.2003

493589708;-1;"15.11.2002";"10.03.2003";1;920595708;922200708 493589708;0;"10.03.2003";"";3;922200708

Změnový export od do: 10.12.1998 12.3.2003

493589708;-1;"11.12.1998";"13.09.2002;3;908105708;919198708 493589708;-1;"13.09.2002";"14.11.2002;3;919198708;920435708 493589708;-1;"14.11.2002";"15.11.2002;3;920435708;920595708 493589708;-1;"15.11.2002";"10.03.2003;3;920595708;922200708 493589708;0;"10.03.2003";"";3;922200708

Poznámka:

Kromě výše popsaných principů jsou OS součástí exportu změn i v případech, kdy u nich za exportované období nedošlo ke vzniku, zániku či změně. Jedná se o následující případy:

- a) vlastnictví potom součástí exportu jsou OS, na které je ve vlastnictví vazba.
- b) JPV potom součástí exportu jsou OS, na které je v JPV vazba JPV pro a k tíži.
- c) SJM potom součástí exportu jsou partneři SJM, na které je ze SJM vazba.
- b) Tabulky nepodléhající principu historizace (týká se skupiny RIZENI) jsou zvláštním případem změnového exportu. Exportují se ta řízení Z a V, která jsou zplatněna, přičemž datum zplatnění je v zadaném intervalu vstupních parametrů "Platnost od" "Platnost do" nebo v tomto časovém intervalu došlo k uzavření řízení. Na exportovaná řízení navazují: vazba řízení k.ú., objekty řízení, předměty říz., účast. říz., adresy, listiny, vazba na další údaje listin, typy účastníků řízení a denormalizovaná data o obeslání účastníků.

Pro přiřazení listin k nemovitostem, vlastnictví a JPV platí, že budou exportovány jen ty záznamy, kde datum vzniku či zániku spadá do zadaného intervalu vstupních parametrů.

Současně se budou exportovat číselníky bloku Řízení, u kterých došlo v zadaném časovém intervalu ke změně. Číselníky: další údaje listin, typy listin, typy předmětů řízení, typy řízení, typy účastníků.

c) Tabulky nepodléhají principu historizace (týká se skupin GMPL a REZE), udržuje se aktuální stav.

V těchto tabulkách jsou informace o geometrických plánech – skupina GMPL a rezervovaných číslech – skupina REZE.

Tyto informace nelze exportovat pomocí změnových vět.

d) Export číselníků - exportují se jen data, jejichž platnost byla započata nebo ukončena v zadaném intervalu vstupních parametrů "Platnost od" – "Platnost do".

Závěr:

Konzistence dat je zaručena pro exportované datové bloky, které je možné vybrat pro změnový export. Doporučujeme, aby intervaly exportů na sebe navazovaly včetně časového údaje (hh.min).

1.5 Seznam datových bloků pro import

Tato kapitola obsahuje seznam datových bloků, jejichž data se importují v rámci importu výměnného formátu ISKN do tabulek systému ISKN.

Datový blok						
Kód	Jméno	Popis				
PAR	PARCELY	Parcely				
BUD	BUDOVY	Budovy				
TEL	TELESA	Katastrální tělesa (Listy vlastnictví)				
RZO	R_ZPOCHR	Přiřazení způsobu ochrany k nemovitostem.				
BDP	BONIT_DILY_PARC	Přiřazení kódů BPEJ k parcelám				
SOBR	SOURADNICE_OBRAZU	Souřadnice obrazu bodů polohopisu v mapě				
SBP	SPOJENI_B_POLOH	Spojení bodů polohopisu – definuje polohopisné liniové prvky				
SBM	SPOJENI_B_MAPY	Spojení bodů mapy – definuje nepoloho- pisné liniové prvky				
HP	HRANICE_PARCEL	Hranice parcel				
OP	OBRAZY_PARCEL	Obrazy parcel (parcelní číslo, značka druhu pozemku,)				
ОВ	OBRAZY_BUDOV	Obrazy budov (obvod budovy, značka druhu budovy)				
DPM	DALSI_PRVKY_MAPY	Další prvky mapy				
OBBP	OBRAZY_BODU_BP	Obrazy bodů BP				
HBPEJ	HRANICE_BPEJ	Hranice BPEJ				
OBPEJ	OZNACENI_BPEJ	Označení BPEJ				
SPOL	SOURADNICE_POLOHY	Souřadnice polohy bodů polohopisu (měřené)				
SRST	SROVNAVACI_SESTAVENI	Srovnávací sestavení parcel (pouze pro obnovu operátu - řízení OO)				
ZPMZ	ZPMZ	Hlavičky ZPMZ				
ZVB	ZOBRAZENI_VB	Zobrazení věcných břemen				

Strana: 21 / 103

Datový blok						
Kód	Jméno	Popis				
NZ	NAVRHY_ZMEN_KM	Hlavičky geometrických plánů a ostat- ních změn KM.				
NZU	NZ_UCEL	Účely návrhu změny				
NZML	NZ_ML	Mapové listy návrhu změny				

1.5.1 Poznámky k importu datových bloků

Bloky obsahující sloupec PRIZNAK_KONTEXTU se importují na základě jeho hodnoty:

- PRIZNAK_KONTEXTU = 3 .. vzniká návrh změny N = nový .. může být použito libovolné ID (unikátnost v rámci bloku)
- PRIZNAK_KONTEXTU = 1 .. vzniká návrh změny Z = zrušit .. musí být použito původní ID
- PRIZNAK_KONTEXTU = 1 + 3 (dvojice řádků se stejným ID) .. vzniká návrh změny A = aktualizovat .. musí být použito původní ID
- PRIZNAK_KONTEXTU = 2 .. vzniká návrh změny = zachovat .. musí být použito původní ID

Jiné hodnoty (kombinace hodnot pro více řádků se stejným ID) případně nevyplnění sloupce PRIZNAK_KONTEXTU jsou při importu nepřípustné.

Poznámka: podmínkou pro vytvoření nové parcely je rezervace jejího čísla a podlomení v ISKN.

Při importu bloků HP, OP, OB, DPM, OBBP, HBPEJ, OBPEJ (prvky katastrální mapy) musejí být splněny podmínky vyplývající z vlastností prvků mapy a přirozené geometrické podmínky:

- textové prvky musejí mít vyplněny souřadnice X,Y (texty jsou vždy nepolohopisné prvky), text, úhel, velikost a justifikaci, nesmějí naopak existovat navázané záznamy v blocích SBP, SBM,
- značky musejí mít vyplněnu vazbu na bod polohopisu (polohopisné značky) nebo souřadnice X,Y (nepolohopisné značky), úhel a velikost, nesmějí naopak existovat navázané záznamy v blocích SBP, SBM,
- liniové prvky musejí existovat navázané záznamy v blocích SBP (polohopisné prvky), SBM (nepolohopisné prvky), jejich počet musí být aspoň dva body (pro lomenou čáru a křivku), právě tři body pro oblouk a kružnici danou třemi body, právě jeden bod pro kružnici danou středem a poloměrem,
- hodnota sloupce TYPPPD_KOD musí být v souladu s obsahem bloku TYPPPD (Číselník typů prvků prostorových dat),

Při importu prvků katastrální mapy se připouští pouze PRIZNAK_KONTEXTU = 3 (nový prvek) a PRIZNAK_KONTEXTU = 1 (rušený prvek).

Při rušení liniového prvku musejí být zrušeny také všechny navázané záznamy v blocích SBP a SBM, jinak řečeno s liniovým prvkem a navázanými záznamy v blocích SBP a SBM je nutno zacházet jako s "jedním prvkem".

Bloky SOBR a SPOL neobsahují sloupec PRIZNAK_KONTEXTU, import se provádí na základě hodnoty sloupce STAV_DAT:

 STAV_DAT = 2 .. vzniká nový bod polohopisu ve stavu Pořizován, podmínkou je přiřazení jeho ZPMZ (sloupce KATUZE_KOD a CISLO_ZPMZ), může být použito libovolné ID (unikátnost v rámci bloku), STAV_DAT = 0 .. použití bodu existujícího v databázi, přiřazeni ZPMZ není nutné (importem nedochází ke změně v databázi), může být použito libovolné ID (unikátnost v rámci bloku) - při importu se provádí spárování s databází na základě přirozené identifikace bodu polohopisu (sloupce KATUZE_KOD + CISLO_ZPMZ + CISLO_TL + CISLO_BODU)

Jiné hodnoty případně nevyplnění sloupce STAV_DAT jsou při importu nepřípustné.

Blok SRST (srovnávací sestavení parcel) lze požít pouze pro řízení OO (obnova operátu).

1.5.2 Seznam datových bloků pro import geometrických plánů a pozemkových úprav

ISKN umožňuje import geometrických plánů (dále jen "GP) a pozemkových úprav (dále jen "PÚ") prostřednictvím NVF, přičemž import musí splňovat následující náležitosti:

Hlavičkové informace

Datový soubor určený pro import obsahuje následující řádky:

&HVYTVORENO; "Datum a čas vytvoření NVF souboru"

&HPUVOD; "Identifikace původu NVF souboru - např. jméno firmy a číslo zakázky"

&HJMENO;"Jméno osoby, která NVF soubor vytvořila"

Kódová stránka

V hlavičce výměnného formátu nesmí být uvedena jiná kódová stránka než WE8ISO8859P2 (&HCODEPAGE;"WE8ISO8859P2").

Informace o záznamech podrobného měření změn (dále jen "ZPMZ")

Pro uložení informace o použitých reservovaných číslech ZPMZ (tj. těch ZPMZ, která byla pro daný GP rezervována - většinou bude právě jedno) bude použit blok ZPMZ.

Aplikace je upravena tak, aby tento blok importovala a prováděla následující kontrolu: každé ZPMZ z bloku ZPMZ v importovaném souboru musí být přiřazeno k jednomu z řízení OO, OR, PGP nebo PUP. V rámci těchto řízení se ručně zadá pomocí příslušných modulů aplikace ISKN pro GP přiřazení čísel ZPMZ, které jsou již reservována, a čísla plánu (číslo složené z čísla ZPMZ, zakázky zhotovitele a dvojčíslí roku). Pokud aspoň jedno ZPMZ nebude přiřazeno, nebude import úspěšný.

Seznam datových bloků na vstupu do ISKN pro GP i PÚ

Seznam obsahuje datové bloky importované pro GP a PU. Datové bloky ZPMZ, NZ, NZU a NZML nejsou povinné, jejich absence v importovaném souboru nezpůsobí chybu.

Datový blok		
Kód	Jméno	Popis
PAR	PARCELY	Parcely
BUD	BUDOVY	Budovy
RZO	R_ZPOCHR	Přiřazení způsobu ochrany k nemovitostem.
BDP	BONIT_DILY_PARC	Přiřazení kódů BPEJ k parcelám


Strana: 23 / 103

Datový blok	(
Kód	Jméno	Popis
SOBR	SOURADNICE_OBRAZU	Souřadnice obrazů bodů polohopisu v mapě
SBP	SPOJENI_B_POLOH	Spojení bodů polohopisu – definuje polohopisné liniové prvky
SBM	SPOJENI_B_MAPY	Spojení bodů mapy – definuje nepoloho- pisné liniové prvky
HP	HRANICE_PARCEL	Hranice parcel
OP	OBRAZY_PARCEL	Obrazy parcel (parcelní číslo, značka druhu pozemku,)
ОВ	OBRAZY_BUDOV	Obrazy budov (obvod budovy, značka druhu budovy)
DPM	DALSI_PRVKY_MAPY	Další prvky mapy
OBBP	OBRAZY_BODU_BP	Obrazy bodů BP
ZPMZ	ZPMZ	Hlavičky ZPMZ
ZVB	ZOBRAZENI_VB	Zobrazení věcných břemen
NZ	NAVRHY_ZMEN_KM	Hlavičky geometrických plánů a ostat- ních změn KM.
NZU	NZ_UCEL	Účely návrhu změny
NZML	NZ_ML	Mapové listy návrhu změny

2. Grafické znázornění vazeb mezi tabulkami vlastního předmětu katastru nemovitostí

Poznámka: V následujících schématech jsou jednotlivé názvy objektů uvozeny prefixem XX_ (kde XX je buď AK, PA nebo SC). To je z toho důvodu, že schémata byla převzata z datového modelu v Oracle Designeru, kde jednotlivé objekty mají tyto prefixy.

Poznámka: Grafické znázornění vazeb obsahuje pouze nejdůležitější vazby.



Strana: 25 / 103

3. Detailní popis datových bloků výměnného formátu ISKN

NEMOVITOSTI

NEMO

Jméno: PARCELY Kód: PAR Popis:

Tabulka obsahuje parcely evidované v ISKN.

Parcela je jednoznačně identifikována unikátním klíčem, který je složen z následujících sloupců: KATUZE_KOD, DRUH_CISLOVANI_PAR, KMENOVE_CISLO_PAR, PODDELENI_CISLA_PAR, ZDPAZE_KOD, KATUZE_KOD_PUV, DIL_PARCELY. To je vyjádřeno unikátním klíčem PAR_UK.

Poznámka: využitím sloupců PAR_ID1 a PAR_ID2 datového bloku HP (hranice parcel) lze získat k dané parcele seznam okolních parcel.

Poznámka: sloupec PRIZNAK_KONTEXTU má smysl pouze u změnových vět, může nabývat následujících hodnot: 1 - zrušení záznamu, 2 - změna záznamu, 3 - nový záznam. Poznámka: sloupec PAR_TYPE obsahuje údaj o typu parcely: PKN - parcela KN, PZE - parcela ZE.

Poznámka: sloupec TYP_PARCELY obsahuje informace o typu parcely v ZE. U parcel se skupinovým číslem 3-9 určuje typ parcely, který je evidován v ZE: 1 - celá parcela, 3 - parcela nebo díl parcely bez výměry, 4 - skupina parcel.

Poznámka: sloupec DATUM_VZNIKU/ZANIKU obsahuje údaj o období, ve kterém měl prvek (např. parcela) uvedené hodnoty.

Poznámka: sloupec RIZENI_ID_VZNIKU/ZANIKU obsahuje informace o řízení (V či Z), ve kterém se tyto údaje zapsaly/zrušily.

Poznámka: V entitě PARCELY jsou zapsány jednotlivé díly jedné parcely, přičemž hodnota PAR_ID odkazuje na ID parcely jako celek, jejíž jsou díly součástí. Výměra v tomto záznamu odpovídá součtu výměr jednotlivých dílů. Neexistuje-li žádný díl parcely, existuje pouze jeden záznam s nevyplněným PAR_ID.

Poznámka: je-li vyplněn sloupec PKN_ID, pak obsahuje generovaný identifikátor parcely katastru nemovitostí, která není zapsána na listu vlastnictví (identifikace parcely ve zjednodušené evidenci sloučená v půdních celcích)

Poznámka: Na parcelu lze zapsat maximálně jednu budovu (jedno BUD_ID). Evidují se pouze budovy, které jsou nadzemní stavbou. V případě, že budova spočívá zčásti na jiné budově, eviduje se i příslušné věcné břemeno. Budova na budově nepřipadá v úvahu, náš právní řád nepřipouští horizontální dělení staveb. Naopak váže-li se budova na více parcel, je ID_BUDOVY naplněno ve všech těchto parcelách.

Poznámka: V katastru nemovitostí jsou evidovány parcely (tzv. větší půdní celky), které jsou složeny z více parcel různých vlastníků evidovaných zjednodušeným způsobem. Tyto "větší půdní celky" nejsou evidovány na LV.

Strana: 26 / 103

+BR

+1/CR

Pokud existují dvě nebo více parcel v jednom katastrálním území seshodnými hodnotami sloupců KATUZE_KOD_PUV, ZDPAZE_KOD, DRUH_CISLOVANI_PAR a KMENOVE_CISLO_PAR, musí mít všechny neprázdný sloupec PODDELENI_CISLA_PAR.

+2/CR

Nemůže existovat právě jeden díl parcely.

+3/CR

Součet výměr dílů parcely se rovná výměře parcely

+4/UR

Pokud existují díly parcely, nemá tabulka parcely vazby na jiný právní vztah a vlastnictví.

+5/RI

Kombinace způsobu využití parcely a druhu pozemku musí být platná.

+6/CR

Parcely ZE jsou vázány na parcelu, nikoli na díl parcely.

+7/CR

Pokus o zápis nemovitosti bez vazby na KT způsobí při kontrole kontextu varování.

+8/CR

Součet výměr parcel v řízení = 0. Varování.

+9/CR

Pokud existují díly parcely na různých LV, nesmí existovat více než jeden bonitní díl této parcely. Varování.

+10/CR

Pokud řízení zplatňuje parcelu a v budoucnosti je obraz této parcely, musí tato budoucnost být také zplatňovaná.

+11/CR

Parcely ZE musí mít prázdné sloupce DRUPOZ_KOD, ZPVYPA_KOD, ZPURVY_KOD a MAPLIS_KOD.

+12/CR

Parcely ZE nesmí mít způsob ochrany.

+13/CR

Při rušení nemovitosti plombované jiným řízením varování.

+14/CR

Pokus o zrušení nemovitosti, která je plombovaná jiným řízením způsobí při kontrole kontextu varování.

Sloupce: ID ly].	Pov?: ANO		Vel.: 30.0	Doména: D-ID	Popis: Unikátní generované číslo [parce-
STAV_DAT DATUM_VZNIKU	NE NE	NUMBER DATE	2	D-STAV DAT D-DNEŠNÍ DATUM	Stav aktuálnosti dat. Časový údaj prvního výskytu entity v systému.
DATUM_ZANIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj konce platnosti výskytu entity v systému.
PRIZNAK_KONTEXTU	NE	NUMBER	1.0	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	Příznak kontextu
RIZENI_ID_VZNIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
RIZENI_ID_ZANIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
PKN_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [parcely]. Odkaz na parcelu KN, která leží "nad" parcelou ZE.
PAR_TYPE	ANO	VARCHAR2	10	D-PAR TYPE	Typy parcel.
KATUZE_KOD	ANO	NUMBER	6.0	D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD	Kód katastrálního území.
KATUZE_KOD_PUV	NE	NUMBER	6.0	D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD	Kód katastrálního území.
DRUH_CISLOVANI_PAR	ANO	NUMBER	1.0	D-DRUH ČÍSLOVÁNÍ PARCEL	Druh číslování parcel.
KMENOVE_CISLO_PAR	ANO	NUMBER	5	D-KMENOVÉ ČÍSLO PARCELY	Kmenové parcelní číslo.
ZDPAZE_KOD	NE	NUMBER	1.0	D-ZDROJ PARCELY ZE KÓD	Zdroj evidence parcel v ZE.
PODDELENI_CISLA_PAR	NE	NUMBER	3	D-PODDĚLENÍ ČÍSLA PARCELY	Poddělení čísla parcely.
DIL_PARCELY	NE	NUMBER	1	D-ČÍSLO DÍLU PARCELY	Číslo dílu parcely

MAPLIS_KOD	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo mapového listu.
ZPURVY_KOD	NE	NUMBER	1.0	D-KVALITA URČENÍ VÝMĚRY	Kód způsobu určení výměry.
DRUPOZ_KOD	NE	NUMBER	2.0	D-DRUH POZEMKU KÓD	Kód druhu pozemku.
ZPVYPA_KOD	NE	NUMBER	4.0	D-ZPŮSOB VYUŽITÍ NEMOVITO	Specifikace využití pozemku v rámci druhu pozemku.
TYP_PARCELY	NE	NUMBER	1.0	D-TYP PARCELY	Typ parcely.
VYMERA_PARCELY	ANO	NUMBER	9.0	D-VÝMĚRA	Výměra parcely v metrech čtverečních.
CENA_NEMOVITOSTI	NE	NUMBER	14.2	D-CENA NEMOVITOSTI	Cena nemovitosti.
DEFINICNI_BOD_PAR	NE	VARCHAR2	100	D-GEOMETRIE BOD	Definiční bod parcely.
TEL_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo tělesa.
PAR_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo parcely (vyplňuje se u dílů), odkaz na parcelu, jejíž součástí je tento díl.
BUD_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo budovy
IDENT_BUD	ANO	VARCHAR2	1	D-ANO NE	Parcela identifikuje budovu
SOUCASTI_T1	ANO	VARCHAR2	1	D-ANO NE	Příznak – Budova je součástí pozemku
PS_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo práva stavby
IDENT_PS	ANO	VARCHAR2	1	D-ANO NE	Parcela identifikuje právo stavby

Primární klíč: Sloupce: PAR_PK ID

Unikátní klíče: Sloupce: PAR_UK KATUZE_KOD

DRUH_CISLOVANI_PAR
KMENOVE_CISLO_PAR
PODDELENI_CISLA_PAR
ZDPAZE_KOD
KATUZE_KOD_PUV
DIL PARCELY

Cizí klíče: Sloupce:

PAR_FK1 DRUPOZ_KOD na tab. D_POZEMKU PAR_FK2 KATUZE_KOD na tab. KATASTR_UZEMI PAR_FK3 KATUZE KOD PUV na tab. KATASTR_UZEMI PAR FK4 MAPLIS KOD na tab. MAPOVE_LISTY PAR FK5 ZDPAZE KOD na tab. ZDROJE PARCEL ZE PAR_FK6 TEL_ID na tab. TELESA na tab. ZP_URCENI_VYMERY ZPURVY_KOD PAR_FK7 PAR_FK8 ZPVYPA_KOD na tab. ZP_VYUZITI_POZ PAR_FK9 PKN ID na tab. PARCELY RIZENI_ID_VZNIKU PAR FK10 na tab. RIZENI PAR FK12 PAR ID na tab. PARCELY PAR_FK13 BUD_ID na tab. BUDOVY PS_ID PAR_FK14 na tab. PRAVA_STAVBY

Jméno: BUDOVY Kód: BUD

Tabulka obsahuje stavby evidované v ISKN.

Problém více čísel popisných u jedné budovy je řešen entitou Část budovy. Jednoznačná identifikace budovy bude zajištěna interním UID.

Pokud je budova rozčleněna na jednotky, může být součástí entity popis a zobrazení rozmístění jednotek.

Právní vztahy ke společným částem budovy jsou vztaženy k budově.

Poznámka: Na parcelu lze zapsat maximálně jednu budovu (jedno BUD_ID). Evidují se pouze budovy, které jsou nadzemní stavbou. V případě, že budova spočívá zčásti na jiné budově, eviduje se i příslušné věcné břemeno. Budova na budově nepřipadá v úvahu, náš právní řád nepřipouští horizontální dělení staveb. Naopak váže-li se budova na více parcel, je ID_BUDOVY naplněno ve všech těchto parcelách.

Poznámka: Entita CASTI_BUDOV je naplněna pouze tehdy, pokud existují alespoň 2 části budov k příslušné budově. V entitě BUDOVA je pak uloženo libovolné z těchto čísel domovních.

Poznámka: Budova na cizím pozemku má jiné TEL_ID než parcela, na které leží.

+BR

+1/UT

Při změně stavu dat v tabulce Budova je nutné shodným způsobem změnit stav dat v příslušných výskytech instancí v tabulce Část budovy.

+2/DT

Při zrušení instance v tabulce Budova je nutné zrušit výskyt příslušných instancí v tabulce Části budovy_B. (Cascade delete)

+3/

Povinnost vyplnění sloupce CISLO_DOMOVNI je dána hodnotou sloupce ZADANI_CD v číselníku T_BUDOV. Hodnota ,a' sloupce ZADANI_CD znamená povinné vyplnění sloupce CISLO_DOMOVNI, hodnota ,n' znamená zákaz vyplnění sloupce CISLO_DOMOVNI a hodnota NULL znamená nepovinné zadání hodnoty sloupce CISLO_DOMOVNI.

+4/

Budova musí být vázána alespoň na jednu parcelu.

+5/

Pro každou budovu existuje právě jedna parcela, která ji identifikuje. (tj. v tabulce PARCELY je jeden záznam s BUD_ID odkazujícím na danou budovu a IDENT_BUD=ANO)

+6/

Pokus o zápis nemovitosti bez vazby na KT způsobí při kontrole kontextu varování.

+7/

Existují-li jednotky k budově, potom je součet jejich podílů na společných prostorách roven jedné.

+8/

Pokus o zrušení nemovitosti, která je plombovaná jiným řízením způsobí při kontrole kontextu varování.

Sloupce: ID vy].	Pov?:		Vel.: 30.0		Popis: Unikátní generované číslo [budo-
STAV_DAT	NE	NUMBER	2	D-STAV DAT	Stav aktuálnosti dat.
DATUM_VZNIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj prvního výskytu entity v systému.
DATUM_ZANIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj konce platnosti výskytu entity v systému.
PRIZNAK_KONTEXTU	NE	NUMBER	1.0	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	Příznak kontextu
RIZENI_ID_VZNIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
RIZENI_ID_ZANIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
TYPBUD_KOD	ANO	NUMBER	1.0	D-TYP BUDOVY KÓD	Typ stavby.
CAOBCE_KOD	NE	NUMBER	6.0	D-ČÁST OBCE KÓD	Kód části obce.
CISLO_DOMOVNI	NE	NUMBER	4.0	D-ČÍSLO POPISNÉ NEBO EVID	Číslo popisné nebo číslo evidenční.
CENA_NEMOVITOSTI	NE	NUMBER	14.2	D-CENA NEMOVITOSTI	Cena nemovitosti.
ZPVYBU_KOD	NE	NUMBER	4.0	D-ZPŮSOB VYUŽITÍ NEMOVITO	Specifikace využití budovy.
TEL_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [tělesa].
DOCASNA_STAVBA	NE	VARCHAR2	1	D-ANO NE	Identifikátor dočasné stavby
JE_SOUCASTI	NE	VARCHAR2	1	D-STAVBA_SOUCASTI	Indikátor stavby, je-li součástí pozemku
PS_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo práva stavby

Primární klíč: Sloupce: BUD PK ID

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce: BUD_FK1 CAOBCE_KOD na tab. CASTI_OBCI BUD_FK2 TYPBUD_KOD na tab. T_BUDOV BUD_FK3 RIZENI_ID_VZNIKU na tab. RIZENI na tab. ZP_VYUZITI_BUD BUD FK5 ZPVYBU KOD na tab. TELESA BUD FK6 TEL ID BUD_FK7 PS_ID na tab. PRAVA_STAVBY

Jméno: CASTI_BUDOV

Kód: CABU Popis:

Tabulka obsahuje části budov označené čísly popisnými.

Poznámka: Propojení entity JEDNOTKY a CASTI_BUDOV je pouze přes položku BUD_ID. Tzn. k jednotce existuje 1:N CASTI_BUDOV, přičemž číslo domovní konkrétní části budovy je uloženo v položce CISLO_JEDNOTKY.

Sloupce: STAV DAT	Pov?:	Typ: NUMBER	Vel.: 2	Doména: D-STAV DAT	Popis: Stav aktuálnosti dat.
DATUM_VZNIKU	ANO	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj prvního výskytu entity v systému.
DATUM_ZANIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj konce platnosti výsky tu entity v systému.
PRIZNAK_KONTEXTU	NE	NUMBER	1.0	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	Příznak kontextu
RIZENI_ID_VZNIKU	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
RIZENI_ID_ZANIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
BUD_ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [budovy].
TYPBUD_KOD	ANO	NUMBER	1.0	D-TYP BUDOVY KÓD	Typ stavby.
CISLO_DOMOVNI	ANO	NUMBER	4.0	D-ČÍSLO POPISNÉ NEBO EVID	číslo popisné nebo číslo evidenční.
CENA_NEMOVITOSTI	NE	NUMBER	14.2	D-CENA NEMOVITOSTI	Cena nemovitosti.

Primární klíč: Sloupce: AK_CB_PK BUD_ID

TYPBUD_KOD
CISLO_DOMOVNI

Sloupce:

Cizí klíče:

Jméno: ZP_OCHRANY_NEM

Kód: ZPOCHN

Popis:

Centrálně spravovaný číselník obsahuje vybrané způsoby ochrany nemovitosti z oblasti ochrany přírody, kultury nebo zdravotnictví a umístnění geodetického bodu na parcele, které jsou obsaženy v číselníku typů ochrany nemovitosti.

Sloupce:	Pov?: Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
KOD	ANO NUMBER	4.0	D-ZPŮSOB OCHRANY NEMOVITO	Kód způsobu ochrany nemovitosti
NAZEV	ANO VARCHA	R2 60	D-NÁZEV DLOUHÝ	Název způsobu ochrany.
PLATNOST_OD	ANO DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Datum zahájení platnosti.
PLATNOST_DO	NE DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Datum ukončení platnosti.
POZEMEK	ANO VARCHA	R2 1	D-ANO NE	Povolení použít způsob ochrany u pozemku.
BUDOVA	ANO VARCHA	R2 1	D-ANO NE	Povolení použít způsob ochrany u budovy.
JEDNOTKA	ANO VARCHA	R2 1	D-ANO NE	Povolení použít způsob ochrany u jednotky.
NEMOCHR	NE NUMBER	3.0		Ochrana nemovitosti.

Primární klíč: Sloupce: ZPOCHN_PK KOD

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce:

Jméno: D_POZEMKU Kód: DRUPOZ

Popis:

Centrálně spravovaný číselník DRUH POZEMKU.

TYPPPD_KOD obsahuje kód značky, která má být použita pro vyjádření kultury v digitální mapě.

ZEMEDELSKA_KULTURA vyjadřuje, zda se jedná o zemědělské druhy pozemku.

STAVEBNI_PARCELA vyjadřuje, zda se jedná o stavební parcelu

Pov?: Typ:
ANO NUMBER Sloupce: Vel.: Doména: Popis: D-DRUH POZEMKU KÓD Kód druhu pozemku. KOD 2.0 NAZEV Název druhu pozemku. ANO VARCHAR 2 60 D-NÁZEV DLOUHÝ ZEMEDELSKA_KULTURA VARCHAR2 D-ANO NE Zemědělská kultura. PLATNOST_OD ANO DATE D-DNEŠNÍ DATUM Datum zahájení platnosti. TYPPPD KOD NF. NUMBER 10.0 D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH Kód typu prvku prostorových dat. D-DNEŠNÍ DATUM PLATNOST_DO NE DATE Datum ukončení platnosti. VARCHAR2 ZKRATKA D-ZKRATKA9 NE STAVEBNI_PARCELA ANO VARCHAR2 D-ANO NE Stavební parcela

Primární klíč: Sloupce:
DRUPOZ_PK KOD

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce: DRIPOZ FK1 TYPPPD KO

DRUPOZ_FK1 TYPPPD_KOD na tab.T_PRVKU_P_DAT

Jméno: ZP_VYUZITI_POZ

Kód: ZPVYPO

Popis:

Centrálně spravovaný číselník definuje pro parcelu druh způsobu využití pozemku v rámci druhu pozemku.

TYPPPD_KOD obsahuje kód značky, která má být použita v digitální mapě v závislosti na využití pozemku.

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis: KOD ANO NUMBER 4.0 D-ZPŮSOB VYUŽITÍ NEMOVITO Kód způsobu využití parcel

NAZEV ANO VARCHAR2 60 D-NÁZEV DLOUHÝ Název způsobu využití parcel. Datum zahájení platnosti. PLATNOST OD ANO DATE D-DNEŠNÍ DATUM TYPPPD KOD NUMBER 10.0 D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH Kód typu prvku prostorových dat. NE D-DNEŠNÍ DATUM PLATNOST_DO DATE Datum ukončení platnosti. ZKRATKA VARCHAR2 16 D-ZKRATKA16

Primární klíč: Sloupce: ZPVYPO_PK KOD

 Cizí klíče:
 Sloupce:

 ZPVYPO_FK1
 TYPPPD_KOD
 na tab. T_PRVKU_P_DAT

Sloupce:

Jméno: ZDROJE_PARCEL_ZE

Kód: ZDPAZE

Unikátní klíče:

Popis:

Centrálně spravovaný číselník, popisuje zdroj evidence parcel v půdních celcích, které jsou zobrazeny v jiném podkladu než v katastrální mapě a jsou evidovány

zjednodušeným způsobem. Odpovídá druhu číslování parcel 3, 4, 6 s tím, že rozlišení na stavební a pozemkové parcely je dáno druhem číslování parcel.

Současný stav číselníku:

3 Parcela evidence nemovitostí, která v terénu zanikla

Sloupce:

- 4 Parcela BPK
- 6 Přídělový plán nebo jiný podklad

Poznámka: Kódy 5 a 7 chybí, protože jsou řešeny kombinací sloupce Druh číslování parcel v tabulce Parcela a sloupce Kód v tabulce Zdroj parcely ZE.

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: D-ZDROJ PARCELY ZE KÓD KOD ANO NUMBER 1.0 Kód zdroje parcel ZE. D-NÁZEV DLOUHÝ NAZEV VARCHAR2 Název zdroje parcely ZE. ANO 60 PLATNOST_OD ANO D-DNEŠNÍ DATUM DATE Datum zahájení platnosti. D-DNEŠNÍ DATUM PLATNOST_DO Datum ukončení platnosti. ZKRATKA VARCHAR2 2 D-ZKRATKA2 NE

Primární klíč: Sloupce: ZDPAZE_PK KOD
Unikátní klíče: Sloupce:

Jméno: ZP_URCENI_VYMERY

Kód: ZPURVY

Popis:

Cizí klíče:

Centrálně spravovaný číselník vyjadřuje způsob určení výměry parcely KN.

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: D-KVALITA URČENÍ VÝMĚRY KOD ANO NUMBER 1.0 Kód způsobu určení výměry. Popis způsobu určení výměry. Datum zahájení platnosti. NAZEV VARCHAR 2 D-NÁZEV DLOUHÝ ANO 60 D-DNEŠNÍ DATUM PLATNOST_OD ANO DATE PLATNOST_DO DATE D-DNEŠNÍ DATUM Datum ukončení platnosti.

Primární klíč:Sloupce:ZPURVY_PKKOD

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce:

Jméno: T_BUDOV Kód: TYPBUD

Popis:

Centrálně spravovaný číselník popisující typy budov. (Ve výměnném formátu KN 2000 byl reprezentovaný poslední cifrou způsobu využití nemovitostí pro druh pozemku zastavěné plochy a nádvoří.)

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis: KOD NUMBER D-TYP BUDOVY KÓD ANO 1.0 Kód typu budovy. NAZEV ANO VARCHAR2 60 D-NÁZEV DLOUHÝ Název typu budovy. PLATNOST OD ANO DATE D-DNEŠNÍ DATUM Datum zahájení platnosti. PLATNOST DO D-DNEŠNÍ DATUM NE DATE Datum ukončení platnosti. ZADANI CD VARCHAR2 1 D-ANO NE Určení povinnosti zadání čísla ANO domovního. ZKRATKA VARCHAR2 9 D-ZKRATKA9

Primární klíč: Sloupce: TYPBUD_PK KOD

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce:

Jméno: MAPOVE_LISTY

Kód: MAPLIS

Popis:

Centrálně spravovaný číselník mapových listů katastrálních map.

Označení mapového listu obsahuje znakový řetězec, který jednoznačně určuje mapový list mapy velkého měřítka.

Pro S-JTSK se skládá z názvu ML 1:50000 a z čísla listu. Číslo listu se liší podle měřítka.

Příklad: BRUNTÁL 0-9/31

Pro Sv. Štěpán a Gustenberg se skládá z označení sektoru, sloupce, vrstvy a listu. Označení listu se liší podle měřítka.

Příklad: Z.S. III,21,be

Exportovaný datový blok obsahuje pouze vázané věty na PARCELY.MAPLIS_KOD.

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis: Unikátní generované číslo NUMBER 30.0 ID ANO D-ID [mapového listu]. OZNACENI MAPOVEHO LISTU VARCHAR2 100 ANO Označení mapového listu. D-DNEŠNÍ DATUM ANO DATE Datum zahájení platnosti.

PLATNOST_OD ANO DATE D-DNEŠNÍ DATUM Datum zahájení platnosti.
PLATNOST_DO NE DATE D-DNEŠNÍ DATUM Datum ukončení platnosti.
MAPA NE VARCHAR2 5 Mapa.

Primární klíč: Sloupce: MAPLIS_PK ID

Unikátní klíče:

Sloupce:

MAPLIS_UK OZNACENI_MAPOVEHO_LISTU

Cizí klíče: Sloupce:

Jméno: KATASTR_UZEMI

Kód: KATUZE

Popis:

Centrálně spravovaný číselník všech katastrálních území (číselník obsahuje existující i zrušená k.ú.). Exportovaný datový blok obsahuje pouze vázané věty na PAR.KATUZE_KOD, PAR.KATUZE_KOD_PUV, TEL.KATUZE_KOD, RIZKU.KATUZE_KOD, SOBR.KATUZE_KOD, HBPEJ.KATUZE_KOD, OBPEJ.KATUZE_KOD, ZPMZ.KATUZE_KOD, NZZP.ZPMZ_KATUZE_KOD, SPOL.KATUZE_KOD, REZE.KATUZE_KOD, RECI.KATUZE_KOD, DOCI.KATUZE_KOD, DOHICI.KATUZE_KOD

Vel.: Sloupce: Pov?: Typ: Doména: Popis: KOD ANO NUMBER 6.0 D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD Kód katastrálního území ANO OBCE KOD NUMBER 6.0 D-OBEC KÓD Kód obce. D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ NÁZEV Název katastrálního území. NAZEV ANO VARCHAR2 48

PLATNOST_DO NE DATE D-DNEŠNÍ DATUM Datum zahájení platnosti.

Primární klíč: Sloupce: KATUZE_PK KOD

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce:

KATUZE_FK1 OBCE_KOD na tab. OBCE

Jméno: OBCE Kód: OBCE Popis:

centrálně spravovaný číselník všech obcí v ČR (existujících i zaniklých). Exportovaný datový blok obsahuje pouze vázané věty na KATUZE.OBCE_KOD,

CASOBC.OBCE KOD

Poznámka: Jedná se o externí číselník (není v kompetenci ČÚZK).

Pov?: Typ: Vel.: Sloupce: Doména: Popis: D-OBEC KÓD ANO NUMBER 6.0 Kód obce. OKRESY_KOD NUMBER 4.0 D-OKRES KÓD Kód okresu. ANO NAZEV ANO VARCHAR2 48 D-OBEC NÁZEV Název obce.

Primární klíč: Sloupce: OBCE_PK KOD

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce:

OBCE_FK1 OKRESY_KOD na tab. OKRESY

Jméno: CASTI_OBCI Kód: CASOBC

Popis:

Centrálně spravovaný číselník všech částí obcí v ČR (existujících i zaniklých).

Exportovaný datový blok obsahuje pouze vázané věty na BUD.CAOBCE_KOD.

Poznámka: Jedná se o externí číselník (není v kompetenci ČÚZK).

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis: D-ČÁST OBCE KÓD KOD ANO NUMBER 6.0 Kód části obce. OBCE KOD D-OBEC KÓD ANO NUMBER 6.0 Kód obce. D-ČÁST OBCE NÁZEV VARCHAR2 Název části obce. NAZEV ANO 48

Primární klíč:Sloupce:CAOBCE_PKKOD

Unikátní klíče: Sloupce:
Cizí klíče: Sloupce:
CASOBC_FK1 OBCE_KOD na tab. OBCE

Jméno: OKRESY Kód: OKRESY

Popis:

centrálně spravovaný číselník všech okresů v ČR (existujících i zaniklých). Exportovaný datový blok obsahuje pouze vázané věty na OBCE.OKRESY_KOD.

Poznámka: Jedná se o externí číselník (není v kompetenci ČÚZK).

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis: 4.0 NUMBER D-OKRES KÓD KOD Kód okresu KRAJE_KOD ANO NUMBER 2.0 D-KRAJ KÓD Kód kraje. NAZEV ANO VARCHAR2 32 D-OKRES NÁZEV Název okresu.

PLATNOST_OD ANO DATE D-DNEŠNÍ DATUM Datum zahájení platnosti.
PLATNOST_DO NE DATE D-DNEŠNÍ DATUM Datum ukončení platnosti.

NUTS4 ANO VARCHAR2 6 D-NUTS4 Nuts4

Strana: 34 / 103

NKRAJE_KOD ANO NUMBER 3.0 D-NOVÝ KRAJ KÓD Kód nového kraje.

Primární klíč: Sloupce: OKRESY_PK KOD

Unikátní klíče: Sloupce: OKRESY_UK1 NAZEV

Cizí klíče:Sloupce:OKRESY_FK1KRAJE_KODna tab. KRAJEOKRESY_FK2NKRAJE_KODna tab. NKRAJE

Jméno: KRAJE Kód: KRAJE Popis:

centrálně spravovaný číselník bývalých krajů. Kód kraje tvoří první dvě čísla z kódu okresu.

Poznámka: Jedná se o externí číselník (není v kompetenci ČÚZK).

Sloupce:Pov?:Typ:Vel.:Doména:Popis:KODANONUMBER2.0D-KRAJ KÓDKód kraje.NAZEVANOVARCHAR220D-NÁZEV KRÁTKÝNázev kraje.PLATNOST_ODANODATED-DNEŠNÍ DATUMDatum zaháje

PLATNOST_OD ANO DATE D-DNEŠNÍ DATUM Datum zahájení platnosti.
PLATNOST_DO NE DATE D-DNEŠNÍ DATUM Datum ukončení platnosti.

Primární klíč:Sloupce:SC_KRAJE_PKKODUnikátní klíče:Sloupce:Cizí klíče:Sloupce:

Jméno: NOVE_KRAJE Kód: NKRAJE

Popis:

Číselník nových krajů.

Sloupce: Pov?:Typ: Vel.: Doména: Popis:

 KOD
 ANO
 NUMBER
 3.0
 D-NOVÝ KRAJ KÓD
 Kód nového kraje.

 NAZEV
 ANO
 VARCHAR2
 32
 Núzev kraje.

 NUTS3
 ANO
 VARCHAR2
 5
 D-NUTS3
 Nuts3

PLATNOST_DD ANO DATE D-DNEŠNÍ DATUM Datum zahájení platnosti.
PLATNOST_DO NE DATE D-DNEŠNÍ DATUM Datum ukončení platnosti.

Primární klíč: Sloupce:
NOVE_KRAJE_PK KOD

Unikátní klíče: Sloupce:
Cizí klíče: Sloupce:

Jméno: R_ZPOCHR Kód: RZO

Popis:

Vazební tabulka přiřazující způsob ochrany nemovitosti ke konkrétní parcele, budově nebo jednotce.

+1/CR

Způsoby ochrany parcel jsou vázány na parcelu, nikoli na díl parcely.

+2/CR

Nemovitosti mohou mít jen takové způsoby ochrany, které jsou pro ně povoleny.

Strana: 35 / 103

Sloupce:	Pov?:	Typ.	Vel.:	Doména:	Popis:
ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Unikátní generované číslo [r_zpochr].
STAV_DAT	NE	NUMBER	2	D-STAV DAT	Stav aktuálnosti dat.
DATUM_VZNIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj prvního výskytu entity v systému.
DATUM_ZANIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj konce platnosti výskytu entity v systému.
PRIZNAK_KONTEXTU	NE	NUMBER	1.0	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	Příznak kontextu
RIZENI_ID_VZNIKU	NE :	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
RIZENI_ID_ZANIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
ZPOCHR_KOD	ANO	NUMBER	4.0	D-ZPŮSOB OCHRANY NEMOVITO	Způsob ochrany nemovitosti
PAR_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [parcely].
BUD_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [budovy].
JED_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [jednotky].
PS_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo práva stavby

Primární klíč: Sloupce: RZO_PK ID

 Unikátní klíče:
 Sloupce:

 Cizí klíče:
 Sloupce:

 RZO_FK1
 ZPOCHR_KOD

 RZO_FK2
 PAR_ID

 RZO_FK3
 BUD_ID

 RZO_FK4
 JED_ID

ZPOCHR_KOD na tab. ZP_OCHRANY_NEM PAR_ID na tab. PARCELY BUD_ID na tab. BUDOVY JED_ID na tab. JEDNOTKY PS_ID na tab. PRAVA_STAVBY

Jméno: ZP_VYUZITI_BUD

Kód: ZPVYBU

Popis:

RZO_FK5

centrálně spravovaný číselník, který definuje pro budovu způsob využití.

Pov?: Typ: Sloupce: Vel.: Doména: D-ZPŮSOB VYUŽITÍ NEMOVITO Kód způsobu využití budovy. KOD ANO NUMBER 4.0 NAZEV ANO VARCHAR2 60 D-NÁZEV DLOUHÝ Název způsobu využití budovy. D-DNEŠNÍ DATUM Datum zahájení platnosti. Datum ukončení platnosti. PLATNOST OD ANO DATE D-DNEŠNÍ DATUM PLATNOST_DO DATE NE ZKRATKA VARCHAR2 8 D-ZKRATKA8 Primární klíč: Sloupce:

ZPVYBU_PK KOD

Unikátní klíče: Sloupce:
Cizí klíče: Sloupce:

Jméno: PRAVA_STAVBY

Kód: PS Popis:

Tabulka obsahuje práva staveb evidovaných v ISKN.

Datový blok PS je plněn dle exportovaných těles - blok TEL.

Současně se při výběru dat bloku PS uplatňuje standardní časová podmínka. Pro stavový export jsou exportována platná data "K datu", pro změnový export jsou exportována změnová data (vznik, zánik) z intervalu "Datum od – Datum do".

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis:

ID ANO NUMBER 30.0 D-ID Unikátní generované číslo práva

					stavby
STAV_DAT	NE	NUMBER	2	D-STAV DAT	Stav aktuálnosti dat
DATUM_VZNIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj prvního výskytu entity v systému
DATUM_ZANIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj konce platnosti výskytu entity v systému
PRIZNAK_KONTEXTU	NE	NUMBER	1.0	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	Příznak kontextu
RIZENI_ID_VZNIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo řízení
RIZENI_ID_ZANIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo řízení
DATUM_PRIJETI	ANO	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Datum přijetí záznamu
TEL_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo tělesa
DATUM_UKONCENI	ANO	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Obsahuje datum ukončení platnosti záznamu

Primární klíč: Sloupce:

PS_PK

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce: PS_FK1 TEL_ID

na tab. TELESA

Jméno: R UCEL NEM

Kód: RU Popis:

Datový blok obsahuje přiřazení účelu práva stavby.

Datový blok RU je plněn dle exportovaných práv stavby - blok PS.

Současně se bude při výběru dat bloku RU uplatňovat standardní časová podmínka. Pro stavový export budou exportována platná data "K datu", pro změnový export budou exportována změnová data (vznik, zánik) z intervalu "Datum od – Datum do".

Sloupce:	Pov?:	Typ: NUMBER	Vel.: 30.0	Doména: D-ID		Popis: Unikátní generované číslo práva
STAV_DAT DATUM_VZNIKU		NUMBER DATE	2	D-STAV DAT D-DNEŠNÍ DATUM		stavby Stav aktuálnosti dat Časový údaj prvního výskytu entity
DATUM_ZANIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM		v systému Časový údaj konce platnosti výskytu entity v systému
PRIZNAK_KONTEXTU	NE	NUMBER	1.0	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	J	Příznak kontextu
RIZENI_ID_VZNIKU	ANO	NUMBER	30.0	D-ID		Odkaz na unikátní generované číslo řízení
RIZENI_ID_ZANIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID		Odkaz na unikátní generované číslo řízení
PS_ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID		Odkaz na unikátní generované číslo práva stavby
UCEL_KOD	ANO	NUMBER	2.0	D-KÓD ÚČELU PRÁVA	STAVDY	Kód účelu práva stavby
Primární klíč: RU_PK	Sloupce:					
Unikátní klíče: Cizí klíče: RU_FK1 RU_FK2		<pre>sloupce: sloupce: PS_ID UCEL_KOD</pre>			na tab. na tab.	PRAVA_STAVBY UCEL

Jméno: UCEL Kód: UCEL Popis:

Datový blok obsahuje přiřazení účelu práva stavby.

Datový blok RU je plněn dle exportovaných práv stavby – blok PS. Současně se bude při výběru dat bloku RU uplatňovat standardní časová podmínka. Pro stavový export budou exportována platná data "K datu", pro změnový export budou exportována změnová data (vznik, zánik) z intervalu "Datum od – Datum do".

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis: D-KÓD ÚČELU PRÁVA STAVBY KOD ANO NUMBER 2.0 Kód účelu práva stavby Název účelu práva stavby NAZEV VARCHAR 60 D-NÁZEV DLOUHÝ PLATNOST_OD ANO DATE D-DNEŠNÍ DATUM Datum zahájení platnosti PLATNOST_DO D-DNEŠNÍ DATUM DATE Datum ukončení platnosti

Sloupce:

Primární klíč: Sloupce: UCEL_PK KOD
Unikátní klíče: Sloupce:

JEDNOTKY JEDN

Cizí klíče:

Jméno: JEDNOTKY Kód: JED

Tabulka obsahuje jednotky evidované v ISKN.

Poznámka k jednoznačné identifikaci jednotky:

Jednotka musí být v budově označena jednoznačně, tzn. nejlépe očíslováním, ale zákon umožňuje identifikaci jednotek popisem jejich umístění v budově. Dále je třeba počítat s možností, že v budově s více čísly popisnými jsou jednotky číslovány odděleně pro každé číslo popisné. Jednotka je pak jednoznačně identifikována pouze s uvedením příslušného čísla popisného. Může též nastat případ, kdy jsou byty a nebytové prostory, jako jednotky, číslovány ve dvou samostatných číselných řadách.

Poznámka: Propojení entity JEDNOTKY a CASTI_BUDOV je pouze přes položku BUD_ID. Tzn. k jednotce najdeme 1:N CASTI_BUDOV, přičemž c_popev konkrétní části budovy je uloženo v položce CISLO_JEDNOTKY.

/BR

+1/CR

Pokus o zápis nemovitosti bez vazby na KT způsobí při kontrole kontextu varování.

+2/

Pokus o zrušení nemovitosti, která je plombovaná jiným řízením způsobí při kontrole kontextu varování.

Strana: 38 / 103

Sloupce:	Pov?:	Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Unikátní generované číslo [jednotky].
STAV_DAT	NE	NUMBER	2	D-STAV DAT	Stav aktuálnosti dat.
DATUM_VZNIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj prvního výskytu entity v systému.
DATUM_ZANIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj konce platnosti výsky tu entity v systému.
PRIZNAK_KONTEXTU	NE	NUMBER	1.0	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	Příznak kontextu
RIZENI_ID_VZNIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
RIZENI_ID_ZANIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
BUD_ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [budovy].
TYPJED_KOD	ANO	NUMBER	2.0	D-TYP JEDNOTKY	Kód typu jednotky.
CISLO_JEDNOTKY	NE	NUMBER	10	D-ČÍSLO JEDNOTKY	Pořadové číslo bytové nebo nebytové jednotky z Prohlášení vlastníka
CENA_NEMOVITOSTI	NE	NUMBER	14.2	D-CENA NEMOVITOSTI	Cena nemovitosti.
ZPVYJE_KOD	NE	NUMBER	4.0	D-ZPŮSOB VYUŽITÍ NEMOVITO	Specifikace využití budovy.
TEL_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [tělesa].
PODIL_CITATEL	NE	NUMBER	30.0	D-PRVKY PODÍLU	
PODIL_JMENOVATEL	NE	NUMBER	30.0	D-PRVKY PODÍLU	
POPIS	NE	VARCHAR2	240	D-POPIS POZNÁMKA	Popis jednotky
Primární klíč: JED_PK		Sloupce:			
Unikátní klíče: JED_UK1		Sloupce: BUD_ID			

na tab. BUDOVY
na tab. T_JEDNOTEK
na tab. ZP_VYUZITI_JED

na tab. TELESA

Jméno: T_JEDNOTEK Kód: TYPJED

Popis:

Cizí klíče:

JED_FK1

JED_FK2

JED_FK5 JED_FK6

Centrálně spravovaný číselník typů bytových a nebytových prostorů.

CISLO_JEDNOTKY

Sloupce:

TYPJED_KOD ZPVYJE_KOD

BUD_ID

TEL_ID

Sloupce: Vel.: Doména: Pov?: Typ: Popis: ANO NUMBER 2.0 D-TYP JEDNOTKY Kód typu jednotky. KOD NAZEV D-NÁZEV DLOUHÝ ANO VARCHAR2 60 Název typu jednotky. Datum zahájení platnosti. PLATNOST_OD ANO DATE D-DNEŠNÍ DATUM D-DNEŠNÍ DATUM PLATNOST_DO Datum ukončení platnosti. ZKRATKA VARCHAR2 7 D-ZKRATKA7

Primární klíč: Sloupce:
TYPJED_PK KOD
Unikátní klíče: Sloupce:

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce:

Jméno: ZP_VYUZITI_JED

Kód: ZPVYJE

Popis:

centrálně spravovaný číselník, který definuje způsob využití jednotek.

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis:

ANO NUMBER D-ZPŮSOB VYUŽITÍ NEMOVITO Kód způsobu využití jednotky. KOD 4.0 NAZEV VARCHAR2 60 D-NÁZEV DLOUHÝ Název způsobu využití jednotky. PLATNOST_OD ANO DATE D-DNEŠNÍ DATUM Datum zahájení platnosti. D-DNEŠNÍ DATUM PLATNOST_DO NF. DATE Datum ukončení platnosti. ZKRATKA VARCHAR2 7 D-ZKRATKA7 NE

Doplňkový kód

DOPLKOD NE NUMBER 3.0

Primární klíč:Sloupce:ZPVYJE_PKKODUnikátní klíče:Sloupce:Cizí klíče:Sloupce:

BONITNÍ DÍLY PARCEL BDPA

Jméno: BONIT_DILY_PARC

Kód: BDP Popis:

Tabulka slouží k uložení informací o bonitních dílech parcely. Popisuje vztah mezi BPEJ a parcelou.

+BR

+1/DELETE

Instance v tabulce se odloží do minulosti, pokud neexistuje parcela, jejíž vazbu popisuje.

+2/CR

+3/UR

Součet bonitních dílů parcely je roven výměře parcely.

+4/CR

BPEJ je vázán na parcelu, nikoli na díl parcely

Sloupce:	Pov?:	Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
STAV_DAT	NE	NUMBER	2	D-STAV DAT	Stav aktuálnosti dat.
DATUM_VZNIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj prvního výskytu entity v systému.
DATUM_ZANIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj konce platnosti výskytu entity v systému.
PRIZNAK_KONTEXTU	NE	NUMBER	1.0	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	Příznak kontextu
RIZENI_ID_VZNIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
RIZENI_ID_ZANIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
PAR_ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [parcely].
BPEJ_KOD	ANO	VARCHAR2	5	D-BPEJ KÓD	Jednoznačný kód BPEJ. (kód bonitního dílu parcely)
VYMERA	ANO	NUMBER	9.0	D-VÝMĚRA	Výměra bonitního dílu.

Primární klíč: Sloupce: BDP_PK PAR_ID BPEJ_KOD

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce:

BDP_FK2 PAR_ID na tab. PARCELY

VLASTNICTVÍ VLST

Jméno: OPRAV_SUBJEKTY

Kód: OPSUB

Popis:

Fyzická nebo právnická osoba jako vlastník nebo jiný oprávněný. Manželé v bezpodílovém spoluvlastnictví.

Sloupce ID_ZDROJ a VERZE_ZDROJ se uplatní pro práci se společnými daty. Identifikují instanci oprávněného subjektu na pracovišti, které první provedlo změnu v oprávněném subjektu.

Poznámka: některé fyzické osoby mohou být zapsány nestandardně (příjmení, jméno atd. nejsou zapsány ve struktuře pod údaji JMENO, PRIJMENI,..., ale jsou dohromady v údaji NAZEV, resp. NAZEV_U); je to důsledek migrace dat, postupně jsou údaje opravovány.

Poznámka: Sloupce NAZEV_U, JMENO_U, PRIJMENI_U obsahují "normalizovaný" tvar názvu, jména a příjmení (bez diakritiky, velká písmena). Rodné příjmení je u účastníků, u oprávněných subjektů nikoli.

+BR

+1/CR

Vždy musí platit alespoň jeden ze vztahů k entitám VLASTNICTVÍ nebo JINÝ PRÁVNÍ VZTAH.

+2/CR (společná data varianta 2a)Pokud existují alespoň dva Oprávněné subjekty typu Právnická osoba se

shodným IČO, má sloupec DVE_INSTANCE hodnotu ANO, jinak hodnotu NE.

+3/RI

Typu Oprávněného subjektu mohou být přiřazeny jen právní vztahy definované Charakteristikou právního vztahu. Pro určité typy Oprávněných subjektů a k němu přiřazený Právní vztah musí existovat jiná vazba Oprávněného subjektu a Právního vztahu (definováno v entitě Charakteristika právního vztahu).

Sloupce:	Pov?:	Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Unikátní generované číslo [oprávněného subjektu].
STAV_DAT	NE	NUMBER	2	D-STAV DAT	Stav aktuálnosti dat.
DATUM_VZNIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	časový údaj prvního výskytu entity v systému.
DATUM_ZANIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj konce platnosti výskytu entity v systému.
PRIZNAK_KONTEXTU	NE	NUMBER	1.0	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	Příznak kontextu
RIZENI_ID_VZNIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
RIZENI_ID_ZANIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
ID_JE_1_PARTNER_BSM	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo.
ID_JE_2_PARTNER_BSM	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo.
ID_ZDROJ	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [identifikace na zdrojovém prac.]
OPSUB_TYPE	ANO	VARCHAR2	10	D-OPSUB TYPE	Typ oprávněných subjektů.
CHAROS_KOD	ANO	NUMBER	2.0	D-CHARAKTERISTIKA OPRÁVNĚ	Rozlišení oprávněného subjektu.

ICO	NE	NUMBER	8.0	D-TČO	IČO.
DOPLNEK ICO	NE	NUMBER	3	D-IČO DOPINĚK	Doplněk IČO.
NAZEV	NE	VARCHAR 2	255	D-OBCHODNÍ JMÉNO	Obchodní jméno.
NAZEV U	NE	VARCHAR2	255	D-OBCHODNÍ JMÉNO	Obchodní iméno.
RODNE CISLO	NE	VARCHAR2	10	D-RČ	Rodné číslo.
TITUL PRED JMENEM	NE	VARCHAR 2	35	D-TITUL PŘED	Titul před jménem.
JMENO	NE	VARCHAR2	100	D-JMÉNO	Jméno.
JMENO U	NE	VARCHAR2	100	D-JMÉNO	Jméno.
PRIJMENI	NE	VARCHAR 2	100	D-PŘÍJMENÍ	Příjmení.
PRIJMENI U	NE	VARCHAR2	100	D-PŘÍJMENÍ	Příjmení.
TITUL_ZA_JMENEM	NE	VARCHAR 2	10	D-TITUL ZA	Titul za jménem.
CISLO_DOMOVNI	NE	NUMBER	4.0	D-ČÍSLO POPISNÉ NEBO EVID	Číslo popisné nebo číslo evidenční.
CISLO_ORIENTACNI	NE	VARCHAR2	4	D-ORIENTAČNÍ ČÍSLO	Číslo orientační.
NAZEV_ULICE	NE	VARCHAR2	48	D-ULICE A VP NÁZEV	Název ulice nebo veřejného prostranství.
CAST_OBCE	NE	VARCHAR2	48	D-ČÁST OBCE NÁZEV	Název části obce.
OBEC	NE	VARCHAR2	48	D-OBEC NÁZEV	Název obce.
OKRES	NE	VARCHAR2	32	D-OKRES NÁZEV	Název okresu.
STAT	NE	VARCHAR2	100	D-STÁT ZKRÁCENÝ NÁZEV	Název státu.
PSC	NE	NUMBER	5.0	D-PSČ	Poštovní směrovací číslo.
MESTSKA_CAST	NE	VARCHAR2	48	D-MĚSTSKÁ ČÁST NÁZEV	Název městské části.
CP_CE	NE	NUMBER	1.0	D-CP_CE	Rozlišení č.p. a č.e.
DATUM_VZNIKU2	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj původního vzniku entity v systému.
RIZENI_ID_VZNIKU2	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo původního řízení vzniku.
KOD_ADRM	NE	NUMBER	9.0	D-ADRESA KÓD	Odkaz na adresní místo RÚIAN.
ID_NADRIZENE_PO	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní identifikátor nadřízené právnické osoby.

Primární klíč: Sloupce: OPSUB_PK ID

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce: OPSUB FK1 CHAROS K

OPSUB_FK1 CHAROS_KOD na tab. CHAR_OS
OPSUB_FK2 ID_JE_1_PARTNER_BSM na tab. OPRAV_SUBJEKTY
OPSUB_FK3 ID_JE_2_PARTNER_BSM na tab. OPRAV_SUBJEKTY

Jméno: VLASTNICTVI

Kód: VLA Popis:

Vlastnictví vyjadřuje vlastnický vztah (typ právního vztahu a podíl) jednotlivých oprávněných osob zapsaných v části A-LV (TELESO) ke všem nemovitostem zapsaným v B-LV.

+BR

+1/CR

+2/UR

Při zápisu se kontroluje součet podílů vlastnických vztahů. Pro vlastnický vztah označený ve sloupci sekce "1" musí být součet podílů roven 1.

+3/CR

Pokud je naplněn sloupec PAR_ID a pokud existují díly parcely, která je identifikována PAR_ID, potom je naplněn sloupec DP_DIL_PARCELY.

+4/

Pokud se jedná o vlastnictví KT na kterém je budova ve které jsou jednotky, potom:

vlastnický podíl pro daný OS na katastrálním tělese, na kterém je uvedena budova, je roven součtu součinů vlastnického podílu pro daný OS na katastrálních tělesech, na kterých jsou uvedeny jednotky, náležející budově a podílu těchto jednotek na společných prostorách.

+5/CR

Ruší-li se vlastnictví OS ke KT, ruší se všechny vazby listin k tomuto OS na KT a pokud neexistují jiné OS na tomto KT s vazbou na tutéž listinu, ruší se i vazba nemovitostí na tuto listinu.

Sloupce:	Pov?:	Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Unikátní generované číslo [vlastnictví].
STAV_DAT	NE	NUMBER	2	D-STAV DAT	Stav aktuálnosti dat.
DATUM_VZNIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj prvního výskytu entity v systému.
DATUM_ZANIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj konce platnosti výskytu entity v systému.
PRIZNAK_KONTEXTU	NE	NUMBER	1.0	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	Příznak kontextu
RIZENI_ID_VZNIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
RIZENI_ID_ZANIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
OPSUB_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [oprávněného subjektu].
TYPRAV_KOD	ANO	VARCHAR2	4	D-TYP PRÁVNÍHO VZTAHU KÓD	Typ právního vztahu.
TEL_ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [tělesa].
PODIL_CITATEL	NE	NUMBER	30.0	D-PRVKY PODÍLU	Čitatel podílu vlastnictví spoluvlastníka.
PODIL_JMENOVATEL	NE	NUMBER	30.0	D-PRVKY PODÍLU	Jmenovatel podílu vlastnictví spoluvlastníka.
DATUM_VZNIKU2	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj původního vzniku entity v systému.
RIZENI_ID_VZNIKU2	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo původního řízení vzniku.
PAR_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo parcely
BUD_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo budovy
JED_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo jednotky
PS_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo práva stavby

Primární klíč: Sloupce: VLA_PK ID

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce: na tab. OPRAV_SUBJEKTY VLA_FK4 OPSUB_ID VLA_FK5 VLA_FK6 TEL_ID
TYPRAV_KOD na tab. TELESA na tab. T_PRAVNICH_VZT VLA_FK7 PAR_ID na tab. PARCELY VLA_FK8 BUD_ID na tab. BUDOVY VLA_FK9 JED_ID na tab. JEDNOTKY VLA_FK10 PS_ID na tab. PRAVA_STAVBY

Jméno: CHAR_OS Kód: CHAROS

Popis:

centrálně udržovaný číselník bližší charakteristiky oprávněného subjektu - oprávněné osoby.

Sloupce:	Pov?:	Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
KOD	ANO	NUMBER	2.0	D-CHARAKTERISTIKA OPRÁVNĚ	Rozlišení oprávněného subjektu.
NAZEV	ANO	VARCHAR2	60	D-NÁZEV DLOUHÝ	Název typu oprávněného subjektu.
OPSUB_TYPE	ANO	VARCHAR2	10	D-OPSUB TYPE	Typ oprávněného subjektu.
PLATNOST_OD	ANO	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Datum zahájení platnosti.
PLATNOST_DO	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Datum ukončení platnosti.
ZKRATKA	NE	VARCHAR2	3	D-ZKRATKA3	

Primární klíč: Sloupce: CHAROS_PK KOD

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce:

Jméno: TELESA Kód: TEL Popis:

Tabulka představující listy vlastnictví.

Sloupce:	Pov?:	Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Unikátní generované číslo [tělesa].
STAV_DAT	NE	NUMBER	2	D-STAV DAT	Stav aktuálnosti dat.
DATUM_VZNIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj prvního výskytu entity v systému.
DATUM_ZANIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj konce platnosti výskytu entity v systému.
PRIZNAK_KONTEXTU	NE	NUMBER	1.0	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	Příznak kontextu
RIZENI_ID_VZNIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
RIZENI_ID_ZANIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
KATUZE_KOD	ANO	NUMBER	6.0	D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD	

Číslo listu vlastnictví

D-ČÍSLO VLASTNICTVÍ CISLO_TEL NE NUMBER 6

Primární klíč: Sloupce: TEL PK ID

Unikátní klíče:

Sloupce: TEL_UK1 KATUZE_KOD CISLO_TEL

Cizí klíče: Sloupce:

KATUZE_KOD TEL_FK1 na tab. KATASTR UZEMI

JINÉ PRÁVNÍ VZTAHY **JPVZ**

Jméno: JINE PRAV VZTAHY

Kód: JPV Popis:

Jiný právní vztah vyjadřuje jiný než vlastnický vztah jednoho subjektu (oprávněného subjektu nebo nemovitosti) k jednomu předmětu (k jedné nemovitosti, k vlastnictví nebo k dalšímu jinému právnímu vztahu). Vztah k předmětu "typu vlastnictví" nebo "jiný právní vztah" je realizován tabulkou "OMEZENÍ PRÁV". U jiného právního vztahu nemusí být uveden subjekt.

Typy jiných právních vztahů, typy subjektů a předmět jiného právního vztahu jsou dány číselníkem právních vztahů.

Vazby *_K definují nemovitosti či OS, které jsou "povinné", vazby *_PRO definují "oprávněné" nemovitosti či OS.

+BR

+1/CR

+2/UR

Pokud je naplněn sloupec PAR_ID_K a pokud existují díly parcely, která je identifikována PAR_ID_K, potom je naplněn sloupec DP_DIL_PARCELY_K.

+3/CR

+4/UR

Pokud je naplněn sloupec PAR_ID_PRO a pokud existují díly parcely, která je identifikována PAR_ID_PRO, potom je naplněn sloupec DP_DIL_PARCELY_PRO.

Omezuje-li JPV jiný JPV, potom nemůže být omezen.

Sloupce:	Pov?:	Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Unikátní generované číslo [jiného právního vztahu].
STAV_DAT	NE	NUMBER	2	D-STAV DAT	Stav aktuálnosti dat.
DATUM VZNIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj prvního výskytu entity
_					v systému.
DATUM_ZANIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj konce platnosti
					výskytu entity v systému.
PRIZNAK_KONTEXTU	NE	NUMBER	1.0	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	Příznak kontextu
RIZENI_ID_VZNIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo
					[řízení].
RIZENI_ID_ZANIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo
					[řízení].
PAR_ID_PRO	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo
					[parcely].
BUD_ID_PRO	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo
			20.0		[budovy].
JED_ID_PRO	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo
NAD ID W	NE	NUMBER	30.0	D-ID	[jednotky]. Odkaz na unikátní generované číslo
PAR_ID_K	NŁ	NUMBER	30.0	D-1D	[parcely].
BUD_ID_K	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo
505_15_K	110	NONDER	30.0	D 1D	[budovy].
JED_ID_K	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo
					[jednotky].
TYPRAV_KOD	ANO	VARCHAR2	4	D-TYP PRÁVNÍHO VZTAHU KÓD	Typ právního vztahu.
POPIS_PRAVNIHO_VZTAHU	NE	VARCHAR2	4000	D-POPIS-POZNÁMKA DLOUHÁ	Slovní popis právního vztahu.
TEL_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo
					[tělesa].
OPSUB_ID_PRO	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované èíslo
					[oprávnìného subjektu].
OPSUB_ID_K	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované èíslo
					[oprávnìného subjektu].
PODIL_POHLEDAVKA	NE	VARCHAR2	60	D-NÁZEV DLOUHÝ	Podíl věřitele na pohledávce
HJPV_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Unikátní generované číslo [seskupení jiného právního vztahu]
DATUM_VZNIKU2	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj původního vzniku
DATOM_VZNIKUZ	NE	DAIL		D-DNESNI DATOM	entity v systému.
RIZENI_ID_VZNIKU2	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo
RIBBNI_ID_VBNIROZ	110	NONDER	30.0	D 1D	původního řízení vzniku.
OPSUB_ID_2_PRO	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní identifikátor
					nadřízené právnické osoby.
PS_ID_PRO	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo
					práva stavby
POPIS2	NE	VARCHAR2	250	D_POPIS	Doplňkový popis právního vztahu
PORADI_CAS	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Datum vyjadřující pořadí
PORADI_TEXT	NE	VARCHAR2	250	D_POPIS	Text vyjadřující případné
					přednostní pořadí
DATUM_UKONCENI	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Obsahuje datum ukončení platnosti
					JPV

Primární klíč:	Sloupce:
JPV_PK	ID

Unikátní klíče: Cizí klíče:	Sloupce:			
JPV_FK1	BUD_ID_K	na	tab.	BUDOVY
JPV_FK2	BUD_ID_PRO	na	tab.	BUDOVY
JPV_FK3	PAR_ID_K	na	tab.	PARCELY
JPV_FK4	JED_ID_K	na	tab.	JEDNOTKY
JPV_FK5	JED_ID_PRO	na	tab.	JEDNOTKY
JPV_FK6	OPSUB_ID_PRO	na	tab.	OPRAV_SUBJEKTY
JPV_FK7	OPSUB_ID_K	na	tab.	OPRAV_SUBJEKTY
JPV_FK8	PAR_ID_PRO	na	tab.	PARCELY
JPV_FK9	TYPRAV_KOD	na	tab.	T_PRAVNICH_VZT
JPV_FK11	TEL_ID	na	tab.	TELESA
JPV_FK12	PS_ID_PRO	na	tab.	PRAVA_STAVBY

Jméno: T_PRAVNICH_VZT

Kód: TYPRAV

Popis:

Centrálně spravovaný číselník typů právního vztahu

Je hierarchicky členěn s tím, že vyšší úroveň v hierarchii číselníku je označena jako předmět řízení při přípravě aktualizace.

Číselník obsahuje právní vztahy typu vlastnictví (vlastnictví = ,a') a jiné právní vztahy (vlastnictví ='n').

+K/HST: C/BN

+BR

+1/RI Pokud je v sloupci vlastnictví hodnota 'a', jsou platné hodnoty sloupce sekce <1..9>; pokud je v sloupci vlastnictví hodnota 'n', jsou platné hodnoty sloupce sekce $\{B,C,D\}$.

Sloupce:	Pov?:	Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
KOD	ANO	VARCHAR2	4	D-TYP PRÁVNÍHO VZTAHU KÓD	Kód typu právního vztahu.
TPR_KOD	ANO	NUMBER	8.0	D-TYP PŘEDMĚTU ŘÍZENÍ KÓD	Kód typu předmětu řízení.
NAZEV	ANO	VARCHAR2	60	D-NÁZEV DLOUHÝ	Název typu právního vztahu.
VLASTNICTVI	ANO	VARCHAR2	1	D-ANO NE	Zda jde o právní vztah typu vlastnictví (pak se tento kód vyskytuje v bloku VLA) nebo o jiný právní vztah (pak se vyskytuje v bloku JPV).
PRO_OS	ANO	VARCHAR2	1	D-ANO NE	Pro OS.
PRO_NEMOVITOST	ANO	VARCHAR2	1	D-ANO NE	Pro nemovitost.
K_NEMOVITOSTI	ANO	VARCHAR2	1	D-ANO NE	K nemovitosti.
PLATNOST_OD	ANO	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Datum zahájení platnosti.
SEKCE	NE	VARCHAR2	1	D-SEKCE	Sekce určující umístění instance na výpisu.
PLATNOST_DO	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Datum ukončení platnosti.
VLVZTAH	NE	NUMBER	1.0		Vlastnický vztah
K_OS	ANO	VARCHAR2	1	D-ANO NE	
PODIL_VERITELE	NE	VARCHAR2	1	D-ANO NE	Možnost zapsat podíl věřitele
PORADI	NE	VARCHAR2	1	D-ANO NE	Evidence pořadí na LV
Primární klíč: TYPRAV_PK		Sloupce:			
Unikátní klíče: Cizí klíče: TYPRAV_TYPPRE_FK1		Sloupce: Sloupce: TPR_KOD		na tab.	T_PREDMETU_R

Jméno: R_JPV Kód: RJPV Popis:

Evidence některých typů práv bude v ISKN podpořena možností vedení vazeb mezi skupinami JPV. Datový blok vytváří RJPV vytváří vazby mezi nimi.

Sloupce:	Pov?: T	yp:	Vel.:	Doména:	Popis:
ID	ANO N	IUMBER	30.0	D-ID	Unikátní generované číslo vazby jiného právního vztahu
VERZE	ANO N	IUMBER	30.0	D-ID	Unikátní generované číslo verze vazby jiného právního vztahu
STAV_DAT	NE N	UMBER	2	D-STAV DAT	Stav aktuálnosti dat.
DATUM_VZNIKU	NE D	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj prvního výskytu entity v systému.
DATUM_ZANIKU	NE D	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj konce platnosti výskytu entity v systému.
PRIZNAK KONTEXTU	NE N	UMBER	1.0	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	Příznak kontextu
RIZENI_ID_VZNIKU	ANO N	IUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
RIZENT ID ZANIKU	NE N	IIIMBER	30 0	D-TD	Odkaz na unikátní generované číslo

HJPV_ID_1 NE NUMBER 30.0 D-ID Unikátní generované číslo seskupení jiného právního vztahu
HJPV_ID_2 NE NUMBER 30.0 D-ID Unikátní generované číslo seskupení jiného právního vztahu

na tab. JINE_PRAV_VZTAHY

na tab. JINE_PRAV_VZTAHY

TYPVAZBY_JPV NE NUMBER 1 D-TYP VAZBY PRÁV VZTAHŮ KÓD TYP vazby JPV kód

Primární klíč: Sloupce: RJPV PK ID

 Unikátní klíče:
 Sloupce:

 Cizí klíče:
 sloupce:

 RJPV_FK1
 HJPV_ID_1

 RJPV_FK2
 HJPV_ID_2

ŘÍZENÍ

RIZE

Skupinu Řízení je možné zařadit do NVF při exportu změnových vět (zadány datumy DATUM_OD a DATUM_DO).

Pro všechny číselníkové entity tohoto bloku platí, že jsou předávány stejně jako změnové věty ostatních číselníků, tj. budou obsahovat pouze záznamy, které byly v zadaném časovém intervalu změněné.

Pro všechny ostatní entity skupiny Řízení (kromě R_LIST) platí při exportu změnových vět následující režim:

- exportují se všechna RIZENI, která jsou zplatněna (čímž se zároveň říká, že se exportují pouze řízení Z a V) a kde je buď datum zplatnění v zadaném časovém intervalu nebo v již zplatněném řízení došlo v tomto časovém intervalu k uzavření řízení.
- pro všechny ostatní entity se exportují všechny záznamy, vážící se k exportovaným řízením.

Pro entitu R_LIST je aplikována stejná výběrová podmínka jako pro předávání změnových vět z bloku NEMOVITOSTI, tj. exportují se záznamy, u nichž Datum vzniku či Datum zániku spadá do požadovaného časového intervalu.

Jméno: RIZENI Kód: RIZENI

Popis:

Tabulka Řízení obsahuje údaje o hlavičce řízení (základní atributy každého řízení).

+BR

+1/RI (Řízení)

Vztah Řízení - Katastrální území. Vazba platí pouze pro řízení typu: Vklad, Záznam, Ostatní rozhodnutí, Pozemkové úpravy, Obnova operátu, Revize katastru, Potvrzení GP, ZDŘ, PU, PM.

+3/RI (Řízení)

Platba může být navázána jen na ten typ řízení, který má Zpoplatnění

nastaveno na Ano.

+5/RI (Administrativní řízení)

Řízení nemá objekt řízení.

+6/RI

Je-li hodnota sloupce OSVOBOZENO False pak sloupec DUVOSV_KOD je NULL.

+13/ (Potvrzení GP)

Potvrzován může být jen jeden GP.

+19/ Pro řízení typu V musí nejpozději v okamžiku uzavření řízení existovat operace 103 (vypravení spisu).

+20/ Pro každé obeslání v rámci operace 103 musí být nejpozději v okamžiku uzavření řízení stav obeslání 6,7,8,9 nebo 0).

Poznámka: Při exportu platného stavu se exportují informace o řízení, která mají vazbu na exportované katastrální území, oprávněné subjekty nebo parcely (podle vstupních parametrů) bez ohledu na datum (zároveň s řízením jsou tak předány i všechny entity související s tímto řízením). Jsou předávána všechna řízení (včetně ukončených). Stav řízení je identifikovatelný z položky STAV.

Poznámka: Datum zplatnění řízení je vyplněn v položce DATUM2 (pouze pro řízení V, Z) a datum uzavření řízení je vyplněn v položce DATUM_UZAVRENI.

Sloupce:	Pov?:	Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Unikátní generované číslo [řízení].
TYPRIZ_KOD	ANO	VARCHAR2	3	D-TYP ŘÍZENÍ KÓD	Kód typu řízení.
PORADOVE_CISLO	ANO	NUMBER	8	D-INTEGER8	Pořadí řízení daného charakteru.
ROK	ANO	DATE		D-PLATNÉ DATUM	Rok zahájení řízení.
STAV	NE	VARCHAR2	20	D-NÁZEV KRÁTKÝ	Aktuální stav řízení.
FUNKCE_KOD	NE	NUMBER	4.0	D-FUNKCE KÓD	Kód poslední realizované funkce.
TYPOPE_KOD	NE	NUMBER	3.0	D-TYP OPERACE KÓD	Kód poslední realizované operace.
FUNKCE_KOD_VYZNAMNA	NE	NUMBER	4.0	D-FUNKCE KÓD	Kód poslední významné realizované funkce.
TYPOPE_KOD_VYZNAMNA	NE	NUMBER	3.0	D-TYP OPERACE KÓD	Kód poslední významné realizované operace.
UZISYS_USERNAME	NE	VARCHAR2	30	D-USERNAME	Jméno uživatele, který má přiřazeno řízení.
UZIROL_NAZEV	NE	VARCHAR2	30	D-USERNAME	Jméno role, která má přiřazeno řízení.
OSVOBOZENO	NE	VARCHAR2	1	D-ANO NE	Osvobozeno od platby (A/N).
HODNOTA_KOLKU	NE	NUMBER	5	D-HODNOTA KOLKU	Hodnota kolkové známky.
DATUM	NE	DATE		D-PLATNÉ DATUM	Datum (další význam podle typu řízení).
DATUM2	NE	DATE		D-PLATNÉ DATUM	Datum (další význam podle typu řízení).
POPIS	NE	VARCHAR2	240	D-POPIS-POZNÁMKA	Popis (další význam podle typu řízení).
DATUM_UZAVRENI	NE	DATE		D-PLATNÉ DATUM	Datum uzavření řízení.
PRARES_KOD	ANO	NUMBER	3.0	D-PRACOVIŠTĚ RESORTU KÓD	Kód pracoviště resortu.

Primární klíč: Sloupce: RIZENI_PK ID

Unikátní klíče: Sloupce:
RIZENI_UK1 TYPRIZ_KOD
PORADOVE_CISLO
ROK
PRARES_KOD

Cizí klíče: Sloupce: RIZENI TYPRIZ FK3 TYPRIZ KO

RIZENI_TYPRIZ_FK3 TYPRIZ_KOD na tab. TYPY_RIZENI

Jméno: RIZENI_KU
Kód: RIZKU

Popis:

Vazební tabulka vyjadřuje vztah řízení ke katastrálnímu území.

Poznámka: Při exportu změn není blok RIZKU exportován, protože je v ISKN evidován pouze jeho aktuální stav.

+BR

+1/RI

Řízení ZDŘ, OO, PUP musí příslušet k právě jednomu katastrálnímu území.

+2/RI (Záznam)

Řízení musí příslušet alespoň k jednomu katastrálnímu území.

+3/RI (Vklad)

Řízení musí příslušet alespoň k jednomu katastrálnímu území.

+4/RI (OR)

Řízení musí příslušet alespoň k jednomu katastrálnímu území.

+5/RI (Potvrzení GP)

Řízení musí příslušet alespoň k jednomu katastrálnímu území.

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis:

KATUZE_KOD ANO NUMBER 6.0 D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD Kód katastrílního území.

RIZENI_ID ANO NUMBER 30.0 D-ID Unikátní generované číslo [objektu

řízení].

Primární klíč: Sloupce: KATRIZ RIZENI_ID

KATUZE_KOD

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce: KATRIZ KATRIZE EK2 KATRIZE EK2

KATRIZ_KATUZE_FK2 KATUZE_KOD na tab. KATASTR_UZEMI KATRIZ_RIZENI_FK1 RIZENI_ID na tab. RIZENI

Jméno: OBJEKTY RIZENI

Kód: OBJRIZ

Popis:

Objektem řízení je nemovitost účastná řízení a to parcela, jednotka nebo budova. Tabulka je vazební tabulkou mezi řízením a nemovitostí. Při plombování řízení (vklad, záznam) lze zaplombovat vybrané objekty říze

V objektu řízení nejsou zapsány nově vznikající nemovitosti!

+BR

1/VA

Právě jeden sloupec z PAR_ID, BUD_ID, JED_ID musí být vyplněn.

Sloupce:	Pov?:	Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Unikátní generované číslo [objektu řízení].
RIZENI_ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
PAR_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [parcely].
BUD_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [budovy].
JED_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [jednotky].
DATUM_PLOMBY	NE	DATE		D-PLATNÉ DATUM	Datum zaplombování nebo zápisu objektů do řízení.
DATUM_ODSTRANENI_PLOMBY	NE	DATE		D-PLATNÉ DATUM	Datum odstranění plomby.
DATUM_HIST_OD	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Datum vložení záznamu do objektů řízení.
DATUM_HIST_DO	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Datum odstranění záznamu z objektů řízení.
PS_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo

práva stavby

na tab. RIZENI

Primární klíč: Sloupce: OBJRIZ PK

Unikátní klíče: Sloupce: OBJRIZ_UK1 RIZENI_ID PAR_ID BUD ID JED_ID

Cizí klíče: Sloupce: OBJRIZ_RIZENI_FK1

OBJRIZ_BUDOVY_FK2 BUD_ID na tab. BUDOVY OBJRIZ_PARCELY_FK3 PAR_ID na tab. PARCELY OBJRIZ_JEDNOTKY_FK4 JED_ID na tab. JEDNOTKY na tab. PRAVA_STAVBY OBJRIZ PS FK5 PS ID

Jméno: PREDMETY RIZENI

Kód: PRERIZ

Popis:

Tabulka Předměty řízení obsahuje přiřazené typy předmětu řízení vybrané z číselníku Typy předmětu řízení. Předmět řízení podrobněji specifikuje náplň daného řízení.

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis:

RIZENI_ID ANO NUMBER 30.0 D-ID Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].

TYPPRE KOD D-TYP PŘEDMĚTU ŘÍZENÍ KÓD Kód typu předmětu řízení. ANO NUMBER 8.0

Primární klíč: Sloupce: PRERIZ PK RIZENI ID

TYPPRE_KOD

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce: PRERIZ RIZENI FK1 RIZENI ID

na tab. RIZENI PRERIZ_TYPRED_FK2 na tab. T PREDMETU R TYPPRE KOD

Jméno: UCASTNICI Kód: UCAST

Popis:

Účastníky se rozumí fyzické nebo právnické osoby (případně jejich organizační jednotky) dotčené příslušným řízením. Je-li nějaká osoba účastná více řízení, jsou údaje v entitě Účastník zaznamenány opakovaně.

Poznámka: Sloupce NAZEV_U, JMENO_U, PRIJMENI_U obsahují "normalizovaný" tvar názvu, jména a příjmení (bez diakritiky, velká písmena). Rodné příjmení je u účastníků, u oprávněných subjektů nikoli.

+BR

+2/VA

Pokud se nemá daný účastník ověřovat proti registru subjektů, musí být hodnota sloupec Overeni_proti_RS v tabulce POVOLEN_UCASTNICI nastavena na "ne". Totéž platí pro ověření proti OS.

+3/VA

Pokud je Účastník proti Oprávněným subjektům ověřen manuálně, je hodnota sloupce Overeni proti os nastavena na "úspěšně ověřen uživatelem".

+4/VA

Pokud je Účastník dohledán v Oprávněných subjektech automaticky systémem, je hodnota sloupce Overeni_proti_OS nastavena na "úspěšně ověřen systémem". Totéž platí pro ověření proti RS.

+5/VA

Pokud není Účastník dohledán v Oprávněných subjektech automaticky systémem, je hodnota sloupce Overeni_proti_OS nastavena na "neúspěšně ověřen systémem". Totéž platí pro ověření proti RS.

+6/RI

Je-li hodnota sloupce DRUH_UCASTNIKA = 1 (právnická osoba) pak musí být vyplněn sloupec OBCHODNI_JMENO. Je-li hodnota sloupce DRUH_UCASTNIKA = 2 (fyzická osoba) pak musí být vyplněny sloupce JMENO a PRIJMENI.

Sloupce:	Pov?: Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
ID	ANO NUMBE	R 30.0	D-ID	Unikátní generované číslo [účastníka].
RIZENI_ID	ANO NUMBE	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
DRUH_UCASTNIKA	ANO NUMBE	R 1	D-DRUH ÚČASTNÍKA	Druh účastníka řízení (fyzická, právnická osoba).
JMENO	NE VARCE	IAR2 100	D-JMÉNO	Jméno účastníka.
JMENO U	NE VARCE	IAR2 100	D-JMÉNO	Normalizované jméno účastníka.
PRIJMENI	NE VARCE	IAR2 100	D-PŘÍJMENÍ	Příjmení účastníka.
PRIJMENI U	NE VARCE	IAR2 100	D-PŘÍJMENÍ	Normalizované příjmení účastníka.
TITUL_PRED_JMENEM	NE VARCE	IAR2 35	D-TITUL PŘED	Titul před jménem účastníka.
TITUL_ZA_JMENEM	NE VARCE	IAR2 10	D-TITUL ZA	Titul za jménem účastníka.
RC	NE VARCE	IAR2 10	D-RČ	Rodné číslo účastníka.
RODNE_PRIJMENI	NE VARCE	IAR2 100	D-PŘÍJMENÍ	Rodné příjmení účastníka.
RODINNY_STAV	NE NUMBE	R 1.0	D-RODINNÝ STAV	Rodinný stav účastníka.
OBCHODNI_JMENO	NE VARCE	IAR2 255	D-OBCHODNÍ JMÉNO	Obchodní jméno firmy.
OBCHODNI_JMENO_U	NE VARCE	IAR2 255	D-OBCHODNÍ JMÉNO	Normalizované obchodní jméno firmy.
DIC	NE VARCE	IAR2 16	D-DIČ	Daňové identifikační číslo.
ICO	NE NUMBE	R 8.0	D-IČO	Identifikační číslo organizace.
DOPLNEK_ICO	NE NUMBE	R 3	D-IČO DOPLNĚK	Doplněk IČO.
OVEREN_PODPIS	NE VARCE	IAR2 1	D-ANO NE	Ověření podpisu proti podpisovému vzoru.
OVEREN_PROTI_RS	NE NUMBE	R 1.0	D-OVĚŘENÍ ÚČASTNÍKA	Informace zda-li byl účastník ověřen proti registru subjektů.
OVEREN_PROTI_OS	NE NUMBE	R 1.0	D-OVĚŘENÍ ÚČASTNÍKA	Informace zda-li byl účastník ověřen proti oprávněným subjek- tům.
Primární klíč: UCAST_PK	Slou ID	ipce:		
Unikátní klíče: Cizí klíče: UCAST_RIZENI_FK1	Slou	ipce: ipce: NI ID	na t	ab. RIZENI

Jméno: ADRESY Kód: ADRUC

Popis:

Adresa účastníka řízení. Jeden účastník může mít více typů adres - jednotlivé typy jsou dány hodnotou atributu TYP ADRESY.

+BR

+1/OL

Jedna z hodnot musí být uvedena Obec nebo Část obce.

+2/OL

Je-li uvedeno číslo orientační potom musí být uvedený název ulice.

Sloupce:Pov?: Typ:Vel.:Doména:Popis:UCAST_IDANONUMBER30.0D-IDOdkaz na unikátní generované číslo

					[účastníka].
TYP_ADRESY	ANO	NUMBER	1.0	D-ADRESA TYP	Kvalifikátor typu adresy.
OKRES	NE	VARCHAR2	32	D-OKRES NÁZEV	Název okresu.
OBEC	NE	VARCHAR2	48	D-OBEC NÁZEV	Název obce.
CAST_OBCE	NE	VARCHAR2	48	D-ČÁST OBCE NÁZEV	Název části obce.
CISLO_DOMOVNI	NE	NUMBER	4.0	D-ČÍSLO POPISNÉ NEBO EVID	Číslo popisné nebo číslo evidenční.
NAZEV_ULICE	NE	VARCHAR2	48	D-ULICE A VP NÁZEV	Název ulice nebo veřejného prostranství.
CISLO_ORIENTACNI	NE	VARCHAR2	4	D-ORIENTAČNÍ ČÍSLO	Číslo orientační.
PSC	NE	NUMBER	5.0	D-PSČ	Poštovní směrové číslo.
STAT	NE	VARCHAR2	100	D-STÁT ZKRÁCENÝ NÁZEV	Název státu.
TELEFON	NE	VARCHAR2	33	D-FAX-TELEFON	Telefon.
FAX	NE	VARCHAR2	33	D-FAX-TELEFON	Fax.
MESTSKA_CAST	NE	VARCHAR2	48	D-MĚSTSKÁ ČÁST NÁZEV	Název městské části.
CP_CE	NE	NUMBER	1.0	D-CP_CE	Rozlišení č.p. a č.e.
KOD_ADRM	NE	NUMBER	9.0	D-ADRESA KÓD	Odkaz na adresní místo RÚIAN.

Primární klíč: Sloupce:
ADRUC_PK UCAST_ID
TYP_ADRESY

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce: ADRUC_UCAST_FK1 UCAST_ID

na tab. UCASTNICI

Jméno: LISTINY Kód: LISTIN

Popis:

Tabulka LISTINY obsahuje základní údaje charakterizující listinu jako podklad rozhodování a/nebo zápis do KN v rámci řízení.

+BR

+1/RI

Vazba na řízení platí pouze pro řízení typu vklad nebo záznam.

+2/RI

Nemůže existovat listina bez vazby na řízení (na vazební tabulku).

Sloupce:	Pov?:	Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Unikátní generované číslo [listiny].
TYPLIST_KOD	ANO	NUMBER	8.0	D-TYP LISTINY KÓD	Kód typu listiny.
POPIS	NE	VARCHAR2	2000	D-TEXT	Popis listiny.
OBSAH	ANO	VARCHAR2	1	D-ANO NE	Indikátor existence obsahu dokumentu.
STRAN	NE	NUMBER	4	D-INTEGER4	Počet stran.
DATUM_VYHOTOVENI	NE	DATE		D-PLATNÉ DATUM	Datum platnosti nebo nabytí právní moci.
ZHOTOVITEL	NE	VARCHAR2	60	D-NÁZEV DLOUHÝ	Jméno zhotovitele listiny.
PORADOVE_CISLO_ZHOTOVITELE	NE	VARCHAR 2	8	D-TEXTP	Pořadové číslo zhotovitele listiny.
ROK_ZHOTOVITELE	NE	DATE		D-PLATNÉ DATUM	Rok vyhotovení listiny jako součást jednacího čísla zhotovi- tele.
DOPLNENI_ZHOTOVITELE	NE	VARCHAR2	60	D-NÁZEV DLOUHÝ	Doplnění jednacího čísla listiny zhotovitele.
ZKRATKA	NE	VARCHAR2	10		Zkratka zhotovitele.
RIZENI_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
ZMENA_PRAV_VZTAHU	NE	VARCHAR2	1	D-ANO NE	Indikace, zda listina mění právní vztahy.
DATUM_PRAV_MOCI	NE	DATE		D-PLATNÉ DATUM	Datum nabytí právní moci
DATUM_VYKONATELNOSTI	NE	DATE		D-PLATNÉ DATUM	Datum vykonatelnosti rozhodnutí
DATUM_HIST_OD	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Datum počátku platnosti záznamu.
DATUM_HIST_DO	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Datum konce platnosti záznamu.

Primární klíč: Sloupce: LISTIN_PK TD

Unikátní klíče: Sloupce: LISTIN_UK1 RIZENI_ID ZKRATKA ZHOTOVITEL TYPLIST_KOD

PORADOVE_CISLO_ZHOTOVITELE

ROK_ZHOTOVITELE DOPLNENI_ZHOTOVITELE

Cizí klíče: Sloupce: LISTIN_T_LISTIN_FK1 TYPLIST_KOD

na tab. T_LISTIN LISTIN_RIZENI_FK2 RIZENI_ID na tab. RIZENI

Jméno: DALSI_UDAJE_LISTINY

Kód: DUL Popis:

centrálně spravovaný číselník dalších údajů o listině.

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis:

D-DALŠÍ ÚDAJE LISTINY KÓD ANO VARCHAR2 Kód dalšího údaje listiny. KOD 3 D-NÁZEV DLOUHÝ NAZEV NE VARCHAR2 60 Název dalšího údaje listiny. PLATNOST_OD D-DNEŠNÍ DATUM Datum zahájení platnosti. PLATNOST_DO NE DATE D-DNEŠNÍ DATUM Datum ukončení platnosti.

Primární klíč: Sloupce: DIII. PK KOD Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce:

Jméno: LISTINY_DALSI_UDAJE

Kód: LDU Popis:

Vazební tabulka pro vytvoření vazby mezi listinou a dalším údajem listiny.

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis:

LISTIN_ID 30.0 Odkaz na unikátní generované číslo DIII, KOD D-DALŠÍ ÚDAJE LISTINY KÓD Kód dalšího údaje listiny. ANO VARCHAR2 3 CREATE_DATE D-DNEŠNÍ DATUM ANO DATE Datum vytvoření záznamu.

Primární klíč: Sloupce: LISDU_PK LISTIN_ID DUL_KOD

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce: LISDU_DUL_FK1 DUL_KOD

na tab. DALSI_UDAJE_LISTINY LISDU_LISTIN_FK2 LISTIN_ID na tab. LISTINY

Jméno: T_LISTIN Kód: TYPLIS

Popis:

centrálně spravovaný číselník typu listin pro zařazení listin do kategorií dle použití,

významu a právních úkonů spojených s listinami.

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis:

D-TYP LISTINY KÓD KOD ANO NUMBER 8.0 Kód typu listiny. D-NÁZEV DLOUHÝ NAZEV VARCHAR2 ANO Název typu listiny 60 D-DNEŠNÍ DATUM Datum zahájení platnosti. PLATNOST_OD ANO DATE POPIS VARCHAR2 240 D-POPIS-POZNÁMKA Popis typu listiny.

Strana: 53 / 103

D-DNEŠNÍ DATUM PLATNOST DO NE DATE Datum ukončení platnosti. DRUHLIST NUMBER Druh listiny.

Primární klíč: Sloupce: TYPLIS_PK KOD

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce:

Jméno: T_PREDMETU_R

Kód: TYPPRE

Popis:

Centrálně spravovaný číselník Typ předmětu řízení umožňuje blíže charakterizovat řízení, ke kterému je přiřazen.

Pro řízení typu podací deník se typem předmětu řízení rozumí specifikace písemnosti zapsané v podacím deníku (např. podání podle jednacího řádu, písemnosti týkající se organizace, utajované písemnosti, faktury, objednávky prací, písemnosti informativního charakteru).

Pro řízení typu vklad je typem předmětu řízení charakteristika práva zapisovaného do katastru daným řízením. Jedná se např. o: vlastnické právo, bezpodílové spoluvlastnictví manželů, věcné břemeno, předkupní právo, právo zpětné koupě, omezení převodu nemovitosti, smlouva o půjčce, pohledávka apod.

Pro řízení typu záznam charakterizuje typ předmětu řízení právo nebo poznámku zapisovanou do katastru.

Pro řízení typu ostatní rozhodnutí určuje typ předmětu řízení o jaký druh řízení se jedná (změna hranice katastrálního území, oprava chyby v operátu, námitka k operátu po mapování, označení hranice vlastníka).

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis: NUMBER D-TYP PŘEDMĚTU ŘÍZENÍ KÓD KOD ANO 8.0

Kód typu předmětu řízení. NAZEV ANO VARCHAR2 D-NÁZEV DLOUHÝ Název typu předmětu řízení. 60 PLATNOST_OD D-DNEŠNÍ DATUM Datum zahájení platnosti. VARCHAR2 240 D-POPIS-POZNÁMKA Popis typu předmětu řízení. POPIS NE PLATNOST_DO DATE D-DNEŠNÍ DATUM Datum ukončení platnosti.

Primární klíč: Sloupce: TYPPRE PK KOD

Unikátní klíče: Sloupce: Sloupce:

Jméno: TYPY_RIZENI Kód: TYPRIZ

Popis:

Aplikačně závislý číselník, který specifikuje typ - druh řízení. Pro každý typ řízení je chování aplikace ISKN jiné.

Instance aplikačního číselníku:

Kód Název

00Obnova operátu Ostatní rozhodnutí OR

Podací deník PΠ P Porušení pořádku Odeslaná pošta ΩP Potvrzení GP PGP

RO Revize operátu Pozemkové úpravy PUP

Popis:

V Vklad Ζ Záznam

ZDŘ Záznam pro další řízení

Poskytování údajů PMPodklady pro měření

S Smlouva

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména:

ANO VARCHAR2 D-TYP ŘÍZENÍ KÓD Kód typu řízení. KOD 3 VARCHAR2 20 D-NÁZEV KRÁTKÝ NAZEV ANO Název typu řízení. POPIS NE VARCHAR2 240 D-POPIS-POZNÁMKA Popis typu řízení. Určení, zda je daný typ řízení

ZPOPLATNENI VARCHAR2 1 D-ANO NE zpoplatněn.

Primární klíč: Sloupce: TYPRIZ_PK KOD

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce:

Jméno: TYPY_UCASTNIKU

Kód: TYPUCA

Popis:

Centrálně spravovaný číselník specifikuje typ účastníka řízení.

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis:

ANO VARCHAR2 2 ANO VARCHAR2 20 D-TYP ÚČASTNÍKA KÓD Kód typu účastníka. Název typu účastníka. KOD NAZEV D-NÁZEV KRÁTKÝ VARCHAR2 240 D-POPIS-POZNÁMKA POPIS Popis typu účastníka.

Primární klíč: Sloupce: TYPUCA_PK KOD

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce:

Jméno: UCASTNICI_TYP

Kód: UCTYP

Vazební tabulka mezi účastníky řízení a číselníkem TYPY_UCASTNIKU.

Sloupce: Pov?: Typ Vel.: Doména: Popis:

Unikátní generované číslo UCAST ID ANO NUMBER 30.0 D-ID [účastníka].

TYPUCA_KOD D-TYP ÚČASTNÍKA KÓD ANO VARCHAR2 2 Kód typu účastníka.

Primární klíč: Sloupce: UCTYP_PK UCAST_ID

TYPUCA KOD

Strana: 55 / 103

Unikátní klíče: Cizí klíče: UCTYP_UCAST_FK1 UCTYP_TYPUCA_FK2 Sloupce:
Sloupce:
UCAST_ID
TYPUCA_KOD

na tab. UCASTNICI na tab. TYPY_UCASTNIKU

Jméno: R_LIST Kód: RL Popis:

Vazební tabulka mezi nemovitostmi a vlastnictvími na nabývací tituly. Ve vazební tabulce RL vždy platí, že pokud je vyplněn údaj OPSUB_ID, je také vyplněný údaj PAR_ID nebo BUD_ID nebo JED_ID.

/BR

+1/CR

Je-li nemovitost přesunuta z jednoho KT (KT1) na jiné (KT2), potom se ruší se všechny vazby na listiny k této nemovitosti, s výjimkou, kdy se na budoucí stav cílového tělesa (KT2) váže alespoň jeden OS, který je vázán na přítomný stav zdrojového tělesa (KT1).

+2/CR

Ruší-li se vazba nemovitosti na listinu a neexistuje-li jiná nemovitost na tomtéž KT s vazbou na tutéž listinu, zruší se i vazba této listiny na OS

Sloupce:	Pov?:	Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Unikátní generované číslo [r_list].
STAV_DAT	ANO	NUMBER	2	D-STAV DAT	Stav aktuálnosti dat.
DATUM_VZNIKU	ANO	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj prvního výskytu entity v systému.
DATUM_ZANIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj konce platnosti výskytu entity v systému.
PRIZNAK_KONTEXTU	NE	NUMBER	1.0	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	Příznak kontextu
RIZENI_ID_VZNIKU	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
RIZENI_ID_ZANIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
LISTIN_ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [listiny].
PAR_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [parcely].
BUD_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [budovy].
JED_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [jednotky].
OPSUB_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [oprávněný subjekt].
JPV_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [jiného právního vztahu].
DATUM_VZNIKU2	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj původního vzniku entity v systému.
RIZENI_ID_VZNIKU2	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo původního řízení vzniku.
PS_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	odkaz na unikátní generované číslo práva stavby

Primární klíč: Sloupce: RL_PK ID

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce: RL_FK1 LISTIN ID RL_FK2 PAR TD RL_FK3 BUD_ID RL_FK4 JED_ID RL_FK5 OPSUB_ID RL_FK6 JPV_ID

na tab. LISTINY
na tab. PARCELY
na tab. BUDOVY
na tab. JEDNOTKY
na tab. OPRAV_SUBJEKTY
na tab. JINE_PRAV_VZTAHY

RL_FK7 PS_ID na tab. PRAVA_STAVBY

Jméno: OBESLANI_MF Kód: OBESMF Popis:

V tabulce jsou údaje o obesláních v rámci definovaných operací. Jsou sledovány pouze údaje o obeslání v rámci operace 103 - Vypravení spisu. Vytvoření záznamu proběhne v okamžiku změny stavu obeslání na jeden ze stavů (6 = doručenka přijata - doručeno, 7 = doručenka přijata - doručeno 3.den od uložení, 8 = předáno/doručeno vyvěšením, 9 = storno korespondence, 0 = korespondence nedoručena). Pro stavy 6, 7 a 8 bude rovněž vyplněno datum přijetí doručenky. Pro každého účastníka je vytvořen maximálně jeden záznam a to podle následujících pravidel. Pokud bude vytvořen záznam se stavem obeslání 6, 7 nebo 8, o účastníku, k němuž již existuje záznam se stavem 0 nebo 9, nahradí se původní záznam novým obesláním. Pokud již existuje záznam se stavem 6, 7 nebo 8, nový záznam se bude ignorovat. Pokud dojde k aktualizaci datu doručení, bude tato změna opět zaznamenána k příslušnému záznamu o obeslání.

Sloupce:	Pov?	Typ:	Vel.	: Doména:	Popis:
OBESLANI_ID	ANO	NUMBER	30	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo podání.
ZPUSOB_OBESLANI	ANO	NUMBER	1	D-ZPŮSOB OBESLÁNÍ	Kód způsobu obeslání
TYPOPE_KOD	ANO	NUMBER	3	D-TYP OPERACE KÓD	Kód operace v rámci které proběhlo obeslání.
UCAST_ID	ANO	NUMBER	30	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo účastníka.
STAV_OBESLANI	ANO	NUMBER	1	D-OBESLÁNÍ STAV	Kód stavu obeslání
DATUM_PRIJETI_DORUCENKY	NE	DATE		D-PLATNÉ DATUM	Datum přijetí korespondence účastníkem.
OPSUB_ID	NE	NUMBER	30	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo OS.

PRVKY KATASTRÁLNÍ MAPY PKMP

Jméno: SOURADNICE OBRAZU

Kód: SOBR Popis:

Tabulka obsahuje body polohopisu - čísla bodů a souřadnice obrazu v mapě.

+BR

+1/CR

Musí být určeny buď dvojice sloupců KATUZE_KOD, CISLO_ZPMZ, nebo sloupec CISLO TL.

+2/CR

Sloupec UPLNE_CISLO je odvozen ze sloupců KATUZE_KOD, CISLO_ZPMZ, CISLO_TL a CISLO BODU.

Kód kvality bodu KODCHB_KOD je uveden pouze u jedné ze souřadnic bodu SOBR nebo SPOL.

Kód kvality bodu KODCHB_KOD není vyplněn, nebo nabývá hodnot 4 - 8.

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis:

ID ANO NUMBER 30.0 D-ID Unikátní generované číslo. STAV_DAT NE NUMBER 2 D-STAV DAT Stav aktuálnosti dat.

KATUZE KOD	NE	NUMBER	6.0	D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD	Kód katastrálního území.
CISLO_ZPMZ	NE	NUMBER	5	D-ČÍSLO ZPMZ	Jednoznačně určuje ZPMZ v rámci kat. území.
CISLO_TL	NE	NUMBER	4		Číslo triangulačního listu.
CISLO_BODU	ANO	NUMBER	12	D-ČÍSLO BODU POLOHOPISU	Číslo bodu v rámci ZPMZ a katast rálního území.
UPLNE_CISLO	NE	NUMBER	12	D-ČÍSLO BODU POLOHOPISU	Úplné devítimístné číslo bodu polohopisu.
SOURADNICE_Y	ANO	NUMBER	10.2	D-SOUŘADNICE_BODU	Souřadnice Y bodu.
SOURADNICE_X	ANO	NUMBER	10.2	D-SOUŘADNICE_BODU	Souřadnice X bodu.
KODCHB_KOD	NE	NUMBER	2.0	D-CHARAKTERISTIKA KVALITY	Kód charakteristiky kvality bodu.
Primární klíč·		Slounce	•		
Primární klíč: SOBR DK		Sloupce	:		
Primární klíč: SOBR_PK		Sloupce:	•		
SOBR_PK		ID			
SOBR_PK Unikátní klíče:		ID Sloupce:	:		
SOBR_PK		ID Sloupce: KATUZE_I	: KOD		
SOBR_PK Unikátní klíče:		ID Sloupce: KATUZE_I CISLO_ZI	: KOD PMZ		
SOBR_PK Unikátní klíče:		ID Sloupce: KATUZE_I CISLO_ZI CISLO_TI	: KOD PMZ L		
SOBR_PK Unikátní klíče:		ID Sloupce: KATUZE_I CISLO_ZI	: KOD PMZ L		
SOBR_PK Unikátní klíče:		ID Sloupce: KATUZE_I CISLO_ZI CISLO_TI	: KOD PMZ L DDU		
SOBR_PK Unikátní klíče: SOBR_UK		Sloupce: KATUZE_I CISLO_ZI CISLO_TI CISLO_BO	: KOD PMZ L DDU	na tab.	ZPMZ
SOBR_PK Unikátní klíče: SOBR_UK Cizí klíče:		Sloupce: KATUZE_I CISLO_ZI CISLO_TI CISLO_BO	: KOD PMZ L DDU	na tab.	ZPMZ
SOBR_PK Unikátní klíče: SOBR_UK Cizí klíče:		Sloupce: KATUZE_I CISLO_TI CISLO_BC Sloupce: KATUZE_I	: KOD PMZ L DDU : KOD PMZ		ZPMZ KODY_CHAR_O_BODU

Jméno: SPOJENI_B_POLOH

Kód: SBP

Popis:

Entita popisuje vazbu mezi podrobnými body, jejichž spojením vzniká liniový polohopisný prvek katastrální mapy.

- +BR
- +1/CR
- +2/UR

Ve spojení k jednomu prvku katastrální mapy se může vyskytnout podrobný bod nejvýše dvakrát.

- +3/CR
- +4/UR

Pokud se vyskytne podrobný bod ve spojení k jednomu prvku katastrální mapy dvakrát, je prvním a posledním bodem ve spojení.

Sloupce:	Pov?:	Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Unikátní generované číslo.
STAV_DAT	NE	NUMBER	2	D-STAV DAT	Stav aktuálnosti dat.
DATUM_VZNIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	
DATUM_ZANIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	
PRIZNAK_KONTEXTU	NE	NUMBER	1.0	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	Příznak kontextu
RIZENI_ID_VZNIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované èíslo (tabulka PA_RIZENI).
RIZENI_ID_ZANIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo (tabulka RIZENI).
BP_ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [bodů polohopisu].
PORADOVE_CISLO_BODU	ANO	NUMBER	38.0		Pořadové číslo bodu.
OB_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [obrazů bodů].
HP_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [hranice parcely].
DPM_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [další prvky mapy].
PARAMETRY_SPOJENI	NE	VARCHAR2	100	D-PARAMETRY LINIE	Parametry liniových
ZVB_ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [zobrazení VB].

Primární klíč: Sloupce: SBP_PK ID

Unikátní klíče: Sloupce:

SBP_UK PORADOVE_CISLO_BODU

DPM_ID HP ID OB_ID

Cizí klíče: Sloupce: SBP_FK1 DPM_ID

na tab. DALSI_PRVKY_MAPY SBP_FK2 HP_ID na tab. HRANICE_PARCEL SBP FK3 OB_ID na tab. OBRAZY_BUDOV na tab. SOURADNICE_OBRAZU na tab. ZOBRAZENI_VB SBP_FK4 BP_ID SBP_FK5 ZVB_ID

Jméno: SPOJENI_B_MAPY

Kód: SBM Popis:

Entita popisuje vazbu mezi body, jejichž spojením vzniká liniový nepolohopisný prvek katastrální mapy.

Sloupce:	Pov?:	Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
DATUM_VZNIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	
DATUM_ZANIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	
PORADOVE_CISLO_BODU	ANO	NUMBER	38.0		Pořadové číslo bodu.
SOURADNICE_Y	ANO	NUMBER	10.2	D-SOUŘADNICE_BODU	Souřadnice Y bodu.
SOURADNICE_X	ANO	NUMBER	10.2	D-SOUŘADNICE_BODU	Souřadnice X bodu.
OP_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [obrazy parcel].
DPM_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [další prvky mapy].
HBPEJ_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [hranice BPEJ].
PARAMETRY_SPOJENI	NE	VARCHAR2	100	D-PARAMETRY LINIE	Parametry liniových prvků typu kruhový oblouk, kružnice, křivka.
PRIZNAK KONTEXTII	NE	NUMBER	1 0	D-PŘÍZNAK KONTEXTII	Příznak kontextu

Unikátní klíče: Sloupce:

PORADOVE_CISLO_BODU SBM_UK

DPM_ID HPBPEJ_ID OP_ID

Cizí klíče: Sloupce:

DPM_ID na tab. DALSI_PRVKY_MAPY SBM FK1 SBM_FK2 HBPEJ_ID na tab. HRANICE_BPEJ SBM_FK3 na tab. OBRAZY_PARCEL

Jméno: KODY_CHAR_Q_BODU

Kód: KODCHB

Popis:

Centrálně spravovaný číselník KÓD CHARAKTERISTIKY KVALITY BODU. Charakteristika kvality bodu je vyjádřením přesnosti určení souřadnic daného bodu.

KÓD CHARAKTERISTIKY KVALITY BODU

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis:

2.0 ANO NUMBER D-CHARAKTERISTIKA KVALITY Kód charakteristiky kvality bodu. KOD NAZEV ANO VARCHAR2 60 D-NÁZEV DLOUHÝ Popis charakteristiky kvality

bodu.

PLATNOST_OD ANO DATE D-DNEŠNÍ DATUM Datum zahájení platnosti.
PLATNOST_DO NE DATE D-DNEŠNÍ DATUM Datum ukončení platnosti.

Primární klíč: Sloupce: KODCHB_PK KOD

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce:

Jméno: T_SOURAD_SYS

Kód: TYPSOS

Popis:

centrálně spravovaný číselník, který slouží k uložení používaných souřadnicových systémů

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis:

Kód typu souřadnicového systému. NUMBER D-TYP SOUŘADNÉHO SYSTÉMU 1.0 ANO NAZEV VARCHAR2 20 D-NÁZEV KRÁTKÝ Název typu souřadnicového systému. PLATNOST OD ANO DATE D-DNEŠNÍ DATUM Datum zahájení platnosti. D-DNEŠNÍ DATUM PLATNOST DO NE DATE Datum ukončení platnosti.

Primární klíč: Sloupce: TYPSOS_PK KOD

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce:

Jméno: HRANICE PARCEL

Kód: HP Popis:

Hranice parcely je liniový polohopisný prvek, který je tvořen spojením bodů polohopisu. Každý liniový prvek vymezuje hranici mezi dvěma parcelami (pokud netvoří hranici státu). Liniové prvky vymezující hranice parcel tvoří areálový graf:

Poznámka: využitím sloupců PAR_ID1 a PAR_ID2 datového bloku HP (hranice parcel) lze získat k dané parcele seznam okolních parcel.

+BR

+1/CR

+2/UR

Hranice parcel tvoří areálový graf.

Všechny hranice parcely v jednom katastrálním území musí být zkonstruovány ve stejném druhu mapy (DKM, KMD).

+3/CR

+4/UR

Pokud tvoří hranice parcely hranici mezi dvěma parcelami, jsou naplněny sloupce PAR_ID_i, (i=1,2) hodnotami klíčů parcel, jejichž hranici hranice parcely tvoří.

+5/CR +6/UR

Pokud tvoří hranice parcely hranici území, které není digitálně, zpracováno, nebo které je zpracováno v jiném kartografickém nebo souřadnicovém systému, je naplněn sloupec PAR_ID_1 identifikací parcely, jejíž hranici hranice tvoří, sloupec PAR_ID_2 zůstane nevyplněn.

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis:

ID ANO NUMBER 30.0 D-ID Unikátní generované číslo [hranice

					parcel].
STAV_DAT	NE	NUMBER	2	D-STAV DAT	Stav aktuálnosti dat.
DATUM_VZNIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj prvního výskytu entity
				V	v systému.
DATUM_ZANIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj konce platnosti výskytu entity v systému.
PRIZNAK KONTEXTU	NE	NUMBER	1.0	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	Příznak kontextu
RIZENI ID VZNIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo
					[řízení].
RIZENI_ID_ZANIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo
					[řízení].
TYPPPD_KOD	ANO	NUMBER	10.0	D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH I	DAT KÓD
PAR_ID_1	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo
					[parcely].
PAR_ID_2	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo
					[parcely].
Primární klíč:		Sloupce:			
HP PK		ID			
112_FR		ID			
Unikátní klíče:		Sloupce:			
Cizí klíče:		Sloupce:			
HP FK1		PAR ID 1		na tab.	. PARCELY
_					

Jméno: OBRAZY PARCEL

Kód: OP Popis:

Prvek prostorových dat, který obsahuje entity reprezentující parcelu v katastrální mapě. Parcela je pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem.

Parcelní číslo je textový popisný prvek, který zobrazuje atributy týkající se parcelního čísla entity PARCELA. Textový prvek je umístěn uvnitř parcely a reprezentuje její definiční bod. Parcelní číslo je vázáno na katastrální území.

Značka druhu pozemku je bodový popisný prvek, který reprezentuje atribut druh pozemku a způsob využití nemovitostí entity PARCELA. Mapová značka se umísťuje uprostřed plochy parcely pokud možno nad parcelním číslem, u rozsáhlých nebo členitých parcel může být značka umístěna vícekrát, u parcel malé plochy může být vynechána.

Popisné parcelní číslo je textový popisný prvek, který se umístí poblíž parcely tehdy, když se do parcely nevejde parcelní číslo. Vynášecí čára a šipka k popisnému parcelnímu číslu vysvětlují umístění popisného parcelního čísla.

+BR

+1/DR

Pokud je historizován kterýkoliv z prvků popisné číslo parcely, vynášecí linie a šipka, musí být historizovány i zbývající prvky.

Sloupce:	Pov?:	Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Unikátní generované číslo [obrazů parcel].
STAV_DAT	NE	NUMBER	2	D-STAV DAT	Stav aktuálnosti dat.
DATUM_VZNIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj prvního výskytu entity v systému.
DATUM_ZANIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj konce platnosti výsky tu entity v systému.
PRIZNAK_KONTEXTU	NE	NUMBER	1.0	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	Příznak kontextu
RIZENI_ID_VZNIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
RIZENI_ID_ZANIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
TYPPPD_KOD	ANO	NUMBER	10.0	D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH I	DAT KÓD
SOURADNICE_Y	NE	NUMBER	10.2	D-SOUŘADNICE_BODU	Souřadnice Y bodu.
SOURADNICE_X	NE	NUMBER	10.2	D-SOUŘADNICE_BODU	Souřadnice X bodu.
TEXT	NE	VARCHAR2	255		Obsah textu.
VELIKOST	NE	NUMBER	10.2		Velikost textu nebo měřítkový

faktor značky.

UHEL NATOCENI Úhel natočení textu nebo značky.

PAR_ID ANO NUMBER 30.0 D-ID Odkaz na unikátní generované číslo [parcely].

OPAR_TYPE ANO VARCHAR2 10 D-OPAR TYPE Typ obrazů parcel.

VZTAZNY BOD NE NUMBER 2 D-VZTAZNY BOD VZtažný bod textu.

Primární klíč: Sloupce: OP_PK ID

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce:

OP_FK1 PAR_ID na tab. PARCELY

Jméno: OBRAZY_BUDOV

Kód: OB Popis:

Obraz budovy je prvek prostorových dat, který obsahuje entity zobrazující budovu nově zapsanou v KN a další objekty typu budova zjištěné při obnově katastrálního operátu novým mapováním.

Budovy jsou v katastru geometricky a polohově určeny obdobně jako parcely.

Ve stávajících katastrálních mapách nelze jednoznačně určit, která část vnitřní kresby reprezentuje budovu. V tomto případě nebudou mít budovy zapsané v popisné části odpovídající obraz v entitě prvek katastrální mapy.

Obvod budovy je liniový polohopisný prvek reprezentující vnější obvod budovy - zastavěné plochy.

Značka druhu budovy je bodový popisný prvek reprezentující druh budovy podle tabulky 9.5. Stavební objekty v příloze Vyhlášky 190/96 Sb.

Značka druhu budovy reprezentuje také druh pozemku - zastavěná plocha.

+BR +1/UR

Při změně polohy značky druhu budovy nebo průběhu obvodu budovy se zachová hodnota sloupce BUD_ID.

+2/CR

+3/UR

Značka druhu budovy leží uvnitř každé z uzavřených lomených čar tvořících obvod budovy.

+4/CR

+5/UR

Obraz budovy leží uvnitř sjednocení parcel, na kterých budova leží.

Sloupce:	Pov?:	Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Unikátní generované číslo [obrazů budov].
STAV_DAT	NE	NUMBER	2	D-STAV DAT	Stav aktuálnosti dat.
DATUM_VZNIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj prvního výskytu entity v systému.
DATUM_ZANIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj konce platnosti výsky tu entity v systému.
PRIZNAK_KONTEXTU	NE	NUMBER	1.0	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	Příznak kontextu
RIZENI_ID_VZNIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
RIZENI_ID_ZANIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
TYPPPD_KOD	ANO	NUMBER	10.0	D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH I	DAT KÓD
SOURADNICE_Y	NE	NUMBER	10.2	D-SOUŘADNICE_BODU	Souřadnice Y bodu.
SOURADNICE_X	NE	NUMBER	10.2	D-SOUŘADNICE_BODU	Souřadnice X bodu.
VELIKOST	NE	NUMBER	10.2		Měřítkový faktor značky.
UHEL	NE	NUMBER	10.4	D-UHEL NATOCENI	Úhel natočení značky.
BUD_ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [budovy].
OBRBUD_TYPE	ANO	VARCHAR2	10	D-OBRBUD TYPE	Typ obrazů budov.

Primární klíč: Sloupce: OB_PK ID

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce: OB_FK1 BUD_ID

na tab. BUDOVY

Jméno: DALSI_PRVKY_MAPY

Kód: DPM Popis:

Tabulka obsahuje polohopisné a popisné entity katastrální mapy, které nezobrazují popisné údaje katastru.

+BR

+1/CR

Liniové další prvky polohopisu, které mají hodnotu sloupce PRISL_PARCELE rovnu ANO, a hranice parcely, uvnitř které liniové další prvky polohopisu leží (dáno cizím klíčem PAR_ID), tvoří rovinný graf.

+2/CR

Alespoň jeden sloupec geometrie musí být naplněn (podle typu prvku), nebo musí být naplněna vazba na Spojení bodů polohopisu.

+3/CR

Další prvky mapy jsou vázány na parcelu, nikoli na díl parcely.

Sloupce:	Pov?: Typ	p: V	Vel.:	Doména:	Popis:
ID	ANO NUI	MBER 3	30.0	D-ID	Unikátní generované číslo [dalších prvků mapy].
STAV_DAT	NE NUI	MBER 2	_	D-STAV DAT	Stav aktuálnosti dat.
DATUM_VZNIKU	NE DATI	E	Ι	D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj prvního výskytu entity v systému.
DATUM_ZANIKU	NE DA	TE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj konce platnosti výsky tu entity v systému.
PRIZNAK_KONTEXTU	NE NUI	MBER 1	1.0	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	Příznak kontextu
RIZENI_ID_VZNIKU	NE NUI	MBER 3	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení]
RIZENI_ID_ZANIKU	NE NUI	MBER 3	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
TYPPPD_KOD	ANO NUI	MBER 1	10.0	D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH D	AT KÓD
SOURADNICE_Y	NE NUI	MBER 1	10.2	D-SOUŘADNICE_BODU	Souřadnice Y bodu.
SOURADNICE_X	NE NUI	MBER 1	10.2	D-SOUŘADNICE_BODU	Souřadnice X bodu.
TEXT	NE VAI	RCHAR2 2	255		Obsah textu.
VELIKOST	NE NUI	MBER 1	10.2		Velikost textu nebo měřítkový faktor značky.
UHEL	NE NUI	MBER 1	10.4	D-UHEL NATOCENI	Úhel natočení textu nebo značky.
BP_ID	NE NUI	MBER 3	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [bodu polohopisu].
DPM_TYPE	ANO VAI	RCHAR2 1	10	D-DPM TYPE	Typ dalších prvků mapy.
VZTAZNY_BOD	NE NUI	MBER 2	2	D-VZTAZNY_BOD	Vztažný bod textu.
KATUZE_KOD	ANO NUI	MBER 6	5.0	D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD	Kód katastrálního území.

Primární klíč: Sloupce: DPM PK ID

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce: DPM_FK1 BP_ID

DPM_FK1 BP_ID na tab. SOURADNICE_OBRAZU DPM_FK2 KATUZE_KOD na tab. KATASTR_UZEMI

Jméno: OBRAZY_BODU_BP

Kód: OBBP Popis:

Tabulka obsahuje body bodových polí evidované v ISKN.

Číslo bodu je textový popisný prvek, který zobrazuje číslo bodu bodového pole.

Značka bodu je bodový polohopisný prvek, který zobrazuje bod bodového pole.

Sloupce:	Pov?:	Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Unikátní generované číslo [obrazů bodů BP].
STAV_DAT	NE	NUMBER	2	D-STAV DAT	Stav aktuálnosti dat.
DATUM_VZNIKU	NE D	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj prvního výskytu entity v systému.
DATUM_ZANIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj konce platnosti výskytu entity v systému.
PRIZNAK_KONTEXTU	NE	NUMBER	1.0	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	Příznak kontextu
RIZENI_ID_VZNIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
RIZENI_ID_ZANIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
TYPPPD_KOD	ANO	NUMBER	10.0	D-TYP PRVKU PROSTOROV	ÝCH DAT KÓD
SOURADNICE_Y	NE	NUMBER	10.2	D-SOUŘADNICE_BODU	Souřadnice Y bodu.
SOURADNICE_X	NE	NUMBER	10.2	D-SOUŘADNICE_BODU	Souřadnice X bodu.
TEXT	NE	VARCHAR2	255		Obsah textu
VELIKOST	NE	NUMBER	10.2		Velikost textu nebo měřítkový faktor značky.
UHEL	NE	NUMBER	10.4	D-UHEL NATOCENI	Úhel natočení textu nebo značky.
BP_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [bodu polohopisu].
OBBP_TYPE	ANO	VARCHAR2	10	D-OBBP TYPE	Typ obrazů bodů bodových polí.
VZTAZNY_BOD	NE	NUMBER	2	D-VZTAZNY_BOD	Vztažný bod textu.
Primární klíč: OBBP_PK		Sloupce:			
Unikátní klíče: Cizí klíče: OBBP_FK1		Sloupce: Sloupce: BP_ID		na	tab. SOURADNICE_OBRAZU

Jméno: T_PRVKU_P_DAT

Kód: TYPPPD

Popis:

Centrálně spravovaný číselník obsahuje popis prvků katastrální mapy a dalších prostorových dat přítomných v systému.

Sloupce:	Pov?:	Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
KOD	ANO 1	NUMBER	10.0	D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH	Kód typu prvku prostorových dat.
POLOHOPIS	ANO V	VARCHAR2	1	D-ANO NE	Příznak polohopisného prvku mapy.
EDITOVATELNY	ANO V	VARCHAR2	1	D-ANO NE	Editovatelnost prvku v rámci editace popisných prvků mapy.
PLATNOST_OD	ANO I	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Datum zahájení platnosti.
VYZNAM	NE V	VARCHAR2	240	D-POPIS-POZNÁMKA	Význam typu prvku prostorových dat.
KRIVKA	NE V	VARCHAR2	1	D-ANO NE	Přípustnost použití křivky.
TYP_PRVKU	NE 1	NUMBER	1		Typ (vlastnost) liniového prvku hranice parcely, vnitřní kresby).
PLATNOST_DO	NE I	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Datum ukončení platnosti.
Primární klíč: TYPPPD_PK		Sloupce: KOD			
Unikátní klíče: Cizí klíče:		Sloupce: Sloupce:			

Jméno: ZOBRAZENI_VB

Kód: ZVB

Popis:

Grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného. Zobrazení věcného břemene je liniový prvek, který musí být tvořen body polohopisu.

Sloupce:	Pov?:	Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Unikátní generované číslo [zobrazení VB].
STAV_DAT	NE	NUMBER	2	D-STAV DAT	Stav aktuálnosti dat.
DATUM_VZNIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj prvního výskytu entity v systému.
DATUM_ZANIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj konce platnosti výskytu entity v systému.
PRIZNAK_KONTEXTU	NE	NUMBER	1.0	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	Příznak kontextu
RIZENI_ID_VZNIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
RIZENI_ID_ZANIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
TYPPPD_KOD	ANO	NUMBER	10.0	D-TYP PRVKU PROSTOROV	VÝCH DAT KÓD
KATUZE_KOD	NE	NUMBER	6.0	D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ H	KÓD
HJPV_ID	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované
					číslo [seskupení jiného právního vztahu].
Primární klíč:		S1	oupce:		

Primární klíč: Sloupce: ZVB_PK ID

 Unikátní klíče:
 Sloupce:

 Cizí klíče:
 Sloupce:

 ZVB_FK1
 KATUZE_KOD

 ZVB_FK2
 HJPV_ID

 ZVB_FK3
 TYPPPD_KOD

na tab. KATASTR_UZEMI na tab. JINE_PRAV_VZTAHY na tab. T_PRVKU_P_DAT

Jméno: PRVKY_O_MAPY

Kód: POM

Tabulka obsahuje exportovaná data prvků orientační mapy.

Sloupce:	Pov?:	Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Unikátní generované číslo [prvků orientační mapy].
STAV_DAT	ANO	NUMBER	2	D-STAV DAT	Stav aktuálnosti dat.
DATUM_VZNIKU	ANO	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj prvního výskytu entity v systému.
DATUM_ZANIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj konce platnosti výskytu entity v systému.
PRIZNAK_KONTEXTU	NE	NUMBER	1.0	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	Příznak kontextu
RIZENI_ID_VZNIKU	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení]
RIZENI_ID_ZANIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
TYPPPD_KOD	ANO	NUMBER	10.0	D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH	Typ prvku prostorových dat
TEXT	NE	VARCHAR2	255		Text
VELIKOST	NE	NUMBER	10.2		Velikost
UHEL	NE	NUMBER	10.4		Úhel
VZTAZNY_BOD	NE	NUMBER	2		Vztažný bod
KATUZE_KOD	ANO	NUMBER	6.0	D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD	Kód katastrálního území
Primární klíč:		Slou	pce:		
POM_PK		ID			
Cizí klíče:		Slou	pce:		
POM_FK1		TYPP	PD_KOD	na t	ab. T_PRVKU_P_DAT
POM FK2		KATU	ZE KOD	na t	ab. KATASTR UZEMI

Jméno: SPOJENI_PO_MAPY

Kód: SPOM

Tabulka obsahuje exportovaná data prvků orientační mapy.

Sloupce:	Pov?:	Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
STAV_DAT	NE	NUMBER	2	D-STAV DAT	Stav aktuálnosti dat.
DATUM_VZNIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj prvního výskytu entity v systému.
DATUM_ZANIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj konce platnosti výskytu entity v systému.
PRIZNAK_KONTEXTU	NE	NUMBER	1.0	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	Příznak kontextu
PORADOVE_CISLO_BODU	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Pořadové číslo bodu
SOURADNICE_Y	ANO	NUMBER	10.2		Souřadnice prvku.
SOURADNICE_X	ANO	NUMBER	10.2		Souřadnice prvku.
POM_ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na ID v tab.PP_VF_POM
PARAMETRY_SPOJENI	NE	VARCHAR2	100	D-PARAMETRY LINIE	Parametry spojení

Cizí klíče: Sloupce: SPOM_FK1 POM_ID na tab. PRVKY_O_MAPY

Jméno: SOURADNICE_POLOHY

Kód: SPOL Popis:

Tabulka obsahuje body polohopisu - čísla bodů a souřadnice polohy - měřené souřadnice, včetně odkazu na ZPMZ, které je určilo (toto ZPMZ se může lišit od ZPMZ, v rámci kterého je bod číslován).

+BR

+1/CR

Musí být určeny buď dvojice sloupců KATUZE_KOD, CISLO_ZPMZ, nebo sloupec CISLO_TL.

+2/CR

Sloupec UPLNE_CISLO je odvozen ze sloupců KATUZE_KOD, CISLO_ZPMZ, CISLO_TL a CISLO_BODU.

Kód kvality bodu KODCHB_KOD je uveden pouze u jedné ze souřadnic bodu SPOL nebo SOBR.

Kód kvality bodu KODCHB_KOD není vyplněn, nebo nabývá hodnot 1 - 3.

Sloupce:	Pov?:	Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	
STAV_DAT	NE	NUMBER	2	D-STAV DAT	
KATUZE_KOD	NE	NUMBER	6.0	D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD	Kód katastrálního území.
CISLO_ZPMZ	NE	NUMBER	5	D-ČÍSLO ZPMZ	Jednoznačně určuje ZPMZ v rámci kat. území.
CISLO_TL	NE	NUMBER	4		Číslo triangulačního listu.
CISLO_BODU	ANO	NUMBER	12	D-ČÍSLO BODU POLOHOPISU	Číslo bodu v rámci ZPMZ a katast rálního území.
UPLNE_CISLO	ANO	NUMBER	12	D-ČÍSLO BODU POLOHOPISU	<pre>Úplné devítimístné číslo bodu polohopisu.</pre>
SOURADNICE_Y	ANO	NUMBER	10.2	D-SOUŘADNICE_BODU	Souřadnice Y bodu.
SOURADNICE_X	ANO	NUMBER	10.2	D-SOUŘADNICE_BODU	Souřadnice X bodu.
KODCHB_KOD	NE	NUMBER	2.0	D-CHARAKTERISTIKA KVALITY	Kód charakteristiky kvality bodu.
KATUZE_KOD_MER	NE	NUMBER	6.0	D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD	Kód katastrálního území.
CISLO_ZPMZ_MER	NE	NUMBER	5	D-ČÍSLO ZPMZ	ZPMZ, které určilo souřadnice .

Primární klíč: Sloupce: SPOL_PK

Unikátní klíče: Sloupce: SPOL_UK KATUZE_KOD CISLO_ZPMZ CISLO_TL CISLO_BODU KATUZE_KOD_MER CISLO_ZPMZ_MER

Cizí klíče: Sloupce:

KATUZE KOD na tab. ZPMZ SPOL FK1

SPOL_FK2 SPOL_FK3

CISLO ZPMZ KODCHB_KOD KATUZE_KOD_MER CISLO_ZPMZ_MER

na tab. KODY_CHAR_Q_BODU na tab. ZPMZ

BONITOVANÉ PŮDNĚ EKOLOGICKÉ JEDNOTKY BPEJ

Jméno: HRANICE BPEJ

Kód: HBPEJ

Popis:

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je základní mapovací a oceňovací jednotka zemědělských půd, tj. specifický územní celek s konkrétními stanovištními vlastnostmi, vyjádřenými pětimístným číselným kódem. Vyjadřuje rozdílné produkční a ekonomické efekty zemědělského území.

Hranice bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) je liniový prvek, který tvoří rozhraní mezi dvěma různými BPEJ. Hranice BPEJ není polohopisným prvkem katastrální mapy.

+BR

+1/CR

Hranice BPEJ tvoří areálový graf.

Pokud tvoří hranice BPEJ hranici mezi dvěma BPEJ, jsou naplněny sloupce BPEJ_KOD_HRANICE_i, (i=1,2) hodnotami klíčů BPEJ, jejichž hranici hranice BPEJ

+3/CR

Pokud tvoří hranice BPEJ hranici území, které není bonitováno, nebo hranici území, které není popsáno digitálními hranicemi BPEJ, je naplněn sloupec BPEJ_KOD_HRANICE_1 kódem BPEJ, jehož hranici hranice tvoří, sloupec BPEJ_KOD_HRANICE_2 zůstane nevyplněn.

Sloupce:	Pov?:	Typ: NUMBER	Vel.: 30.0	Doména:	Popis: Unikátní generované číslo [hranice
10	1110	NONDER	30.0	<i>D</i> 10	BPEJ].
STAV_DAT	NE	NUMBER	2	D-STAV DAT	Stav aktuálnosti dat.
DATUM_VZNIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj prvního výskytu entity v systému.
DATUM_ZANIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj konce platnosti výsky tu entity v systému.
PRIZNAK_KONTEXTU	NE	NUMBER	1.0	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	Příznak kontextu
RIZENI_ID_VZNIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
RIZENI_ID_ZANIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
TYPPPD_KOD	ANO	NUMBER	10.0	D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH I	DAT KÓD
BPEJ_KOD_HRANICE_1	ANO	VARCHAR2	5	D-BPEJ KÓD	Jednoznačný kód BPEJ.
BPEJ_KOD_HRANICE_2	NE	VARCHAR2	5	D-BPEJ KÓD	Jednoznačný kód BPEJ.
KATUZE_KOD	NE	NUMBER	6.0	D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD	

Sloupce:

Primární klíč:

HBPEJ_PK

Strana: 67 / 103

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce:

Jméno: OZNACENI_BPEJ

Kód: OBPEJ

Popis:

Textový popisný prvek, který vyjadřuje hodnotu kódu BPEJ.

Sloupce:	Pov?:	Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
ID	ANO	NUMBER	30.0	D-ID	Unikátní generované číslo [označení BPEJ].
STAV_DAT	NE	NUMBER	2	D-STAV DAT	Stav aktuálnosti dat.
DATUM_VZNIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj prvního výskytu entity v systému.
DATUM_ZANIKU	NE	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Časový údaj konce platnosti výsky tu entity v systému.
PRIZNAK_KONTEXTU	NE	NUMBER	1.0	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	Příznak kontextu
RIZENI_ID_VZNIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
RIZENI_ID_ZANIKU	NE	NUMBER	30.0	D-ID	Odkaz na unikátní generované číslo [řízení].
TYPPPD_KOD	ANO	NUMBER	10.0	D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH	DAT KÓD
SOURADNICE_Y	NE	NUMBER	10.2	D-SOUŘADNICE_BODU	Souřadnice Y bodu.
SOURADNICE_X	NE	NUMBER	10.2	D-SOUŘADNICE_BODU	Souřadnice X bodu.
TEXT	NE	VARCHAR2	255		Obsah textu.
VELIKOST	NE	NUMBER	10.2		Velikost textu.
UHEL	NE	NUMBER	10.4	D-UHEL NATOCENI	Úhel natočení textu.
BPEJ_KOD	ANO	VARCHAR2	5	D-BPEJ KÓD	Jednoznačný kód BPEJ.
KATUZE_KOD	NE	NUMBER	6.0	D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD	Kód katastrálního území.
VZTAZNY_BOD	NE	NUMBER	2	D-VZTAZNY_BOD	Vztažný bod textu.
Primární klíč:		Sloupce:			
OBPEJ_PK		ID			
Unikátní klíče: Cizí klíče:		Sloupce:			

GEOMETRICKÝ PLÁN GMPL

Jméno: NAVRHY_ZMEN_KM

Kód: NZ Popis:

Tabulka popisuje geometrický plán a další hlavičku dalších změn v KM, které nejsou prováděny geometrickým plánem.

Tabulka Návrhy změn v KM obsahuje sloupce pro uložení vybraných údajů popisového pole GP.

Tabulka Návrh změn v KM obsahuje ve svých sloupcích také hlavičku ZPMZ, pokud ke změnám v geodetických datech nedochází geometrickým plánem, ale pouze ZPMZ. Tato varianta je vyjádřena hodnotou sloupce NZ_TYPE.

+BR

+1/CR

Pokud tabulka reprezentuje hlavičku ZPMZ, je vazba na tabulku ZPMZ 1:1.

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis:

ANO NUMBER 30.0 D-ID Unikátní generované číslo [návrhů

změn KM].

Popisuje stav zpracování změny. STAV NZ NUMBER 1.0 D-STAV GP ANO NZ_TYPE ANO VARCHAR2 10 D-NZ TYPE Typ návrhů změn. PORIZENI_DAT_NZ VARCHAR2 1 D-ANO NE Popisuje stav pořízení dat. RIZENI_ID ANO NUMBER 30.0 D-ID Odkaz na unikátní generované číslo [řízení]. CISLO PLANU VARCHAR2 60 D-NÁZEV DLOUHÝ Číslo složené z čísla ZPMZ, NE zakázky zhotovitele a dvojčíslí

VYHOTOVIL NE VARCHAR2 200 D-NÁZEV DLOUHÝ Identifikace vyhotovitele změny. OZNACENI_MAPOVEHO_LISTU NE VARCHAR2 60 D-NÁZEV DLOUHÝ Označení mapového listu, na kterém

NACENI_MAPOVERO_BISIO NE VARCHARZ 00 D-NAZEV DBOOMI CENTRALEMI MAPOVERO leží změna.

Primární klíč: Sloupce: NZ_PK ID

Unikátní klíče: Sloupce:

NZ_UK RIZENI_ID

Cizí klíče:Sloupce:NZ_RIZENI_FKRIZENI_IDna tab. RIZENI

Jméno: ZPMZ Kód: ZPMZ Popis:

Záznam podrobného měření změn (ZPMZ)

Vel.: Doména: Sloupce: Pov?: Typ: Popis: KATUZE_KOD NUMBER 6.0 D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD Kód katastrálního území. CISLO_ZPMZ ANO NUMBER D-ČÍSLO ZPMZ Jednoznačně určuje ZPMZ v rámci kat. území. 30.0 PPZ TD NE NUMBER D-TD D-STAV ZPMZ STAV ZPMZ Stav pořízení ZPMZ. NUMBER ANO 1.0

 MERICKY_NACRT
 NE
 VARCHAR2
 1
 D-ANO NE

 ZAPISNIK_PODROB_MERENI
 NE
 VARCHAR2
 1
 D-ANO NE

 VYPOCET_PROTOKOL_VYMER
 NE
 VARCHAR2
 1
 D-ANO NE

TYPSOS_KOD NE NUMBER 1.0 D-TYP SOUŘADNÉHO SYSTÉMU Kód souřadného systému.

Primární klíč: Sloupce:
ZPMZ_PK KATUZE_KOD
CISLO_ZPMZ

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce:

Jméno: NZ_ZPMZ Kód: NZZP Popis:

Tabulka popisuje vazbu mezi Návrhem změn a ZPMZ.

+BR +1/CR

Pokud tabulka NAVRHY_ZMEN reprezentuje hlavičku ZPMZ, je vazba na tabulku ZPMZ 1:1.

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis: NZ_ID ANO NUMBER 30.0 D-ID Odkaz na unikátní generované číslo [návrhu změn ZPMZ]. ZPMZ_CISLO_ZPMZ ANO NUMBER 5 D-ČÍSLO ZPMZ Jednoznačně určuje ZPMZ v rámci kat. území. ZPMZ KATUZE KOD ANO NUMBER D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD Kód katastrálního území. 6.0

Strana: 69 / 103

Primární klíč: NZZP_PK Sloupce: NZ ID

ZPMZ_CISLO_ZPMZ ZPMZ_KATUZE_KOD

Unikátní klíče: Cizí klíče: NZZP_NZ_FK1 NZZP_ZPMZ_FK2 Sloupce: Sloupce: NZ_ID

ZPMZ_CISLO_ZPMZ ZPMZ_KATUZE_KOD na tab. NAVRHY_ZMEN_KM

na tab. ZPMZ

REZERVOVANÁ ČÍSLA REZE

Jméno: REZ_PARCELNI_CISLA

Kód: RECI Popis:

Tabulka obsahuje parcelní čísla, která byla rezervována pro účely vyhotovení geometrického plánu. Při potvrzování geometrického plánu se kontroluje, zda byla použita přidělená rezervovaná parcelní čísla. Při zápisu nové parcely do katastru nemovitostí je její číslo z tabulky rezervované parcelní číslo vymazáno. Úplné parcelní číslo je jedinečné v rámci tabulek PARCELY a REZE_PARCELNI_CISLA. Blok slouží ke kontrole nepoužití rezervovaného parcelního čísla při obnově katastrálního operátu bez přečíslování.

Sloupce:	Pov?: Typ:	Vel	.: Doména:	Popis:
KATUZE_KOD	ANO NUMBE	R 6.0	D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD	Kód katastrálního území.
KMENOVE_CISLO_PAR	ANO NUMBE	R 5.0	D-KMENOVÉ ČÍSLO PARCELY	Kmenové parcelní číslo.
DRUH_CISLOVANI_PAR	ANO NUMBE	R 1.0	D-DRUH ČÍSLOVÁNÍ PARCEL	Rozlišení stavební a pozemkové parcely.
PODDELENI_CISLA_PAR	NE NUMBE	R 3.0	D-PODDĚLENÍ ČÍSLA PARCELY	Poddělení čísla parcely.
REZZPMZ_CISLO_ZPMZ	ANO NUMBE	R 5.0		Jednoznačně určuje ZPMZ v rámci kat. území

Primární klíč: Sloupce:

Unikátní klíče: Sloupce:

PU_REPACI_UK KMENOVE_CISLO_PAR
PU_REPACI_UK PODDELENI_CISLA_PAR
PU_REPACI_UK DRUH_CISLOVANI_PAR

PU_REPACI_UK KATUZE_KOD

Cizí klíče: Sloupce:

PU_REPACI_KATUZE_KI KATUZE_KOD na tab. KATASTR_UZEMI

PU_REPACI_REZZPMZ_FK2 KATUZE_KOD na tab. PU_REZ_CISLA_ZPMZ

PU_REPACI_REZZPMZ_FK2 KATUZE_KOD na tab. PU_REZ_CISLA_ZPMZ

Jméno: DOTCENA_PAR_CISLA

Kód: DOCI Popis:

Datový blok obsahuje všechna parcelní čísla, která kdy byla použita za dobu elektronického vedení katastru nemovitostí v informačním systému ISKN (od migrace příslušného pracoviště v roce 2001). Blok slouží ke kontrole nepoužití již jednou použitého parcelního čísla při obnově katastrálního operátu bez přečíslování.

Strana: 70 / 103

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis:

D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD KATUZE_KOD ANO NUMBER 6.0 Kód katastrálního území. NUMBER KMENOVE_CISLO_PAR 5.0 D-KMENOVÉ ÈÍSLO PARCELY Kmenové parcelní èíslo. PODDELENI_CISLA_PAR NE NUMBER 3.0 D-PODDÌLENÍ ÈÍSLA PARCELY Poddìlení èísla parcely. DRUH_CISLOVANI_PAR ANO NUMBER 1.0 D-DRUH ÈÍSLOVÁNÍ PARCEL Skupinové èíslo parcely.

Primární klíč: Sloupce:

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce:

AK_PAR_FK2 KATUZE_KOD na tab. KATASTR_UZEMI

Jméno: DOT_HIST_PAR_CISLA

Kód: DOHICI

Popis:

Datový blok obsahuje všechna parcelní čísla, která kdy byla použita za dobu elektronického vedení katastru nemovitostí v informačním systému KN_2000 (1993 - 2001). Blok slouží ke kontrole nepoužití již jednou použitého parcelního čísla při obnově katastrálního operátu bez přečíslování. Tabulka byla jednorázově naplněna při migraci KN 2000 do ISKN.

Poznámka: Tabulka obsahuje duplicitně veškerá parcelní čísla, která byla platná v okamžiku migrace s tabulkou DOTCENA_PAR_CISLA

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis:

KATUZE_KOD NE NUMBER 6.0 D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD Kód katastrálního území.
PARCIS NE NUMBER 5.0 Kmenové parcelní èíslo.

PARPOD NE NUMBER 3.0 Poddìlení kmenového èísla parcely.
PARSKUP NE NUMBER 1.0 Kód druhu èíslování parcel.

Primární klíč: Sloupce:
Unikátní klíče: Sloupce:

Jméno: REZ_CISLA_PBPP

Kód: REZBP

Popis:

Do výstupního datového souboru budou zahrnuta všechna rezervovaná čísla bodu PBPP, která přísluší k exportovaným k.ú.

Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis:

CISLO BODII ANO NUMBER 4.0 D-INTEGER 4 Celé číslo (maximální 4-místné). D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD KATUZE KOD ANO NUMBER 6.0 Kód katastrálního území REZZPMZ CISLO ZPMZ Jednoznačně určuje ZPMZ v rámci kat. NE NUMBER 5.0 území.

RIZENI_ID ANO NUMBER 30.0 D-ID Odkaz na unikátní generované číslo.

Primární klíč: Sloupce:
REZBP_PK KATUZE_KOD
CISLO_BODU

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce:

REZBP _FK3 RIZENI_ID na tab. RIZENI
REZBP _KATUZE_FK2 KATUZE_KOD na tab. KATASTR_UZEMI
REZBP _REZZPMZ_FK1 REZZPMZ_CISLO_ZPMZ na tab. PU_REZ_CISLA_ZPMZ

Strana: 71 / 103

DEFINIČNÍ BODY DEBO

Jméno: OBRAZY_DEF_BODU

Kód: OBDEBO

Popis:

Tabulka obrazů definičních bodů obsahuje definiční body parcel, budov a částí budov (pokud jsou v ISKN naplněny). Obsahuje údaje o souřadnicích a odkaz (ID) na objekt v KN.

Sloupce:	Pov?	Typ	Vel:	Doména:	Popis:
ID	Ano	NUMBER	30	D-ID	Unikátní generované číslo
					[obrazu def. bodu].
STAV_DAT	Ne	NUMBER	2	D-STAV DAT	Stav dat
DATUM_VZNIKU	Ne	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Datum vzniku
DATUM_ZANIKU	Ne	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Datum zániku
PRIZNAK_KONTEXTU	Ne	NUMBER	1	D-PŘÍZNAK KONTEXTU	Příznak kontextu
PAR_ID	Ne	NUMBER	30	D-ID	Odkaz na parcelu
BUD_ID	Ne	NUMBER	30	D-ID	Odkaz na budovu
TYPBUD_KOD	Ne	NUMBER	1	D-TYP BUDOVY KÓD	Kód typu budovy
CISLO_DOMOVNI	Ne	NUMBER	4	D-ČÍSLO POPISNÉ NEBO	EVIDENČNÍ Čís. domov.
SOURADNICE_Y	Ne	NUMBER	10,2	D-JTSK Y	Souřadnice def. bodu Y
SOURADNICE X	Ne	NUMBER	10.2	D-JTSK X	Souřadnice def. bodu Y

Primární klíč:
OBDEBO_PK

Unikátní klíče:
Sloupce:
Cizí klíče:
OBDEBO_FK1

Sloupce:

Sloupce: PAR_ID na tab. PARCELY OBDEBO_FK2 BUD_ID na tab. BUDOVY BUD_ID OBDEBO FK3 na tab. CASTI_BUDOV OBDEBO_FK4 TYPBUD_KOD na tab. CASTI_BUDOV OBDEBO FK5 CISLO_DOMOVNI na tab. CASTI_BUDOV TYPBUD_KOD OBDEBO_FK6 na tab. T_BUDOV

ADRESNÍ MÍSTA ADRM

Jméno: BUD_OBJ Kód: BUDOBJ

Popis:

Strana: 72 / 103

Datový blok zajišťuje vazbu mezi budovami a adresami prostřednictvím ID budovy a kódu objektu. Tento datový blok obsahuje vždy aktuální data bez ohledu na datum, ke kterému je export NVF vytvořen (nepracuje s historií).

Sloupce:	Pov?	Typ	Vel:	Doména:	Popis:
CISDOM_HOD	Ano	NUMBER	4	D-ČÍSLO POPISNÉ NEBO	EVIDENČNÍ Čís. domovní.
ID_KN	Ne	NUMBER	30	D-ID	ID existující budovy nebo
					části budovy
CB_KN	Ne	VARCHAR2	1	D-Ano/Ne	Vazba na část budovy nebo
					budovu
ID_UA	Ne	NUMBER	9	D-OBJEKT KÓD	Kód objektu

 Primární klíč:
 Sloupce:

 BUDOBJ_PK
 CISDOM_HOD

 ID_KN
 CB_KN

 ID_UA
 ID_UA

 Unikátní klíče:
 Sloupce:

 Cizí klíče:
 Sloupce:

 BUDOBJ_FK1
 ID_KN

 BUDOBJ_FK1
 ID_UA

Jméno: ADRESA Kód: ADROBJ

Popis:

Datový blok obsahuje odkazy na adresy budov, které jsou obsaženy v bloku nemovitostí. Tento datový blok obsahuje vždy aktuální data bez ohledu na datum, ke kterému je export NVF vytvořen (nepracuje s historií).

na tab. BUDOVY

na tab. ADRESA

Sloupce:	Pov?	Typ	Vel:	Doména:	Popis:
KOD	Ano	NUMBER	9	D-ADRESA KÓD	Kód adresy
OBJEKT_KOD	Ano	NUMBER	9	D-OBJEKT KÓD	Kód objektu
ULICE_KOD	Ne	NUMBER	7	D-ULICE KÓD	Kód ulice.
CIS_ORIENT	Ne	VARCHAR2	4	D-ORIENTAČNÍ ČÍSLO	Čís. orientační
PSC	Ano	NUMBER	5	D-PSČ	Poštovní směrovací číslo
PLATNOST_OD	Ano	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Platnost od
PLATNOST_DO	Ne	DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Platnost do
ULICE_NAZEV	Ne	VARCHAR2	48	D-ULICE A VP NÁZEV	Název ulice.

Primární klíč:Sloupce:ADROBJ_PKKODUnikátní klíče:Sloupce:Cizí klíče:Sloupce:

SROVNÁVACÍ SESTAVENÍ PARCEL SRST

Strana: 73 / 103

Jméno: SROVNAVACI_SESTAVENI

Kód: SRST Popis:

Tabulka se může vyskytovat pouze v souboru VF na vstupu do ISKN (při importu).

Sloupce: Pov:: Typ: Vel.: Doména: Popis:

 ID
 ANO
 NUMBER
 30.0
 D-ID

 KN_PAR_ID
 ANO
 NUMBER
 30.0
 D-ID

 OO_PAR_ID
 ANO
 NUMBER
 30.0
 D-ID

 Primární klíč:
 Sloupce:

 SRST_PK
 ID

 Unikátní klíče:
 Sloupce:

 SRST_UK
 KN_PAR_ID

 SRST_UK
 00_PAR_ID

 Cizí klíče:
 Sloupce:

 SRST_FK1
 KN_PAR_ID

SRST_FK1 KN_PAR_ID na tab. PARCELY - historizovat nebo zachovat SRST_FK2 00_PAR_ID na tab. PARCELY - zplatnit nebo zachovat

NZ ML

NZML

Jméno: NZ_ML Kód: NZML Popis:

Vazební tabulka přiřazující mapové listy k návrhům změny.

 Sloupce:
 Pov?:
 Typ:
 Vel.:
 Doména:
 Popis:

 NZ_ID
 ANO
 NUMBER
 30.0
 D-ID
 Unikátní generované číslo [návrhů

změn KM]. ANO NUMBER 30.0 D-ID ML ID Odkaz na unikátní generované číslo mapového listu. CREATED_BY VARCHAR2 30 D-USERNAME Vytvořeno kým. CREATE_DATE ANO DATE D-DNEŠNÍ DATUM Datum vytvoření. UPDATED BY NE D-USERNAME

UPDATE_DATE

UPDATE_DATE

NE VARCHAR2 30 D-USERNAME

UPDATE_DATE

D-DNEŠNÍ DATUM

Datum poslední změny.

Primární klíč:Sloupce:NZML_PKNZ_IDML_IDML_ID

Unikátní klíče: Sloupce: Cizí klíče: Sloupce: NZML FK1 NZ ID

 NZML_FK1
 NZ_ID
 na tab. NAVRHY_ZMEN_KM

 NZML_FK2
 ML_ID
 na tab. MAPOVE_LISTY

NZ UCEL

NZU

Jméno: NZ_UCEL Kód: NZU

Popis:

Vazební tabulka přiřazující kódy typu účelu návrhu změny k návrhům změny.

Sloupce:	Pov?: Typ:	Vel.:	Doména:	Popis:
NZ_ID	ANO NUMBER	30.0	D-ID	Unikátní generované číslo [návrhů
změn KM].				
U_KOD	ANO VARCHAR	2 3	D-TYP ÚČELU	Kód typu účelu návrhu změny.
CREATED_BY	ANO VARCHAF	2 30	D-USERNAME	Vytvořeno kým.
CREATE_DATE	ANO DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Datum vytvoření.
UPDATED_BY	NE VARCHAF	2 30	D-USERNAME	Změněno kým.
UPDATE_DATE	NE DATE		D-DNEŠNÍ DATUM	Datum poslední změny.
Primární klíč:	Slo	upce:		
NZU PK	NZ	ID		
_	UK	OD		
	_			
Unikátní klíče:	916	upce:		
Cizí klíče:		upce:		
NZU FK1	NZ	-		na tab. NAVRHY ZMEN KM
MAO_FKI	112_	.10		na cab. NAVKIII_ZINEN_KN

3.1 Integritní omezení

Cizí klíče použité v ISKN nemusí být ve VF zachovány. Ve VF se můžou vyskytovat data, která mají v ISKN navzájem vazbu, export VF však nemusí tuto vazbu zachovat. V takovém případě bude jedna část vazby ukazovat na data, které ve VF nejsou. V případě, že bude k těmto datům doplněn další export VF, mohou být vazby doplněny, pokud data ukazující na vazby mimo VF nebyla předtím odmazána.

Seznam vazeb zachovaných ve VF:

Vazby uvedené dále jsou při exportu splněny pro všechny způsoby zadávání parametrů, platí to ovšem pouze pro export k jednomu časovému okamžiku, nikoliv pro změnové věty.

Tabulka	Sloupec	Vazba na
AK_BONIT_DILY_PARC	PAR_ID	AK_PARCELY.ID
AK_CASTI_BUDOV	BUD_ID	AK_BUDOVY.ID
AK_CASTI_BUDOV	TYPBUD_KOD	SC_T_BUDOV.KOD
AK_JEDNOTKY	BUD_ID	AK_BUDOVY.ID
AK_JEDNOTKY	TYPJED_KOD	SC_T_JEDNOTEK.KOD
AK_JEDNOTKY	ZPVYJE_KOD	SC_ZP_VYUZITI_JED.KOD
AK_JINE_PRAVNI_VZTAHY	OPSUB_ID_PRO	AK_OPRAV_SUBJEKTY.ID
AK_OPRAV_SUBJEKTY	CHAROS_KOD	SC_CHAR_OS.KOD
AK_OPRAV_SUBJEKTY	ID_JE_1_PARTNe	AK_OPRAV_SUBJEKTY.ID
AK_OPRAV_SUBJEKTY	ID_JE_2_PARTNe	AK_OPRAV_SUBJEKTY.ID
AK_PARCELY	DRUPOZ_KOD	SC_D_POZEMKU.KOD
AK_PARCELY	BUD_ID	AK_BUDOVY.ID
AK_PARCELY	KATUZE_KOD	SC_KATASTR_UZEMI.KOD
AK_PARCELY	KATUZE_KOD_PUV	SC_KATASTR_UZEMI.KOD
AK_PARCELY	MAPLIS_KOD	SC_MAPOVE_LISTY.ID
AK_PARCELY	ZDPAZE_KOD	SC_ZDROJE_PARCEL_ZE.KOD
AK_PARCELY	TEL_ID	AK_TELESA.ID
AK_PARCELY	ZPURVY_KOD	SC_ZP_URCENI_VYMERY.KOD

Strana: 75 / 103

SC_KRAJE.KOD

SC_T_PREDMETU_R.KOD

AK_PARCELY	ZPVYPA_KOD	SC_ZP_VYUZITI_POZ.KOD
AK_R_LIST	LISTIN_ID	PA_LISTINY.ID
AK_R_ZPOCHR	ZPOCHR_KOD	SC_ZP_OCHRANY_Ne
AK_R_ZPOCHR	PAR_ID	AK_PARCELY.ID
AK_R_ZPOCHR	BUD_ID	AK_BUDOVY.ID
AK_R_ZPOCHR	JED_ID	AK_JEDNOTKY.ID
AK_TELESA	KATUZE_KOD	SC_KATASTR_UZEMI.KOD
AK_VLASTNICTVI	OPSUB_ID	AK_OPRAV_SUBJEKTY.ID
PA_ADRESY	UCAST_ID	PA_UCASTNICI.ID
PA_LISTINY_DALSI_UDAJE	DUL_KOD	SC_DALSI_UDAJE_LISTINY.KOD
PA_LISTINY_DALSI_UDAJE	LISTIN_ID	PA_LISTINY.ID
PA_OBJEKTY_RIZENI	RIZENI_ID	PA_RIZENI.ID
PA_PREDMETY_RIZENI	RIZENI_ID	PA_RIZENI.ID
PA_PREDMETY_RIZENI	TYPPRE_KOD	SC_T_PREDMETU_R.KOD
PA_RIZENI	TYPRIZ_KOD	PA_TYPY_RIZENI.KOD
PA_RIZENI_KU	KATUZE_KOD	SC_KATASTR_UZEMI.KOD
PA_RIZENI_KU	RIZENI_ID	PA_RIZENI.ID
PA_UCASTNICI	RIZENI_ID	PA_RIZENI.ID
PA_UCASTNICI_TYP	TYPUCA_KOD	PA_TYPY_UCASTNIKU.KOD
PA_UCASTNICI_TYP	UCAST_ID	PA_UCASTNICI.ID
PU_REZ_PARCELNI_CISLA	KATUZE_KOD	SC_KATASTR_UZEMI.KOD
SC_CASTI_OBCI	OBCE_KOD	SC_OBCE.KOD
SC_KATASTR_UZEMI	OBCE_KOD	SC_OBCE.KOD
SC_OBCE	OKRESY_KOD	SC_OKRESY.KOD

KRAJE_KOD

TPR_KOD

SC_OKRESY

SC_T_PRAVNICH_VZT

4. Popis domén

Doména: D-ADRESA KÓD

Formát: NUMBER

Délka: 9

Počet des.míst:

Popis:

Předávací kód adresního místa dle standardu AA0109

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-ADRESA TYP

Formát: NUMBER

Délka: 1

Počet des.míst: 0

Popis:

Kvalifikátor typu adresy.

Datový prvek pro upřesnění věcného obsahu adresy. Prvek nabývá věcného

významu ve spojení s adresou.

Pro potřeby SIS ČR tam, kde se užívá v rámci SIS adresa a kde je nutno

určit věcný obsah adresy.

Kvalifikátor adresy je určen k upřesnění věcného obsahu adresy, tj. toho, co či kdo se nachází na místě určeném adresou, resp. k čemu údaj o adrese slouží.

SIS ČR v.1.2.

Minimum:	maximum:	vyznam:

1	adresa organizace
2	adresa provozní jednotky
3	adresa pracoviště
4	adresa trvalého bydliště
5	adresa přechodného bydliště
6	stanoviště u vozidla
7	místo události
9	doručovací adresa

Doména: D-ANO NE Formát: VARCHAR2

Délka: 1

Počet des.míst:

Popis:

Logická hodnota Ano, Ne.

Doména: D-BPEJ KÓD Formát: VARCHAR2

5

Počet des.míst:

Popis:

Kód bonitované půdně ekologické jednotky.

Bonitovaná půdně ekologická jednotka je základní mapovací a oceňovací jednotka zemědělských půd, která je v obecném pojetí chápána jako specifický územní celek, který má v důsledku svérázného působení složek prostředí, především půdy, klimatu a reliéfu konkrétní vlastnosti vyjádřené určitou hodnotou produkčního potenciálu. Pro potřeby SIS:

- databáze Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (číselná forma)
- mapy BPEJ (v graf. formě Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy) SIS ČR v.1.2.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-CENA NEMOVITOSTI

Formát: NUMBER Délka: 14

Počet des.míst: 2

Popis:

Formát ceny. Cena nemovitosti.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-CHARAKTERISTIKA KVALITY BODU KÓD

Formát: NUMBER

Délka: 2

Počet des.míst: 0

Popis:

Kód charakteristiky kvality bodu.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-CHARAKTERISTIKA OPRÁVNĚNÉHO SUBJEKTU

Formát: NUMBER

2

Počet des.míst: 0

Popis:

Rozlišení oprávněného subjektu.

Kód charakteristiky vlastníka (nájemce). Rozlišuje jednak fyzické osoby s rodným číslem od ostatních subjektů s číslem identifikačním a dále u fyzických osob rozlišuje jednotlivce od manželů.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-CP_CE
Formát: NUMBER

Délka: 1

Počet des.míst: 0

Popis:

Rozlišení č.p. a č.e.

Strana: 78 / 103

Minimum: Maximum: Význam:

1 č.p. Číslo popisné 2 č.e. Číslo evidenční

Doména: D-ČÁST OBCE KÓD

Formát: NUMBER

Délka: 6

Počet des.míst: 0

Popis:

Kód části obce.

Jednoznačný v ČR.

Číselník částí obcí je součástí soustavy identifikátorů Informačního systému o území. Kód je v rozmezí 000019-499994. Šestá číslice je

kontrolní.

Kontrolní znak je vypočten metodou MODULO 11 - ADDO, využívá se ke

vstupní kontrole kódu.

Minimum: Maximum: Význam:

000019 499994 soustava identifikátorů informačního systému o území

Doména: D-ČÁST OBCE NÁZEV

Formát: VARCHAR2

Délka: 48 Počet des.míst:

Popis:

Název části obce.

Jednoznačný v obci.

Části obce mají samostatné číslování domů.

Pro účely územní identifikace se považují obce nečleněné na části za obce s jedinou částí. Taková část má název shodný s názvem obce. Část obce je evidenční jednotka vytvářená objekty s čísly popisnými, resp. evidenčními a náhradními přidělenými v jedné číselné řadě.

Část obce jako evidenční jednotka nemá vlastní hranici.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-ČÍSLO DÍLU PARCELY

Formát: NUMBER

Délka: 1

Počet des.míst:

Popis:

Číslo dílu parcely.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-ČÍSLO JEDNOTKY

Formát: NUMBER Délka: 10 Počet des.míst:

Popis:

Číslo jednotky.

Strana: 79 / 103

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ

Formát: NUMBER

Délka: 6

Počet des.míst: 0

Popis:

Číslo oprávnění oprávněného geodeta.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-ČÍSLO POPISNÉ NEBO EVIDENČNÍ

Formát: NUMBER

Délka: 4

Počet des.míst: 0

Popis:

Číslo popisné nebo evidenční. Číslo popisné, resp. evidenční. Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-ČÍSLO VLASTNICTVÍ

Formát: NUMBER

Délka: 6
Počet des.míst:

Popis:

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-ČÍSLO ZPMZ

Formát: NUMBER

Délka: 5

Počet des.míst:

Popis:

Číslo ZMPZ.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-DIČ Formát: VARCHAR2

Délka: 16 Počet des.míst:

Popis:

Daňové identifikační číslo.

Daňové identifikační číslo obsahuje dvojmístný kód země a kmenovou část, kterou tvoří obecný identifikátor. Obecným identifikátorem je u fyzické osoby rodné číslo, popřípadě jiný obecný identifikátor, stanoví-li tak zvláštní zákon, a u právnické osoby identifikační číslo. Není-li obecný identifikátor daňovému subjektu přidělen, přidělí správce daně vlastní identifikátor.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-DNEŠNÍ DATUM

Formát: DATE

Délka:

Počet des.míst:

Popis:

Dnešní datum v rozsahu platného datumu.

Doplnění domény D-PLATNÉ DATUM o default hodnotu SYSDATE.

V případě použití u sloupců DATUM_VZNIKU a DATUM_ZANIKU je v položkách obsažen datum a čas zahájení operace zplatnění.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-DPM TYPE Formát: VARCHAR2

Délka: 10 Počet des.míst:

Popis:

Další prvky mapy - typ.

Rozlišuje typy dalších prvků mapy v mapě.

Minimum: Maximum: Význam:

BDPP Bodový další prvek polohopisu.

BPP Bodový popisný prvek.
HCHU Hranice chráněného území.
HOCHP Hranice ochranného pásma.

LDPP Liniový další prvek polohopisu.

LPP Liniový popisný prvek.

MEZ Hraniční znak.

TPP Textový popisný prvek.

Doména: D-DRUH ČÍSLOVÁNÍ PARCEL

Formát: NUMBER

Délka: 1

Počet des.míst: 0

Popis:

Rozlišení stavební a pozemkové parcely.

Rozlišuje číselné řady pro stavební a pozemkové parcely, pokud jsou v k.ú. vedeny dvě číselné řady parcel. Pokud je v k.ú. vedena jedna číselná řada, je skupinové číslo rovno 2. Skupinová čísla 3-7 ze současného stavu jsou popsány v doméně ZDROJ PARCELY ZE. Skupinová čísla 8-9 ze současného stavu jsou popsána vazbou parcela – katastrální území.

Minimum: Maximum: Význam:

Stavební parcela
Pozemková parcela

Doména: D-DRUH FONDU KÓD

Formát: NUMBER

Délka: 2

Počet des.míst: 0

Popis:

Kód druhu fondu.

Minimum: Maximum: Význam: Doména: D-DRUH POZEMKU KÓD Formát: NUMBER Délka: 2 Počet des.míst: 0 Kód druhu pozemku. Minimum: Maximum: Význam: Doména: D-DRUH ÚČASTNÍKA Formát: NUMBER Délka: 1 Počet des.míst: 0 Druh účastníka (fyzická, právnická osoba). Minimum: Maximum: Význam: právnická osoba 2 fyzická osoba 3 ostatní právnická osoba státní správy Doména: D-FAX-TELEFON Formát: VARCHAR2 Délka: 33 Počet des.míst: Popis: Fax - telefon. Číslo faxového nebo telefonního spojení. Jednoduchý datový prvek má - kód připojeného zařízení (telefon-TE, fax-FX), neuvádí se u kombinovaného zařízení - rozlišovací číslo - směrové číslo země - národní směrové číslo (směrové číslo UTO) - účastnické číslo (u ústředen s provolbou se rozumí číslo ústředny a číslo linky účastníka dohromady) - číslo linky (u ústředen se spojovatelkou) Složený datový prvek nemusí mít uvedeno číslo linky. Je-li rozlišovací číslo 00, jde o mezinárodní spojení. Je-li rozlišovací číslo 0, jde o meziměstské spojení a složený datový prvek nemá směrové číslo země. Není-li uvedeno rozlišovací číslo 00 nebo 0, jde o účastnické číslo a složený datový prvek obsahuje jen účastnické číslo (a případně číslo linky). (znak Y označuje nepovinné části) YY YY YYYY YYYYYY 9999999999999 YYYYY |č.1. účastnické č. národní směr. č.(směrové číslo UTO) směrové číslo země

```
rozlišovací číslo
     kód připojeného zařízení
   kód připojeného zařízení TE nebo FX
   rozlišovací číslo prázdné, 0 nebo 00
   směrové číslo země prázdné nebo viz číselník
   národní směrové číslo prázdné až 999999
   číslo linky prázdné až 99999
   Telefonní a faxová čísla v ČR a směrová čísla zemí: SPT Telecom
   SIS ČR v.1.2.
Minimum:
              Maximum:
                           Význam:
Doména: D-FUNKCE KÓD
Formát: NUMBER
Délka: 4
Počet des.míst: 0
Popis:
   Kód funkce.
Minimum:
              Maximum:
                           Význam:
Doména: D-HODNOTA KOLKU
Formát: NUMBER
Délka: 5
Počet des.míst: 0
Popis:
   Hodnota kolku.
Minimum:
              Maximum:
                            Význam:
Doména: D-IČO
Formát: NUMBER
Délka: 8
Počet des.míst: 0
    Identifikační číslo organizace.
   Identifikační číslo (IČO) je číselný pořadový kód, který slouží k
    jednoznačné identifikaci ekonomických subjektů. Ekonomickým subjektem
    je každá právnická osoba, a dále fyzické osoby, které mají podle
    zvláštního předpisu postavení podnikatele.
       9999999 9
                | kontrolní číslice
         pořadové číslo
   SIS ČR v.1.2.
Minimum:
              Maximum:
                            Význam:
00000001
             99999994
```

Doména: D-IČO DOPLNĚK

Formát: NUMBER

Délka: 3

Počet des.míst:

Strana: 83 / 103

Popis:

Doplnění IČO pro organizační jednotky.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-ID
Formát: NUMBER
Délka: 30
Počet des.míst:

Popis:

Formát hodnot umělých identifikátorů.

Generovaný identifikátor zajišťuje jednoznačnou identifikaci objektu v rámci informačního systému ISKN za celou ČR.

Poznámka: v případě dalšího použití (např. pro Informix) není vhodné použít typ INTEGER (může být překročen rozsah možných hodnot)

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-INTEGER4

Formát: NUMBER

Délka: 4

Počet des.míst:

Popis:

Celé číslo (maximální 4-místné).

Minimum: Maximum: Význam:

0 9999

Doména: D-INTEGER8

Formát: NUMBER

Délka: 8

Počet des.míst:

Popis:

Celé číslo (maximální 8-místné).

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-JMÉNO
Formát: VARCHAR2

Délka: 24 Počet des.míst:

Popis:

Jméno obyvatele.

Základní identifikace obyvatele.

Občan má právo a povinnost užívat jméno, kterým je zapsán v matrice, případně v dokladu o změně jména.

Jestliže má občan více jmen, pak pro potřeby SIS se užívá jméno

uvedené jako první.

SIS ČR v.1.2.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD

Formát: NUMBER

Délka: 6

Počet des.míst: 0

Popis:

Kód katastrálního území.

Jednoznačný v ČR.

Číselník je součástí soustavy identifikátorů Informačního systému o

území a Jednotného číselníku prostorových jednotek.

Kód je v rozmezí 600016-999997. Šestá číslice je kontrolní.

Kontrolní znak je vypočten metodou MODULO 11 - ADDO, využívá se ke

vstupní kontrole kódu.

Minimum: Maximum: Význam:

600016 999997 jednotný číselník prostorových jednotek

Doména: D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ NÁZEV

Formát: VARCHAR2

Délka: 48 Počet des.míst:

Popis:

Název katastrálního území.

Jednoznačný v ČR.

Katastrálním územím se rozumí technická jednotka,

kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně

evidovaný soubor nemovitostí.

KÚ tvoří územní celek, který je vymezen hranicí v rámci katastru nemovitostí. KÚ je evidenční jednotkou pro číslování parcel.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-KMENOVÉ ČÍSLO PARCELY

Formát: NUMBER

Délka: 5

Počet des.míst: 0

Popis:

Kmenové číslo parcely. Kmenové parcelní číslo.

Minimum: Maximum: Význam:

0 99999

Doména: D-KÓD ÚČELU PRÁVA STAVBY

Formát: NUMBER

Délka: 2

Počet des.míst: 0

Popis:

Kód účelu práva stavby.

Minimum: Maximum: Význam:

Strana: 85 / 103

Doména: D-KRAJ KÓD

Formát: NUMBER

Délka: 2

Počet des.míst: 0

Popis:

Kód kraje.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-KVALITA URČENÍ VÝMĚRY

Formát: NUMBER

Délka: 1

Počet des.míst: 0

Popis:

Kvalita určení výměry.

Kvalita určení výměry vyjadřuje způsob určení výměry parcely.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-DALŠÍ ÚDAJE LISTINY KÓD

Formát: VARCHAR2

Délka: 3

Počet des.míst:

Popis:

Kód nabývacího titulu.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-MĚSTSKÁ ČÁST NÁZEV

Formát: VARCHAR2

Délka: 48 Počet des.míst:

Popis:

Název městské části.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-NÁZEV DLOUHÝ

Formát: VARCHAR2

Délka: 60 Počet des.míst:

Popis:

Formát dlouhého názvu.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-NÁZEV KRÁTKÝ

Formát: VARCHAR2

Strana: 86 / 103

Délka: 20 Počet des.míst:

Popis:

Formát krátkého názvu.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-NOVÝ KRAJ KÓD

Formát: NUMBER Délka: 3

Počet des.míst: 0

Popis:

Kód nového kraje.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-NUTS3
Formát: VARCHAR2

Délka: 5
Počet des.míst:

Popis:

Kód NUTS3

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-NUTS4Formát: VARCHAR2

Délka: 6

Počet des.míst:

Popis:

Kód NUTS4

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-NZ TYPE
Formát: VARCHAR2

Délka: 10 Počet des.míst:

Popis:

Návrhy změn - typ.

Rozlišuje typy návrhů změn.

Minimum: Maximum: Význam:

GP Geometrický plán.

 ${\tt ZPMZ} \hspace{1cm} {\tt ZPMZ}$

Doména: D-OBBP TYPE Formát: VARCHAR2

Délka: 10

Strana: 87 / 103

Počet des.míst:

Popis:

Obrazy bodů bodových polí - typ.

Rozlišuje typy obrazů bodů bodových polí v mapě.

Minimum:Maximum:Význam:CBČíslo bodu.ZBZnačka bodu.

Doména: D-OBCHODNÍ JMÉNO

Formát: VARCHAR2

Délka: 255 Počet des.míst:

Popis:

Obchodní jméno firmy.

Obchodním jménem se rozumí název, pod kterým podnikatel činí právní úkony při své podnikatelské činnosti.

Obchodní jméno fyzické osoby je její jméno a

příjmení, popř. dodatek, odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání.

Obchodní jméno obchodních společností a družstev je název, pod kterým jsou zapsány v obchodním rejstříku resp. živnostenském rejstříku. Součástí obchodního jména právnické osoby je i dodatek označující

jejich právní formu.

Obchodním jménem právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, je název, pod kterým byla zřízena. SIS ČR v.1.2.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-OBEC KÓD

Formát: NUMBER

Délka: 6

Počet des.míst: 0

Popis:

Kód obce.

Jednoznačné v ČR.

Paralelní číselníky:

a) součást Jednotného číselníku prostorových jednotek, který vede ČSÚ. Kód je v rozmezí 500011-599999 a ve spojení s kontrolním znakem se označuje jako identifikační číslo základní územní jednotky (IČZÚJ).

Minimum: Maximum: Význam:

500011 599999 číselník prostorových jednotek

Doména: D-OBEC NÁZEV

Formát: VARCHAR2

Délka: 48

Počet des.míst:

Popis:

Název obce.

Jednoznačný v okrese.

Obec tvoří územní celek, který je vymezen obecní hranicí. Pro účely územní identifikace se za obce považují města včetně

statutárních a hlavního města Prahy, a také vojenské újezdy.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-OBESLÁNÍ STAV

Formát: NUMBER

Délka: 1

Počet des.míst: 0

Popis:

Stav procesu obesílání účastníků.

Stav obeslání:

výběr účastníků k obeslánípříprava korespondenceodeslání korespondencepřijetí doručenky

Minimum:	Maximum:	Význam:
----------	----------	---------

0	korespondence nedoručena
1	účastník k obeslání
2	korespondence připravena
3	korespondence převzata k odeslání
4	korespondence odeslána/vyvěšeno
5	korespondenci nelze odeslat
6	doručenka přijata – doručeno
7	doručenka přijata – doručeno 3.den od uložení
8	předáno/doručeno vyvěšením
9	storno korespondence

Doména: D-OBJEKT KÓD

Formát: NUMBER

Délka: 9

Počet des.míst:

Popis:

Kód objektu

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-OBRBUD TYPE

Formát: VARCHAR2 Délka: 10

Počet des.míst:

Popis:

Obrazy budov - typ.

Rozlišuje typy obrazů budov v mapě.

Minimum: Maximum: Význam:
OB Obvod budovy.

ZDB Značka druhu budovy.

Doména: D-OKRES KÓD

Formát: NUMBER

Délka: 4

Počet des.míst: 0

Popis:

Kód okresu.

Jednoznačný v ČR.

První dva znaky určují kraj, další dva znaky jsou pořadím okresu v rámci příslušného kraje.

Minimum: Maximum: Význam:

3100 3899

Doména: D-OKRES NÁZEV

Formát: VARCHAR2

Délka: 32 Počet des.míst:

Popis:

Název okresu. Jednoznačný v ČR.

Okres je územně správní jednotka středního stupně.

Okres tvoří územní celek, který je vymezen okresní hranicí.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-OPAR TYPE

Formát: VARCHAR2

Délka: 10 Počet des.míst:

Popis:

Obrazy parcel - typ.

Rozlišuje typy obrazů parcel v mapě.

Minimum: Maximum: Význam:

PC Parcelní číslo.

PPC Popisné parcelní číslo.

SPC Šipka k popisnému číslu.

ZDP Značka druhu pozemku.

Doména: D-OPSUB TYPE

Formát: VARCHAR2

Délka: 10 Počet des.míst:

Popis:

Oprávněné subjekty - typ

Rozlišuje typy oprávněných subjektů.

Minimum: Maximum: Význam:

BSM Partneři v SJM.

OFO Oprávněná fyzická osoba.
OPO Oprávněná právnická osoba.

Doména: D-ORIENTAČNÍ ČÍSLO

Formát: VARCHAR2

Délka: 4
Počet des.míst:

Popis:

Orientační číslo objektu.

Orientační číslo je vázáno na ulici nebo veřejné prostranství.

Strana: 90 / 103

Má formát numeric 3 + character 1, kde číslo je hodnota orientačního čísla a poslední abecední znak je případným poddělením čísla orientačního.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-OVĚŘENÍ ÚČASTNÍKA

Formát: NUMBER

Délka: 1

Počet des.míst: 0

Popis:

Informace, zda-li byl účastník ověřen.

Možné výsledky ověření účastníka proti registru subjektů nebo proti

oprávněným subjektům.

Minimum:	Maximum:	Význam:	
1		neověřen	
2		ověřen systémem (L)	
3		ověřen uživatelem (L)	
4		k ověření uživatelem (L)	
5		k ověření systémem (C)	
6		vynuceně ověřen	
7		ověřen systémem (C)	
8		ověřen uživatelem (C)	
9		k ověření uživatelem (C)	

Doména: D-PAR TYPE

Formát: VARCHAR2 Délka: 10

Počet des.míst:

Popis:

Parcely - typ.

Rozlišuje typy parcel.

Minimum: Maximum: Význam: PKN Parcela KN. PZE Parcela ZE.

Doména: D-PARAMETRY LINIE

Formát: VARCHAR2 Délka: 100

Počet des.míst: Popis:

Parametry liniových prvků.

Minimum: Maximum: Význam:

- úsečka, daná 2 body
- lomená čára, daná alespoň 2 body
- 11 křivka, daná alespoň 2 body
- kružnice daná právě 3 body
- 15 r kružnice daná středem a poloměrem (r v metrech na 2 desetinná místa)
- oblouk, daný právě 3 body

Doména: D-PLATNÉ DATUM

Formát: DATE

Délka:

Počet des.míst:

Popis:

Rozsah platného datumu.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-PODDĚLENÍ ČÍSLA PARCELY

Formát: NUMBER

Délka: 3

Počet des.míst:

Popis:

Poddělení čísla parcely.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-POPIS Formát: VARCHAR2

Délka: 250 Počet des.míst:

Popis:

Formát delšího popisu.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-POPIS-POZNÁMKA

Formát: VARCHAR2 Délka: 240

Počet des.míst:

Popis:

Formát delšího popisu / poznámky.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-POPIS-POZNÁMKA DLOUHÁ

Formát: VARCHAR2 Délka: 4000 Počet des.míst:

Popis:

Formát delšího popisu / poznámky.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-PRACOVIŠTĚ RESORTU KÓD

Formát: NUMBER

Délka: 3

Strana: 92 / 103

Počet des.míst: 0

Popis:

Kód pracoviště resortu.

Minimum: Maximum: Význam:

0 999

Doména: D-PRVKY PODÍLU

Formát: NUMBER Délka: 30 Počet des.míst:

Popis:

prvky podílu (čitatel, jmenovatel)

podíl vlastnictví na KT (AK_VLASTNICTVI), podíl jednotky na budově

(AK_JEDNOTKY)

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-PŘÍJMENÍ
Formát: VARCHAR2
Délka: 35
Počet des.míst:

Popis:

Příjmení obyvatele.

Základní identifikace obyvatele.

Občan má právo a povinnost užívat příjmení (resp. rodné příjmení),

kterým je zapsán v matrice. V případě změny příjmení je podkladem

výpis z matriky nebo úřední doklad o změně příjmení.

SIS ČR v.1.2.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-PŘÍZNAK KONTEXTU

Formát: NUMBER

Délka: 1

Počet des.míst: 0

Popis:

Příznak kontextu GP. Sloupce jsou naplněny hodnotou pouze v případě, že VF obsahuje změny.

- 1 Historizovat při zplatnění změn bude věta odstraněna z aktuálního stavu tabulky. V případě evidence historie je věta odložena do minulosti.
- 2 Zachovat při zplatňování je prováděna kontrola shodnosti všech relevantních sloupců tabulky
- 3 Zplatnit při zplatnění změn bude věta zavedena do aktuálního stavu tabulky.

Minimum: Maximum: Význam:

1 Historizovat platný stav 2 Zachovat platný stav 3 Zplatnit budoucí stav

Doména: D-PSČ
Formát: NUMBER

Strana: 93 / 103

Délka: 5

Počet des.míst: 0

Popis:

Poštovní směrovací číslo.

Datový prvek pro číselné vyjádření směrovacích údajů, zajišťující dodávání zásilek do objektu v ČR, nebo samostatné poštovní směrovací

číslo přidělené organizaci.

999 99 ||| | dodací středisko | | | obvod, okres || sběrný úsek | pásmo (kraj) SIS ČR v.1.2.

Minimum: Maximum: Význam:

10000 99999

Doména: D-RČ Formát: VARCHAR2 Délka: 10

Počet des.míst:

Popis:

Rodné číslo.

Pro provedení všech kontrol rodného čísla je nutné do TAPI doplnit kontrolu

PA_UCAST_TAPI.RODNE_CISLO_VAL. Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-RODINNÝ STAV

Formát: NUMBER

Délka:

Počet des.míst: 0

Popis:

Rodinný stav.

Rodinný stav osoby vyjadřuje, zda tato osoba je svobodná, ženatá, rozvedená, ovdovělá, druh. Podkladem jsou výpisy z matriky, rozsudek, kterým se rozvádí manželství, úmrtní list, rozsudek soudu o prohlášení za mrtvého a rozsudek soudu o prohlášení manželství za neplatné. /31/

Minimum:	Maximum:	Vyznam:

svobodný/svobodná 2 ženatý/vdaná 3 rozvedený/rozvedená ovdovělý/ovdovělá druh/družka

Doména: D-SEKCE Formát: VARCHAR2

Délka:

Počet des.míst:

Popis:

Sekce určující umístění instance na výpisu.

Minimum: Maximum: Význam:

C D

1 9

Doména: D-STÁT ZKRÁCENÝ NÁZEV

Formát: VARCHAR2 Délka: 100 Počet des.míst:

Popis:

Název státu.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-STAV DAT

Formát: NUMBER

Délka: 2

Počet des.míst:

Popis:

Stav aktuálnosti dat.

Popisuje aktuálnost dat (minulost, přítomnost, budoucnost).

3 Zrušeno v přítomnosti

Doména: D-STAV GP

Formát: NUMBER

Délka: 1

Počet des.míst: 0

Popis:

Stav GP.

Minimum: Maximum: Význam:

0 Rozpracován

1 Zkontrolován

2 Potvrzen

3 Nepotvrzen

4 Zplatněn

5 Částečně zplatněn

Doména: D-STAV ZPMZ

Formát: NUMBER

Délka: 1

Počet des.míst: 0

Popis:

Stav přiděleného čísla ZPMZ.

Minimum: Maximum: Význam:

1 Pořizován
2 Naplněn

Doména: D-STAVBA SOUČÁSTÍ

Formát: VARCHAR2

Délka: 1

Počet des.míst:

Popis:

Atribut, zda je stavba součástí pozemku, nebo součástí práva stavby.

Minimum: Maximum: Význam:

P Stavba je součástí pozemku
R Stavba je součástí práva stavby

Doména: D-TEXT
Formát: VARCHAR2
Délka: 4000
Počet des.míst:

Popis:

Poznámka ve formě volného textu.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-TITUL PŘED

Formát: VARCHAR2

Délka: 35 Počet des.míst:

Popis:

Označení titulu před jménem občana.

Datový prvek pro zkrácené označení titulů, akademických titulů, akademicko-vědeckých titulů, čestných hodností, příp. dříve získaná stavovská označení a ostatní tituly absolventů vysokých škol u jména občana nebo cizince.

Datový prvek může být řetězec velkých nebo malých písmen, teček, popř. číslic.

Způsob psaní titulů závisí na zvyklostech státu, kde byl titul udělen. Příklady některých titulů před jménem jsou: "Bc.", "Mgr.", "Ing.", "MUDr.", "MVDr.", "PhDr.", "Doc.", "Prof.", "Dr. h.c.", "JUDr.", "RNDr.", "Ing. Arch.", přičemž několik těchto označení titulů může být řazeno za sebou a zpravidla se oddělují navzájem a od jména jednou mezerou (např. "Prof. RNDr. Ing. Jan Hurónský"). SIS ČR v.1.2.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-TITUL ZA Formát: VARCHAR2

Délka: 10 Počet des.míst:

Popis:

Označení titulu za jménem občana.

Datový prvek pro zkrácené označení vědeckých hodností a čestných hodností, příp. dříve získaná stavovská označení a ostatní tituly absolventů vysokých škol u jména občana nebo cizince.

Datový prvek může být řetězec velkých nebo malých písmen, teček, popř. číslic.

Způsob psaní titulů závisí na zvyklostech státu, kde byl titul udělen.

Příklady některých titulů za jménem jsou: "Dr.", "CSc.", "DrSc." (tato označení jsou od jména zpravidla oddělena čárkou a jednou mezerou), "BS", "MS", "PhD" (tato označení se zpravidla píší bez tečky a za předcházejícím jménem nebývá čárka), např. "Jan Hurónský, CSc.", nebo "Jan Hurónský PhD"). SIS ČR v.1.2.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-TYP BUDOVY KÓD

Formát: NUMBER

Délka: 1

Počet des.míst: 0

Popis:

Typ budovy. Kód typu stavby.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-TYP JEDNOTKY

Formát: NUMBER

Délka: 2

Počet des.míst: 0

Popis:

Typ bytové nebo nebytové jednotky. Kód bytové nebo nebytové jednotky.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-TYP LISTINY KÓD

Formát: NUMBER

Délka: 8

Počet des.míst: 0

Popis:

Kód typu listiny.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-TYP OPERACE KÓD

Formát: NUMBER

Délka: 3

Počet des.míst: 0

Popis:

Kód pro typ operace.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-TYP PARCELY

Formát: NUMBER

Délka: 1

Počet des.míst: 0

Popis:

Typ parcely v ZE.

Strana: 97 / 103

Typ parcely ve zjednodušené evidenci určuje druh evidované parcely.

Minimum: Maximum: Význam:

1 Celá parcela

3 Parcela nebo díl parcely bez výměry

4 Skupina parcel

Doména: D-TYP PRÁVNÍHO VZTAHU KÓD

Formát: VARCHAR2

Délka: 4

Počet des.míst:

Popis:

Typ právního vztahu.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH DAT KÓD

Formát: NUMBER

Délka: 10

Počet des.míst: 0

Popis:

Typ prvku prostorových dat. Kód prvku prostorových dat.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-TYP PŘEDMĚTU ŘÍZENÍ KÓD

Formát: NUMBER

Délka: 8

Počet des.míst: 0

Popis:

Kód typu předmětu řízení.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-TYP ŘÍZENÍ KÓD

Formát: VARCHAR2

Délka: 3

Počet des.míst:

Popis:

Kód pro typ řízení.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-TYP SOUŘADNICOVÉHO SYSTÉMU

Formát: NUMBER

Délka: 1

Počet des.míst: 0

Popis:

Typ souřadnicového systému, ve kterém je zpracován ZPMZ.

Strana: 98 / 103

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-TYP ÚČASTNÍKA KÓD

Formát: VARCHAR2

Délka: 2
Počet des.míst:

Popis:

Kód pro typ účastníka.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-TYP ÚČELU Formát: VARCHAR2

Délka: 3

Počet des.míst:

Popis:

Typ účelu návrhu změny.

Minimum: Maximum: Význam:

Změna hranice k.ú.
Rozdělení pozemků
Zm.hranice pozemků
Vyznač.budovy, změna
Urč.hranic poz. - PÚ
Doplnění KN o poz.ZE
Rozsah věcn.břemena

Doména: D-TYP ZÁVADY GP KÓD

Formát: NUMBER

Délka: 2

Počet des.míst: 0

Popis:

Popisuje typ závady GP.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-UHEL NATOCENI

Formát: NUMBER Délka: 10

Počet des.míst: 4

Popis:

Úhel natočení textů nebo značek v gradech (proti směru hodinových ručiček, plný úhel = 400).

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-ULICE A VP NÁZEV

Formát: VARCHAR2

Délka: 48 Počet des.míst:

Popis:

Název ulice nebo veřejného prostranství.

Strana: 99 / 103

Jednoznačný v obci.

Název je určen rozhodnutím obce.

Ulice nebo veřejné prostranství (UVP) je územním prvkem.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-ULICE KÓD

Formát: NUMBER

Délka: 7

Počet des.míst:

Popis:

Kód ulice

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-USERNAME

Formát: VARCHAR2

Délka: 30 Počet des.míst:

Popis:

Systémové jméno uživatele.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-TYP VAZBY PRÁV VZTAHŮ KÓD

Formát: NUMBER

Délka: 1

Počet des.míst:0

Popis:

Typ vazby JPV kód.

Minimum: Význam: Maximum:

1 Vazba podřízené skupiny JPV na nadřízenou skupinu JPV.

Poznámka:

Typ podřízeného JPV bude evidován ve vazbě 1. Typ nadřízeného JPV ve vazbě 2.

2 Záměna zástavního práva

Doména: D-VÝMĚRA Formát: NUMBER

Délka: 9

Počet des.míst: 0

Popis:

Výměra v metrech čtverečních.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-VÝROBNÍ PODOBLAST KÓD

Formát: VARCHAR2

Délka: 4

Strana: 100 / 103

Počet des.míst:

Popis:

Kód výrobní podoblasti.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-VZTAZNY_BOD

Formát: NUMBER

Délka: 2

Počet des.míst: 0

Popis.

Vztažný bod textů (obrazy parcel, další prvky mapy, obrazy bodů BP, označení BPEJ).

Minimum:	Maximum:	Význam:	
1		Vlevo dole	
2		Střed dole	
3		Vpravo dole	
4		Vlevo nahoře	
5		Střed nahoře	
6		Vpravo nahoře	
7		Vlevo uprostřed	
8		Střed uprostřed	
9		Vpravo uprostřed	

Doména: D-ZDROJ PARCELY ZE KÓD

Formát: NUMBER

Délka: 1

Počet des.míst: 0

Popis:

Zdroj evidence parcel v ZE.

Popisuje zdroj evidence parcel v půdních celcích, které jsou zobrazeny v jiném podkladu než v katastrální mapě a jsou evidovány zjednodušeným způsobem. Odpovídá současným skupinovým číslům 3-7 s tím, že rozlišení na stavební a pozemkové parcely je dáno skupinovým číslem parcely.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-ZKRATKA16

Formát: VARCHAR2

Délka: 16 Počet des.míst:

Popis:

Zkratka

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-ZKRATKA3

Formát: VARCHAR2

Délka: 3
Počet des.míst:

Popis:

Zkratka

Strana: 101 / 103

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-ZKRATKA7

Formát: VARCHAR2

Délka: 7
Počet des.míst:

Popis:

Zkratka

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-ZKRATKA8 Formát: VARCHAR2

Délka: 8

Počet des.míst:

Popis:

Zkratka

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-ZKRATKA9

Formát: VARCHAR2 Délka: 9

Deika. 9

Počet des.míst:

Popis:

Zkratka

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-ZPŮSOB OBESLÁNÍ

Formát: NUMBER

Délka: 1

Počet des.míst: 0

Popis:

Definice způsobu obeslání - osobně, bez doručenky, s doručenkou.

Minimum:	Maximum:	Význam:
1		osobní převzetí
2		doporučené psaní
3		dodejka
4		dodejka + do vlastních rukou
5		prostřednictvím policie
6		obyčejné
7		veřejná vyhláška

Doména: D-ZPŮSOB OCHRANY NEMOVITOSTI KÓD

Formát: NUMBER

Délka: 4

Počet des.míst: 0

Popis:

8

Vztah parcely k vybraným způsobům ochrany.

Vyznačuje vztah parcely k vybraným způsobům ochrany z oblasti přírody, kultury nebo zdravotnictví a umístění geodetického bodu na

dodejka + do vlastních rukou

parcele.

Minimum: Maximum: Význam:

Doména: D-ZPŮSOB VYUŽITÍ NEMOVITOSTI KÓD

Formát: NUMBER

Délka: 4

Počet des.míst: 0

Popis:

Specifikace využití pozemku v rámci druhu pozemku.

Blíže specifikuje využívání pozemku v rámci druhu pozemku.

Minimum: Maximum: Význam:

5. Závěrečné ustanovení

Zrušuje se Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky ze dne 6. 12. 2002, č.j. 5598/2002-24.

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 16. 12. 2013.

Předseda:

Ing. Karel Večeře

Strana: 103 / 103