

Ladungen, Kräfte
ooo

Energieerhaltung
oo

Ladungen
oo

Schalt. von Cs
oo

Vektoren
oooooooo

E-Feld
oo

Überlagerung E
ooo

Kondensator
oooooo
ooo

Magnete
oo
oo

noch offen
o

Arbeitsunterlagen zu FOS Elektrotechnik Themenfeld 12.6

Elektrisches und magnetisches Feld

Thomas Maul

Brühlwiesenschule, Hofheim

V 0.2.0 - im Aufbau
Stand: 4. Februar 2026



Für eigene Teile gilt:

Ladungen, Kräfte
○○○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
○○○○○○○

E-Feld
○○

Überlagerung E
○○○

Kondensator
○○○○○○○
○○○

Magnete
○○
○○

noch offen
○

Teil

Ladungen, Kräfte
○○○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
○○○○○○○

E-Feld
○○

Überlagerung E
○○○

Kondensator
○○○○○○○
○○○

Magnete
○○
○○

noch offen
○

Teil

Ladungen, Kräfte
ooo

Energieerhaltung
oo

Ladungen
oo

Schalt. von Cs
oo

Vektoren
oooooooo

E-Feld
oo

Überlagerung E
ooo

Kondensator
oooooo
ooo

Magnete
oo
oo

noch offen
o

Inhalt

Überlagerung von elektrischen Feldern

Kondensator Auf- und Entladung

Kondensator laden

Kondensator entladen

magnetisches Feld

magnetische Pole

Unterschiede zum elektrischen Feld

Feldlinienbilder

Permanentmagnet

Elektromagnet

Magnetische Kraftwirkung

(LORENTZ-Kraft, Selbstinduktion)

Pflicht-Themen, die noch offen sind

Ladungen, Kräfte
●○○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
○○○○○○

E-Feld
○○

Überlagerung E
○○○

Kondensator
○○○○○○
○○○

Magnete
○○
○○

noch offen
○

Elektronen und Atome

- Die Materie besteht aus Atomen.
- Kern: Protonen und Neutronen, Hülle: Elektronen
- Bei Leitern: Elektronen „mobil“, bei Nichtleitern fest(er)
- Reibung von 2 Nichtleitern (Stoff und Glasstab) \Rightarrow Ladungstrennung

Ladungen, Kräfte
●●○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
○○○○○○

E-Feld
○○

Überlagerung E
○○○

Kondensator
○○○○○○
○○○

Magnete
○○
○○

noch offen
○

Katze mit Styroporflocken



Abbildung: Katze mit Styroporflocken

1

¹Quelle: Von Original image: Sean McGrath from Saint John, NB, Canada Derived image: Black Rainbow 999 - Diese Datei ist ein Ausschnitt aus einer anderen Datei, CC BY 2.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60287175>

Ladungen, Kräfte
○○●

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
○○○○○○

E-Feld
○○

Überlagerung E
○○○

Kondensator
○○○○○○
○○○

Magnete
○○
○○

noch offen
○

Anziehung und Abstoßung von Ladungen

- gleichnamige Ladungen stoßen sich ab.
- ungleichnamige Ladungen ziehen sich an.
- bei Elektrostatik gibt es keine Bewegung, nur Kräfte

Inhalt

Ladungen, Kräfte

Energieerhaltung und Einheit

Abmaße von Ladungen

Schaltung von Kondensatoren

Spannung am Kondensator

Vektoren

Elektrische Feldstärke

Überlagerung von elektrischen Feldern

Kondensator Auf- und Entladung

Kondensator laden

Kondensator entladen

magnetisches Feld

magnetische Pole

Unterschiede zum elektrischen Feld

Feldlinienbilder

Permanentmagnet

Ladungen, Kräfte
○○○

Energieerhaltung
○●

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
○○○○○○

E-Feld
○○

Überlagerung E
○○○

Kondensator
○○○○○○
○○○

Magnete
○○
○○

noch offen
○

Energieerhaltung und Einheit

- Energieerhaltung
- Elektrische Ladung Coulomb (C) gemessen
- $1C = 1As.$
- Elementarladung $e = 1,602 * 10^{-19} C$
- Kräfte zwischen Ladungen
- Anziehung (+ > < -) und
Abstoßung (+ < > +), (- < > -)

Ladungen, Kräfte
○○○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
●○

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
○○○○○○

E-Feld
○○

Überlagerung E
○○○

Kondensator
○○○○○○
○○○

Magnete
○○
○○

noch offen
○

Inhalt

Ladungen, Kräfte

Energieerhaltung und Einheit

Abmaße von Ladungen

Schaltung von Kondensatoren

Spannung am Kondensator

Vektoren

Elektrische Feldstärke

Überlagerung von elektrischen Feldern

Kondensator Auf- und Entladung

Kondensator laden

Kondensator entladen

magnetisches Feld

magnetische Pole

Unterschiede zum elektrischen Feld

Feldlinienbilder

Permanentmagnet

Ladungen, Kräfte
○○○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○●

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
○○○○○○

E-Feld
○○

Überlagerung E
○○○

Kondensator
○○○○○○
○○○

Magnete
○○
○○○

noch offen
○

Abmaße von Ladungen

Punktladung unendlich klein

Linienladung dünne Linie, z.B. Draht

Flächenladung gleichmäßig auf der Fläche

Raumladung gleichmäßig im Raum

Ladungen, Kräfte
○○○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
●○

Vektoren
○○○○○○

E-Feld
○○

Überlagerung E
○○○

Kondensator
○○○○○○
○○○

Magnete
○○
○○○

noch offen
○

Reihenschaltung höhere Spannung, selbe Kapazität

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots \quad (1)$$




Abbildung: Zwei Kondensatoren in Reihenschaltung

Ladungen, Kräfte
○○○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
○●

Vektoren
○○○○○○

E-Feld
○○

Überlagerung E
○○○

Kondensator
○○○○○○
○○○

Magnete
○○
○○○

noch offen
○

Parallelschaltung Erhöhung der Kapazität (Σ)

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots \quad (2)$$




Abbildung: Zwei Kondensatoren in Parallelschaltung

Ladungen, Kräfte
○○○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
●○○○○○

E-Feld
○○

Überlagerung E
○○○

Kondensator
○○○○○○
○○○

Magnete
○○
○○

noch offen
○

Inhalt

Ladungen, Kräfte

Energieerhaltung und Einheit

Abmaße von Ladungen

Schaltung von Kondensatoren

Spannung am Kondensator

Vektoren

Elektrische Feldstärke

Überlagerung von elektrischen Feldern

Kondensator Auf- und Entladung

Kondensator laden

Kondensator entladen

magnetisches Feld


magnetische Pole

Unterschiede zum elektrischen Feld

Feldlinienbilder

14 / 49 Permanentmagnet

Vektoren



$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ und } \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Abbildung: Zwei Vektoren in zweidimensionalen Raum

Ladungen, Kräfte
○○○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
○○●○○○○

E-Feld
○○


Überlagerung E
○○○

Kondensator
○○○○○○○○

Magnete
○○○

noch offen
○

Addition von Vektoren



$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v}'_2 = \vec{v}_2 \text{ und } \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Abbildung: Zwei Vektoren in zweidimensionalen Raum

Ladungen, Kräfte
○○○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
○○○●○○○

E-Feld
○○


Überlagerung E
○○○

Kondensator
○○○○○○○

Magnete
○○○

noch offen
○

Länge / Betrag eines Vektors



$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, |\vec{v}_1| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$
$$|\vec{v}_1| = \sqrt{(1 - 0)^2 + (2 - 0)^2} = \sqrt{5}$$

Ladungen, Kräfte
○○○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
○○○●○○

E-Feld
○○

Überlagerung E
○○○

Kondensator
○○○○○○
○○○

Magnete
○○
○○

noch offen
○

Kraft als Vektor, Spannung

- Kraft $\hat{=}$ Vektor
- Richtung, Betrag
- Addition ($\vec{v}_3 = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$), jeweils x, y, z-Komponente
- Spannung $\hat{=}$ Potenzial zwischen 2 Punkten
... auch im Raum (E-Feld)

Ladungen, Kräfte
○○○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
○○○○●○

E-Feld
○○

Überlagerung E
○○○

Kondensator
○○○○○○
○○○

Magnete
○○
○○


noch offen
○

Kraft auf Ladung

- Abhängig von Ladung Q und Abstand zur Ladung
- $\vec{F} = \frac{1}{4\cdot\pi\cdot\epsilon} \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$
- $\vec{F} = \frac{Q_1 \cdot Q_2}{4\cdot\pi\cdot\epsilon\cdot r^2} \vec{e}^2$
 \vec{e} = Einheitsvektor (Länge = 1, für Richtung relevant)

Kraft auf eine Ladung

Aufgaben



Gegeben seien drei Ladungen Q_1 , Q_2 und Q_3 . Alle Ladungen sind ideal punktförmig und haben den Wert $10\mu C$.

Die Ladungen befinden sich an folgenden Punkten:

$$Q_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}, Q_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, Q_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}. \text{ Das}$$

Koordinatensystem ist im m skaliert (eine Einheit = 1 m).

$\epsilon = \epsilon_0 = 8,85 - 10^{-12} \frac{As}{Vm}$ Berechnen Sie die resultierende Kraft auf Q_3 , die von Q_1 und Q_2 ausgeht.

Ladungen, Kräfte
○○○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
○○○○○○

E-Feld
●○

Überlagerung E
○○○

Kondensator
○○○○○○
○○○

Magnete
○○
○○

noch offen
○

Elektrische Feldstärke

- Abhängig von Ladung Q und Abstand zur Ladung
- $\vec{F} = \frac{Q_2}{4\cdot\pi\cdot\epsilon\cdot r^2} Q_1$ Kraft von Q_2 auf Q_1 .
- $\vec{F} = \vec{E} \cdot Q_1$
- $\vec{E} = \frac{Q}{4\cdot\pi\cdot r^2\cdot\epsilon}$

Ladungen, Kräfte
○○○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
○○○○○○

E-Feld
○●

Überlagerung E
○○○

Kondensator
○○○○○○
○○○

Magnete
○○
○○

noch offen
○

Elektrische Feldstärke

Aufgaben

Berechnen Sie die Kraft F_{12} von Q_2 auf Q_1 .

1. $Q_1 = Q_2 = 10 \mu C$. Der Abstand sei 1,2 m.
2. $Q_1 = 5 \mu C, Q_2 = 10 \mu C$ Abstand = 1 m
3. $Q_1 = 5 \mu C, Q_2 = 10 \mu C$ Abstand = 1,5 m

$$\vec{F} = \frac{Q_2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot r^2} Q_1$$

Ladungen, Kräfte
○○○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
○○○○○○

E-Feld
○○

Überlagerung E
●○○

Kondensator
○○○○○○
○○○

Magnete
○○
○○

noch offen
○

Überlagerung von elektrischen Feldern

- E-Felder beeinflussen sich.
- Vektorielle Addition am Punkt.
- $V_{res} = V_1 + V_2$
- $V_{res} = \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 22 \end{pmatrix}$
- $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi r^2 \epsilon_0} \cdot \vec{e}^2$
- $|\vec{v}| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$

Ladungen, Kräfte
ooo

Energieerhaltung
oo

Ladungen
oo

Schalt. von Cs
oo

Vektoren
oooooooo

E-Feld
oo

Überlagerung E
o●o

Kondensator
○○○○○○
○○○

Magnete
○○
○○

noch offen
○

Überlagerung von elektrischen Feldern

Aufgaben

Berechnen Sie das resultierende Feld am Schnittpunkt.

1. $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \end{pmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -9 \\ 6 \end{pmatrix}, Q_1 = 10\mu C, Q_2 = 20\mu C, \varepsilon = \varepsilon_0$ Q_1 befindet sich an $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, Q_2 an $\begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix}$

Aufgaben E-Feld - Überlagerung

1. Berechne das elektrische Feld an folgenden Punkten P_n .
 2. Zeichne zusätzlich die Feldlinien quantitativ, Feld von Q1, Feld von Q2 und resultierendes Feld.

$$S Q_1 = 3 \text{ } nC, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} Q_2 = -10 \text{ } nC, \begin{pmatrix} 2m \\ 0m \end{pmatrix}$$

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1m \\ 0m \end{pmatrix} P_2 = \begin{pmatrix} 2m \\ 0m \end{pmatrix} P_3 = \begin{pmatrix} 0.5m \\ 0.5m \end{pmatrix} P_4 = \begin{pmatrix} 0,5m \\ 0m \end{pmatrix} P_5 = \begin{pmatrix} 1m \\ 2m \end{pmatrix}$$

Ladungen, Kräfte
○○○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
○○○○○○

E-Feld
○○

Überlagerung E
○○○

Kondensator
●
○○○○○○
○○○

Magnete
○○
○○

noch offen
○

Kondensator - Eigenschaften

- Kondensatorplatten haben (große) Fläche.
- Zwischen Platten ist Luft / Dielektrikum (nicht Leitfähig)
- Durch den Kondensator fließt *kein* (Gleich-)Strom.

Ladung eines Kondensators I




Abbildung: Reihenschaltung von Widerstand und Kondensator

- Anfangszustand: Kondensator ist leer (ungeladen - auf beiden Platten selbe Anzahl Ladungen)
- Verbindung mit Spannungsquelle ($t = 0$) - Kondensator lädt sich auf - Anzahl der Ladungen verschiebt sich.
- Dauer: i.d.R wenige Millisekunden bis einige Sekunden (abhängig von R und C)


Ladung eines Kondensators II

$$\tau = R \cdot C \quad (3)$$

$$\tau = 1k\Omega \cdot 330\mu F \quad (4)$$

$$\tau = 330\text{ms} \quad (5)$$

Ladung eines Kondensators III



- Kondensator lädt sich auf.
- Strom fließt durch R .
- $u_c(t) = U_0 \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$
 $\tau = R \cdot C$

Abbildung: Reihenschaltung von Widerstand und Kondensator

Ladung eines Kondensators IV

Spannung bestimmen

Zeitpunkt Spannung an C

$$t = \tau \quad = 0,63 \cdot U_0$$

$$t = 2\tau \quad = 0,86 \cdot U_0$$

$$t = 3\tau \quad = 0,95 \cdot U_0$$

$$t = 4\tau \quad = 0,98 \cdot U_0$$

$$t = 5\tau \quad = 0,99 \cdot U_0 \Rightarrow \approx U_0$$

mit R und $C = 1$, $U_{max} \hat{=} U_0$

$$u_c(t) = U_0 \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$i_c(t) = \frac{U_0}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\tau = R \cdot C$$




Abbildung: Von Honina.Frank Murmann at de:Wp via Wikipedia (abgerufen: 06.01.26)

Ladungen, Kräfte
○○○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
○○○○○○

E-Feld
○○

Überlagerung E
○○○

Kondensator
○○○○●○○○○

Magnete
○○○○

noch offen
○

Aufladen eines Kondensators

Zeit bestimmen

gesucht: t

$$u_c(t) = U_0 \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) | : U_0 \quad (6)$$

$$\frac{u_c(t)}{U_0} = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} | - 1, \cdot (-1) \quad (7)$$

$$1 - \frac{u_c(t)}{U_0} = e^{-\frac{t}{\tau}} | \ln() \quad (8)$$

$$\ln \left(1 - \frac{u_c(t)}{U_0} \right) = -\frac{t}{\tau} | \cdot (-\tau) \quad (9)$$

$$-\tau \cdot \ln \left(1 - \frac{u_c(t)}{U_0} \right) = t \quad (10)$$

$\tau = R \cdot C$, $\ln(x)$ ist Umkehrfunktion zu e^x

Aufgaben - Laden des Kondensators

U_0	U_c	τ	t	R	C
12 V	$U_c(t)$		100 ms, 220 ms, 3τ , 1 s	1 k Ω	$220 \mu F$
12 V	$U_c(t)$	0,484 s	2τ , 2 s, 4 s		$220 \mu F$
12 V	$U_c(t)$	1,034 s	$0,5\tau$, τ , 4 s	2,2 k Ω	
	8,56 V		600 ms	1,2 k Ω	$560 \mu F$

- berechnen die fehlenden Parameter(τ , R, C, U_0) und $U_c(t)$
- Bei Widerstandswerten und Kondensatorwerten sind jeweils Werte der E12-Reihe zu bestimmen.
- $U_c(t) =$ berechne alle Spannungen für U_c zu den angegebenen Zeitpunkten t.
- Als weitere Übungsmöglichkeit: $U_0 = 15$ V; 18 V; 20 V; 24 V.

Ladungen, Kräfte
○○○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
○○○○○○

E-Feld
○○

Überlagerung E
○○○

Kondensator


Magnete
○○○

noch offen
○


Entladen des Kondensators

- Spannung fällt von U_{max} auf 0 V
- Strom fließt „umgekehrt“
- nach 5τ gilt der Kondensator als entladen.

$$u_c(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (11)$$

$$i_c(t) = -\frac{U_0}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (12)$$

Aufgaben: Laden und Entladen des Kondensators



τ_1	τ_2	R_1	R_2	C_1
		$1\text{ k}\Omega$	$1,2\text{ k}\Omega$	$100\mu\text{F}$
		$3,3\text{ k}\Omega$	$15\text{ k}\Omega$	$220\mu\text{F}$
		$47\text{ k}\Omega$	$1\text{ k}\Omega$	$470\mu\text{F}$

$$U_0 = 12 \text{ V}$$

- berechne τ für Ladung und Entladung
 - welche Spannung hat der Kondensator nach 0,3s, 0,5s, 5s, 10 s?
 - Wie lange dauert es, bis 3τ erreicht sind?
 - Wie groß muss R_2 sein, damit die Entladezeit um den Faktor 0,75; 1,5; 2; 2,5; 3 verändert wird?

Abbildung: Kondensator laden und entladen

Ladungen, Kräfte
○○○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
○○○○○○

E-Feld
○○

Überlagerung E
○○○

Kondensator
○○○○○○
●○○○○○

Magnete
○○○○

noch offen
○

Beispiel: C laden „ohne“ Vorwiderstand

Wie groß ist $i(0+ = 1 \text{ ms})$, wenn folgendes gegeben ist:

- ideale Spannungsquelle (liefert definierte Spannung und „beliebigen“ Strom).
- $R = 1 \text{ m}\Omega$
- $C = 10\mu\text{F}$

Ladungen, Kräfte
○○○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
○○○○○○

E-Feld
○○

Überlagerung E
○○○

Kondensator
○○○○○○
●○○○○○

Magnete
○○○○
○○○○○○

noch offen
○

Beispiel: C laden „ohne“ Vorwiderstand

Wie groß ist $i(0+ = 1 \text{ ms})$, wenn folgendes gegeben ist:

- ideale Spannungsquelle (liefert definierte Spannung und „beliebigen“ Strom).
- $R = 1 \text{ m}\Omega$
- $C = 10\mu\text{F}$
- $\tau = R \cdot C$
- $\tau = 1 \cdot 10^{-9} \text{ s}$

Ladungen, Kräfte
○○○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
○○○○○○

E-Feld
○○

Überlagerung E
○○○

Kondensator
○○○○○●○○○

Magnete
○○○○

noch offen
○

Beispiel: C laden „ohne“ Vorwiderstand

Wie groß ist $i(0+ = 1 \text{ ms})$, wenn folgendes gegeben ist:

- ideale Spannungsquelle (liefert definierte Spannung und „beliebigen“ Strom).
- $R = 1 \text{ m}\Omega$
- $C = 10\mu\text{F}$
- $\tau = R \cdot C$
- $\tau = 1 \cdot 10^{-9} \text{ s}$
- $i_c(t) = -\frac{U_0}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$
- $i_c(t) = -\frac{5 \text{ V}}{1 \text{ m}\Omega} \cdot e^{-\frac{1 \text{ ms}}{1 \text{ ns}}}$

Ladungen, Kräfte
○○○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
○○○○○○

E-Feld
○○

Überlagerung E
○○○

Kondensator
○○○○○○
●○○○○○

Magnete
○○○○○○

noch offen
○

Beispiel: C laden „ohne“ Vorwiderstand

Wie groß ist $i(0+ = 1 \text{ ms})$, wenn folgendes gegeben ist:

- ideale Spannungsquelle (liefert definierte Spannung und „beliebigen“ Strom).
- $R = 1 \text{ m}\Omega$
- $C = 10\mu\text{F}$
- $\tau = R \cdot C$
- $\tau = 1 \cdot 10^{-9} \text{ s}$
- $i_c(t) = -\frac{U_0}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$
- $i_c(t) = -\frac{5 \text{ V}}{1 \text{ m}\Omega} \cdot e^{-\frac{1 \text{ ms}}{1 \text{ ns}}}$
- $i_c(t = 1 \text{ ms}) \approx 5 \text{ kA}$

Ladungen, Kräfte
○○○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
○○○○○○

E-Feld
○○

Überlagerung E
○○○

Kondensator
○○○○○○
○○○

Magnete
●
○○
○○

noch offen
○

Beispiele Magnetfeld

- Erdmagnetfeld
- Leitung (Strom durch flossen)
- Funk
- Spule, Motor(-wicklungen)

Ladungen, Kräfte
○○○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
○○○○○○

E-Feld
○○

Überlagerung E
○○○

Kondensator
○○○○○○
○○○

Magnete
●
○○

noch offen
○

magnetische Pole

- magnetische Feldlinien haben Anfang und Ende.
- Nordpol, Südpol
- Bei Dauermagnet, elektrischem Magnetfeld

Ladungen, Kräfte
ooo

Energieerhaltung
oo

Ladungen
oo

Schalt. von Cs
oo

Vektoren
oooooooo

E-Feld
oo

Überlagerung E
ooo

Kondensator
oooooo
oooo

Magnete
oo
●

noch offen
o

Unterschiede zum elektrischen Feld

Elektrisches Feld geschlossene Linien

Magnetisches Feld Nordpol und Südpol

bei Elektrischem Strom Magnetfeld steht senkrecht auf elektrischem Feld.

Ladungen, Kräfte
ooo

Energieerhaltung
oo

Ladungen
oo

Schalt. von Cs
oo

Vektoren
oooooooo

E-Feld
oo

Überlagerung E
ooo

Kondensator
oooooo
ooo

Magnete
o
o
o
• o

noch offen
o

Feldlinien



Abbildung: Leiterbahn auf Platine 12 V
(Versorgung)

E-Feld senkrecht, parallel zu
Leiterbahn

Magnetfeld senkrecht zur sichtbaren
Ebene.

Massepotential Gitter ist GND



Abbildung: Leiterbahnen auf Platine
(Relais-Ausgänge)

Ladungen, Kräfte
○○○

Energieerhaltung
○○

Ladungen
○○

Schalt. von Cs
○○

Vektoren
○○○○○○

E-Feld
○○

Überlagerung E
○○○

Kondensator
○○○○○○
○○○

Magnete
○○○○●
○○○○○

noch offen
○

Überlagerung von Magnetfeldern




- Senkrechte Linie = Leiterbahn
- Gitter ist GND (Masse)
- Magnetfelder überlagern sich
- Induktion durch magnetisches Feld anderer Leiterbahnen

Pflicht-Themen, die noch offen sind

Folgende Themen sind gemäß Prüfungserlass für die Prüfung 2026 Pflicht, aber noch nicht ausgearbeitet.


- Induktion
 - Magnetischer Fluss (Phi)
 - Flussdichte (B)
- Spule
 - Ein- und Ausschaltvorgang

Die Themen folgen demnächst hier.



Anhang

Zu Folie 20



$$F_{31} = \frac{Q_1 \cdot Q_2}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon_0 \cdot r^2}$$

$$F_{31} = \frac{10 \mu C^2}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon_0 \cdot \sqrt{2} m^2}$$


$$F_{31} = \frac{10 \mu As^2}{4 \cdot \pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm} \cdot \sqrt{2} m^2}$$

$|F_{31}| = 0,64N$. Da Q_1 , Q_2 und Q_3 gleich groß sind und der Abstand ebenfalls gleich ist, ist $F_{32} = 0,64N$ $|F_{31}| = 0,64N$. Da Q_1 , Q_2 und Q_3 gleich groß sind und der Abstand ebenfalls gleich ist, ist $F_{32} = 0,64N$

zu Folie24

Abstand $Q_1 - P_1 : P_1 - Q_1 =$

$$\begin{pmatrix} 1 \text{ m} \\ 0 \text{ m} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \text{ m} \\ 0 \text{ m} \end{pmatrix} = \sqrt{1 \text{ m}^2 + 0 \text{ m}^2} = 1 \text{ m}$$



$$E = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \varepsilon}$$

$$E_{p1q1} = \frac{Q_1}{4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \varepsilon_0}$$

$$E_{p1q1} = \frac{3 \text{ nC}}{4 \cdot \pi \cdot 1 \text{ m}^2 \cdot \varepsilon_0}$$

$$E_{p1q1} = \frac{3 \text{ nAs}}{4 \cdot \pi \cdot 1 \text{ m}^2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}}$$

$$E_{p1q1} = 26,9 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

$$E = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \varepsilon}$$


$$E_{p1q2} = \frac{Q_1}{4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \varepsilon_0}$$

$$E_{p1q2} = \frac{-10 \text{ nC}}{4 \cdot \pi \cdot 1 \text{ m}^2 \cdot \varepsilon_0}$$


$$E_{p1q1} = \frac{-10 \text{ nAs}}{4 \cdot \pi \cdot 1 \text{ m}^2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}}$$

$$E_{p1q2} = -98,82 \frac{V}{m}$$


$$E_{p1} = 26,9 \frac{V}{m} - 98,82 \frac{V}{m} = 62,92 \frac{V}{m}$$



zu Folie24, Abstand der Punkte zur Ladung



zu Folie24, Abstand der Punkte zur Ladung



Aufgaben - Laden des Kondensators

U_0	U_c	τ	t	R	C
12 V	siehe unten	0,22 s	100 ms, 220 ms, 3τ , 1 s	1 k Ω	220 μF
12 V	$U_c(t)$	0,484 s	2τ , 2 s, 4 s	2,2 k Ω	220 μF
12 V	$U_c(t)$	1,034 s	0,5 τ , τ , 4 s	2,2 k Ω	470 μF
14,5 V	8,56 V	0,672 s	600 ms	1,2 k Ω	560 μF

Aufgaben Laden C LSG Teil 2

Zu Zeile 1 ($12V$, $\tau = 0,22s$, $R = 1 k\Omega$,
 $C = 220 \mu F$)

t	$U_c(t)$
100 ms	4,38 V
220 ms	7,59 V
$3\tau = 0,66 s$	11,4 V
1 s	11,9V

Zu Zeile 2 ($12V$, $\tau = 0,484s$, $R = 2,2 k\Omega$,
 $C = 220 \mu F$)

t	$U_c(t)$
$2\tau = 0,968s$	10,4 V
2 s	11,8 V
4 s	12,0V

Zu Zeile 3 ($12V$, $\tau = 1,034s$, $R = 2,2 k\Omega$,
 $C = 470 \mu F$)

t	$U_c(t)$
$0,5\tau = 0,517s$	4,72 V
$\tau = 0,672s$	7,58 V
4 s	11,97 V