ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Сортировка конвертов

Как с помощью веб-камеры быстро и без ошибок разложить конверты ветеранам по районам Санкт-Петербурга — шаг за шагом, с картинками.

Флешка с ключом

Открывает приложение. Без неё данные не прочитать.

Веб-камера

Читает адрес на конверте и говорит, в какую стопку его положить.

Файл прогресса

Сам запоминает, какие конверты уже разложены.

На всех снимках экрана — вымышленные люди и адреса

Версия приложения: октябрь 2026

1 Коротко о приложении

«Сортировка конвертов» помогает разложить конверты ветеранам по районам Санкт-Петербурга. Вы подносите конверт к веб-камере — приложение читает адрес, находит человека в базе и крупно показывает район: это стопка, куда положить конверт. Каждый разложенный конверт отмечается, а в конце базу можно выгрузить в Excel — разложенные будут залиты жёлтым.

Работа ведётся с персональными данными

В базе — фамилии, имена, отчества, адреса и даты рождения ветеранов. Это персональные данные, их охраняет закон № 152-ФЗ «О персональных данных». Работа с ними защищена на каждом шаге: база зашифрована, открывается только ключом с флешки и не покидает компьютер.

Как защищены данные

Шифрование AES-256

База хранится внутри файла приложения в зашифрованном виде — так же шифруют данные банки. Без ключа файл — набор бессмысленных символов.

Ключ — только на флешке

Открыть базу можно только файлом-ключом с флешки. Вынули флешку — через пару секунд приложение заблокируется.

Работает без интернета

Приложению запрещено выходить в сеть. Конверт распознаётся прямо на компьютере — снимки и данные никуда не уходят.

Автоблокировка

Если никто не работает 15 минут, приложение закрывается само. Заблокировать сразу — Ctrl + L или значок замка.

Минимум данных на экране

Показываются фамилия с инициалами и адрес без квартиры. Полные данные включаются только в настройках.

В файле прогресса нет ФИО

Там хранятся только номера отмеченных записей и время. Даже потерянный файл прогресса не раскроет персональные данные.

Только одно окно

Приложение нельзя открыть во втором окне: так отметки не перепутаются и не пропадут.

Стирание с компьютера

Когда работа закончена, одной кнопкой удаляются все отметки и настройки, сохранённые в браузере.

Для специалистов: шифрование AES-256-GCM, ключ 256 бит — в отдельном файле; сетевые подключения запрещены политикой безопасности страницы (Content-Security-Policy); каждая отметка сразу записывается на диск. Используется открытый стандарт шифрования; приложение не является сертифицированным средством криптографической защиты информации (СКЗИ).

Содержание

1	Коротко о приложении	2
2	Что понадобится	4
3	Первый запуск	5
4	Вход в обычный день	7
5	Главный экран: что где	8
6	Раскладываем конверты	9
7	Режим «Непрерывно» и распознавание по фото	10
8	Если приложение не уверено	11
9	Повтор и ошибки	12
10	Сохранение прогресса	13
11	Отчёт и выгрузка в Excel	14
12	Настройки и защита	16
13	Перерыв и конец работы	17
14	Что делать, если…	18
15	Горячие клавиши и правила безопасности	20

Весь день работы — за 8 шагов

1
Вставьте флешку с ключом в компьютер.

2
Откройте файл приложения в Яндекс Браузере.

3
Нажмите «Войти по ключу».

4
Нажмите «Продолжить с файлом…». В первый день — «Создать новый файл прогресса».

5
Нажмите «Включить камеру».

6
Поднесите конверт адресом к камере и нажмите **Пробел**.

7
Положите конверт в стопку района, который показан крупными буквами.

8
Закончили — нажмите «Сохранить прогресс» и выньте флешку.

2 Что понадобится

Компьютер
с Windows

Яндекс Браузер
или Chrome, Edge

Веб-камера
встроенная или на подставке

Флешка
с ключом

Что где лежит

На компьютере

Сортировка конвертов (защищено).html
само приложение с зашифрованной базой

На флешке

Ключ сортировки конвертов.key
ключ — «открывает» приложение

Прогресс раскладки.json
какие конверты уже разложены (появится в первый день)

Ключ и файл приложения храните отдельно. Не пересылайте их вместе — ни по почте, ни в мессенджерах. Флешку не оставляйте без присмотра.

Главные слова

Ключ	файл на флешке, который открывает приложение. Как ключ от двери.
Файл прогресса	файл на флешке, где приложение записывает, какие конверты уже разложены.
Отметка	запись «этот конверт разложен». Ставится сама, когда приложение узнало конверт.
Стопка	район Санкт-Петербурга. Всего 19 стопок: 18 районов и «Комитет».
Сканировать	попросить приложение прочитать конверт перед камерой (клавиша **Пробел**).

3 Первый запуск

Делается один раз — в самый первый день работы.


1. **Вставьте флешку с ключом в компьютер.**

2. **Откройте файл приложения в Яндекс Браузере.**

   Нажмите на файл «Сортировка конвертов (защищено).html» **правой кнопкой мыши** → «Открыть с помощью» → «Яндекс Браузер». Если появится вопрос о доступе к камере или к файлам — нажмите «Разрешить».

3. **Нажмите синюю кнопку «Войти по ключу» и выберите на флешке файл «Ключ сортировки конвертов.key».**


   Его можно и просто перетащить мышкой в окно приложения.



1. Подсказка: вставьте флешку с ключом.
2. Нажмите **«Войти по ключу»**.

4 Нажмите «Создать новый файл прогресса».

Откроется обычное окно сохранения. Выберите **флешку** — ту же папку, где лежит ключ. Имя оставьте как есть: «Прогресс раскладки.json». Нажмите «Сохранить». Если браузер спросит, можно ли изменять файл, — разрешите.



1. **«Создать новый файл прогресса»** — нажмите в первый день.
2. «У меня уже есть файл прогресса» — если файл уже есть на флешке (например, работали на другом компьютере).
3. «Продолжить без файла» — можно, но отметки тогда хранятся только в этом браузере.

Готово! Откроется главный экран. С этой минуты каждая отметка сама сохраняется в файл прогресса на флешке.

Теперь на флешке два файла

Ключ сортировки конвертов.key
открывает приложение

Прогресс раскладки.json
помнит, какие конверты уже разложены


Каждый день берите эту флешку с собой и вставляйте её перед началом работы.

4 Вход в обычный день

1. **Вставьте флешку и откройте файл приложения в Яндекс Браузере.**

2. **Нажмите «Войти по ключу».**
   Если браузер ещё помнит ключ, приложение откроется само, как только вы вставите флешку.


3. **Нажмите «Продолжить с файлом».**
   Под надписью на кнопке — имя вашего файла прогресса. Если браузер спросит, можно ли изменять файл, — разрешите. Приложение загрузит все отметки, сделанные раньше.



1. **«Продолжить с файлом…»** — обычный вход каждый день.
2. «Выбрать другой файл прогресса» — если файл лежит в другом месте.

Работаете на другом компьютере? Возьмите ту же флешку и тот же файл приложения. На втором шаге нажмите «У меня уже есть файл прогресса» и выберите файл на флешке — все отметки перенесутся.

5 Главный экран: что где



1. **Камера.** Сюда подносите конверт адресом к камере.
2. **«Сканировать».** То же, что клавиша **Пробел**.
3. **Режим:** «По пробелу» или «Непрерывно».
4. **Результат.** Крупно — район, то есть стопка.
5. **Поиск вручную** по фамилии или улице.
6. **Журнал** — последние разложенные конверты.
7. **Стопки.** Сколько конвертов разложено в каждом районе.
8. **«Сохранить прогресс»** и надпись «Сохранено в …» — когда сохранено в последний раз.
9. **Отчёт по районам** и выгрузка в Excel.
10. **Настройки.**
11. **Замок** — заблокировать приложение.

Верхняя панель — крупно



Номера те же, что на большом снимке.

6 Раскладываем конверты


Основной режим — «По пробелу»: поднесли конверт, нажали **Пробел**, положили в стопку.

1 Нажмите «Включить камеру».


Обычно один раз за день: дальше камера включается сама.

2 Поднесите конверт адресом к камере.

Адрес должен попасть между белыми уголками. Слева вверху загорится зелёная точка «Готов — нажмите пробел».



1 Кнопка **«Включить камеру»**.




1 «Готов — нажмите пробел»: камера работает.

2 Нажмите **«Сканировать»** или клавишу **Пробел**.

3 Нажмите Пробел. Через полсекунды появится ответ.

Приложение ещё и назовёт район вслух — можно не смотреть на экран.




1 **Район крупными буквами — это стопка**, в которую кладём конверт.

2 Кому письмо: сверьте фамилию с конвертом.

3 Штемпель «Отмечено»: конверт засчитан и сохранён.

4 **Положите конверт в стопку этого района и возьмите следующий.**

Внизу экрана подсвечивается стопка, куда ушёл конверт, и счётчик района растёт.



1 Стопка, в которую только что ушёл конверт: подсвечена зелёным, счётчик вырос.

Как держать конверт, чтобы приложение читало быстро

Адресом к камере

Весь адрес — внутри белых уголков рамки.

Светло и без бликов

Если на экране написано «Блик на плёнке» — чуть наклоните конверт.


Не слишком далеко

Примерно 20–40 см. Подсказка «Текст мелкий» — поднесите ближе.

Держите ровно секунду

Не двигайте конверт, пока не появится район.

7 Режим «Непрерывно» и распознавание по фото



1 **«По пробелу»** — сканирует, только когда вы нажимаете **Пробел**. Самый спокойный режим.

2 **«Непрерывно»** — пробел не нужен: поднесли конверт — он засчитан. Чтобы взять следующий, уберите конверт из кадра.


3 Кнопка с картинкой — распознать **фотографию** конверта, если камеры нет.

Совет. Начните с режима «По пробелу». Когда освоитесь — включите «Непрерывно», так быстрее.

8 Если приложение не уверено


Иногда адрес на конверте неполный (например, только инициалы и без квартиры) — и приложение честно говорит, что не уверено. Оно ничего не отмечает само и предлагает выбрать.

Выберите из списка похожих



1. Знак вопроса: приложение не уверено.
2. Нажмите на **нужного человека** — сверьте фамилию, инициалы и адрес с конвертом.

Или найдите вручную



1. Просто начните печатать фамилию — даже без щелчка по полю.
2. Выберите строку стрелками ↑ ↓ и нажмите **Enter**.


Набрали в английской раскладке? Не страшно: «bdfyjdf» само превратится в «иванова».

Конверт совсем не читается? Найдите человека вручную через поиск — так же быстро.

9 Повтор и ошибки

«Уже отмечен ранее»


Если этот конверт уже разложен, приложение покажет жёлтую карточку и время первой отметки. Счётчик не растёт. Проверьте: возможно, это второй конверт тому же человеку.



1. «Уже отмечен ранее» и время.
2. Штемпель «Повтор».

Отметили не того — отмените


Нажмите Ctrl + Z — отменится последняя отметка. Или наведите мышь на строку в журнале справа и нажмите «Отменить».




1. «Отменить» у любой записи журнала.
2. «Отменить последнее» (Ctrl + Z).

10 Сохранение прогресса

Отметки сохраняются **сами**: через секунду после каждого конверта — в файл прогресса на флешке, и сразу — в браузере. Кнопку можно нажимать для спокойствия в любой момент.



1. ● **Сохранено в 10:00** — всё в порядке, время последнего сохранения.
2. Кнопка **«Сохранить прогресс»** (или Ctrl + S).




1. ● **Не сохранено в файл** — файл прогресса не выбран, отметки только в браузере.
2. Кнопка выделена: нажмите её и сохраните файл на флешку.

Надпись в шапке	Что делать
● **Сохранено в …**	Ничего, всё сохраняется само.
● **Не сохранено в файл**	Нажмите «Сохранить прогресс» и выберите флешку.
● **Нужно разрешить запись**	Нажмите «Сохранить прогресс» и разрешите браузеру изменять файл.
● **Файл прогресса недоступен**	Проверьте, вставлена ли флешка, и нажмите «Сохранить прогресс».

11 Отчёт и выгрузка в Excel


1 Нажмите «Отчёт по районам» (значок списка вверху справа).



1. Районы и сколько в каждом разложено.
2. Показать: «Не отмечены», «Все» или «Отмечены».
3. **«База Excel с отметками»** — ваш исходный файл базы.
4. «Сводка» — только цифры по районам, без ФИО.

2 Нажмите «База Excel с отметками», затем «Сохранить файл».

Приложение напомнит, что в файле есть персональные данные. Файл появится в папке «Загрузки».



1. Подтверждение — нажмите **«Сохранить файл»**.

Что будет в файле


Это ваш исходный файл базы **без единого изменения**: те же строки, столбцы и оформление. Только строки разложенных конвертов залиты **жёлтым**.

Наименование региона	Фамилия	Имя	Отчество	Индекс	Наименование субъекта Российской Федерации	Район/город	Населенный пункт	Улица	Дом	Корпус	Квартира
г. Санкт-Петербург	АЛЕКСАНДРОВ	ИВАН	ПАВЛОВИЧ	199155	г. Санкт-Петербург			ПРОСПЕКТ КИМА	57	ЛИТЕРА А	311
г. Санкт-Петербург	АЛЕКСАНДРОВ	ПЁТР	СЕРГЕЕВИЧ	193315	г. Санкт-Петербург			УЛИЦА НАРОДНАЯ	34	2 ЛИТЕРА А	140
г. Санкт-Петербург	АЛЕКСАНДРОВА	ВЕРА	МИХАЙЛОВНА	196191	г. Санкт-Петербург			УЛИЦА ВАРШАВСКАЯ	40	1 ЛИТЕРА А	255
г. Санкт-Петербург	АЛЕКСАНДРОВА	ЕКАТЕРИНА	АНДРЕЕВНА	190103	г. Санкт-Петербург			УЛИЦА 9-Я КРАСНОАРМЕЙСКАЯ	37	2 ЛИТЕРА А	3
г. Санкт-Петербург	АЛЕКСАНДРОВА	ЕКАТЕРИНА	ГРИГОРЬЕВНА	195298	г. Санкт-Петербург			ПРОСПЕКТ КОСЫГИНА	109		24
г. Санкт-Петербург	АЛЕКСАНДРОВА	ЗИНАИДА	СТЕПАНОВНА	195426	г. Санкт-Петербург			УЛИЦА ПЕРЕДОВИКОВ	7	2 ЛИТЕРА А	196
г. Санкт-Петербург	АЛЕКСАНДРОВА	НАДЕЖДА	СТЕПАНОВНА	194291	г. Санкт-Петербург			ПРОСПЕКТ ЛУНАЧАРСКОГО	119	2 ЛИТЕРА А	256
г. Санкт-Петербург	АЛЕКСАНДРОВА	НИНА	АНДРЕЕВНА	199226	г. Санкт-Петербург			НАБЕРЕЖНАЯ МОРСКАЯ	38	1 ЛИТЕРА А	71
г. Санкт-Петербург	АЛЕКСАНДРОВА	НИНА	ПАВЛОВНА	198217	г. Санкт-Петербург			БУЛЬВАР НОВАТОРОВ	88	1 ЛИТЕРА А	31
г. Санкт-Петербург	АЛЕКСАНДРОВА	РАИСА	ВЛАДИМИРОВНА	197343	г. Санкт-Петербург			ШОССЕ ЛАНСКОЕ	22	1 ЛИТЕРА А	373
г. Санкт-Петербург	АЛЕКСЕЕВ	ИВАН	МИХАЙЛОВИЧ	196233	г. Санкт-Петербург			ПРОСПЕКТ ВИТЕБСКИЙ	14		290
г. Санкт-Петербург	АЛЕКСЕЕВА	АЛЕКСАНДРА	ПАВЛОВНА	195273	г. Санкт-Петербург			УЛИЦА ВЕРНОСТИ	6	ЛИТЕРА А	214
г. Санкт-Петербург	АЛЕКСЕЕВА	АЛЕКСАНДРА	СЕРГЕЕВНА	193231	г. Санкт-Петербург			УЛИЦА ЛАТЫШСКИХ СТРЕЛКОВ	110	2 ЛИТЕРА А	226
г. Санкт-Петербург	АЛЕКСЕЕВА	ВАЛЕНТИНА	ГРИГОРЬЕВНА	196607	г. Санкт-Петербург	ПУШКИН Г		УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ	46	ЛИТЕРА А	276
г. Санкт-Петербург	АЛЕКСЕЕВА	ЛИДИЯ	ВАСИЛЬЕВНА	198303	г. Санкт-Петербург			ПРОСПЕКТ СТАЧЕК	37	1 ЛИТЕРА А	397
г. Санкт-Петербург	АЛЕКСЕЕВА	МАРИЯ	ГРИГОРЬЕВНА	199397	г. Санкт-Петербург			УЛИЦА КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ	85	ЛИТЕРА А	137
г. Санкт-Петербург	АНДРЕЕВА	АЛЕКСАНДРА	АЛЕКСАНДРОВНА	198335	г. Санкт-Петербург			УЛИЦА МАРШАЛА ЗАХАРОВА	23	2 ЛИТЕРА А	344
г. Санкт-Петербург	АНДРЕЕВА	ВЕРА	МИХАЙЛОВНА	192286	г. Санкт-Петербург			ПЕРЕУЛОК АЛЬПИЙСКИЙ	44	1 ЛИТЕРА А	377

Пример выгрузки (вымышленные люди): жёлтые строки — конверты разложены, белые — ещё нет.


⚠ **В выгрузке — персональные данные.** Храните её только на рабочем компьютере, не пересылайте без необходимости и удаляйте ненужные копии.

12 Настройки и защита




1. Показывать полные ФИО и квартиру. Обычно выключено — так безопаснее.
2. Через сколько минут бездействия блокировать: 5, 10, 15 или 30.
3. **«Сделать новый ключ…»** — если флешка могла попасть в чужие руки. Скачаются новый ключ и новый файл приложения.
4. **«Стереть данные с этого компьютера…»** — когда вся работа закончена.

Голос и прогресс



1. Голос: мужской или женский.
2. Громкость. Голос мешает — сдвиньте ползунок влево до конца.
3. «Проверить голос» — послушать, как звучит.



1. «Сохранить прогресс» — то же, что кнопка вверху экрана.
2. «Добавить отметки из файла» — перенести отметки из другого файла прогресса, например с другого компьютера.
3. «Сбросить все отметки…» — снять все отметки. Только по указанию ответственного!


Ещё в настройках: **«Камера»** — выбрать камеру, если их несколько; **«Обработка изображения»** — если мешают блики, выберите «Порог — лучше при бликах»; **«База адресатов»** — только по указанию ответственного.

13 Перерыв и конец работы

Отметки сохраняются сами, поэтому закончить можно в любой момент. Главное — не оставлять приложение открытым без присмотра.

1 **Уходите ненадолго — нажмите Ctrl + L или значок замка.**


Чтобы вернуться, нажмите «Войти по ключу».



1 Значок замка — вверху справа.

2 **Конец дня — нажмите «Сохранить прогресс» и выньте флешку.**

Приложение само заблокируется через пару секунд. Флешку уберите в надёжное место.



1 Так выглядит экран, когда флешку вынули.

2 Чтобы продолжить: вставьте флешку и нажмите «Войти по ключу».

3 **Вся работа закончена — сотрите данные.**

Настройки → «Стереть данные с этого компьютера…». Затем удалите выгрузки из папки «Загрузки».

14 Что делать, если…

Нажимаю «Войти по ключу» — ничего не происходит


Файл открыт не в браузере, а в программе просмотра. Откройте его правой кнопкой → «Открыть с помощью» → «Яндекс Браузер».

Пишет «Ключ не найден»

Вставьте флешку. Если не помогло — нажмите «Выбрать файл ключа вручную…» и укажите ключ на флешке.


Пишет «Этот ключ от другого файла приложения»

Ключ и файл приложения выдаются парой. Возьмите ключ, который выдали вместе с этим файлом.




Пишет «Приложение уже открыто в другом окне»

Закройте лишнюю вкладку или окно и работайте в одном.



Камера не включается или «Камера отключилась»

Проверьте провод камеры. Закройте программы видеосвязи — они занимают камеру. В адресной строке браузера нажмите на значок камеры и разрешите доступ. Потом нажмите «Включить камеру».



Конверт долго не распознаётся

Поднесите ближе, уберите блик, включите свет. Или найдите человека вручную через поиск. Если блики мешают постоянно — в настройках, в разделе «Обработка изображения», выберите «Порог — лучше при бликах».

Пишет «Фамилия с конверта в базе не найдена» или «Совпала только фамилия»

Скорее всего, конверт не из этого списка — например, остался с прошлого месяца. Отложите его. Если уверены, что конверт из списка, найдите человека вручную через поиск.

Пишет «ФИО как у ветерана из базы, но адрес на конверте другой»

Это может быть тёзка — человек с такими же фамилией, именем и отчеством, но не из этого списка. Сравните адрес на конверте с адресом в списке «Похожие адресаты». Адрес совпадает — нажмите на человека, чтобы отметить. Не совпадает — отложите конверт.

Пишет «Файл прогресса не найден»

Проверьте, вставлена ли флешка. Нажмите «Выбрать другой файл прогресса» и выберите «Прогресс раскладки.json» на флешке.

Случайно закрыл браузер или выключился свет

Ничего не потерялось: каждая отметка сразу сохраняется. Откройте приложение и войдите как обычно.

15 Горячие клавиши и правила безопасности

Клавиши	Что делают
Пробел	сканировать конверт
буквы	начать поиск по фамилии
↑ ↓ Enter	выбрать человека в списке и отметить
Esc	очистить поиск, остановить сканирование, закрыть окно
Ctrl + Z	отменить последнюю отметку
Ctrl + S	сохранить прогресс в файл
Ctrl + L	заблокировать приложение

10 правил безопасности

1. **Флешку с ключом держите при себе.**
   В конце дня — в сейф или запираемый ящик.
2. **Уходите от компьютера — блокируйте.**
   Ctrl + L или выньте флешку.
3. **Не пересылайте ключ вместе с файлом приложения.**
   Ни по почте, ни в мессенджерах.
4. **Работайте только в обычном окне браузера.**
   Не в режиме «Инкогнито» и не очищайте историю браузера во время работы.
5. **Одно окно приложения.**
   Вторая вкладка не откроется — это нормально.
6. **Не фотографируйте экран на телефон.**
   На экране — персональные данные.
7. **Выгрузку Excel храните только на рабочем компьютере.**
   Ненужные копии удаляйте.
8. **Потеряли флешку — сразу сообщите ответственному.**
   Он сделает новый ключ, и старый перестанет подходить.
9. **Не устанавливайте расширения и программы «для удобства».**
   Приложению не нужно ничего, кроме браузера.
10. **Работа закончена — сотрите данные.**
    Настройки → «Стереть данные с этого компьютера…».