本文档主要介绍如何快速集成实时音视频(TRTC)SDK,运行TRTC场景化Demo,实现多人视频会议、语音聊天室、视频连麦互动直播等。

功能简介

在这个示例项目中包含了以下功能:

- 多人视频会议;
- 语音聊天室
- 视频互动直播;
- 语音通话;
- 视频通话;

环境准备

- 最低兼容 iOS 8.0, 建议使用 iOS 10.0 及以上版本
- Xcode 10.0 及以上版本
- App 要求 iOS9.0 及以上设备


运行示例

前提条件

您已 注册腾讯云 账号, 并完成 实名认证。

申请 SDKAPPID 和 SECRETKEY

- 1. 登录实时音视频控制台,选择【开发辅助】>【<u>快速跑通Demo</u>】。
- 2. 单击【立即开始】,输入您的应用名称,例如 TestTRTC ,单击【创建应用】。



3. 创建应用完成后,单击【我已下载,下一步】,可以查看 SDKAppID 和密钥信息。

配置 Demo 工程文件

- 1. 使用 Xcode(10.0及以上的版本)打开源码工程(iOS/TRTCScenesDemo/TXLiteAVDemo.xcworkspace)
- 2. 找到并打开 iOS/TRTCScenesDemo/TRTCScenesDemo/debug/GenerateTestUserSig.h 文件。
- 3. 设置 GenerateTestUserSig.h 文件中的相关参数:
 - 。 SDKAPPID: 默认为0, 请设置为实际的 SDKAppID。
 - 。 SECRETKEY: 默认为空字符串,请设置为实际的密钥信息。



将SDKAppID和密钥粘贴到指定 位置





- 4. 返回实时音视频控制台,单击【粘贴完成,下一步】。
- 5. 单击【关闭指引,进入控制台管理应用】。

!本文提到的生成 UserSig 的方案是在客户端代码中配置 SECRETKEY,该方法中 SECRETKEY 很容易被反编译逆向破解,一旦您的密钥泄露,攻击者就可以盗用您的腾讯云流量,因此**该方法仅适合本地跑通 Demo 和功能调试**。正确的 UserSig 签发方式是将 UserSig 的计算代码集成到您的服务端,并提供面向 App 的接口,在需要 UserSig 时由您的 App 向业务服务器发起请求获取动态 UserSig。更多详情请参见 服务端生成 UserSig。

集成 SDK

你可以通过下载framework Zip包,集成SDK。也可以通过Cocoapods方式集成,Demo默认使用方法一进行集成。

方法一: Cocoapods集成framework

在终端窗口中 cd 到 Podfile 所在目录执行以下命令安装需要的pod 库(如果从zip包解压的工程,可以跳过这一步)。

pod install

或使用以下命令更新本地库版本:

pod update

使用 XCode (10.0 以上的版本,建议使用最新版Xcode) 打开源码目录下的 xcworkspace 工程,编译并运行 Demo 工程即可。

方法二: 手动下载 (framework)

如果您的网络连接 Pods 有问题, 您也可以手动下载 SDK 集成到工程里:

- 1. 下载最新版本 实时音视频 SDK。
- 2. 将下载到的 zip包解压,找到对应的framework文件,将文件拷贝到工程的 iOS/SDK 目录下。
- 3. 用xcode打开TXLiteAVDemo.xcworkspace文件,检查SDK目录下的framework是否正确引入。

编译运行

用 xcode 打开该项目,连上iOS设备,修改bundleID,配置你自己的测试证书和描述文件,编译并运行。

注意:如果是从github下载的工程,不含Pods目录,需要执行 pod install 。可以打开.xcworkspace工程,直接运行,工程会自动检测Pods目录是否存在,执行**运行前置脚本**,从远端下载zip包,自动配置Pod相关文件。如果 pod install 执行失败,也可以删除Pods文件夹,保留Podfile,Podfile.lock, xcworkspace,直接运行工程即可。

常见问题

1. 查看密钥时只能获取公钥和私钥信息,该如何获取密钥?

TRTC SDK 6.6 版本(2019年08月)开始启用新的签名算法 HMAC-SHA256。在此之前已创建的应用,需要 先升级签名算法才能获取新的加密密钥。如不升级,您也可以继续使用 <u>老版本算法 ECDSA-SHA256</u>,如已 升级,您按需切换为新旧算法。

升级/切换操作:

- 1. 登录 实时音视频控制台。
- 2. 在左侧导航栏选择【应用管理】,单击目标应用所在行的【应用信息】。
- 3. 选择【快速上手】页签,单击【第二步 获取签发UserSig的密钥】区域的【点此升级】、【非对称式加密】或【HMAC-SHA256】。
 - 。 升级:

第二步 获取签发UserSig的密钥

密钥信息为敏感信息,请注意保密,不要泄露。

公钥(PublicKey)

----BEGIN PUBLIC KEY---- MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj
sB7Meg== ----END PUBLIC KEY----

私钥 (PrivateKey):

CutfNHcsB+Q19iBqUSUcrRGwHsx6 ----END PRIVATE KEY----

复制公钥

复制私钥

- * 实时音视频服务现已支持更先进更方便的"HMAC-SHA256"方式,您可以点此升级
 - 。 切换回老版本算法 ECDSA-SHA256:

第二步 获取签发UserSig的密钥

密钥信息为敏感信息,请注意保密,不要泄露。

密钥 (Key)



复制密钥

- * 当前使用的是"HMAC-SHA256"方式,您也可以切换到"非对称式加密"方式。
 - 。 切换为新版本算法 HMAC-SHA256:

第二步 获取签发UserSig的密钥

密钥信息为敏感信息,请注意保密,不要泄露。



^{*} 当前使用的是"非对称式加密"方式,您也可以切换到"<mark>HMAC-SHA256</mark>"方式。

2. 两台手机同时运行 Demo, 为什么看不到彼此的画面?

请确保两台手机在运行 Demo 时使用的是不同的 UserID, TRTC 不支持同一个 UserID (除非 SDKAppID 不同)在两个终端同时使用。



两台手机不能同时使用 同一个用户名(UserID)

3. 防火墙有什么限制?

由于 SDK 使用 UDP 协议进行音视频传输,所以在对 UDP 有拦截的办公网络下无法使用。如遇到类似问题,请参考 应对公司防火墙限制 排查并解决。