

启动 Unity Hub, 在"项目"选项卡中, 选择"新建项目"。



在菜单栏中,选择"文件">"生成设置..."。完成后选择"切换平台"按钮。



下载 Mixed Reality Feature Tool


网址: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=102778





Mixed Reality Feature Tool


The Mixed Reality Feature Tool is an application that enables developers to discover, update, and add Mixed Reality feature packages into Unity projects.


Important! Selecting a language below will dynamically change the complete page content to that language.	
Select language English ✓ Download	
Select language English V	




















在菜单栏上,选择"编辑">"项目设置..."。






选择"眼睛凝视交互配置文件"旁边的警告标志,以返回"项目验证"窗口。 确保位于"UWP 平台"选项卡(该选项卡显示 Windows 徽标)上,然后选择"全部修复"以解决验证问题。 请注意,选择"全部修复"后可能仍会存在问题。 在这种情况下,请再次选择"全部修复"







产品名称就是 HoloLens 上应用的名称




在菜单栏中,选择"文件">"新建场景"。选择"基本(内置)"选项,然后选择"创建"。




在"项目"窗口中, 导航到"包">"MRTK 输入">"资产">"Prefab"文件夹。将预制件"MRTK XR Rig" 拖到场景层次结构中。




移除主摄像头




在场景中添加"MRTK 输入模拟器"("包">"MRTK 输入">"资产">"Prefab")预制件。




在菜单栏中,选择"GameObject">"3D 对象">"立方体"。




更新位置




在"检查器"窗口中,单击"添加组件"按钮,然后搜索并选择"对象操纵器"脚本。



出于性能考虑,建议使用 MRTK 材料而不是默认的 Unity 材料。





更改场景中的视图:

要向前/向左/向后/向右移动摄像机,按 W/A/S/D 键。

要垂直移动相机, 按 Q 和 E 键。

要旋转相机, 按鼠标右键, 然后拖动。

模拟手控输入:

要启用模拟右手,按住空格键。 要移除该手,松开空格键。

要启用模拟左手, 按住左 Shift 键。 要移除该手, 松开该键。

要在场景中移动左手或右手, 移动鼠标。

要向前或向后移动手,滚动鼠标滚轮。

要模拟收缩手势, 请选择鼠标左键。

要旋转手,按住空格键 + CTRL 键 (右手) 或按住左 Shift 键 + CTRL 键 (左手), 然后移动鼠标。


持久的手:

要在不继续按住某个键的情况下启用手并使它在屏幕上,请按 T (左手) 或 Y (右手)。 再次按这些键可移除手。


在菜单栏中,选择"文件">"生成设置..."。

在"生成设置"窗口中,选择"添加开放场景"按钮,以将当前场景添加到"生成中的场景"列表。 选择"生成"按钮。

在"生成通用 Windows 平台"窗口中,导航到希望用于存储生成的文件夹,或者新建一个文件夹并导航到它,然后选择"选择文件夹"按钮以开始生成过程。




生成过程完成后, Windows 文件资源管理器打开并显示该生成文件夹。 在文件夹内浏览并双击解决方案文件, 这可在 Visual Studio 中将它打开:




为 HoloLens 配置 Visual Studio - 选择 "Release"配置以及"ARM64"体系结构,通过 Wi-Fi 进行生成和部署,选择"远程计算机"。



选择调试属性




若要查找 IP 地址, 请在 HoloLens 上转到"设置">"更新和安全">"针对开发人员"。



首次将应用从电脑部署到 HoloLens 时,系统会提示输入 PIN。 创建 PIN:在 HoloLens 中,转到"设置">"更新和安全">"针对开发人员"。选择"配对"。这会显示 HoloLens 中的 PIN。在 Visual Studio 的对话框中输入该 PIN。完成配对后,在 HoloLens 中,选择"完成"。

要部署 HoloLens 并自动启用未附加 Visual Studio 调试程序的应用,选择"调试">"开始执行(不调试)"。



部署成功