Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 5 АСИНХРОННЫЙ ОБМЕН ДАННЫМИ С ВУ ВАРИАНТ 8999

Студент: Пышкин Никита Сергеевич, Р3113

Преподаватель: Ершова Анна Ильинична

Содержание

Задание	3
Выполнение работы	
Текст исходной программы	
Описание программы	
Таблица трассировки	7
Заключение	

Задание

Лабораторная работа №5

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

Введите номер варианта 8999

- 1. Программа осуществляет асинхронный вывод данных на ВУ-3
- 2. Программа начинается с адреса 4СА₁₆. Размещаемая строка находится по адресу 56А₁₆.
- 3. Строка должна быть представлена в кодировке ISO-8859-5.
- 4. Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ2 СИМВ1 АДР2: СИМВ4 СИМВ3 ... СТОП_СИМВ.
- 5. Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу с кодом 0D (CR). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

Доп. задание: ввод строки на ВУ-8, после нажатия пробела вывод ее длины на ВУ-5.

Выполнение работы

Текст исходной программы

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарий
4CA	000D	STOP	Стоп-символ
4CB	056A	RES	Адрес строки
4CC	0000	TEMP	Временные символы
4CD	0200	CLA	Очистка аккумулятора
4CE	1207	IN 7	Чтение состояние ВУ-3
4CF	2F40	AND #0x40	Проверка наличия ввода
4D0	FOFD	BEQ IP - 3	Спин-луп
4D1	1206	IN 6	Чтение данных ВУ-3
4D2	E8F8	ST (IP - 8)	Сохранение символа в RES
4D3	EEF8	ST IP - 8	Сохранение символа в ТЕМР
4D4	7EF5	CMP IP - 11	Проверка на STOP
4D5	FOOD	DEQ IP + 13	Если STOP, то выход
4D6	0200	CLA	Очистка аккумулятора
4D7	1207	IN 7	Чтение состояние ВУ-3
4D8	2F40	AND #0x40	Проверка наличия ввода
4D9	FOFD	BEQ IP - 3	Спин-луп
4DA	1206	IN 6	Чтение данных ВУ-3
4DB	0680	SWAB	Обмен ст. и мл. байта
4DC	3EEF	OR IP - 17	Логическое или
4DD	EAED	ST (IP - 19)+	Сохраняем в строку
4DE	6EED	SUB IP - 19	Вычитание
4DF	0680	SWAB	Обмен ст. и мл. байта
4E0	7EEA	CMP IP - 23	Проверка на STOP
4E1	F002	BEQ IP + 2	Если STOP, то выход
4E2	0200	CLA	Очистка аккумулятора
4E3	CEEB	JUMP IP - 22	Спин-луп
4E4	0100	HLT	Остановка

Описание программы

1) Назначение программы

ORG	0x4CA	;	адрес начала программы
STOP: RES: TEMP:	-)x56A ;	стоп-символ адрес текущего адреса строки сохранение символов
START:	CLA	;	очистка аккумулятора
S1: IN 7 AND # BEQ S IN 6 ST (R ST TE CMP S BEQ E	1 ES) MP TOP	; ; ; ;	ожидание ввода символа проверка на наличие ввода нет - "спин-луп" вывод байта в аккумулятор сохраняем символ в результат (косвенная ссылка) сохраняем символ во временную переменную проверяем на стоп-символ если стоп-символ - выход

```
CLA
                                ; очистка аккумулятора
S2: IN 7
                                ; ожидание ввода символа
                                ; проверка на наличие ввода
      AND #0x40
                       ; нет - "спин-луп"
; вывод байта в аккумулятор
; перемещаем символ в старший байт
; добавляем сюда предыдущий символ
; сохраняем в строку (инкрементируя адрес)
; очищаем от ненужных данных
; Перемещаем символ в младший байт
      BEO S2
                                ; нет - "спин-луп"
      IN 6
      SWAB
      OR TEMP
      ST (RES)+
SUB TEMP
      SWAB
                               ; Перемещаем символ в младший байт
      SWAB

CMP STOP

; проверяем на стоп-символ

BEQ EXIT

; если стоп-символ - выход

· очистка аккумулятора
                               ; очистка аккумулятора
      JUMP S1
                                ; возвращаемся в начало цикла
EXIT: HLT
ДОП:
ORG
     0x4CA
                                        ; адрес начала программы
STOP: WORD 0x20 ; стоп-символ
LEN: WORD 0x0
                             ; длина строки
       WORD 0x3e8
WORD 0x64
                               ; 1000
D1 •
                               ; 100
D2:
           WORD 0xA
                                    ; 10
TEMP: WORD ?
                               ; делитель для подпрограммы
CNT: WORD ?
                                ; результат целочисленного деления
START: CLA
                                               ; очистка аккумулятора
           IN 0x19
S1:
                                               ; ожидание ввода символа
             AND #0x40
                                        ; проверка на наличие ввода
             BEQ S1
                                               ; нет - "спин-луп"
             IN 0x18
                                               ; вывод байта в аккумулятор
             CMP STOP
                                        ; проверяем на стоп-символ
                                              ; если стоп-символ - выход
             BEQ S2
             LD LEN
                                               ; берем длину строки
             INC
                                               ; увеличиваем счетчик длины
             ST LEN
                                               ; записываем обратно
             CLA
                                               ; очистка аккумулятора
             JUMP S1
                                               ; повторяем
S2:
        LD D1
                            ; считаем длину
         ST TEMP
        CALL P1
        LD D2
        ST TEMP
        CALL P1
        LD D3
         ST TEMP
         CALL P1
                         ; смотрим остаток
        CALL P4
EXIT: HLT
```

```
P1: LD LEN
       CMP TEMP
       BLT P2
       SUB TEMP
       ST LEN
       LD CNT
       INC
       ST CNT
       JUMP P1
P2:
      LD CNT
       BEO P3
       ADD #0x30
       OUT 0xC
P3:
       CLA
       RET
P4:
      LD LEN
       ADD #0x30
       OUT 0xC
       CLA
       RET
```

2) Описание и назначение исходных данных

Кодировка ISO-8859-5 (8-битная кодовая страница из семейства кодовых страниц стандарта ISO-8859 для представления кириллицы)

Печатные символы:

```
33-47, 58-64, 91-96 — знаки препинания, скобки и т.д. 48-57 — цифры 65-90, 97-122 — латинский алфавит (заглавные и строчные) 161-239, 241-252, 254-255 — кириллический алфавит 240, 253 — знак номера и параграфа
```

Специальные символы:

```
0-31 — служебные символы 32 и 160 — пробел и неразрывной пробел
```

3) Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов:

4) Область допустимых значений

STOP (константа), RES и TEMP (переменные) управляются программой

В ТЕМР попадает ввод пользователя, рассчитаем ОДЗ для пользовательского ввода (исключив из него специальные символы, пунктуацию и т.д.):

```
[65; 90] + [97; 122] – для латинского алфавита
[161; 239] + [241; 252] + [254; 255] – для кириллического алфавита
```

{11} – стоп-символ (соответствует возврату каретки в кодировке)

Всего пользователь может ввести строку длиной 1322 символа

Таблица трассировки

Слово: БЛУМ

В кодировке ISO-8859-5: В1 ВВ С3 ВС

В кодировке UTF8: D091 D09B D0A2 D09C В кодировке UTF16: 0411 041B 0423 041C

Трассировка в ISO-8859-5:

Выполн кома		Сод	ержимо	Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды								
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	PS	NZVC	Адрес	Новый код
4CD	0200	4CE	0200	4CD	0200	000	04CD	0000	004	0100		
4CE	1207	4CF	1207	4CE	1207	000	04CE	0040	004	0100		
4CF	2F40	4D0	2F40	4CF	0040	000	0040	0040	000	0000		
4D0	FOFD	4D1	FOFD	4D0	FOFD	000	FFFD	0040	000	0000		
4D1	1206	4D2	1206	4D1	1206	000	04D1	00B1	000	0000		
4D2	E8F8	4D3	E8F8	56A	00B1	000	FFF8	00B1	000	0000	56A	00B1
4D3	EEF8	4D4	EEF8	4CC	00B1	000	FFF8	00B1	000	0000	4CC	00B1
4D4	7EF5	4D5	7EF5	4CA	000D	000	FFF5	00B1	001	0001		
4D5	FOOE	4D6	FOOE	4D5	FOOE	000	04D5	00B1	001	0001		
4D6	0200	4D7	0200	4D6	0200	000	04D6	0000	005	0101		
4D7	1207	4D8	1207	4D7	1207	000	04D7	0040	005	0101		
4D8	2F40	4D9	2F40	4D8	0040	000	0040	0040	001	0001		
4D9	FOFD	4DA	FOFD	4D9	FOFD	000	04D9	0040	001	0001		
4DA	1206	4DB	1206	4DA	1206	000	04DA	00BB	001	0001		
4DB	0680	4DC	0680	4DB	0680	000	04DB	BB00	009	1001		
4DC	3EEF	4DD	3EEF	4CC	00B1	000	444E	BBB1	009	1001		
4DD	EAED	4DF	6EED	4CC	00B1	000	FFED	BB00	009	1001	56A	BBB1
											4CB	056B
4DF	0680	4E0	0680	4DF	0680	000	04DF	00BB	001	0001		
4E0	7EEA	4E1	7EE9	4CA	000D	000	FFE9	00BB	001	0001		
4E1	F002	4E2	F002	4E1	F002	000	04E1	00BB	001	0001		
4E2	0200	4E3	0200	4E2	0200	000	04E2	0000	005	0101		
4E3	CEEA	4CE	CEEA	4E3	04CE	000	FFEA	0000	005	0101		
4CE												

Трассировка для UTF-8:

Выполня кома:		Сод	ержимо	которо после	Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды							
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	PS	NZVC	Адрес	Новый код
4CD	0200	4CE	0200	4CD	0200	000	04CD	0000	004	0100		
4CE	1207	4CF	1207	4CE	1207	000	04CE	0040	004	0100		
4CF	2F40	4D0	2F40	4CF	0040	000	0040	0040	000	0000		
4D0	FOFD	4D1	FOFD	4D0	FOFD	000	FFFD	0040	000	0000		
4D1	1206	4D2	1206	4D1	1206	000	04D1	0091	000	0000		
4D2	E8F8	4D3	E8F8	56A	0091	000	FFF8	0091	000	0000	56A	0091
4D3	EEF8	4D4	EEF8	4CC	0091	000	FFF8	0091	000	0000	4CC	0091
4D4	7EF5	4D5	7EF5	4CA	000D	000	FFF5	0091	001	0001		
4D5	FOOE	4D6	FOOE	4D5	FOOE	000	04D5	0091	001	0001		
4D6	0200	4D7	0200	4D6	0200	000	04D6	0000	005	0101		
4D7	1207	4D8	1207	4D7	1207	000	04D7	0040	005	0101		
4D8	2F40	4D9	2F40	4D8	0040	000	0040	0040	001	0001		
4D9	FOFD	4DA	FOFD	4D9	FOFD	000	04D9	0040	001	0001		
4DA	1206	4DB	1206	4DA	1206	000	04DA	00D0	001	0001		
4DB	0680	4DC	0680	4DB	0680	000	04DB	D000	009	1001		
4DC	3EEF	4DD	3EEF	4CC	0091	000	2F6E	D091	009	1001		
4DD	EAED	4DF	6EED	4CC	0091	000	FFED	D000	009	1001	56A	D091
											4CB	056B
4DF	0680	4E0	0680	4DF	0680	000	04DF	00D0	001	0001		
4E0	7EEA	4E1	7EE9	4CA	000D	000	FFE9	00D0	001	0001		
4E1	F002	4E2	F002	4E1	F002	000	04E1	00D0	001	0001		
4E2	0200	4E3	0200	4E2	0200	000	04E2	0000	005	0101		
4E3	CEEA	4CE	CEEA	4E3	04CE	000	FFEA	0000	005	0101		
4CE	1207	4CF	1207	4CE	1207	000	04CE	0040	004	0100		
4CF	2F40	4D0	2F40	4CF	0040	000	0040	0040	000	0000		
4D0	FOFD	4D1	FOFD	4D0	FOFD	000	FFFD	0040	000	0000		
4D1	1206	4D2	1206	4D1	1206	000	04D1	009B	000	0000		
4D2	E8F8	4D3	E8F8	56A	009B	000	FFF8	009B	000	0000	56B	009B
4D3	EEF8	4D4	EEF8	4CC	009B	000	FFF8	009B	000	0000	4CC	009B
4D4	7EF5	4D5	7EF5	4CA	000D	000	FFF5	009B	001	0001		
4D5	FOOE	4D6	FOOE	4D5	FOOE	000	04D5	009B	001	0001		
4D6	0200	4D7	0200	4D6	0200	000	04D6	0000	005	0101		
4D7	1207	4D8	1207	4D7	1207	000	04D7	0040	005	0101		
4D8	2F40	4D9	2F40	4D8	0040	000	0040	0040	001	0001		
4D9	FOFD	4DA	FOFD	4D9	FOFD	000	04D9	0040	001	0001		
4DA	1206	4DB	1206	4DA	1206	000	04DA	00D0	001	0001		
4DB	0680	4DC	0680	4DB	0680	000	04DB	D000	009	1001		
4DC	3EEF	4DD	3EEF	4CC	009B	000	2F62	D09B	009	1001		
4DD	EAED	4DF	6EED	4CC	009B	000	FFED	D000	009	1001	56B	D09B
											4CB	056C
4DF	0680	4E0	0680	4DF	0680	000	04DF	00D0	001	0001		

4E0	7EEA	4E1	7EE9	4CA	000D	000	FFE9	00D0	001	0001	
4E1	F002	4E2	F002	4E1	F002	000	04E1	00D0	001	0001	
4E2	0200	4E3	0200	4E2	0200	000	04E2	0000	005	0101	
4E3	CEEA	4CE	CEEA	4E3	04CE	000	FFEA	0000	005	0101	

Для UTF-16:

Выполн кома		Ячейка, Содержимое регистров процессора после выполнения содержимое команды которой изменилось поставиполнения команды											
Адрес	Код	ΙP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	PS	NZVC	Адрес	Новый код	
4CD	0200	4CE	0200	4CD	0200	000	04CD	0000	004	0100			
4CE	1207	4CF	1207	4CE	1207	000	04CE	0040	004	0100			
4CF	2F40	4D0	2F40	4CF	0040	000	0040	0040	000	0000			
4D0	FOFD	4D1	FOFD	4D0	FOFD	000	FFFD	0040	000	0000			
4D1	1206	4D2	1206	4D1	1206	000	04D1	0011	000	0000			
4D2	E8F8	4D3	E8F8	56A	0011	000	FFF8	0011	000	0000	56A	0011	
4D3	EEF8	4D4	EEF8	4CC	0011	000	FFF8	0011	000	0000	4CC	0011	
4 D 4	7EF5	4D5	7EF5	4CA	000D	000	FFF5	0011	001	0001			
4D5	FOOE	4D6	FOOE	4D5	FOOE	000	04D5	0011	001	0001			
4D6	0200	4D7	0200	4D6	0200	000	04D6	0000	005	0101			
4D7	1207	4D8	1207	4D7	1207	000	04D7	0040	005	0101			
4D8	2F40	4D9	2F40	4D8	0040	000	0040	0040	001	0001			
4D9	FOFD	4DA	FOFD	4D9	FOFD	000	04D9	0040	001	0001			
4DA	1206	4DB	1206	4DA	1206	000	04DA	0004	001	0001			
4DB	0680	4DC	0680	4DB	0680	000	04DB	0400	009	1001			
4DC	3EEF	4DD	3EEF	4CC	0011	000	FBEE	0411	009	1001			
4DD	EAED	4DF	6EED	4CC	0011	000	FFED	0400	009	1001	56A	0411	
											4CB	056B	
4DF	0680	4E0	0680	4DF	0680	000	04DF	0004	001	0001			
4E0	7EEA	4E1	7EE9	4CA	000D	000	FFE9	0004	001	0001			
4E1	F002	4E2	F002	4E1	F002	000	04E1	0004	001	0001			
4E2	0200	4E3	0200	4E2	0200	000	04E2	0000	005	0101			
4E3	CEEA	4CE	CEEA	4E3	04CE	000	FFEA	0000	005	0101			
4CE	1207	4CF	1207	4CE	1207	000	04CE	0040	004	0100			
4CF	2F40	4D0	2F40	4CF	0040	000	0040	0040	000	0000			
4D0	FOFD	4D1	FOFD	4D0	FOFD	000	FFFD	0040	000	0000			
4D1	1206	4D2	1206	4D1	1206	000	04D1	001B	000	0000			
4D2	E8F8	4D3	E8F8	56A	001B	000	FFF8	001B	000	0000	56B	001B	
4D3	EEF8	4D4	EEF8	4CC	001B	000	FFF8	001B	000	0000	4CC	001B	
4D4	7EF5	4D5	7EF5	4CA	000D	000	FFF5	001B	001	0001			
4D5	FOOE	4D6	FOOE	4D5	FOOE	000	04D5	001B	001	0001			
4D6	0200	4D7	0200	4D6	0200	000	04D6	0000	005	0101			
4D7	1207	4D8	1207	4D7	1207	000	04D7	0040	005	0101			
4D8	2F40	4D9	2F40	4D8	0040	000	0040	0040	001	0001			
4D9	FOFD	4DA	FOFD	4D9	FOFD	000	04D9	0040	001	0001			
4 DA	1206	4 DB	1206	4DA	1206	000	04DA	0004	001	0001			

4 DB	0680	4DC	0680	4DB	0680	000	04DB	0400	009	1001		
4 DC	3EEF	4DD	3EEF	4CC	001B	000	FBE4v	041B	009	1001		
4DD	EAED	4DF	6EED	4CC	001B	000	FFED	0400	009	1001	56B	041B
											4CB	056C
4DF	0680	4E0	0680	4DF	0680	000	04DF	0004	001	0001		
4E0	7EEA	4E1	7EE9	4CA	000D	000	FFE9	0004	001	0001		
4E1	F002	4E2	F002	4E1	F002	000	04E1	0004	001	0001		
4E2	0200	4E3	0200	4E2	0200	000	04E2	0000	005	0101		
4E3	CEEA	4CE	CEEA	4E3	04CE	000	FFEA	0000	005	0101		

Заключение

В ходе выполнения данной лабораторной работы я изучил устройство вводавывода в бэвм, изучил кодировки UTF, ISO-8859 и т.д.