# Kerio Firewall

**Amaç:** Amacımız Sanal Cihazlar kullanarak Kerio Firewall ile internet ağımız için güvenli bir alan oluşturmak, gelen protokol isteklerini cihaz veya cihazlara yönlendirmek, belirli web sitelerine erişimi engellemek, misafir ağı oluşturmak ve farklı networkler arası bağlantı kurmak için VPN oluşturmak.

- **1-)** Firewall Konfigürasyonu
- 2-) Trafik Yönetme
- 3-) Misafir Ağı
- 4-) Web Sitesi Erişimi Engelleme
- 5-) 2 Taraflı VPN Oluşturma
- 6-) 3 Taraflı VPN Oluşturma
- 7-) Client VPN

#### 1-) Firewall Konfigürasyonu

Konfigürasyona başlamadan önce Keiro cihazımızın 3 farklı network adaptör kartı olmalıdır:

İlki internete çıkan kartımız,


İkincisi Local ağımızın kartı,

Üçüncüsü ise Misafir ağımız için.


Kartlar ekli değilse eklenir ve konfigürasyona başlanır.

- Local ağımıza Kerio cihazının gösterdiği URL ile giriş yaparız


"https://172.16.15.1:4081/admin" ile. Ardından çıkan ekrandan en üstte bulunan "Configure Internet connection" a tıklarız.




- "Single Internet link" işaretlenip ilerlenir.




- İnternete çıkan adaptör seçilir. (Otomatik geliyor)



- Local ağımız seçilir. (Otomatik geliyor)




- Ayarların doğruluğu kontrol edilir ve Finish denir.



#### 2-) Trafik Yönetme


- Konfigürasyonun ardından "Define traffic policy" seçilir.




- "Kerio Control Administration" seçilir.




- Eklemek istediğim başka kural varsa ekleriz, biz burda SSH servisini ekleyeceğiz




- SSH bağlantısının gideceği cihazın IP'si girilir.




- Finish denerek bitirilir.



- Export ve İmport işlemleri, ayarları kaydedip tekrardan backup etmek için kullanılır. Bunlar ile şu anlık ilgilenmeyeceğiz.




- "Traffic Rules" kısmına geldiğimizde kuralların eklendiğini görmekteyiz.




## 3-) Misafir Ağı

- Ağımız "Other Interfaces" altından sürüklenerek "Guest Interfaces" kısmına sürüklenir.




- "DHCP Server" altından "Click to configure scopes manually" tıklanır.




- Ağ'ın ismi verilip "Interface Group"u "Guest Interfaces" olarak seçilir.


Ve ayarlar kontrol edilir.




- Guest ağımıza çift tıklanır.




- DHCP ile dağıtılacak IP aralığı belirlenir.




- Ardından "Domains and User Login" kısmından "Guest Interfaces" altından "Require users to enter password" tiklenip şifre belirlenir. İsteğe bağlı olarak giriş ekranı yazısı değiştirilir.



- "Advanced Options" altından "Web Interfaces" a girilip resimdeki tikli yer işaretlenir ve isteğe bağlı olarak giriş ekranı için fotoğraf yüklenir.




- Guest ağına bağlı olan cihazlardan web browser açıldığında "Ağa giriş sayfasını aç" yazısına tıklanarak giriş ekranı gelmiş olunur.




#### 4-) Web Sitesi Erişimi Engelleme


- "Content Filter" altından "Content Rules" kısmından "Add" tıklanır.




- "Applications and Web Categories" ten "Gambling ve Games" seçilir.



- "URL Hostname" kısmından web sitesinin adı yazılır.




- "Action" altında durumunu belirlemek için çift tıklanır.




- "Aciton: Deny" seçilir ve "Okay" denir.



- Siteye girmek istediğimizde ise bağlantının engellendiğini görmekteyiz.




# 5-) 2 Taraflı VPN Oluşturma




VPN topolojimiz yukarıda ki gibi olup, 2 farklı network kendi firewallları ile BAU'nun IP'si ile internete çıkmaktadır.

Amacımız Mehmetcan PC ile Mert PC arasında haberleşme sağlamaktır.

- Her iki cihaz içinde konfigürasyon ayarları yapılır. Bunun için "Dashboard" kısmından işaretli olan "Configuration Assistant"a tıklanır.




- "Define traffic policy" seçilir.




- Tüm servisler seçilir.




- Finish denerek servisler eklenir.




- Mehmetcan PC tarafında "Interfaces" altından "Add" tıklanarak "VPN Tunnel" seçilir.




- İsim girilir, Mert PC'inin WAN IP adresi "Active" kısmından girilir. Ardından "Kerio VPN" seçilip "Detect Remote Certificate" tıklanır.




- Mert PC'den VPN için sertifika almış olduk. Hata ile karşılaşırsanız cihazların internete bağlı olduğundan ve "Define Traffic Policy" ayarlarının yapıldığından emin olun.




- Sertifikanın alınmıştır. "Okay" denerek Mehmetcan PC tarafında VPN oluşturulmuş olunur.




- VPN "down" olarak gözükmektedir. Mert PC tarafında da aynı ayarlar yapıldığında "up" olacaktır.




- Mert PC içinde "Interfaces" kısmından "Add" denerek "VPN Tunnel" seçilir.




- İsim girilir. Mehmetcan PC'sinin WAN IP adresi "Active" kısmına girilir. Kerio VPN seçilir ve "Detect remote certificate" tıklanır.




- Mehmetcan PC'den de sertifikayı almış olduk.



- "Okay" denerek VPN oluşturulur.




- VPN'ler oluşturulduktan sonra her iki cihaz tarafından da VPN durumu "Up" olmuştur.



- Mehmetcan PC'den Mert PC'e ping atabilmekteyiz. Traceroute ile de ping'in hangi IP adreslerinden geçtiğini görmekteyiz.


### 6-) 3 Taraflı VPN Oluşturma




3 taraflı VPN işlemi şu şekildedir: Mehmetcan PC ile Caner PC kendi arasında IPsec VPN kurup, Caner PC ile Abdullah PC kendi arasında IPsec VPN kurmuştur.

Caner PC üzerinde kısa bir konfigürasyon ile Caner PC, Mehmetcan PC ve Abdullah PC arasında köprü görevi görüp VPN kurulmayan iki network'ü haberleştirecektir.


- Mehmetcan PC ile Caner PC arası VPN kurmak için "Pre-shared Key" kullanacağız. Bunun için "Interfaces" altından Kerio Firewall ile otomatik gelen "VPN Server"a çift tıklanır.



- IPsec VPN seçilip "Use preshared key" seçilir ve her cihazla aynı olacak şekilde bir key girilir. Bu işlem Mehmetcan ve Caner PC için ortak yapılır.




- Mehmetcan PC tarafından "Interfaces" altından "Add" tıklanıp "VPN Tunnel" seçilir.




- Caner PC'sinin WAN IP adresi "Active" kısmına girilir. "IPsec" seçilir. "Authentication" kısmından "Preshared Key" kısmına oluşturduğumuz key girilir. "Local ID" kısmı kendi belirlediğimiz bir isim olmaktadır. Bu isim Caner PC tarafında kullanılacaktır.


"Remote ID" kısmına Caner PC tarafında oluşturulacak olunan "Local ID" ismi şimdiden girilir. İsimler <u>aynı</u> olmalıdır.




- "Remote Network" kısmından Caner PC'nin ve Abdulldah PC'nin bağlı olduğu tüm networkler girilir ve Mehmetcan PC tarafından VPN oluşturulmuş olunur..




- Caner PC tarafında Mehmetcan PC'nin bağlı olduğu WAN IP'si "Active" kısmına girilir. "IPsec" seçilir, "Authentication" kısmından "Preshared Key" girilir. "Local ID" ve "Remote ID" girilir.




- "Remote Networks" kısmından Mehmetcan PC tarafında ki tüm networkler yazılır.




- "Local Networks" kısmına Abdullah PC tarafında ki tüm networkler yazılır. Bu işlem köprü görevi içindir. Mehmetcan PC için VPN oluşturulmuş olunur. Sırada Caner PC ile Abdullah PC için VPN kurmak.




- Abdullah PC ile VPN için "Active" kısmına Abdullah PC'nin bağlı olduğu WAN IP adresi girilir. "IPsec" seçilir. "Authentication" kısmından "Preshared Key" girilir. "Local ID" ve "Remote ID" girilir.




- "Remote Networks" kısmından Abdulldah PC tarafındaki tüm networkler girilir.



- "Local Networks" kısmında Mehmetcan PC tarafındaki tüm networkler yazılır. Bu işlem köprü görevi görecektir. Caner PC ile Abdullah PC arasında da VPN oluşturulmuş olundu.



- Mehmetcan PC'den Abdullah PC'sine ping atabilmekteyiz. Traceroute attığımızda ise ping'in köprü görevi gören Caner PC tarafındaki IP adresinden geçtiğini de görmekteyiz.




## 7-) Client VPN


Client VPN, dışarıda bam başka bir networkte olan, şirketin satış yapan bir elemanının şirket içindeki verilere erişmek istediğinde ya da bizim kendi cihazımıza erişip evden çalışmak istediğimiz projeler olduğunda, vb. durumlarda kullanılır.

- İlk olarak network'e giriş yapmak için bir kullanıcı hesabına ihtiyacımız vardır.


"Users" altında "Add" diyerek kullanıcı oluşturulur. "Authentication" "Internal user database" olarak seçilir ve "This user has a seprate configuration" işaretlenir. Ardından ok ile gösterilern "Rights" kısmına geçilir.




- "Additional rights" kısmındaki "User can connect using VPN" tiklenir ve "Okay" denir. Bu işlem yapılmazsa kullanıcı Uzaktan bağlantı ile şirket network'üne giremez.




- "Kerio Control VPN Client" indirilip kurulduktan sonra çalıştırılır ve şirketimizin WAN IP adresi ve kullanıcı bilgilerimiz girilir.




- "Yes" denir.



- Cihazımızın bilgi kısmında şirket IP'miz ile bağlantı kuruldu bildirimi gelmektedir.



- "cmd" açıp "ipconfig" ile IP adresimize baktığımızda Kerio Firewall'ın kendi sahip olduğu VPN Server IP adresinden bir IP aldığımızı görmekteyiz.



- Kerio üzerinde baktığımızda da kullanıcımızın hangi tünel tipi ile, hangi IP adresi ile, kullandığı işletim sistemine dair bilgileri görmekteyiz.

