

2024秋季

计算机系统概论

Introduction to Computer Systems

内存分配

- ⑧ 韩文弢
- □ hanwentao@tsinghua.edu.cn





基本概念


Implicit free lists

(用户层的) 动态内存分配

程序员使用动态内存分配器(如 malloc)在运行时获取虚存(VM)

> _有些数据结构只有在运行时才 知道大小

动态内存分配器管理一个称为堆 (heap) 的进程虚拟内存区。



Linux系统提供了名为brk的系统调用,用于设定<mark>堆顶</mark>,有兴趣同学可以搜索下Linux system call: *brk*

动态内存分配

动态内存分配器将堆视作不同大小的内存块的集合——这些块要么是已分配的,要么是空闲的


• 分配器类型

- ▶ 显式分配:由应用程序直接分配与 释放内存
- •比如, C语言里的malloc / free
- ▶ **隐式分配**: 应用程序分配,但不 释放
- 例如, Java、ML和Lisp等语言中的垃圾 收集



》注意malloc等是C函数,而非系统调用


● C运行时库通过brk等系统调用开辟**堆**空间,在其中初始化了相应的数据结构(如链表)来实现动态内存分配




malloc 示例

```
void foo(int n, int m) {
   int i, *p;
   /* Allocate a block of n ints */
   p = (int *) malloc(n * sizeof(int));
   if (p) = NULL
      perror("malloc");
      exit(0);
   /* Initialize allocated block */
   for (i = 0; i < n; i + +)
      p[i] = i;
  /* Return p to the heap */
   free(p);
```

一些假设



内存分配示例



一些约束条件

》应用

- 可以发出任意序列的malloc和free请求
- free的必须是事先malloc的块

》内存分配器

- 块的数量或大小可以是任意的
- 必须立即响应malloc请求
 - ▶ 也就是说,不能重新排序或缓存请求
- 必须从空闲内存中分配块
- 块地址必须满足对齐要求
 - Linux系统上malloc (C运行时库的malloc)是8字节对齐的
- 只能操作和修改空闲内存
- 不能移动已经分配出去的块
 - ▶ 即,不能整理内存

目标: 吞吐率

- 》针对一系列的malloc与free请求
- R₀, R₁, ..., R_k, ..., R_{n-1}
- 》目标: 最大化吞吐率 与 峰值内存利用率
- 这两个目标有时候是冲突的
- 定义: 单位时间内完成的请求数
- 示例:
 - ► 在10秒内完成5000个malloc和5000个free
 - ▶ 相应的吞吐量为1000次操作/秒

目标: 峰值内存利用率

- 》针对一系列的malloc与free请求
- R₀, R₁, ..., R_k, ..., R_{n-1}
- 》定义1:总负载P_k
- malloc(p) 返回一块有效负载为p字节的内存
- 在请求R_k完成后,P_k是当前已分配的有效负载的总和
- 》定义2: 运行时堆的大小H_k
- 假设H_k是单调非递减的
- 》定义3: 峰值内存利用率 (完成k个请求后)
- $U_k = (\max_{i < k} P_i) / H_k$

碎片化问题

碎片问题导致内存利用率低下

internal fragmentation (内部碎片化) external fragmentation (外部碎片化)

内部碎片化

》对于给定的内存块,如果有效负载小于块大小,则会发生内部碎片



》可能的原因

- 维护堆结构的开销
- 地址对齐用的数据填充 (padding)
- 与分配策略相关的额外开销
 - ▶ (例如,返回一个大块来满足一个小请求)

》仅取决于以往的请求序列

• 因此易于衡量

外部碎片化





$$p2 = malloc(5)$$

$$p3 = malloc(6)$$

free(p2)

p4 = malloc(6)

这时会发生什么情况?

》取决于未来的请求

• 因此难以衡量

一些实现方面的问题


- 01)释放给定的一个指针,具体需要释放多少内存?
- 02》如何跟踪空闲块?
- (03) 当从一个空闲块中分配比该块尺寸小的数据结构时,如何处理多余空间?

- 04 如何选择用于分配的空闲块(可能有许多块的大小都能满足)?
- 05 如何重新插入被释放的块?

如何知道需要释放多少内存

》常规方法

- 将块长度信息存于在该块之前
 - ▶ 记录该信息的字 (word) 被称为header field 或 header
- 每个分配的块需要一个额外的字 (word)



跟踪空闲块

》方法1: Implicit list 通过块长度将所有块链接起来



》方法2:使用指针,显式地链接空闲块





基本概念

Implicit free lists


Implicit List

》对于每个块,需要知道其大小和 分配状态


• 显然,用两个字(word)来存储这些 信息是很浪费的~

》一种常规的技巧

- 如果块是对齐的,那么表示块大小的数值的低位总是0
- 这样可以将这些位作为分配/空闲标志
- 注意: 在读取大小时,必须屏蔽掉这一位



一个具体示例



双字对齐位置

已分配的块: 蓝色

空闲的块: 白色

块的头部:块的大小(单位:字节)以及分配标志位

如何选择用于分配的空闲块

>> First fit

• 从头搜索"链表",选择第一个适合的空闲块:

- 时间复杂度: 与总块数 (包括已分配的与空闲的) 呈线性关系
- 在实际操作中,会在链表的起始处引起"碎片化"


Next fit

- 与first fit类似,不同之处在于本次搜索从上次搜索结束的地方开始
- 通常比first fit更快: 因为避免重新扫描无用的块
- 但有研究表明, 碎片化更糟糕

Best fit

- 搜索列表,选择最合适的空闲块,即分配后该块的剩余字节最少
- 这种策略会产生大量难以利用的"小外部碎片"
- 通常比first fit要慢


分配时如何处理多余空间



如何释放块

》一种简单的实现方式

- 仅仅清除"已分配"标志
 - void free_block(ptr p) { *p = *p & -2 }
- 但会导致"伪碎片化"




malloc(5) Oops!

有足够的空闲空间,但分配器却无法使用它们!

解决方法: 合并

》合并空闲的前(后)块


• 示例: 与后块合并



• 但是如何与前块合并?

双向合并





块格式


 情况 1
 情况 2
 情况 3
 情况 4

 已分配
 已分配
 空闲
 空闲

 已分配
 空闲
 已分配
 空闲

中间块被释放


1
1
1
1
1
1



m1	1
m1	1
n	1
n	1
m2	0
m2	0

m1	1
m1	1
n+m2	0
n+m2	0

m1	0
m1	0
n	1
n	1
m2	1
m2	1



m1	0		n+m1+m2	0
m1	0			
n	1			
n	1			
m2	0			
	'			
m2	0	FORMATION MAINTAINS FAMILY	n+m1+m2	0

"边界标记"方法的不足

〉内部碎片化

- 》如何优化?
- 哪些块需要尾部标记?
- 这意味着什么?

"边界标记"会产生内部碎片。

但实际上,已分配出去的块不需要设置尾部标记,因为不会被合并。 为了确定前一个块是已分配的或是空闲的,可以在头部记录前一块的分配信息: 头部有3个位是0(一般是8字节对齐或更高),目前只用了一位,剩下2个可用。

Implicit Lists: 小结

- 》实现:非常简单
- 》分配的时间开销
- 线性复杂度
- 》释放的时间开销
- 常数复杂度
- 包括发生前后合并的情况
- 》内存利用率
- 取决于如何选择用于分配的空闲块
- First-fit / next-fit / best-fit
- 》但是实践中不会应用Implicit Lists这类技术,因为线性复杂度还是太高
- 》但是,分配时的切分以及基于边界标记的合并等概念是通用的