Android Banner v3.07开发者文档(zh)

1. SDK 嵌入步骤

1.1 准备工作

Step 1.将 youmi-android.jar 导入您的工程中。

Step 2.在 manifest.xml 文件中配置用户权限

Step 3.在 AndroidManifest.xml 中添加 AdActivity

Step 4.初始化账号信息

Step 5.设置发布渠道号【可选】

1.2 常用布局方式

1.2.1 使用 xml 布局嵌入广告

Step 1.在布局 xml 中设置广告条容器

Step 2.XML 布局代码部分

1.2.2 使用代码布局嵌入广告

1.2.3 使用悬浮布局嵌入广告

2.常见问题

- 2.1 版本更新内容
- 2.2 广告条的尺寸定义
- 2.3 有米广告 Android SDK 使用哪种字符编码
- 2.4 有米广告 Android SDk 兼容 Android 系统 SDK 的哪些版本
- 2.4 关于 AdViewListener 接口
- 2.5 关于广告没有成功展示的问题排查
- 2.6 关于混淆 APK 出错的问题
- 2.7 更多常见问题

3. 附录:API 文档

- 3.1 net.youmi.android.AdManager
- 3.2 net.youmi.android.AdView
- 3.3 net.youmi.android.AdViewListener
- 3.4 net.youmi.android.AdActivity

1. SDK 嵌入步骤

1.1 准备工作

Step 1.将 youmi-android.jar 导入您的工程中。

- 1 右键您的工程根目录,选择□New□,再选择□Folder□,输入 Folder name 为□libs□
- 2 将 youmi-android.jar 拷贝到工程根目录的 libs 文件夹下
- 3 右键 youmi-android.jar ,选择□Build Path□再选择□Add to Build Path□
- 4 导入成功

Step 2.在 manifest.xml 文件中配置用户权限

请务必配置以下权限,否则将有可能获取不到广告。

- 7 android.permission.INTERNET,连接网络权限 INTERNET,用于请求广告
- 8 android.permission.READ_PHONE_STATE,用于精确统计用户手机的系统信息
- 9 android.ACCESS_NETWORK_STATE,用于精确识别网络接入点等信息
- 10 android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION,有助于精准投放地域广告以及帮助统计使用应用程序的用户的地区分布情况
- 11 android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE,有助于实现图片资源的缓存,节省流量,并可获得更好的用户体验
- 12 com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT,用于支持一些新的广告形式请将下面权限配置代码复制到 AndroidManifest.xml 文件中:

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE">
</uses-permission>

<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE">
</uses-permission>

<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE">
</uses-permission>

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE">
</uses-permission>

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"> </uses-permission>

android:name="com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT"></uses-permission>

Step 3.在 AndroidManifest.xml 中添加 AdActivity

AdActivity 是广告详情展示的载体,请在 AndroidManifest.xml 中添加 AdActivity:

<activity android:name="net.youmi.android.AdActivity"
android:configChanges="keyboard|keyboardHidden|orientation"/>

Step 4.初始化账号信息

在主 Activity 的 onCreate 中调用 AdManager.init() 初始化 App ID 、App Secret、请求广告间隔和测试模式等参数(请务必在任意 AdView 初始化前调用一次)。

//第一个参数为您的应用发布 Id

//第二个参数为您的应用密码

//第三个参数是请求广告的间隔,有效的设置值为30至200,单位为秒

//第四个参数是设置测试模式,设置为 true 时,可以获取测试广告,正式发布请设置此参数为 false

AdManager.init(Context context,String appid, String appsec, int intervalSecond, boolean isTestMode);

- ! 注意:3.04版本开始 AdManager.init 方法的参数改为五个,加上了 Context 参数
- ! 请将测试模式设置为 false 后上传至网站等待审核。
- ! 未上传应用安装包、未通过审核的应用、模拟器运行,都只能获得测试广告,审核通过后,模拟器上依旧是测试广告,真机才会获取到正常的广告。

Step 5.设置发布渠道号【可选】

有米广告条 3.02版以后的 sdk 加入了分发渠道号设置,以后可以统计来自各个分发渠道的数据。该设置为可选,当没有设置发布渠道号时,将采用默认渠道号0。

设置方法如下: 把以下代码复制到 AndroidManifest.xml 文件中:

<meta-data android:name="YOUMI_CHANNEL" android:value="渠道编号"></meta-data>

注意:请在 AndroidManifest.xml 配置中加入 meta-data 参数,其中 key 为

"YOUMI_CHANNEL", value 为 int 型的渠道编号,请为每个不同渠道号打一个独立的包。详细的渠道编号请参见: http://wiki.youmi.net/wiki/PromotionChannelIDs

1.2 常用布局方式

1.2.1 使用 xml 布局嵌入广告

Step 1.在布局 xml 中设置广告条容器

以下为一个实例:

Step 2.XML 布局代码部分

public class XmlSample extends Activity {

@Override

1.2.2 使用代码布局嵌入广告

```
以下是一个示例
```

```
public class CodeSample extends Activity{
   /** Called when the activity is first created. */
    @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
       // TODO Auto-generated method stub
       super.onCreate(savedInstanceState);
                               应用 Id
       //
                                             应用密码
                                                         广告请求间隔(s)
                                                                          设置
测试模式[false 为发布模式]
       AdManager.init(this,"XXXXXXXXXXXX, "XXXXXXXXXXX,",
                                                                  30,
false);
       LinearLayout layout=new LinearLayout(this);
       layout.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
       layout.setBackgroundResource(R.drawable.bg);
       //初始化广告视图,可以使用其他的构造函数设置广告视图的背景色、透明度及字体颜
色
       AdView adView = new AdView(this);
       LayoutParams params = new LayoutParams(LayoutParams.FILL_PARENT,
LayoutParams.WRAP_CONTENT);
       layout.addView(adView, params);
       setContentView(layout);
   }
```

1.2.3 使用悬浮布局嵌入广告

以下是一个示例

```
//初始化广告视图 AdView adView = new AdView(this);
FrameLayout.LayoutParams params = new
FrameLayout.LayoutParams(FrameLayout.LayoutParams.FILL_PARENT,
FrameLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT);
//设置广告出现的位置(悬浮于屏幕右下角)
params.gravity=Gravity.BOTTOM|Gravity.RIGHT;
//将广告视图加入 Activity 中 addContentView(adView, params);
}
```

2.常见问题

2.1 版本更新内容

3.0版

- 12 全新的广告条界面。
- 13 重新定义广告条尺寸,详情请查看文档。
- 14 支持应用程序版本更新功能。
- 15 重新定义 AdListener 接口为 AdViewListener,同时重命名其方法 onReceiveAd 为 onAdViewSwitchedAd。并且修改了 AdView 的 setAdListener(AdListener adListener)方法为 setAdViewListener(AdViewListener listener)。详情请查看 API 文档。
- 16 为 AdView 类新增了一个方法: refreshAd()。调用该方法尝试刷新 AdView 展示的广告。在某些情况下,如想在一个停留 时间极短的界面上快速地显示广告条,可以调用该方法尝试刷新广告,这样可以最大可能地避免出现这样的情况: 一个只停留十几秒的界面由于广告没有及时出来而 错过了展示广告的机会。详情请查看 API 文档
- 17 修改了 AdManager 类的 init 方法,取消了旧版本的 appVersion 参数,现在 init 方法只有4个参数。详情请查看 API 文档。
- 18 为 AdManager 新增了一个方法:disableUpdateApp。调用该方法可以取消使用应用程序版本更新功能。除非有特别需要,否则请不要调用此接口。详情请查看 API 文档
- 19 为 AdManager 新增了一个方法: setDonotClearWebViewCache。调用该方法设置 SDK 不删除所使用的 WebView 的缓存。除非有特别需要,否则请不要调用此接口。详情请查看 API 文档
- 20 修复了 SDK 内置网页浏览页在 cmwap 环境下出现乱码的一个 bug。
- 21 该版本 SDK 兼容系统版本1.6及以上,对于1.5版本的系统可能有一定的兼容性问题。

3.01版

- 22 修复了3.0版导致混淆出错的 bug。
- 23 修复了未成功请求广告时广告条占据广告位的 bug。
- 24 轻量化了 AdView 的初始化流程,加快运行速度。

3.02版

- 25 加入了分发渠道号设置,以后可以通过后台统计来自各个分发渠道的数据。
- 26 修复了对 android 1.5系统的兼容性问题。

3.03版

- 27 修复了文字广告有时候出现显示样式混乱的一个 bug。
- 28 优化了请求广告线程的操作,减少资源消耗。

3.04版

● 在广告条的宽度设置为 FILL PARENT 的情况下可自适应容器控件的宽度。

3.05版

• 优化了广告展示模式

3.07版

• 修复了初始化广告条设置 setVisibility 函数引起的βυγ

2.2 广告条的尺寸定义

新版本的 SDK 对广告条尺寸进行了调整:

使用 LayoutParams 进行广告条尺寸的设置

广告条的宽度必须设置为 LayoutParams.FILL PARENT 或

LayoutParams.WRAP_CONTENT,规则如下:

当宽度设置为 LayoutParams.FILL_PARENT 时,广告条的宽度为屏幕当前状态的宽度。如 320*480的屏幕,当竖屏时,广告条宽度为320px; 当横屏时,广告条宽度为480px。在 v3.04 以后,设置为该值时,广告条宽度与容器控件宽度一致

当宽度设置为 LayoutParams.WRAP_CONTENT 时,广告条的宽度为屏幕宽高中较小一边的值。如320*480的屏幕,无论屏幕的方向如何,广告条的宽度都为320px。

广告条的高度必须设置为 LayoutParams.WRAP_CONTENT,并且**广告条的高度会自动调整为50dp**。

换算为 px,则:

对于 Low density (120), Idpi:

广告条的高度为38px;

对于 Medium density (160), mdpi:

广告条的高度为50px;

对于 High density (240), hdpi:

广告条的高度为75px;

对于 Extra high density (320), xhdpi:

广告条的高度为100px;

2.3 有米广告 Android SDK 使用哪种字符编码

有米广告 Android SDK 使用 UTF-8字符编码,在嵌入广告的时候请使用 UTF-8编程环境,否则会出现乱码情况。

2.4 有米广告 Android SDk 兼容 Android 系统 SDK 的哪些版本

有米广告 Android SDK 兼容 Android 系统 1.6及以上版本 SDK,对于1.5及以下版本可能会有兼容性问题。

2.4 关于 AdViewListener 接口

当指定的 AdView 切换展示广告后或者请求广告失败后,该接口会通知监听者。 该接口的设计是为了方便那些有需要在广告条展示广告后进行一些界面处理的开发者,但它不 适用于统计展示数, 因为在一个应用程序的生命周期中可能存在多个 AdView 实例,因此在运行的过程中,使用该接口统计到的切换展示广告的次数将会比广告的真正展示数多,

如果依据该接口来统计展示数,结果将会与真实展示数相差很大。查询详细的展示数据请登录有米平台: http://www.youmi.net

ps:

旧版本该接口的原型是 AdListener,该接口的方法 onReceiveAd 实际上就是针对每个 AdView 实例切换广告的时候通知监听者,

作用与新接口一样,但其命名不准确,导致了一些不必要的误会,现更正其命名为 void onAdViewSwitchedAd(AdView adView) 。

2.5 关于广告没有成功展示的问题排查

如果出现广告没有展示的情况,请按下面的步骤检查:

29 检查广告配置是否正确,请务必仔细阅读并且按照"SDK 嵌入步骤"中的"准备工作"一节中的步骤来完成广告的参数配置。如果该参数配置正确仍然无法显示广告,请按下一步检查。

30 使用 Eclpse 开发的朋友可以通过查看 DDMS 的 logcat 输出,有米广告的 Tag 是 YoumiSdk。如果 log 信息中有输出 Request Error Code,请将错误码发给有米客服。

2.6 关于混淆 APK 出错的问题

如果使用 xml 布局并且使用 proguard 混淆 apk,请在 proguard.cfg 中加入以下代码: -keep public class net.youmi.android.AdView

2.7 更多常见问题

请查看 http://wiki.youmi.net

3. 附录:API 文档

3.1 net.youmi.android.AdManager

Class Overview

有米广告参数配置管理类,用于初始化请求广告的相关设置

Summary

static

Public Methods

void

init(Context context,String appid, String

appsec, int intervalSecond, boolean

isTestMode)

setDonotClearWebViewCache() static void

disableUpdateApp() static void

初始化广告配置

SDK 在展示广告的过程中使用了 WebView, 如果 您希望保留 WebView 的缓存,可以调用此接口设 置 SDK 不删除 WebView 缓存。如无特别需要,

请不要调用此接口。

新版 SDK 加入了应用版本检查更新功能,如果您 不希望使用应用程序检查更新功能时,可以调用 此接口关闭自动检查更新功能。如无特别需要,

请不要调用此接口。

Public Methods

public static void init(Context context, String appid, String appsec, int intervalSecond, boolean isTestMode)

初始化广告参数,必须在任意 AdView 实例化前调用。建议仅且在应用启动的时候在主 Activity 的 onCreate 中调用该方法初始化一次。

参数:

context

appid - 应用 Id

appsec - 应用密码

intervalSecond - 设置广告最小切换时间,单位为秒

isTestMode - 设置是否测试模式,如果设置为 true,可以在真机上展示测试广告。在正式发布 的版本中应该置为 false

public static void setDonotClearWebViewCache()

SDK 中有使用到 WebView, 为了避免应用程序中的缓存数据的积累造成大量的存储空间消耗, SDK 会自动清除使用到的 WebViewCache 缓存。如果您的应用程序中有使用 WebView,并且 不希望清除缓存,可以调用此接口设置不清除缓存。否则,请不要调用此接口。

public static void disableUpdateApp()

有米广告 Android 3.0版 SDK 加入了应用程序自动检查更新功能,这样可以很方便您的应用升 级。以后当您升级应用程序的时候,只需要将应用程序的最新版本上传到我们的服务 器,审核 通过以后,您的旧版应用程序在启动的时候就会自动检查更新,在得到用户的授权后,应用程 序会下载最新版本安装,这样老用户可以更快地使用最新版本 的软件。 **SDK 默认开启应用程** 序检查更新功能 如果您不希望使用该功能,可以调用此接口停用该功能。

AdView 构造函数,使用默

AdView 构造函数,用于

AdView 构造函数,用于

AdView 的构造函数

认样式。

xml 布局

xml 布局

3.2 net.youmi.android.AdView

Class Overview

AdView 是展示广告的载体

Summary

Public Constructors

AdView(Activity activity)

AdView(Context context, AttributeSet attrs)

AdView(Context context, AttributeSet attrs, int defStyle)

AdView(Activity activity, int backgroundColor, int textColor, int backgroundTransparent)

Public Methods

getAdWidth() 获取广告条宽度 int getAdHeight() int 获取广告条高度 refreshAd() 尝试刷新广告 void

setAdViewListener(AdViewListener 设置广告条监听接口 void

listener)

Public Constructors

public AdView(Activity activity)

AdView 构造函数,使用默认样式

public AdView(Context context, AttributeSet attrs)

AdView 构造函数,用于 xml 布局

public AdView(Context context, AttributeSet attrs, int defStyle)

AdView 构造函数,用于 xml 布局

public AdView(Activity activity, int backgroundColor, int textColor, int backgroundTransparent)

AdView 的构造函数 参数

activity - Activity

backgroundColor - 文字广告的背景颜色

textColor - 文字广告的字体颜色

backgroundTransparent - 文字广告的背景透明度,范围是0到255

Public Methods

public int getAdWidth()

获取广告条宽度

public int getAdHeight()

获取广告条的高度

public void refreshAd()

在某些情况下,如停留时间较短的页面上放置广告条,希望使广告条尽快地展示广告,可以调 用此接口尝试刷新展示广告。

public void setAdViewListener(AdViewListener listener)

设置广告条监听接口

3.3 net.youmi.android.AdViewListener

Class Overview

AdView 监听接口,监听一个指定的 AdView 的切换广告的状态。

Summary

Public Methods

void

onAdViewSwitchedAd(AdView 当指定的 AdView 实例切换所展示的广告时,会调用此接

口通知监听者

onConnectFailed(AdView void

adView)

当指定的 AdView 实例请求广告失败时, 如遇到手机网络

adView) 断开等情况,会调用此接口通知监听者

Public Methods

public void onAdViewSwitchedAd(AdView adView)

当指定的 AdView 实例切换所展示的广告时,会通知此接口监听者。

该接口的设计是为了方便那些有需要在广告条展示广告后进行一些界面处理的开发者,但它不适用于统计展示数,因为在一个应用程序的生命周期中可能存在多个 AdView 实例,因此在运行的过程中,使用该接口统计到的切换展示广告的次数将会比广告的真正展示数多,如果依据该接口来统计展示数,结果将会与真实展 示数相差很大。详细的展示数据请登录有米平台: http://www.youmi.net 查询。

ps: 旧版本该接口的原型是 AdListener, 该接口的方法 onReceiveAd 实际上就是针对每个 AdView 实例切换广告的时候通知监听者, 作用与新接口一样,但其命名不准确,导致了一些 不必要的误会,现更正其命名为 void onAdViewSwitchedAd(AdView adView)。

public void onConnectFailed(AdView adView)

当指定的 AdView 实例请求广告失败时,如遇到手机网络断开等情况,会调用此接口通知监听者

3.4 net.youmi.android.AdActivity

Class Overview

AdActivity 是展示广告详情的载体,请在 AndroidManifest.xml 中添加 AdActivity: <activity android:name="net.youmi.android.AdActivity" android:configChanges="keyboard|keyboardHidden|orientation"/>