Функции ожидания (Wait-функции)

Ожидание на одном дескрипторе.

```
DWORD WaitForSingleObject( HANDLE hObject, DWORD
dwMilliseconds);
```

Пример вызова *WaitForSingleObject* без ограничения времени ожидания (параметр времени ожидания – INFINITE):

```
DWORD dw;
dw = WaitForSingleObject( hProcess, INFINITE );
```

Пример вызова *WaitForSingleObject* с ограничением времени ожидания (предел времени ожидания - 5 секунд):

При передаче неверного параметра (например, недопустимого описателя) WaitForSingleObject возвращает WAIT_EAILED. Чтобы выяснить конкретную причину ошибки, вызовите GetLastError().

Ожидание на множестве дескрипторов

```
DWORD WaitForMultipleObjects( DWORD dwCount, CONST HANDLE* phObjects, BOOL fWaitAll, DWORD dwMilliseconds);
```

Если fWaitAll приравнен FALSE, она возвращает управление, как только освобождается любой из объектов. В этом случае возвращается значение от WAIT OBJECT 0 до WAIT OBJECT 0 + dwCount - 1.

Пример ожидания на множестве из трех дескрипторов.

```
HANDLE h[3];
h[0] = hProcess1;
h[1] = hProcess2;
h[2] = hProcess3;
DWORD dw:
dw = WaitForMultipleObjects(3, h, FALSE, 5000);
switch (dw)
    case WAIT FAILED:{
       // неправильный вызов функции
        . . .
   break;
   case WAIT TIMEOUT:{
       // ни один из объектов не освободился
       // в течение 5000 мс
   break;
    case WAIT OBJECTJ) 0:{
       // завершился процесс, идентифицируемый
       // h[0], т.е. описателем (hProcess1)
   break;
    case WAIT OBJECTJ) 0 + 1:{
       // завершился процесс, идентифицируемый
```

```
// h[1], т.е. описателем (hProcess2)

;
}
break;

саse WAIT_OBJECTJ)_0 + 2:{
  // завершился процесс, идентифицируемый // h[2], т.е. описателем (hProcess3)

;
}
break;
}
```

Синхронизирующие объекты

Критическая секция

Объект					
CRITICAL_SECTION <u>CriticalSection</u> ;					
Функции:					
void WINAPI In	itializeCriticalSection(
out	LPCRITICAL_SECTION <u>LpCriticalSection</u>				
);					
BOOL WINAPI In	itializeCriticalSectionEx(
out	LPCRITICAL_SECTION LpCriticalSection ,				
in	DWORD <u>dwSpinCount</u> ,				
 in	DWORD Flags				
);					
BOOL WINAPI In	itializeCriticalSectionAndSpinCount(
in_out	LPCRITICAL_SECTION LpCriticalSection ,				
in	DWORD <u>dwSpinCount</u>				
);					
DWORD WINAPI S	etCriticalSectionSpinCount(
in_out	LPCRITICAL_SECTION LpCriticalSection ,				
in	DWORD <u>dwSpinCount</u>				
void WINAPI En	terCriticalSection(
in_out	LPCRITICAL_SECTION LpCriticalSection				
);					

Схема использования

```
const int MAX_TIMES = 1000;
int g_nIndex = 0;
DWORD q dwTimes[MAX TIMES];
CRITICAL_SECTION g_cs;
InitializeCriticalSection(q cs);
DWORD WINAPI FirstThread(PVOID pvParam)
for (BOOL fContinue = TRUE; fContinue; )
    EnterCriticalSection(&g_cs);
                                        Критический
    if (g_nIndex < MAX_TIMES)</pre>
                                        участок кода
    g_dwTimes[g_nIndex] = GetTickCount();
    g nIndex++;
    else
    fContinue = FALSE;
    LeaveCriticalSection(&g cs);
return(0);
```

```
DWORD WINAPI SecondThread(PVOID pvParam)
{
    for (BOOL fContinue = TRUE; fContinue; )
    {
        EnterCriticalSection(&g_cs);
        if (g_nIndex < MAX_TIMES)
        {
            g_nIndex++;
            g_dwTimes[g_nIndex - 1] = GetTickCount();
        }
        else
        fContinue = FALSE;
        LeaveCriticalSecLion(&g_cs);
      }
    return(0);
}</pre>
```

Объект ядра «Мьютекс»

```
HANDLE CreateMutex( PSECURITY_ATTRIBUTES psa, BOOL fIniLialOwner, PCTSTR pszName);

HANDLE OpenMutex( DWORD fdwAccess, 800L bInheritHandle, PCTSTR pszName);

BOOL ReleaseMutex(HANDLE hMutex);

Принадлежность мьютекса потоку.
```

Мьютексы и критические секции

Покинутый мьютекс - WAIT_ABANDONED

Мьютексы и критические секции одинаковы в том, как они влияют на планирование ждущих потоков, но различны по некоторым другим характеристикам. Сравнение объектов представлено в следующей таблице.

Таблица. Сравнение объектов критическая секция и мьютех

Характеристика	Мьютекс	Критическая секция
Быстродействие	Хуже	Лучше
Возможность	Да	Нет
использования за		
границами процесса		
Объявление	HANDLE hmtx;	CRITICAL_SECTION cs;
Инициализация	hmtx = CreateMutex (NULL, FALSE, NULL);	InitializeCriticalSection(&cs);
Очистка	CloseHandle(hmtx);	DeleteCriticalSection(&cs);
Бесконечное ожидание	WaitForSingleObject (hmtx, INFINITE);	EnterCrittcalSection(&cs);
Проверка без ожидания (ожидание в течение о мс)	WaitForSingleObject (hmtx, 0);	TryEnterCriticalSection (&cs);
Ожидание в течение заданного периода	WaitForSingleObject (hmtx, dwMilliseconds);	Невозможно
времени	Dalaga Mutay/hmty).	Logy of Critical Coalium (0 as)
Освобождение	ReleaseMutex(hmtx);	LeaveCriticalSecliun(&cs);
Возможность ожидания многих объектов ядра	Да (с помощью WaitForMultipleObjects)	Нет

Объект ядра «Семафор»

```
HANDLE CreateSemaphore( PSECURITY_ATTRIBUTE psa, LONG lInitialCount, LONG lMaximumCount, PCTSTR pszName)
```

```
HANDLE OpenSemaphore( DWORD fdwAccess, BOOL
bInhentHandle, PCTSTR pszName);
```

```
HANDLE hSem = CreateSemaphore(NULL, 0, 5, NULL);
```

BOOL ReleaseSemaphore(HANDLE hSem, LONG lReleaseCount, PLONG p]PreviousCount);

Объект ядра "событие"

```
Создается функцией CreateEvent:
HANDLE CreateEvent(
PSECURITY_ATTRIBUTES psa, BOOL fManualReset,
BOOL fInitialState, PCTSTR pszName);
Функции для работы с событием
HANDLE OpenEvent( DWORD fdwAccess, BOOL fInhent,
PCTSTR pszName);
BOOL SetEvenT(HANDLE hEvenet);
BOOL ResetEvent(HANDLE hEvent);
BOOL PulseEvent(HANDLE hEvent);
ПРИМЕР Три потока должны ожидать пока четвертый
поток подготовит данные.
// Для синхронизации работы потоков
// создаем глобальный дескриптор объекта
// типа событие со сбросом вручную
// (в занятом состоянии)
HANDLE g_hEvent;
int WINAPI WinMain( )
// создаем объект "событие со сбросом вручную (в
занятом состоянии)
g hEvent = CreateEvent(NULL, TRUE, FALSE, NULL);
// порождаем три новых потока
HANDLE hThread[3];
DWORD dwThreadID:
```

```
hThread[0] = beginthreadex(NULL, 0,
   WordCount, NULL, 0, &dwThreadID);
hThread[1] = beginthreadex(NULL, 0,
   SpellCheck, NULL, 0, &dwThreadID);
hTbread[2] = beginthreadex(NULL, 0,
   GrammarCheck, NULL, 0, &dwThreadID);
// Читаем данные для обработки в потоках
   OpenFileAndReadContentsIntoMemory( );
// Устанавливаем объект «Событие» в
// сигнальное состояние и тем самым
// разрешаем всем трем потокам обращаться
// к подготовленным данным памяти
SetEvent(g hEvent);
}
// Функции потоков
DWORD WINAPI WordCount(PVOID pvParam)
// ждем, когда в память будут загружены данные
из файла
WaitForSingleObject(g_hEvent, iNeiNITE);
// обращаемся к блоку памяти
// и выполняем задачу
return(0);
DWORD WINAPI SpellCheck(PVOID pvParam)
{
// ждем, когда в память будут загружены данные
из файла
WaitForSingleObject(g_hFvent, INFINITE);
```

```
// обращаемся к блоку памяти
// и выполняем задачу
return(0);
}

DWORD WINAPI GrammarCheck(PVOID pvParam)
{
// ждем, когда в память будут загружены данные
из файла
WaitForSingleObject(g_hFvent, INFINITE);

// обращаемся к блоку памяти
// и выполняем задачу
return(0);
}
```

Сводная таблица объектов, используемых для синхронизации потоков

В следующей таблице суммируются сведения о различных объектах ядра применительно к синхрониаации потоков.

Таблица. Использование объектов ядра для синхронизации потоков

Объект	Находится в занятом состоянии, когда	Переходит в свободное состояние, когда	Побочный эффект успешного ожидания
Процесс	процесс еще активен	процесс завершается (ExitProcess, TerminateProcess)	Нет Нет
Поток	поток еще активен	поток завершается (ExitThread, TerminateThread)	
Задание	время, выделенное заданию, еще не истекло	время, выделенное заданию, истекло	Нет
Файл	выдан запрос на ввод-вывод	завершено выполнение запроса на ввод-вывод	Нет
Консольный ВВОД	ввода нет	ввод есть	Нет
Уведомление об изменении файла	в файловой системе нет изменений	файловая система обнаруживает изменения	Сбрасывается в исходное состояние
Событие с автосбросом	вызывается ResetEvent, PulseEvent или ожидание успешно завершилось	вызывается SetEvent или PulseEvent	Сбрасывается в исходное состояние
Событие со сбросом вручную	вызывается ResetEvent или PulseEvent	вызывается SetEvent или PulseEvent	Нет
Ожидаемый таймер с автосбросом	вызывается CancelWaitable - Timer или ожидание	наступает время срабатывания (SetWaitableTimer)	Сбрасывается в исходное состояние

	успешно завершилось		
Ожидаемый таймер со сбросом вручную	вызывается CancelWaitable Timer	наступает время срабатывания (SetWaitableTimef)	Нет
Семафор	ожидание успешно завершилось	счетчик > o (ReleaseSemaphore)	Счетчик уменьшается на 1
Мьютекс	ожидание успешно завершилось	поток освобождает мьютекс (ReleaseMutex)	Передается потоку во владение
Критическа я секция	ожидание успешно завершилось ((Try)EnterCriti calSection)	поток освобождает критическую секцию (LeaveCriticalSection)	