

# Организация процессов в операционных системах

#### ЗАДАНИЯ

Для слушателей переподготовки по специальности "Программное обеспечение информационных систем"



### Объект ядра «задание» (job)

- Группу процессов зачастую нужно рассматривать как единую сущность.
- Windows поддерживает объект ядра под названием «задание» (job). Он позволяет группировать процессы и помещать их в нечто вроде песочницы, которая определенным образом ограничивает их действия. Этот объект можно рассматривать как контейнер процессов. Бывает полезно создавать задание и с одним процессом — это позволяет налагать на процесс ограничения, которые иначе указать нельзя.



- void StartRestrictedProcess() {
- // Проверить, не связан ли этот процесс с заданием.
   // Если да, переключиться на другое задание невозможно.
- BOOL blnJob = FALSE;
   IsProcessInJob(GetCurrentProcess(), NULL, &blnJob);
- if (blnJob) { MessageBox(NULL, TEXT("Process already in a job"), TEXT(""), MB\_ICONINFORMATION | MB\_OK); return; }



- // создаем объект ядра "задание"
- HANDLE hjob = CreateJobObject(NULL, TEXT("Wintellect\_RestrictedProcessJob"));
- // вводим ограничения для процессов в задании
- // сначала определяем некоторые базовые ограничения
- JOBOBJECT\_BASIC\_LIMIT\_INFORMATION jobli = { 0 };
- // процесс всегда выполняется с классом приоритета idle
- jobli.PriorityClass = IDLE\_PRIORITY\_CLASS;



- // задание не может использовать более одной секунды процессорного времени
- jobli.PerJobUserTimeLimit.QuadPart = 10000;
- // 1 секунда, выраженная в
- // 100-наносекундных интервалах



- // два ограничения, которые я налагаю на задание (процесс)
- jobli.LimitFlags = J0B\_0BJECT\_LIMIT\_PRI0RITY\_CLASS | J0B\_0BJECT\_LIMIT\_J0B\_TIME;
- SetInformationJobObject(hjob, JobObjectBasicLimitInformation, &jobli, sizeof(jobli));



- // теперь вводим некоторые ограничения по пользовательскому интерфейсу
- J0B0BJECT\_BASIC\_UI\_RESTRICTIONS jobuir;
- jobuir.UIRestrictionsClass = J0B\_0BJECT\_UILIMIT\_N0NE;
- // "замысловатый" нуль
- // процесс не имеет права останавливать систему jobuir.UIRestrictionsClass |= J0B\_0BJECT\_UILIMIT\_EXITWIND0WS;
- // Процесс не имеет права обращаться к USER-объектам в системе
- // (например, к другим окнам).
- jobuir.UIRestrictionsClass |= J0B\_0BJECT\_UILIMIT\_HANDLES;
- SetInformationJobObject(hjob, JobObjectBasicUIRestrictions, &jobuir, sizeof(jobuir));



- // Порождаем процесс, который будет размещен в задании.
- // ПРИМЕЧАНИЕ: процесс нужно сначала создать и только потом
- // поместить в задание. А это значит, что поток процесса должен быть
- // создан и тут же приостановлен, чтобы он не смог выполнить какой-
- // нибудь код еще до введения ограничений.
- STARTUPINFO si = { sizeof(si) };
- PROCESS\_INFORMATION pi;
- TCHAR szCmdLine[8];
- \_tcscpy\_s(szCmdLine, \_countof(szCmdLine), TEXT("CMD"));
- BOOL bResult = CreateProcess( NULL, szCmdLine, NULL, NULL, FALSE, CREATE\_SUSPENDED | CREATE\_NEW\_CONSOLE, NULL, NULL, &si, &pi);



- // Включаем процесс в задание.
- // ПРИМЕЧАНИЕ: дочерние процессы, порождаемые этим
- // процессом, автоматически становятся частью того же
- // задания.
- AssignProcessToJobObject(hjob, pi.hProcess);
- // теперь потоки дочерних процессов могут выполнять код ResumeThread(pi.hThread);
- CloseHandle(pi.hThread);



```
// Ждем, когда процесс завершится или будет исчерпан.
// Лимит процессорного времени, указанный для задания.
HANDLE h[2]; h[0] = pi.hProcess;
h[1] = hjob;
DWORD dw = WaitForMultiple0bjects(2, h, FALSE, INFINITE);
switch (dw - WAIT_OBJECT_0)
  case 0: // процесс завершился
       break;
  case 1: // лимит процессорного времени исчерпан
       break;
```



- FILETIME CreationTime;
   FILETIME ExitTime;
- FILETIME KernelTime; FILETIME UserTime;
- TCHAR szInfo[MAX\_PATH];
- GetProcessTimes(pi.hProcess, ACreationTime, &ExitTime, &KernelTime, &UserTime);
- StringCchPrintf(szInfo, \_countof(szInfo), TEXT("Kernel = %u | User = %u\n"), KernelTime.dwLowDateTime / 10000, UserTime.dwLowDateTime / 10000);
- MessageBox(GetActiveWindow(), szInfo, TEXT("Restricted Process times"), MB\_ICONINFORMATION | MB\_OK);
- // проводим очистку
- CloseHandle(pi.hProcess); CloseHandle(hjob);
- }



## Определение ограничений, налагаемых на процессы в задании

- Ограничения бывают нескольких видов:
- базовые и расширенные базовые ограничения не дают процессам в задании моно- польно захватывать системные ресурсы;
- базовые ограничения по пользовательскому интерфейсу (UI) — блокируют возмож- ность его изменения;
- ограничения, связанные с защитой, перекрывают процессам в задании доступ к за- щищенным ресурсам (файлам, подразделам реестра и т. д.).



#### Ограничения на задание вводятся вызовом:

- BOOL SetInformationJobObject( HANDLE hJob, JOBOBJECTINFOCLASS JobObjectInformationClass, PVOID pJobObjectInformation,
- DWORD cbJobObjectInformationSize);



- typedef struct \_JOBOBJECT\_BASIC\_LIMIT\_INFORMATION {
  - LARGE\_INTEGER PerProcessUserTimeLimit;
  - LARGE\_INTEGER PerJobUse rTimeLimit;
  - DWORD LimitFlags;
  - DWORD MinimumWorkingSetSize;
  - DWORD MaximumWorkingSetSize;
  - DWORD ActiveProcessLimit;
  - DWORD\_PTR Affinity;
  - DWORD PriorityClass;
  - DWORD SchedulingClass;
- JOBOBJECT\_BASIC\_LIMIT\_INFORMATION,
   \*PJOBOBJECT\_BASIC\_LIMIT\_INFORMATION;



- typedef struct \_JOBOBJECT\_BASIC\_UI\_RESTRICTIONS {
  - DWORD UIRestrictionsClass;
- } JOBOBJECT\_BASIC\_UI\_RESTRICTIONS,
   \*PJOBOBJECT\_BASIC\_UI\_RESTRICTIONS;
  - JOB\_OBJECT\_UILIMIT\_ EXITWINDOWS
  - JOB\_OBJECT\_UILIMIT\_ READCLIPBOARD
  - JOB\_OBJECT\_UILIMIT\_ WRITECLIPBOARD
  - JOB\_OBJECT\_UILIMIT\_ SYSTEMPARAMETERS
  - JOB\_OBJECT\_UILIMIT\_ DISPLAYSETTINGS
  - JOB\_OBJECT\_UILIMIT\_GLOBALATOMS
  - JOB\_OBJECT\_UILIMIT\_ DESKTOP
  - JOB\_OBJECT\_UILIMIT\_ HANDLES



- typedef struct
   \_JOBOBJECT\_SECURITY\_LIMIT\_INFORMATION {
  - DWORD SecurityLimitFlags; HANDLE JobToken;
  - PTOKEN\_GROUPS SidsToDisable;
  - PTOKEN\_PRIVILEGES PrivilegesToDelete;
  - PTOKEN\_GROUPS RestrictedSids;
- JOBOBJECT\_SECURITY\_LIMIT\_INFORMATION,
   \*PJOBOBJECT\_SECURITY\_LIMIT\_INFORMATION;



 BOOL QueryInformationJobObject( HANDLE hJob, JOBOBJECTINFOCLASS JobObjectInformationClass, PVOID pvJobObjectInformation, DWORD cbJobObjectIInformationSize, PDWORD pdwReturnSize);



### Включение процесса в задание

 BOOL AssignProcessToJobObject( HANDLE hJob, HANDLE hProcess);



#### Завершение всех процессов в задании

BOOL TerminateJobObject( HANDLE hJob, UINT uExitCode);



## Получение статистической информации о задании

QueryInformationjobObject

- Например, чтобы выяснить базовые учетные сведения, вызовите ее, передав JobObjectBasicAccountingInformation во втором параметре и адрес структуры
- JOBOBJECT BASIC ACCOUNTING INFORMATION



 typedef struct \_JOBOBJECT\_BASIC\_ACCOUNTING\_INFORMATION { LARGE INTEGER TotalUserTime; LARGE INTEGER TotalKernelTime; LARGE INTEGER ThisPeriodTotalUserTime; LARGE INTEGER ThisPeriodTotalKernelTime; DWORD TotalPageFaultCount; DWORD TotalProcesses; DWORD ActiveProcesses; DWORD TotalTerminatedProcesses; } JOBOBJECT\_BASIC\_ACCOUNTING\_INFORMATION, \*PJOBOBJECT BASIC ACCOUNTING INFORMATION;