

Организация процессов в операционных системах

СТАРТОВАЯ ФУНКЦИЯ ПРОЦЕССА

Для слушателей переподготовки по специальности "Программное обеспечение информационных систем"



Во всех Windows-приложениях должна быть входная функция, за реализацию которой отвечаете вы. Существует 4 таких функции:

- int WINAPI _tWinMain(HINSTANCE hInstanceExe, HINSTANCE, PTSTR pszCmdLine, int nCmdShow);
- int _tmain(int argc, TCHAR *argv[], TCHAR *envp[]);

Конкретная функция зависит от выбора Unicode или MBCS.

На самом деле входная функция операционной системой не вызывается. Вместо этого происходит обращение к стартовой функции из библиотеки C/C++, заданной во время компоновки параметром *-entry:* командной строки.



Типы приложений и соответствующие им входные функции

- Тип приложения Входная функция Стартовая функция
 GUI (MBCS) WinMain WinMainCRTStartup
- GUI (Unicode) wWinMain wWinMainCRTStartup
- CUI (MBCS) main mainCRTStartup
- CUI (Unicode) wmain wmainCRTStartup

Компоновщик отвечает за выбор подходящей стартовой функции



Что делают стартовые функции

- Все из библиотеки С/С++ делают практически одно и то же :
- считывают указатель на полную командную строку нового процесса;
- считывают указатель на переменные окружения нового процесса;
- шинициализируют глобальные переменные из библиотеки C/C++, доступ к кото-
- рым из вашего кода обеспечивается включением файла StdLib.h. Список этих
- переменных приведен в таблице 4-2;
- шинициализируют кучу (динамически распределяемую область памяти), исполь-
- зуемую С-функциями выделения памяти (т. е. malloc и calloc) и другими проце-
- дурами низкоуровневого ввода-вывода;
- вызывают конструкторы всех глобальных и статических объектов С++классов.

- Закончив указанные выше операции, стартовая функция обращается к входной функции в программе:
- 1) если задан параметр _UNICODE

_ImageBase — это псевдопеременная, которая определяется компоновщиком и показывает размещение проекции исполняемого файла в памяти приложения



```
2) если параметр _UNICODE не задан
GetStartupInfo(&StartupInfo);
int nMainRetVal = WinMain(
  (HINSTANCE)&__ImageBase, NULL,
  pszCommandLineAnsi,
  (StartupInfo.dwFlags & STARTF_USESHOWWINDOW)
    ? StartupInfo.wShowWindow: SW SHOWDEFAULT
```

_ImageBase — это псевдопеременная, которая определяется компоновщиком и показывает размещение проекции исполняемого файла в памяти приложения



- Функция _tmain вызывается так, если задан параметр _UNICODE:
- int nMainRetVal = wmain(argc, argv, envp);
- либо так, если этот параметр не задан:
- int nMainRetVal = main(argc, argv, envp);



Когда входная функция (_tWinMain либо _tmain) возвращает управление

Стартовая обращается к функции **exit** библиотеки C/C++ и передает ей значение nMainRetVal. Функция exit выполняет следующие операции:

- вызывает все функции, зарегистрированные вызовами функции _onexit;
- вызывает деструкторы всех глобальных и статических объектов С++-классов;
- в отладочных сборках генерирует вызовом _*CrtDumpMemoryLeaks* список утечек памяти, управляемой средствами библиотеки C/C++ (если установлен флаг _CRTDBG_LEAK_CHECK_DF);
- вызывает Windows-функцию *ExitProcess*, передавая ей значение *nMain-RetVal*. Это заставляет операционную систему уничтожить процесс и установить код его завершения.





Указатель на полную командную строку процесса

Можно получить и вызовом функции GetCommandLine:

- PTSTR GetCommandLine();
- Она возвращает указатель на буфер, содержащий полную командную строку, включая полное имя (вместе с путем) исполняемого файла.
- Функция CommandLineToArgoWus ShellAPI расщепляет Unicode-строку на отдельные компоненты:
- PWSTR* CommandLineToArgvW(
- PWSTR pszCmdLine,
- int* pNumArgs);