HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER				
000-0-WI-0057	Phiên bản 2	Trang 1/31	000-0-ΩΙ-0057/2	

I. Muc đích

Tài liệu này hướng dẫn cách cài đặt, cấu hình Hyper-V Cluster, cấu hình High Availability cho các máy ảo, file server, ... và các bước cấu hình liên quan.

II. Áp dụng


Tài liệu này áp dụng cho nhóm quản trị hệ thống của FOV.

III. Tài liệu tham khảo

Tham khảo tài liệu Hướng dẫn cấu hình Storage (000-0-WI-029).

IV. Nội dung

- 1. Cài đặt feature Failover Clustering và Multipath /O cho các node trong cùng cluster
 - Mở Server Manager → Manage → Add Roles and Features.
 - Trong cửa sổ Before you begin bấm Next.




Cửa sổ Select installation type chọn Role-based or feature-based
 installation → Next → Chon server cần cài đặt rồi bấm Next.

Confidential FOV's Property, Do not take out without FOV's BOM Approval

Prepared by: Mai Xuân Phố	Checked by: Nguyễn Hữu Hải Đăng
Date: 23-Sep-2019	Date: EICC date
	Approved by: Nguyễn Trường Giang
	Date: EICC date

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER 000-0-WI-0057 Trang 2/31 000-0-ΩI-0057/2




Cửa sổ Select server roles bấm Next → Cửa sổ Features chọn vào dấu check của dòng Failover Clustering, cửa sổ Pop-up mở ra bấm Add Features. → chọn tiếp vào dấu check của dòng Multipath I/O → Bấm Next để tiếp tục.




- Ở cửa sổ Confirmation kiểm tra thông tin đã đúng như lựa chọn thì bấm
 Install.
- Cửa sổ **Results** bấm **Finish**.
- Sau khi quá trình cài đặt kết thúc, vào Server Manager → Tools sẽ thấy mục
 Failover Cluster Manager và MPIO.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER

000-0-WI-0057 Trang 3/31 $000-0-\Omega I-0057/2$




- Vào Tools → MPIO để mở cửa sổ MPIO Properties → qua tab Discover Multi-paths → Check vào dòng Add support for iSCSI devices → Bấm nút Add. Server sẽ hiển thị cửa sổ bắt buộc restart server ngay sau đó. Lưu ý là bước này server bắt buộc restart nên cần chọn thời điểm để cấu hình bước này cho phù hợp.



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER				
000-0-WI-0057	Trang 4/31	000-0-ΩΙ-0057/2		

- Sau khi server khởi động lại xong, vào lại cửa sổ ở trên, vào tab **MPIO Devices** thấy kết quả như bên dưới → Việc cài đặt và cấu hình **Multipath I/O** đã xong.



2. Tạo volume trên Storage và cấu hình kết nối đến các port tương ứng

- Tạo sẵn các volume trên storage và thực hiện việc đăng ký các kết nối với storage như yêu cầu bện dưới:
 - Tạo volume (4-10GB) dành cho ổ đĩa Quorum.
 - Tạo các volume tương ứng với nhu cầu của các VM server.


(Xem tài liệu hướng dẫn cấu hình Storage - 000-0-WI-029)

3. Thực hiện việc kết nối server vào các volume của storage


Trên các node, kết nối đến các volume trên storage bằng iSCSI initiator. Trên
 Hyper-V server đã cài sẵn công cụ iSCSI initiator. Vào Server Manager → Tools
 → iSCSI Initiator.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER

000-0-WI-0057 Trang 5/31 $000-0-\Omega I-0057/2$




Trên cửa sổ iSCSI Initiator Properties → Tab Discovery.



Sau đó bấm vào nút **Discovery Portal...** cửa sổ **Discover Target Portal** hiện ra.

Trong ô **IP address or DNS name** nhập IP của SAN (xem tài liệu về SAN để biết rõ IP của từng port trên SAN) → Bấm vào **Advanced...** Cửa sổ mới hiện ra, ở dòng **Local Adapter** chọn **Microsoft iSCSI Initiator** → Dòng **Initiator IP** chọn vào IP của server, IP mà cùng lớp mạng với SAN (mỗi server có 2 IP mạng SAN) → OK → OK. Hình bên dưới chỉ minh họa, không phải case cụ thể.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER 000-0-WI-0057 $| \text{Trang } 6/31 | \text{000-0-}\Omega \text{I} - 0057/2$




Thực hiện tương tự cho cả 4 IP của SAN.

Chú ý: IP này phải vào Storage để biết IP nào cho port nào hoặc xem lại tài liệu cấu hình SAN. Bước này hơi khó hình dung nên khi làm phải vẽ sơ đồ đường đi của các kết nối để đảm bảo mình đã làm đúng.


Quay lại Tab Targets sẽ thấy tên iSCSI của Storage trong ô Discovered targets.
 Với 1 số thiết bị Storage, mỗi port sẽ tương ứng với 1 tên iSCSI khác nhau.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER 000-0-WI-0057 Trang 7/31 000-0-ΩI-0057/2




- Chọn vào từng tên **iSCSI** rồi bấm **Properties...**

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER 000-0-WI-0057 Trang 8/31 000-0-ΩI-0057/2




Bấm vào Add session.



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER				
000-0-WI-0057	Trang 9/31	000-0-ΩΙ-0057/2		


- Check vào Enable multi-path → bấm nút Advanced...



- Trong cửa số Advanced Setting chọn các thông tin như sơ đồ đã vẽ ở bước trước (bước discovery):
 - + Local adapter: Microsoft iSCSI Initiator
 - + Initiator IP: IP mạng SAN trên server (mô hình hiện tại có 2 IP trên mỗi server).
 - + Target portal IP: IP của SAN tương ứng với IP của server.
- Thực hiện bước Add session để add cho cả 4 IP của SAN tương ứng với 2 IP của server.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER				
000-0-WI-0057	Trang 10/31	000-0-ΩΙ-0057/2		

Bên dưới là sơ đồ ví dụ cho 1 host kết nối đến SAN: 1 server có 2 IP, 1 IP server kết nối đến switch 1 để đến 2 IP của SAN là 10.10.10.11 và 10.10.10.13. IP server còn lại kết nối qua switch 2 để đi đến 2 IP còn lại của SAN là 10.10.10.12 và 10.10.10.14. Một lần nữa xin chú ý là phải hiểu và vẽ được đường đi như bên dưới mới cấu hình đúng và đủ thì tính năng MultiPahtIO mới hoạt động đúng.




- Thực hiện tương tự cho từng server để kết nối đến SAN.
- OK, vậy là đã cấu hình xong cho card iSCSI trên mỗi Node.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER				
000-0-WI-0057	Trang 11/31	000-0-ΩΙ-0057/2		


4. Map các volume từ SAN vào server

- Đăng nhập vào SAN cần MAP ổ cứng cho server → vào mục Mapping




- Vào Action... → Map.
- Cửa sổ Map hiện ra, bên trái chọn vào tên server cần map, bên phải chọn ổ đĩa

 bấm nút Map.



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER				
000-0-WI-0057	Trang 12/31	000-0-ΩΙ-0057/2		

Điều chỉnh số LUN (ID) hoặc không tùy vào mục đích của người quản trị SAN.
Việc Map volume này nên yêu cầu PIC của SAN Map sao cho phù hợp với cách quản lý của họ để dễ maintenance về sau.



- Bấm **Apply** → **OK** và kiểm tra kết quả volume đã được map trên server.
- Thực hiện tương tự cho volume khác và thực hiện trên tất cả node trong cluster.

5. Thao tác với các ổ cứng storage được kết nối vào các server

Sau khi kết nối các server Node của cluster vào storage thì trên mỗi server sẽ nhìn thấy các ổ cứng được Storage cấp. Phải map tất cả server vào các ổ cứng dành cho Cluster.

Để tác động đến các ổ cứng trên hệ điều hành **Hyper-V server** mình có thể thực hiện bằng 2 cách:

Sử dụng công cụ Server Manager của server có HĐH Windows full để thực
 hiên các thao tác với các Volume vừa thêm vào cluster.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER			
000-0-WI-0057	Trang 13/31	000-0-ΩΙ-0057/2	

 Sử dụng công cụ Powershell trên Windows server (áp dụng được cho Hyper-V Manager).

Vì sử dụng công cụ **Server Manager** trên HĐH có giao diện thì rất đơn giản (google sẽ rõ hơn) nên trong tài liệu này mình hướng dẫn cách thao tác với ổ cứng trên **Powershell**.

Thực hiện các bước trên Powershell phải cẩn thận và theo trình tự như sau:

- Mở **Powershell** với quyền Administrator.
- Khi Powershell mở lên, gỏ lệnh **Get-Disk → Enter** để xem những ổ đĩa nào được kết nối vào Host này.

- Mặc định khi các Host này kết nối đến ổ đĩa Storage thì các ổ đĩa đều ở trạng thái Offline. Ta cần cho Online ổ cứng, cấu hình loại phân vùng, định dạng phân vùng, đặt tên phân vùng, Lần lượt theo các bước dưới đây:
 - Sau lệnh Get-Disk ở trên phải ghi nhận thông tin của tất cả ổ cứng để sử dụng cho các lệnh tiếp theo. Giả sử là ổ đĩa cần tác động đến là ổ đĩa có number là 5.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER				
000-0-WI-0057	Trang 14/31	000-0-ΩΙ-0057/2		


- Bật online ổ đĩa bằng lệnh: Set-Disk 5 –IsOffline \$false → Enter (5 là số đĩa đã lấy ở trên).
- Initialize ổ đĩa bằng lệnh: Initialize-Disk 5 –PartitionStyle MBR (or GPT) ->
 Enter. Tùy nhu cầu sử dụng mà chọn MBR hay GPT.
- Tạo partition cho ổ đĩa bằng lệnh: New-Partition –DiskNumber 5 UseMaximumsize –DriveLetter F → Enter. Trong đó 5 là số của ổ đĩa và F là tên phân vùng tạo ra (muốn đặt tên gì cũng được, miễn không trùng tên đã có).
- Format volume bằng lệnh: Format-Volume DriveLetter F FileSystem
 NTFS Confirm: \$false → Enter. Trong đó F là tến phân vùng, NTFS là loại
 định dạng của phân vùng.

Vậy là đã hoàn thành việc tạo volume trên Host. Lưu ý là việc này chỉ cần làm 1 lần trên 1 server đầu tiên trong cụm cluster, các server khác không được làm (sẽ tự nhận thấy). Vì vậy khi add 1 server mới vào cluster thì không làm bước này mà chỉ cần Map trong SAN là server đã thấy các ổ đĩa đã định dạng sẵn để sử dụng.

- 6. Test các thành phần liên quan hỗ trợ cho việc tạo cluster trên mỗi node
 - Mở Server Manager → Vào Tools → Failover Cluster Manager.
 - Trong cột **Actions** bên phải của cửa sổ **Failover Cluster Manager** bấm vào dòng **Validate Configuration...**


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER

000-0-WI-0057 Trang 15/31 $000-0-\Omega I-0057/2$




- Cửa sổ **Before You Begin** bấm **Next**.
- Đến cửa sổ **Select Servers or a Cluster** nhập tên node cần test vào ô **Enter name** rồi bấm **Add**. Sau đó bấm **Next**.

Lưu ý: Không test các thành phần đang sử dụng bởi server khác. Ví dụ, khi cần add 1 server mới vào cluster có sẵn, bạn không được test ổ cứng vì ổ cứng đang sử dụng. Vậy nên chỉ chọn các thành phần khác để test, không chọn Run all tests (chỉ chọn tùy chọn này cho việc lần đầu tiên tạo cluster, nghĩa là lúc đó ổ cứng mới map vào mà chưa sử dụng gì).




HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER			
000-0-WI-0057	Trang 16/31	000-0-ΩΙ-0057/2	

- Đến cửa sổ Testing Options chọn vào Run all tests và bấm Next.




- Cửa sổ tiếp theo, Confirmation kiểm tra và xác nhận những mục đã chọn để test → Next.
- Chờ cửa sổ Validating hoàn thành.



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER			
000-0-WI-0057	Trang 17/31	000-0-ΩΙ-0057/2	

 Quá trình test hoàn thành, kiểm tra kết quả trong cửa sổ summary. Những thành phần nào báo lỗi hoặc warning thì xử lý để quá trình tạo clustering được hoàn thành.




- Bấm Finish để đóng cửa sổ Validate.

7. Tạo Hyper-V Cluster


Sau khi test cấu hình yếu cầu cho việc triển khai Cluster hoàn thành. Ta tiến hành tạo Cluster cho các Host. Để tạo Cluster ta cần thực hiện các bước sau:

- Mở công cụ Failover Cluster Manager và user đó có quyền Admin domain.
- Trong cửa sổ **Failover Cluster Manager**, bấm vào nút **Create Cluster** ở góc trên bên phải màn hình. Khi đó cửa sổ hiện ra như hình bên dưới. Bấm **Next** để qua cửa sổ tiếp theo.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER 000-0-WI-0057 Trang 18/31 000-0-ΩI-0057/2




- Ở cửa sổ Select server, bấm Browse... → Lần lượt add tên các server vậy lý (host) cần đưa vào cluster như hình bên dưới → Bấm Next để qua bước tiếp theo.




 Ở cửa sổ này yêu cầu test lại cấu hình và các thông số liên quan, vì muc này mình đã làm ở bước Validate Configuration rồi nên không cần chạy lại. Chọn No và bấm Next.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER 000-0-WI-0057 Trang 19/31 000-0-ΩI-0057/2




Cửa sổ Access Point for Administrating the Cluster hiện ra, nhập vào tên của
 Cluster cần tạo (HyperVCluster), chọn lớp mạng cho Cluster, gán cho nó 1 IP và
 bấm Next.




Cửa sổ tiếp theo là Confirmation, kiểm tra lại các thông tin đã đúng chưa và chắc chắn rằng checkbox ở dòng Add all eligible storage to the Cluster đã được chọn -> Bấm Next.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER 000-0-WI-0057 Trang 20/31 000-0-ΩI-0057/2



- Cuối cùng là cửa sổ **Summary**, kiểm tra lại thông tin về tên **Cluster**, các **Node** và **IP Address** của **Cluster**. Bấm **Finish** để hoàn thành.




8. Cấu hình Cluster Shared Volume

Sau khi tạo **Cluster** thì tất cả **volume** được tạo ở bước trên sẽ tự động thêm vào trong **cluster**. Khi đó các **volume** vẫn thuộc về các server độc lập, nghĩa là 1 **volume** không thể dùng chung cho các **node** trong cùng **Cluster**. Để sử dụng các


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER			
000-0-WI-0057	Trang 21/31	000-0-ΩΙ-0057/2	

volume của storage này cho các node thì phải chuyển các volume sang chế độ Cluster Shared Volume. Cấu hình theo các bước sau:

Mở công cụ Failover Cluster Manager → Bên trái cửa sổ Failover Cluster
 Manager mở rộng Cluster vừa tạo (HyperVCluster.fujikuravn.com) → Mở rộng
 nhánh Storage và bấm chuột vào mục Disk như hình bên dưới.




- Cột **Assigned To** đang hiển thị thông tin **Available Storage**, nghĩa là disk này chưa được cấu hình gì. Phải chuột lên từng disk cần share → Chọn **Add to Cluster Shared Volumes** như hình dưới.



- Lần lượt thực hiện cho các **volume** khác, ngoại trừ volume có tên **Disk Witness** in **Quorum** ở cột **Assigned To**.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER			
000-0-WI-0057	Trang 22/31	000-0-ΩΙ-0057/2	

Bây giờ có thể kiểm tra bằng cách vào mỗi Node, truy cập vào đường dẫn sau: C:\ClusterStorage sẽ thấy các Volume này, icon của các Volume này giống như shortcut với tên mặc định là Volume1, Volume2, ... Tên này ta có thể đổi lại tùy thích. Như hình bên dưới thì mình đã đổi tên thành các tên tương ứng là LUN1, LUN2, LUN3. Lưu ý: Chỉ đổi tên trước khi lưu dữ liệu vào đó.



- Vô đường dẫn **C:\ClusterStorage** trên mỗi node để kiểm tra xem đã nhìn thấy tất cả LUN vừa add vào với icon giống nhau hay không. Nếu tất cả LUN và icon đều giống nhau ở các node thì việc tạo Cluster Shared Volume đã hoàn thành.

9. Move volume giữa các node


Khi các **Volume** trong mỗi **Cluster** đã được cấu hình **Cluster Shared Volume** thì **Node** nào trong **Cluster** đó cũng có thể lưu dữ liệu vào nhưng 1 thời điểm chỉ có 1 **node** (server vật lý) quản lý. Mình có thể dễ dàng chuyển nó từ **node** này sang **node** khác. Mục đích của việc này là giảm tải cho node, vì node nào quản lý LUN nào thì phải xử lý các session kết nối đến dữ liệu trên LUN đó. Nếu 1 node quản lý hết toàn bộ LUN trong cluster thì node đó quá tải trong việc xử lý các session.

Để thực hiện việc **move volume** giữa các **node** ta tiến hành theo các bước sau:


Mở công cụ Failover Cluste Manager → vào mục Disk.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER			
000-0-WI-0057	Trang 23/31	000-0-ΩΙ-0057/2	

Phải chuột vào các Volume đã tạo Cluster Shared Volume (Cluster Disk), chọn
 Move → Select Node như hình dưới.



Cửa sổ Select destination hiện ra → chọn node mà mình muốn chuyển đến →
 OK. Chờ 1 lúc việc move sẽ hoàn thành, nếu move không thành công thì kiểm tra lại kết nối mạng và các services liên quan đến cluster của server cần move đến.




HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER			
000-0-WI-0057	Trang 24/31	000-0-ΩΙ-0057/2	

10. Chuyển các máy ảo từ ổ cứng local sang ổ cứng storage

Chú ý: Lưu dữ liệu vào đường dẫn **C:\ClusterStorage\LUN** chính là lưu vào ổ cứng storage nên không cần quan tâm ổ đĩa C đang còn trống dung lượng bao nhiêu nhé.


Để chuyển các máy ảo từ vị trí này sang vị trí khác ta cần thực hiện trên công cụ Hyper-V Manager theo các bước dưới đây:

- Mở công cụ **Hyper-V Manager** từ chính host đó hoặc từ server nào có quyền admin domain.
- Tắt **VM** cần chuyển.
- Phải chuột vào **VM** cần chuyển → **Move..**,




Cửa sổ Before You Begin → bấm Next.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER 000-0-WI-0057 Trang 25/31 000-0-ΩI-0057/2




Cửa sổ Choose Move Type chọn vào mục Move the virtual machine's storage
 Bấm Next. Nghĩa là chỉ move file cấu hình và file VHD sang vị trí khác trên cùng server (host) hoặc shared storage, không move VM sang host khác.




Cửa sổ Choose Option for Moving Storage chọn mục Move all of the virtual machine's data to a single location. → Bấm Next – Nghĩa là ta move tất cả dữ liệu của VM đó (Cấu hình, VHD, ...) sang 1 vị trí khác trong cùng 1 server host.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER 000-0-WI-0057 Trang 26/31 000-0-ΩI-0057/2




- Cửa sổ Choose a new location for virtual machine bấm nút Browse... để chỉ đến nơi cần lưu VM (Cluster storage).




Trong cửa sổ Select Folder hiện ra, chọn đến đường dẫn cần lưu nằm trên
 Cluster Storage như hình dưới → Bấm Select Folder.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER


000-0-WI-0057 Trang 27/31 $000-0-\Omega I-0057/2$



- Kiểm tra lại đường dẫn đã đúng chưa → Bấm Next.




Đến cửa sổ **Completing Move Wizard** kiểm tra lại các thông tin đã chọn chính xác chưa **Finish**.



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER			
000-0-WI-0057	Trang 28/31	000-0-ΩΙ-0057/2	

- Chờ quá trình move VM, thơi gian move tùy thuộc vào dung lượng file VHD của
 VM (Thời gian Move VM tương đương với thời gian copy file với dung lượng tương tự).
- Sau khi quá trình **Move VM** đã hoàn thành, vào setting của **VM** để kiểm tra như hình dưới. Kiểm tra 3 thông tin: **Hard Drive, Snapshot File Location, Smart Paging File Location**. Nếu đã chuyển về vị trí mới là quá trình **Move** thành công.




11. Cấu hình High Availability cho VM trên Cluster

Nếu VM được tạo ra trên cluster đã có sẵn thì không cần làm bước này vì bản thân VM đó đã được HA trong cluster. Nếu trên Node đã có VM lưu ở local thì cần thực hiện mục trước và mục này để chuyển VM từ ổ cứng local sang cluster storage, sau đó cấu hình HA cho VM vừa chuyển đó.


Để thực hiện việc cấu hình **High Availability** cho **VM** ta sử dụng công cụ **Failover Cluster Manager** theo các bước:

Mở công cụ Failover Cluster Manager → Kết nối đến Cluster vừa tạo → Bấm
 vào Configure Role... ở góc trên bên phải → Bấm Next.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER 000-0-WI-0057 Trang 29/31 000-0-ΩI-0057/2




- Trong cửa sổ **Select Role** chọn Role **Virtual Machine** như hình dưới → Bấm **Next**.




Đến cửa số Select Virtual Machine, chọn dấu check vào VM cần cấu hình High
 Availability → Bấm Next.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER


000-0-WI-0057 Trang 30/31 $000-0-\Omega I-0057/2$



Cửa sổ Confirmation hiện ra, kiểm tra lại thông tin đã chính xác chưa → Bấm
 Next.



Cửa sổ **Summary** hiện ra, bấm **Finish** để kết thúc bước cấu hình **High Availability** cho **VM**.



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HYPER-V CLUSTER			
000-0-WI-0057	Trang 31/31	000-0-ΩΙ-0057/2	

REVISION HISTORY

Date	Person	Version	Old content description	New content		Reason
				Description	Change requester	of change
6-Jun-15	Mai Xuân Phố	01				New
23-Sep-19	Mai Xuân Phố	02	Một số thông tin lỗi thời do công nghệ thay đổi, nâng cấp hệ thống, cải tiến,	Lược bỏ các nội dung trùng lặp ở các tài liệu khác, bổ sung những thiếu sót, bỏ các tên server trong tài liệu để mở rộng phạm vi tài liệu	Mai Xuân Phố	Update