# Con trỏ và mảng một chiều

- Bản chất của mảng 1 chiều
- Các phép toán với con trỏ
- Sử dụng toán tử sizeof
- Ví dụ minh họa





### Bản chất mảng 1 chiều

- Con trỏ và mảng 1 chiều có mối quan hệ mật thiết và có thể sử dụng thay thế cho nhau
- Bản chất của mảng 1 chiều là một con trỏ luôn trỏ đến địa chỉ cố định, đó là địa chỉ của phần tử đầu tiên trong mảng
- Hãy xem ví dụ sau, tất cả cho cùng 1 kết quả: địa chỉ của phần tử đầu tiên trong mảng!

```
int arr[] = { 1, 2, 3, 4, 5 };

printf("Gia tri cua ten mang: %p\n", arr);
printf("Dia chi cua phan tu arr[0]: %p\n", &arr[0]);
```

Select Microsoft Visual Studio Debug Console

Gia tri cua ten mang: 0055F9DC

Dia chi cua phan tu arr[0]: 0055F9DC



#### Dùng con trỏ thay mảng

 Ta có thể gán trực tiếp tên mảng cho con trỏ cùng kiểu và dùng con trỏ thay mảng:

```
int arr[] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
int* aPtr = arr; // gan ten mang cho con tro
// hien thi cac phan tu trong mang:
puts("Cac phan tu trong mang: ");
for (size_t i = 0; i < 5; i++) {
    printf("%5d", aPtr[i]);
}</pre>
```

 Khi truyền mảng vào hàm thì ta có thể sử dụng con trỏ để làm tham số thay cho mảng



#### Các phép toán với con trỏ

- Khi dùng con trỏ thay mảng ta có các phép toán sau: =,
   ++, --, +, +=, -, -= và các phép so sánh. Cụ thể:
- Phép gán(=): ta có thể gán địa chỉ của một biến hoặc một con trỏ cho 1 con trỏ cùng kiểu. Ví dụ aPtr = arr
- Phép +, +=, -, -=, ++, --: khi áp dụng với con trỏ sẽ làm con trỏ nhảy đến địa chỉ cách địa chỉ hiện tại một lượng là x tương ứng.

```
int arr[] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
int* aPtr = arr; // gan con tro arr cho aPtr
// hien thi cac phan tu trong mang:
puts("Cac phan tu trong mang: ");
for (size_t i = 0; i < 5; i++) {
    printf("%5d", *(aPtr++));
}</pre>
```



#### Các phép toán với con trỏ

Ví dụ khác:

```
int arr[] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
int* aPtr = arr; // gan con tro arr cho aPtr
// hien thi cac phan tu trong mang:
puts("Cac phan tu trong mang: ");
for (size_t i = 0; i < 5; i++) {
    printf("%5d", *(aPtr + i));
}</pre>
```

 Khi thực hiện aPtr + i thì aPtr sẽ trỏ đến vùng nhớ cách vùng nhớ hiện tại 1 lượng là i\*(kích thước kiểu của aPtr). Hay nói cách khác là trỏ đến vị trí phần tử thứ i của mảng



#### Các phép toán với con trỏ

• Khi thao tác con trỏ trỏ đến mảng 1 chiều ta còn có thể so sánh địa chỉ của các phần tử, ví dụ:

```
int arr[] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
int* aPtr = arr; // gan con tro arr cho aPtr
// hien thi cac phan tu trong mang:
puts("Cac phan tu trong mang: ");
for (; aPtr <= &arr[4]; aPtr++) {
    printf("%5d", *aPtr);
}</pre>
```

 Nhấn mạnh rằng chỉ áp dụng phép so sánh địa chỉ con trỏ khi áp dùng con trỏ với mảng 1 chiều



#### Lưu ý quan trọng

- Không thực hiện các phép toán vừa đề cập với các con trỏ trỏ đến địa chỉ của biến bình thường
- Không cố gắng thay đổi tên mảng để trỏ đến phần tử khác, ví dụ ar += 3; // error!
- Có thể dùng con trỏ void để gán cho bất kì kiểu con trỏ nào và ngược lại
- Con trỏ void không có kích thước cụ thể nên không thể sử dụng toán tử phân giải địa chỉ với nó.
- Ví dụ: void\* vPtr = arr;\*(vPtr) = 50; // error!



#### Toán tử sizeof

- sizeof là toán tử trả về kích thước của biến ở số byte
- Nếu áp dụng sizeof với biến thường, hoặc mảng sẽ cho tổng kích thước của biến/mảng
- Nhưng nếu áp dụng với con trỏ, ta sẽ nhận cùng giá trị:
   4byte với hệ điều hành windows, linux và 8byte với
   Mac.

• Ví dụ:

```
int* aPtr;
long long* llPtr;
char* cPtr;
printf("Kich thuoc con tro char: %u\n", sizeof(cPtr));
printf("Kich thuoc con tro long long: %u\n", sizeof(llPtr));
printf("Kich thuoc con tro int: %u\n", sizeof(aPtr));
Két quả:

Kich thuoc con tro char: 4
Kich thuoc con tro long long: 4
Kich thuoc con tro int: 4
```



## Tiếp theo

Sử dụng keyword const