Верещагин Антон Сергеевич канд. физ.-мат. наук, старший преподаватель

Кафедра аэрофизики и газовой динамики



25 марта 2020 г.

#### Аннотация

Элементы термодинамики. Внутренние и внешние параметры. Закон сохранения энергии. Второе начало термодинамики. Совершенный, нормальный и газ Ван-дер-Ваальса. Изоэнтропический и изотермический процессы.

#### Определение

Внешними параметрами называются параметры, определяющие состояние газа только внешними относительно газа телами. (Пример, объем газа, напряжённости полей).

#### Определение

Внешними параметрами называются параметры, определяющие состояние газа только внешними относительно газа телами. (Пример, объем газа, напряжённости полей).

#### Определение

Внутренними параметрами называются параметры, определяющие состояние самого газа. (Например, энергия, давление, температура).

#### Определение

Внешними параметрами называются параметры, определяющие состояние газа только внешними относительно газа телами. (Пример, объем газа, напряжённости полей).

#### Определение

**Внутренними параметрами** называются параметры, определяющие состояние самого газа. (Например, энергия, давление, температура).

#### Определение

Состояние газа называется равновесным, если оно не изменяется во времени, а также отсутствует обмен энергии с внешними телами. Равновесное состояние – состояние, из которого газ не может выйти самопроизвольно. Если газ, находящийся в произвольном состоянии, предоставить самому себе, то через некоторое время (время релаксации) он перейдёт в равновесное состояние.

Работа газа Работа, совершаемая газом, происходит за счёт изменения внешних параметров  $a_i$ 

$$\delta W = \sum_{i} A_{i} da_{i},$$

где  $A_i$  — обобщённые силы.

Работа газа Работа, совершаемая газом, происходит за счёт изменения внешних параметров  $a_i$ 

$$\delta W = \sum_{i} A_{i} da_{i},$$

где  $A_i$  — обобщённые силы.

Закон сохранения энергии

Изменение внутренней энергии газа E (кинетическая энергия движения молекул и потенциальная энергия их взаимодействия) имеет вид

$$dE = \delta Q - \delta W = \delta Q - \sum_{i} A_{i} da_{i},$$

где  $\delta Q$  – количество сообщённого газу тепла.

#### Уравнения состояния

По основной теореме термодинамики в равновесном состоянии газа все внутренние параметры (в качестве которых используются обобщённые силы) являются однозначными функциями внешних параметров и энергии (или температуры T) газа

$$A_i = A_i(T, a_1, \dots, a_n), \quad E = E(T, a_1, \dots, a_n).$$

#### Уравнения состояния

По основной теореме термодинамики в равновесном состоянии газа все внутренние параметры (в качестве которых используются обобщённые силы) являются однозначными функциями внешних параметров и энергии (или температуры T) газа

$$A_i = A_i(T, a_1, \ldots, a_n), \quad E = E(T, a_1, \ldots, a_n).$$

Представленные соотношения являются термическими и калорическим уравнениями состояния.

#### Основные предположения

- 1) Газ химически и физически однороден.
- 2) Отсутствуют внешние поля (гравитационное, магнитное и др.).
- 3) Единственные внешним параметром газа является объем V, а обобщенной силой давление p.

Из предположений следует, что многообразие термодинамических состояний двумерно.

#### Основные предположения

- 1) Газ химически и физически однороден.
- 2) Отсутствуют внешние поля (гравитационное, магнитное и др.).
- 3) Единственные внешним параметром газа является объем V, а обобщенной силой давление p.

Из предположений следует, что многообразие термодинамических состояний двумерно.

Закон сохранения энергии

$$d\varepsilon = \delta Q - pdV$$
,

где  $V=1/\rho$  — удельный объем,  $\rho$  — плотность газа,  $\varepsilon$  — удельная внутренняя энергия газа.

Второе начало термодинамики

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{1}{T}(d\varepsilon + pdV),$$

где dS – полный дифференциал от энтропии S = S(V, T).

Второе начало термодинамики

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{1}{T}(d\varepsilon + pdV),$$

где dS – полный дифференциал от энтропии S = S(V, T).

Таким образом,

$$TdS = d\varepsilon + pdV$$
,

для уравнений состояния

$$p = p(V, T), \quad \varepsilon = \varepsilon(V, T), \quad S = S(V, T).$$

Второе начало термодинамики

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{1}{T}(d\varepsilon + pdV),$$

где dS – полный дифференциал от энтропии S = S(V, T).

Таким образом,

$$TdS = d\varepsilon + pdV$$
,

для уравнений состояния

$$p = p(V, T), \quad \varepsilon = \varepsilon(V, T), \quad S = S(V, T).$$

Второе начало термодинамики налагает на уравнения состояния дополнительное условие, поэтому независимых из них всего два.

Формулы для внутренней энергии Из второго начала термодинамики следует, что

$$\frac{\partial}{\partial V} \left( \frac{1}{T} \frac{\partial \varepsilon}{\partial T} \right) = \frac{\partial}{\partial T} \left( \frac{1}{T} \frac{\partial \varepsilon}{\partial V} + \frac{p}{T} \right) \quad \text{или} \quad \frac{\partial \varepsilon}{\partial V} = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left( \frac{p}{T} \right).$$

При заданных уравнениях состояния p = p(V, T) и S = S(V, T) внутренняя энергия находится с точностью до константы.

Формулы для энтропии Из второго начала термодинамики следует, что

$$\frac{\partial S}{\partial T} = \frac{1}{T}\frac{\partial \varepsilon}{\partial T} = \frac{c_V}{T}, \quad \frac{\partial S}{\partial V} = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial V} + p\right).$$

При заданных уравнениях состояния  $\varepsilon=\varepsilon(V,T)$  и p=p(V,T) энтропия находится с точностью до константы, которая исключается с помощью соотношений Нёрста

$$S \to 0$$
 при  $T \to 0$ .

# Внутренняя энергия и энтропия как термодинамические потенциалы

Внутренняя энергия Если  $\varepsilon = \varepsilon(V, S)$ , тогда

$$d\varepsilon = \frac{\partial \varepsilon}{\partial S} dS + \frac{\partial \varepsilon}{\partial V} dV = T dS - p dV \quad \Rightarrow \quad T = \frac{\partial \varepsilon}{\partial S}, \quad p = -\frac{\partial \varepsilon}{\partial V}.$$

# Внутренняя энергия и энтропия как термодинамические потенциалы

Внутренняя энергия Если  $\varepsilon = \varepsilon(V, S)$ , тогда

$$d\varepsilon = \frac{\partial \varepsilon}{\partial S} dS + \frac{\partial \varepsilon}{\partial V} dV = T dS - p dV \quad \Rightarrow \quad T = \frac{\partial \varepsilon}{\partial S}, \quad p = -\frac{\partial \varepsilon}{\partial V}.$$

Энтропия Если  $S = S(\varepsilon, V)$ , тогда

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial \varepsilon}, \quad \frac{p}{T} = \frac{\partial S}{\partial V}.$$

## Свободная энергия как термодинамический потенциал

#### Определение

Пусть определяющими переменными являются  $\rho$  и T, тогда

$$d(\varepsilon - TS) = -SdT - pdV.$$

Если  $F = \varepsilon - TS$ , тогда

$$S = -\frac{\partial F}{\partial T}, \quad p = -\frac{\partial F}{\partial V}.$$

 $F = \varepsilon - TS$  называется свободной энергией.

#### Теплосодержание или энтальпия

#### Определение

Пусть определяющими переменными являются p и S, тогда

$$d(\varepsilon + pV) = TdS + Vdp.$$

Если  $H = \varepsilon + pV$ , тогда

$$T = \frac{\partial H}{\partial S}, \quad V = \frac{\partial H}{\partial p}.$$

 $H = \varepsilon + pV$  называется энтальпией.

## Термодинамический потенциал Гиббса

#### Определение

Пусть определяющими переменными являются p и T, тогда

$$d(\varepsilon - TS + pV) = -SdT + Vdp.$$

Если  $G = \varepsilon + -TS + pV$ , тогда

$$S = -\frac{\partial G}{\partial T}, \quad V = \frac{\partial G}{\partial p}.$$

 $H = \varepsilon - TS + pV$  называется потенциалом Гиббса.

#### Особенности термодинамических потенциалов

#### Вариативность

Внутренняя энергия  $\varepsilon$  и энтропия S определяются с точностью до аддитивной постоянной, а свободная энергия F и потенциал Гиббса G определяются с точностью до линейной функции от температуры.

## Особенности термодинамических потенциалов

#### Вариативность

Внутренняя энергия  $\varepsilon$  и энтропия S определяются с точностью до аддитивной постоянной, а свободная энергия F и потенциал Гиббса G определяются с точностью до линейной функции от температуры.

#### Свойства среды

Термодинамически и механические свойства идеальной двухпараметрической среды полностью определяются заданием одной из функций:  $\varepsilon(V,S)$ , H(p,S), F(V,T), G(p,T). Для пар переменных p и V, T и S нет соответствующих потенциалов.

## Удельные теплоёмкости $c_p$ и $c_V$

Удельная теплоёмкость при постоянном давлении

$$c_{p} = \left(\frac{\delta Q}{dT}\right)_{p} = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{p} = \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial T}\right)_{p} + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p} =$$

$$= \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial V}\right)_{T} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p} + \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial T}\right)_{V} + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p}.$$

## Удельные теплоёмкости $c_p$ и $c_V$

Удельная теплоёмкость при постоянном давлении

$$c_{p} = \left(\frac{\delta Q}{dT}\right)_{p} = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{p} = \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial T}\right)_{p} + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p} =$$

$$= \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial V}\right)_{T} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p} + \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial T}\right)_{V} + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p}.$$

Удельная теплоёмкость при постоянном объёме

$$c_V = \left(\frac{\delta Q}{dT}\right)_V = \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p + \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V.$$

## Удельные теплоёмкости $c_p$ и $c_V$

Удельная теплоёмкость при постоянном давлении

$$c_{p} = \left(\frac{\delta Q}{dT}\right)_{p} = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{p} = \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial T}\right)_{p} + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p} =$$

$$= \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial V}\right)_{T} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p} + \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial T}\right)_{V} + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p}.$$

Удельная теплоёмкость при постоянном объёме

$$c_V = \left(\frac{\delta Q}{dT}\right)_V = \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p + \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V.$$

Разность теплоёмкостей

$$c_p - c_V = \left[ \left( \frac{\partial \varepsilon}{\partial V} \right)_T + p \right] \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = - \left[ \left( \frac{\partial H}{\partial p} \right)_T - 1 \right] \left( \frac{\partial p}{\partial T} \right)_V.$$

Гипотеза о локальном термодинамическом равновесии В дальнейшем при изучении течений газа будем считать, что в каждый момент времени в бесконечно малой окрестности каждой точки пространства газ находится в термодинамически равновесном состоянии и можно ввести понятия

$$p = p(t, \vec{x}), \quad T = T(t, \vec{x}), \quad S = S(t, \vec{x}),$$

удовлетворяющие термическому, калорическому уравнениям состояния и второму закону термодинамики.

Равновесный процесс

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{T} \left( \frac{d\varepsilon}{dt} + p \frac{dV}{dt} \right) = \frac{1}{T} \frac{dQ}{dt},$$

где  $\frac{dQ}{dt}$  — скорость притока тепла к рассматриваемой порции газа.

Равновесный процесс

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{T} \left( \frac{d\varepsilon}{dt} + p \frac{dV}{dt} \right) = \frac{1}{T} \frac{dQ}{dt},$$

где  $\frac{dQ}{dt}$  — скорость притока тепла к рассматриваемой порции газа.

Если порция газа теплоизолирована dQ=0, тогда равновесный процесс называется адиабатическим, для которого

$$\frac{dS}{dt} = 0.$$

Неравновесный процесс Для теплоизолированной системы

$$\frac{dS}{dt} \ge 0.$$

Неравновесный процесс Для теплоизолированной системы

$$\frac{dS}{dt} \ge 0.$$

Пусть масса тела участвует в неравновесном процессе, обмениваясь теплом с внешними телами, в этом случе второе начало термодинамики требует выполнения условия

$$\frac{dS}{dt} + \frac{dS_e}{dt} > 0,$$

где  $S_e$  — энтропия внешних тел. Величина  $\frac{dS_e}{dt}$  может рассматриваться как поток энтропии от внешних тел к массе тела.

#### Определение

Совершенным (идеальным) газом называется газ, для которого справедлив закон Менделеева-Клайперона

$$pV = RT$$
,

где R — газовая постоянная.

Внутренняя энергия совершенного газа Из полученных соотношений для внутренней энергии

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial V} = 0 \quad \Rightarrow \quad \varepsilon = \varepsilon(T),$$

при этом удельная теплоёмкость  $c_V = \frac{\partial \varepsilon}{\partial T} = c_V(T)$ .

Внутренняя энергия совершенного газа Из полученных соотношений для внутренней энергии

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial V} = 0 \quad \Rightarrow \quad \varepsilon = \varepsilon(T),$$

при этом удельная теплоёмкость  $c_V = \frac{\partial \varepsilon}{\partial T} = c_V(T)$ .

Определение

Газ называется политропным, если  $c_V$  не зависит от T. В этом случае

$$\varepsilon = c_V T$$
.

Выводы кинетической теории Выражения для удельных теплоёмкостей имеют вид

$$c_V = \frac{f}{2}k\frac{N_A}{M}, \quad R = c_p - c_V,$$

где f — число степеней свободы молекулы газа (f=3 для одноатомного, f=5 для двухатомного), k — постоянная Больцмана,  $N_A$  — постоянная Авогадро, M — молекулярный вес.

Выводы кинетической теории Выражения для удельных теплоёмкостей имеют вид

$$c_V = \frac{f}{2}k\frac{N_A}{M}, \quad R = c_p - c_V,$$

где f — число степеней свободы молекулы газа (f=3 для одноатомного, f=5 для двухатомного), k — постоянная Больцмана,  $N_A$  — постоянная Авогадро, M — молекулярный вес.

#### Энтропия

Из соотношении для энтропии при заданных уравнениях состояния следует, что

$$S = c_V \ln T + R \ln V + const = c_V \ln T + c_p \ln V - c_V \ln V + const =$$
$$= c_V \ln p + c_p \ln V + const.$$

## Газ Ван-дер-Ваальса

#### Уравнение состояния

Поправка к уравнению состояния идеального газа, связанная с учётом объёма молекул и сил молекулярного взаимодействия, приводит к уравнению состояния Ван-дер-Ваальса

$$p = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V^2},$$

где a — величина пропорциональная силе сцепления молекул, b — величина пропорциональная собственному объёму молекул газа.

## Газ Ван-дер-Ваальса

#### Уравнение состояния

Поправка к уравнению состояния идеального газа, связанная с учётом объёма молекул и сил молекулярного взаимодействия, приводит к уравнению состояния Ван-дер-Ваальса

$$p = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V^2},$$

где a — величина пропорциональная силе сцепления молекул, b — величина пропорциональная собственному объёму молекул газа.

Внутренняя энергия и энтропия

$$\varepsilon = \int c_V(T)dT - \frac{a}{V}, \quad S = \int \frac{c_V(T)}{T}dT + R\ln(V - b) + const.$$

# Изоэнтропический процесс

#### Определение

Если некоторый элемент газа подвергается медленному расширению или сжатию, так что при этом не происходит теплообмена с окружающей средой, то элемент совершает адиабатический переход из одного термодинамического состояния в другое. При этом медленный процесс остаётся обратимым и энтропия элемента остаётся неизменной. Такой переход называется изоэнтропическим. Кривая S=const называется адиабатой Пуассона.

## Изоэнтропический процесс

#### Определение

Если некоторый элемент газа подвергается медленному расширению или сжатию, так что при этом не происходит теплообмена с окружающей средой, то элемент совершает адиабатический переход из одного термодинамического состояния в другое. При этом медленный процесс остаётся обратимым и энтропия элемента остаётся неизменной. Такой переход называется изоэнтропическим. Кривая S=const называется адиабатой Пуассона.

Уравнение состояния идеального изоэнтропического политропного газа

$$p = \frac{A}{\gamma} V^{-\gamma},$$

где

$$\gamma = \frac{c_p}{c_V} = 1 + \frac{R}{c_V} > 1, \quad A^2 = A^2(S) = a^2 e^{S/c_V} = const.$$

# Изотермический процесс

#### Определение

Если некоторый элемент газа подвергается медленному расширению или сжатию, так что при этом не происходит изменеия температуры газа, то такой процесс называется изотермическим. Кривая T=const называется изотермой.

Уравнение состояния идеального изотермического политропного газа

$$p = c^2 \frac{1}{V} = c^2 \rho, c^2 = (c_p - c_V)T = RT = const.$$

В некоторых случаях идеальный изотермический газа можно рассматривать как политропный с показателем  $\gamma=1.$ 

#### Нормальный газ

#### Определение

Газ называется нормальным, если выполнены следующие свойства:

I. 
$$\frac{\partial p(V,S)}{\partial V} < 0$$
.

II. 
$$\frac{\partial^2 p(V,S)}{\partial V^2} > 0$$
.

III. 
$$p(V,S) \to \infty$$
 при  $V \to 0$ .

IV. 
$$\frac{\partial p(V,S)}{\partial S} > 0$$
.

$$V. c_V = \frac{\partial \varepsilon(V, T)}{\partial T} > 0.$$

VI. Область переменных (V, T), в которых выполнены свойства I-V – выпуклая.

## Литература

- *Рождественский Б. Л., Яненко Н. Н.* Системы квазилинейных уравнений и их приложения к газовой динамике. Изд. 2-е, Главная редакция физ.-мат. лит. Изд. «Наука», М., 1978.
- Седов Л. И. Механика сплошной среды. Том 1. Гл. V, § 6.
- Базаров И. П. Термодинамика. Учеб. для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1991.