Верещагин Антон Сергеевич канд. физ.-мат. наук, старший преподаватель

Кафедра аэрофизики и газовой динамики ФФ НГУ

5 марта 2019 г.

Аннотация

Определение

Внешними параметрами называются параметры, определяющие состояние газа только внешними относительно газа телами. (Пример, объем газа, напряжённости полей).

Определение

Внешними параметрами называются параметры, определяющие состояние газа только внешними относительно газа телами. (Пример, объем газа, напряжённости полей).

Определение

Внутренними параметрами называются параметры, определяющие состояние самого газа. (Например, энергия, давление, температура).

Определение

Внешними параметрами называются параметры, определяющие состояние газа только внешними относительно газа телами. (Пример, объем газа, напряжённости полей).

Определение

Внутренними параметрами называются параметры, определяющие состояние самого газа. (Например, энергия, давление, температура).

Определение

Состояние газа называется равновесным, если оно не изменяется во времени, а также отсутствует обмен энергии с внешними телами. Равновесное состояние – состояние, из которого газ не может выйти самопроизвольно. Если газ, находящийся в произвольном состоянии, предоставить самому себе, то через некоторое время (время релаксации) он перейдёт в равновесное состояние.

Работа газа Работа, совершаемая газом, происходит за счёт изменения внешних параметров a_i

$$\delta W = \sum_{i} A_{i} da_{i},$$

где A_i – обобщённые силы.

Работа газа

Работа, совершаемая газом, происходит за счёт изменения внешних параметров a_i

$$\delta W = \sum_{i} A_{i} da_{i},$$

где A_i — обобщённые силы.

Закон сохранения энергии

Изменение внутренней энергии газа E (кинетическая энергия движения молекул и потенциальная энергия их взаимодействия) имеет вид

$$dE = \delta Q - \delta W = \delta Q - \sum_{i} A_{i} da_{i},$$

где δQ – количество сообщённого газу тепла.



Уравнения состояния

По основной теореме термодинамики в равновесном состоянии газа все внутренние параметры (в качестве которых используются обобщённые силы) являются однозначными функциями внешних параметров и энергии (или температуры T) газа

$$A_i = A_i(T, a_1, \dots, a_n), \quad E = E(T, a_1, \dots, a_n).$$

Уравнения состояния

По основной теореме термодинамики в равновесном состоянии газа все внутренние параметры (в качестве которых используются обобщённые силы) являются однозначными функциями внешних параметров и энергии (или температуры T) газа

$$A_i = A_i(T, a_1, \ldots, a_n), \quad E = E(T, a_1, \ldots, a_n).$$

Представленные соотношения являются термическими и калорическим уравнениями состояния.

Основные предположения

- 1) Газ химически и физически однороден.
- 2) Отсутствуют внешние поля (гравитационное, магнитное и др.).
- 3) Единственные внешним параметром газа является объем V, а обобщенной силой давление p.

Из предположений следует, что многообразие термодинамических состояний двумерно.

Основные предположения

- 1) Газ химически и физически однороден.
- 2) Отсутствуют внешние поля (гравитационное, магнитное и др.).
- 3) Единственные внешним параметром газа является объем V, а обобщенной силой давление p.

Из предположений следует, что многообразие термодинамических состояний двумерно.

Закон сохранения энергии

$$d\varepsilon = \delta Q - pdV,$$

где $V=1/\rho$ — удельный объем, ρ — плотность газа, ε — удельная внутренняя энергия газа.



Второе начало термодинамики

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{1}{T}(d\varepsilon + pdV),$$

где dS – полный дифференциал от энтропии S = S(V, T).

Второе начало термодинамики

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{1}{T}(d\varepsilon + pdV),$$

где dS – полный дифференциал от энтропии S = S(V, T).

Таким образом,

$$TdS = d\varepsilon + pdV$$
,

для уравнений состояния

$$p = p(V, T), \quad \varepsilon = \varepsilon(V, T), \quad S = S(V, T).$$

Второе начало термодинамики

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{1}{T}(d\varepsilon + pdV),$$

где dS – полный дифференциал от энтропии S = S(V, T).

Таким образом,

$$TdS = d\varepsilon + pdV$$
,

для уравнений состояния

$$p = p(V, T), \quad \varepsilon = \varepsilon(V, T), \quad S = S(V, T).$$

Второе начало термодинамики налагает на уравнения состояния дополнительное условие, поэтому независимых из них всего два.

Из второго начала термодинамики следует, что

$$\frac{\partial S}{\partial T} = \frac{1}{T}\frac{\partial \varepsilon}{\partial T} = \frac{c_V}{T}, \quad \frac{\partial S}{\partial V} = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial V} + p\right).$$

При заданных уравнениях состояния $\varepsilon=\varepsilon(V,T)$ и p=p(V,T) энтропия находится с точностью до константы, которая исключается с помощью соотношений Нёрста

$$S \to 0$$
 при $T \to 0$.

Гипотеза о локальном термодинамическом равновесии В дальнейшем при изучении течений газа будем считать, что в каждый момент времени в бесконечно малой окрестности каждой точки пространства газ находится в термодинамически равновесном состоянии и можно ввести понятия

$$p = p(t, \vec{x}), \quad T = T(t, \vec{x}), \quad S = S(t, \vec{x}),$$

удовлетворяющие термическому, калорическому уравнениям состояния и второму закону термодинамики.

Равновесный процесс

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{T} \left(\frac{d\varepsilon}{dt} + p \frac{dV}{dt} \right) = \frac{1}{T} \frac{dQ}{dt},$$

где $\frac{dQ}{dt}$ – скорость притока тепла к рассматриваемой порции газа.

Равновесный процесс

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{T} \left(\frac{d\varepsilon}{dt} + p \frac{dV}{dt} \right) = \frac{1}{T} \frac{dQ}{dt},$$

где $\frac{dQ}{dt}$ – скорость притока тепла к рассматриваемой порции газа.

Если порция газа теплоизолирована dQ=0, тогда равновесный процесс называется адиабатическим, для которого

$$\frac{dS}{dt} = 0.$$

Неравновесный процесс Для теплоизолированной системы

$$\frac{dS}{dt} \ge 0.$$

Неравновесный процесс Для теплоизолированной системы

$$\frac{dS}{dt} \ge 0.$$

Пусть масса тела участвует в неравновесном процессе, обмениваясь теплом с внешними телами, в этом случе второе начало термодинамики требует выполнения условия

$$\frac{dS}{dt} + \frac{dS_e}{dt} > 0,$$

где S_e — энтропия внешних тел. Величина $\frac{dS_e}{dt}$ может рассматриваться как поток энтропии от внешних тел к массе тела.

Литература