Тетрадь 3 · твой ПК

Комната ожидания

Лобби — это коридор. Вы уже в одной сети, матч ещё не начался. В уровень всех выпускает сервер, одной сменой сцены.

Ниже восемь вопросов. Под каждым сразу написан ответ.

Что это?

Ответ


Задачи лобби: увидеть, кто здесь; не начинать матч в одиночку; дать момент старта.

Это не калибровка и не меню до кнопки Host. Пока соединения нет, общей комнаты нет. Есть только твой локальный экран.

Два рабочих варианта:

- **Свой**, как в стартере. `LobbyRoster` считает людей через SyncVar. Кнопка «В комнату» есть только у хоста. `ServerChangeScene` грузит `01_Room` всем.
- **Штатный Mirror.** `NetworkRoomManager` и префаб с `NetworkRoomPlayer`. Слоты, минимум игроков, флаг «готов», сцена комнаты и сцена игры. В наследнике методы называй `OnRoom...`, не подменяй обычные `OnServer...` менеджера: так затирается логика комнаты.

Стартер штатную комнату не использует. Если хватает счётчика и кнопки хоста — делай как стартер. Если нужно «все нажали Готов» — бери `NetworkRoomManager`, не прикручивай галочки к чужому экрану.



Кнопка старта только у хоста. Клиент сам LoadScene не вызывает.

Как работает?

Ответ

`ServerChangeScene` переключает тех, кто уже подключён, и запоминает имя сцены. Опоздавший загрузит комнату, а не пустое лобби.

`SceneManager.LoadScene` на шлеме этого не делает. Шлем уходит в свою копию комнаты, хост остаётся в лобби. Это уже два разных мира.

В штатной комнате человека два префаба. В коридоре — лёгкий слот: имя и ready. В уровне — тело с руками. Создание тела: `OnRoomServerCreateGamePlayer(conn, roomPlayer)`. Старые примеры без `roomPlayer` устарели.

В стартере и в лобби, и в комнате игрока создаёт `OnServerAddPlayer`. Для первой своей игры так проще.

Кнопка в стартере видна, только пока `NetworkServer.active`. На чистом клиенте сервера нет, кнопки нет. Счётчик — одно поле `playerCount`, не текст, который каждый пишет у себя.

Ready имеет смысл, когда старт не единоличный. Сервер проверяет: все готовы и людей не меньше минимума, потом меняет сцену. Галочка только на клиенте — картинка.

Где взять?

Ответ

- Первая комната: `LobbyHud`, `LobbyRoster`, `SmenaNetworkManager`.
- Слоты и Ready: компоненты Network Room Manager и Network Room Player. Файлы уже в `Assets/Mirror/Components`.
- Страница комнаты Mirror

Как настроить?

Ответ

Своя комната:

1. Две сцены в Build Settings: ожидание и игра. Обе знает менеджер.
2. На экране: поле IP, Host, Connect, счётчик, кнопка старта только на сервере.
3. Старт через `ServerChangeScene`, не через `LoadScene`.
4. В лобби тело игрока можно не рисовать. Хватает числа и имени.

Штатная комната:

1. Один менеджер — наследник `NetworkRoomManager`. Второй менеджер рядом не вешай.
2. Заполни `RoomScene`, `GameplayScene`, `roomPlayerPrefab`, `playerPrefab`, `minPlayers`.
3. На префабе слота — `NetworkIdentity` и `NetworkRoomPlayer`.
4. Ready идёт через метод комнаты, не через свой bool на клиенте.
5. Свою логику пиши в `OnRoomServerSceneChanged` и соседних `OnRoom*`.

Как правильно?

Ответ

- Либо старт жмёт хост, либо сервер ждёт, пока все ready. Не держи оба правила сразу, если не можешь сказать, кто главный.
- В лобби нет стрельбы и захвата. Иначе это вторая игра.
- Имя и ready — SyncVar. Надпись «матч начался» — следствие смены сцены.
- После перехода выключи UI лобби. Иначе кнопка Host останется поверх комнаты.

Почему не работает?

Ответ

Что происходит	Где искать
У хоста комната, у шлема лобби	клиент загрузил сцену сам
Кнопка старта на шлеме ломает всем сцену	нет проверки NetworkServer.active
Счётчик врёт	текст локальный, мимо SyncVar
Ready нажат, игра не началась	мало людей, не все ready, или ждут и кнопку, и ready без одного правила
В лобби дёргается камера	в комнату спавнится полный XR-риг. Нужен лёгкий слот или выключенный чужой риг
После старта нет тела	пустой playerPrefab или нет точки спавна
Два менеджера	оставили NetworkManager и добавили NetworkRoomManager

Что ещё можно?

Ответ

- Цвет команды на слоте через SyncVar, в игре тот же цвет на аватаре.
- Лимит мест: сервер не пускает сверх N. Кнопка «выгнать» только на клиенте ничего не делает.
- Зритель без рук — отдельный префаб, после того как обычный игрок уже стабилен.
- Пароль комнаты в классе обычно лишний: комната и так отделена IP.

Как улучшить?

Ответ

- Прячь IP за Discovery, когда ручной адрес уже не путаешь.
- Не тащи в лобби толпу моделей и захват. На Quest лобби должно открываться быстро.
- Если Connect завис, верни экран адреса, не оставляй вечную загрузку.
- Одно правило старта на всю игру. Менять его посреди проекта путает сильнее, чем бедное лобби.

Куда открыть

- Network Room Manager
- Как сервер меняет сцену
- Старые сигнатуры, которые уже не копируют
- Код стартера: `LobbyHud.cs`, `LobbyRoster.cs`, `SmenaNetworkManager.HostGoToRoom`