

TP FIREWALL FORTIGATE

Prérequis :

- ✓ Environnement VMware
- ✓ Deux (02) VMs (01 W7 et 01 W10)
- ✓ Point d'accès WIFI (téléphone)

Vous disposez d'un parfeu Fortigate qui interconnecte trois zones (LAN, INTERNET et DMZ).

- ✓ La machine W10 est connectée à l'interface LAN du parfeu
- ✓ La machine W10 est connectée à l'interface DMZ du Parfeu

Objectif : Contrôle Applicatif et blocage des sites douteux

1. Faire l'architecture
2. Télécharger Image VM Fortigate (<https://support.fortinet.com>)
 - a. Une adresse mail valide pour la récupération du code de création du profil
 - b. Télécharger la version 7.2.0 de VMware ESXI
3. Importez l'Image de la VM Fortigate dans VMware
4. Vérification de la configuration matérielle de la VM (Network adaptater est en pont sur VMnet0)
5. Créer et interconnecter une interface LAN sur le Network adaptater2.
6. Mettre tous les Network adaptater (DOWN)
7. Configuration du pont sur le WiFi (portable)
 - a. Identification de la description du point d'accès
 - b. Mappage de VMnet 0 au point d'accès WiFi
8. Demarrez la VM fortigate
 - a. Login admin
 - b. Mot de passe (laissez le champ vide)
 - c. Nouveau mot de passe 123 (A confirmer)
9. Vérification la licence
 - a. Get sys status (invalid)
10. Mise en marche des network adaptater 1 et 2 (Assurez-vous que la VM fortigate est éteinte avant toutes modifications)

11. Mettre en marche et vérifier sur le statut du device que les adaptateurs sont bien configurés (connecté et allumé) sur la VM Fortigate

A. Configuration du port1

Show system interface (vérification du statut des interfaces)

Config sys interface

Edit port1

Set mode dhcp

Set role wan

Set alias WAN

Set allowaccess http https telnet SSH ping

Show (vérifier les configurations faites)

Next

B. Configuration du port2

Edit port2

Set mode static

Set ip 100.100.100.100/24

Set role internal

Set alias LAN

Set allowaccess http https telnet SSH ping

Show (vérifier les configurations faites)

End

Show sys interface (vérification des configurations)

Get sys interface physical (vérifier la configuration des adresses IP)

C. Tests de connectivité

Ping l'interface WAN de la VM Fortigate (depuis la machine hôte)

D. Accès http à la VM par l'interface WAN et activation de la licence d'évaluation

E. Passez en revue les configurations (licences, interfaces, Etc)

F. Test vers internet depuis la VM

a. **Execute ping 8.8.8.8 (succès)**

G. Création des politiques du parefeu

- a. Nom: LAN-INTERNET
- b. Incoming interface : internal (Port2)
- c. Outgoing interface : Wan (port1)
- d. Source : LAN:100.100.100./24
- e. Destination : all
- f. Service :ALL
- g. NAT : Active
- h. Log session All
- i. Activé la policy

H. Configuration de Window 10/7

- a. Network adapter modifier le NAT et switcher vers l'interface LAN
- b. Redémarrer la machine
- c. Modifier network0
- d. Ip :100.100.100.100.200
- e. Masque :255.255.255.0
- f. Passerelle :100.100.100.100
- g. Dns1 :8.8.8.8
- h. Dns2 :8.8.4.4
- i. Ping vers 100.100.100.100 (succès)
- j. Test http vers 100.100.100.100 (succès)
- k. Test vers internet...