Xcos: Um Pequeno Guia de Ajuda Sobre Configuração de Componentes*

Programação Para Engenharia II 2020/02

Prof. Jeferson Souza, MSc. (thejefecomp)

jeferson.souza@udesc.br

Configurações de Componentes do Xcos

O Xcos é um ambiente integrado no Scilab, a permitir a construção e execução de simulações computacionais. Neste pequeno guia são apresentadas descrições de componentes a permitir:

- A definição da base temporal de execução da simulação;
- A visualização de resultados na forma de gráficos exibidos em duas dimensões;
- A geração automatizada de sinais em formato de senóide;
- A especificação de valores constantes presentes na simulação;
- A definição e programação de funções por meio da linguagem de programação Scilab.

^{*}Todas as imagens exibidas no documento foram capturadas da aplicação Xcos presente na versão 6.0.1 do Scilab, referenciada em [9].

Componente $CLOCK_c$

O componente *CLOCK_c* [1], ilustrado na Figura 1, representa um gerador de eventos de relógio, o qual tem a finalidade de especificar a base temporal de execução [parcial/total] da simulação. Cada evento de relógio é utilizado como um instante de tempo disponível à execução de ações, no ritmo imposto pelo período definido na configuração de uma instância do referido componente.



Figura 1: Componente CLOCK_c

A Figura 2 exibe a imagem da janela de configuração do componente $CLOCK_{-c}$. Cada instância do componente $CLOCK_{-c}$ pode ser configurada de forma independente por meio da referida janela. O parâmetro indicado como Period especifica o período [em segundos] no qual os eventos do relógio são gerados. Já o parâmetro indicado como $Initialisation\ Time$ especifica o instante de tempo no qual os eventos do relógio começam a ser gerados.

É importante salientar que toda a simulação deve incluir, ao menos, uma instância de componente capaz de gerar eventos de relógio, tal como o $CLOCK_{-}c$, a permitir o controle da execução da simulação, e exibição de seus resultados. Usualmente coloca-se uma instância do componente $CLOCK_{-}c$ ligada diretamente à instâncias de componentes tais como o CSCOPE e/ou CMSCOPE, responsáveis pela visualização dos resultados da simulação por meio de gráficos em duas dimensões.

No exemplo ilustrado pela Figura 2 a configuração exibida define que os eventos do relógio são gerados em um intervalo de tempo de 0.1 segundo, a indicar ainda que os referidos eventos começam a ser gerados a partir do instante de tempo 0.1. Caso o parâmetro *Initialisation Time* receba um valor negativo, esse valor indica a não inicialização da instância do componente $CLOCK_{-}c$, a implicar a não geração de eventos de relógio, i.e., a não existência de base temporal para execução de ações das instâncias de componentes ligados à referida instância do $CLOCK_{-}c$, dentro da simulação.




Figura 2: Janela de Configuração do Componente $\mathit{CLOCK_c}$

Componente CSCOPE

O Componente *CSCOPE* [2], ilustrado na Figura 3, permite a visualização de resultados capturados da simulação por meio da exibição de gráfico desenhado em duas dimensões. Sua principal característica é permitir a exibição de um único gráfico bidimensional, a ser alimentado por dados capturados de sua única entrada ilustrada pela seta preta presente na Figura 3.

Além da entrada de dados (seta preta), o componente *CSCOPE* também possui uma entrada de base temporal, indicada pela seta vermelha ilustrada na Figura 3, a qual rege o período de captura e desenho do gráfico durante a execução da simulação.



Figura 3: Componente CSCOPE

	Set Scope parameters	••••
	Color (>0) or mark (<0) vector (8 entries)	1 3 5 7 9 11 13 15
	Output window number (-1 for automatic)	-1
	Output window position	
	Output window sizes	[600;400]
	Ymin	-15
	Ymax	15
	Refresh period	30
	Buffer size	20
	Accept herited events 0/1	0
	Name of Scope (label&ld)	
		OK Caral
		OK Cancel

Figura 4: Janela de Configuração do Componente CSCOPE

Cada instância do componente *CSCOPE* pode ser configurada individualmente por meio da janela de configuração ilustrada pela Figura 4. É possível, portanto, modificar as cores e formatos das linhas/elementos do gráfico por meio do parâmetro *Color*. O parâmetro *Color* possui 8 entradas, cada uma a representar uma cor distinta indicada pela numeração presente na Figura 4. O número 1 representa a cor de nome "black" (preto) e o número 15 representa a cor de nome "scilab green2". Este parâmetro também pode ser utilizado para definir os formatos das marcações do gráfico quando valore menores do que zero (0) forem utilizados. Veja documentação complementar acerca das cores em [3] e [4], bem a própria documentação do componente *CSCOPE* em [2].

O parâmetro *Output window number* define o número da janela gráfica a ser desenhada, o qual é atribuído automaticamente caso o valor -1 (valor padrão) seja informado. O parâmetro *Output window position* indica as coordenadas do canto superior esquerdo da janela gráfica desenhada. Por padrão, o posicionamento da janela gráfica é automático. O parâmetro *Output window sizes*, por sua vez, indica o tamanho da janela gráfica a ser desenhada, a qual possui um valor padrão de 600x400.

Em relação à configuração da escala do eixo y, existem dois parâmetros funda-

mentais: Ymin e Ymax. O Ymin especifica o menor valor a ser representado no eixo y, a assumir que a entrada fornecida também não possui valores menores do que o indicado. Já o parâmetro Ymax especifica o maior valor a ser representado no eixo y, a assumir também que a entrada fornecida não possui valores maiores do que o indicado no parâmetro.

Para auxiliar no desenho do gráfico o parâmetro Refresh period indica quantas unidades de tempo são representadas no eixo x, a indicar o redesenho completo do gráfico toda vez que o valor temporal de execução da simulação ultrapassar os múltiplos do valor especificado. Na configuração padrão exibida na Figura 4 o valor de 30 unidades de tempo é utilizado. Portanto, o gráfico é redesenhado a cada 30 unidades de tempo, a implicar o desenho do mesmo após o tempo da simulação ultrapassar as unidades de tempo de 30,60,90, e assim sucessivamente até o final da simulação. Já o parâmetro Buffer size especifica uma quantidade de valores a ser acumulada antes de realizar o desenho dos mesmos no gráfico. Na configuração padrão exibida na Figura 4 o valor de 20 é utilizado. Logo, os valores são desenhados no gráfico a cada vez que o acumulo dos mesmos atingir o limite de 20.

Além da configuração de todos os parâmetros já descritos, o componente *CS-COPE* ainda permite por meio do parâmetro *Accept herited events* indicar se os pontos são desenhados a cada evento de relógio recebido na entrada de base temporal (seta vermelha), a ser especificado pelo valor de zero (0); ou se os eventos de relógio devem ser ignorados, i.e. não são mais recebidos diretamente (a seta vermelha desaparece), e o desenho deve passar a ser realizado somente quando hover mudança na entrada de dados, consoante eventos de relógio ligado à instâncias de outros componentes. Para o segundo caso, o valor do parâmetro *Accept herited events* deve ser 1.

Por fim, o parâmetro *Name of Scope* permite especificar um nome para o gráfico gerado, a ser indicado por conjunto de caracteres informado como valor do parâmetro, tal como indicado na documentação presente em [2].

Componente CMSCOPE

O componente *CMSCOPE* [5], ilustrado na Figura 5, é similar ao componente *CSCOPE*. Porém, permite o desenho de múltiplos gráficos em uma mesma janela.

A diferença entre as configurações dos componentes CMSCOPE e CSCOPE é



Figura 5: Componente CMSCOPE




Figura 6: Janela de Configuração do Componente $\mathit{CMSCOPE}$

oriunda da necessidade de indicar a quantidade de entradas a ser considerada, a qual indica a quantidade de gráficos a ser desenhada. Os valores dos parâmetros de Ymin, Ymax, e $Refresh\ period$ também precisam ser modificados para cada entrada especificada.

Nota-se em sua Janela de configuração, exibida na Figura 6, que o parâmetro

Input port sizes especifica o número de entradas a serem recebidas em instâncias do componente CMSCOPE, a indicar o número de gráficos a ser desenhado. Para cada valor 1 adicionado ao valor do parâmetro Input port sizes, indica-se o desenho de gráfico adicional, a implicar na definição dos valores de Ymin, Ymax, e Refresh period na mesma ordem das entradas recebidas. Cada valor correspondente a uma nova entrada, em todos os referidos parâmetros, deve ser informado a ter um espaço em branco entre o valor informado e o já existente.

Componente CONST




Figura 7: Componente CONST




Figura 8: Janela de Configuração do Componente CONST

O componente *CONST* [6], ilustrado na Figura 7, permite por meio de suas instâncias a simples inserção de valores constantes na simulação. Nota-se que sua janela de configuração, ilustrada na Figura 8, possui somente um parâmetro denominado *Constant*, o qual indica o valor constante a ser considerado.

Componente GENSIN_f

O componente *GENSIN_f* [7], ilustrado na Figura 9, permite a geração de senóides com valores de magnitude, frequência, e fase informados por meio de parâmetros presentes em sua janela de configuração.




Figura 9: Componente $GENSIN_-f$




Figura 10: Janela de Configuração do Componente GENSIN_f

O parâmetro *Magnitude* especifica a altura de cada um dos picos da senóide, enquanto que o parâmetro *Frequency* especifica a frequência de geração em radianos/segundo. Em complemento, o parâmetro *Phase* especifica a fase da senóide gerada em radianos. Um exemplo de configuração de todos os referidos parâmetros pode ser visualizado na Figura 10.

Componente $SCIFUNC_BLOCK_m$

O componente *SCIFUNC_BLOCK_m* [8], ilustrado na Figura 11, permite a especificação de funções escritas por meio da liguagem de programação Scilab, as quais podem ser utilizadas em diferentes tipos de computação durante a execução da simulação.




Figura 11: Componente SCIFUNC_BLOCK_m




Figura 12: Janela de Configuração Inicial do Componente $SCI-FUNC_BLOCK_m$

A janela de configuração inicial, ilustrada na Figura 12, possibilita a modificação de diferentes parâmetros de configuração do componente SCIFUNC_BLOCK_m,

a começar pelo número de entradas indicado pelo parâmetro input ports sizes. Cada entrada informada no valor do parâmetro input port sizes é especificada por uma linha de uma matriz nx2, onde n representa o número de entradas e 2 o número de valores aceito para cada entrada, a indicar o seu número de linhas e colunas. Por exemplo, na janela de configuração inicial ilustrada na Figura 12, tem-se uma matriz 1x2, a indicar uma única entrada de um único valor ([1,1]). Caso o desejo seja incluir mais uma entrada de valor único na configuração, o parâmetro input ports sizes deve conter o valor [1,1;1,1], a indicar uma matriz 2x2, i.e. duas entradas com um valor cada. O parâmetro output port sizes possui configuração similar ao parâmetro input ports sizes, porém, a indicar o número de saídas geradas por instâncias de SCIFUNC_BLOCK_m.

É possível configurar o componente SCIFUNC_BLOCK_m para receber eventos de base temporal (i.e. eventos de relógio) por meio do parâmetro input event ports sizes, cujo valor é especificado por um vetor coluna, onde cada linha representa a indicação de uma entrada para eventos de base temporal. Exemplo: o valor [1] especifica a presença de uma entrada de base temporal, enquanto que o valor [1;1] especifica a presença de duas entradas de base temporal, de acordo com documentação presente em [8]. O parâmetro output events ports sizes possui configuração similar ao parâmetro input event ports sizes, porém, a indicar o número de saídas de eventos de base temporal geradas por instâncias de SCIFUNC_BLOCK_m.

Os parâmetros initial continuous state e initial discrete state permitem, especificar valores de estados iniciais contínuos e discretos, respectivamente. Os seus respectivos valores são informados por meio de vetores colunas, onde cada linha especifica a presença de um estado distinto, de acordo com documentação presente em [8].

Já o parâmetro System parameters vector possibilita a especificação de valores de sistema informados por meio de um vetor coluna. Logo, cada linha representa um valor distinto, tal como no exemplo [1;2], onde tem-se dois parâmetros de sistema a serem representados pelos valores 1 e 2.

Por fim, os parâmetros initial firing vector e is block always active especificam aspectos relacionados ao comportamento do componente na simulação. O parâmetro initial firing vector permite especificar valores iniciais a serem disparados pelas saídas de eventos de base temporal, onde valores menores do que zero (0) implicam no disparo de nenhum evento. Já o parâmetro is block always active indica se a instância do componente SCIFUNC_BLOCK_m está sempre ativa ou não; um (1) para ativa e zero (0) para inativa.

Referências

- [1] SCILAB ENTERPRISES. Scilab online help. Disponível em: https://help.scilab.org/docs/6.0.1/en_US/CLOCK_c.html, 2018. Acesso em: 07 Abr. 2021.
- [2] SCILAB ENTERPRISES. Scilab online help. Disponível em: https://help.scilab.org/docs/6.0.1/en_US/CSCOPE.html, 2018. Acesso em: 07 Abr. 2021.
- [3] SCILAB ENTERPRISES. Scilab online help. Disponível em: https://help.scilab.org/docs/6.0.1/en_US/color_list.html, 2018. Acesso em: 07 Abr. 2021.
- [4] SCILAB ENTERPRISES. Scilab online help. Disponível em: https://help.scilab.org/docs/6.0.1/en_US/color.html, 2018. Acesso em: 07 Abr. 2021.
- [5] SCILAB ENTERPRISES. Scilab online help. Disponível em: https://help.scilab.org/docs/6.0.1/en_US/CMSCOPE.html, 2018. Acesso em: 07 Abr. 2021.
- [6] SCILAB ENTERPRISES. Scilab online help. Disponível em: https://help.scilab.org/docs/6.0.1/en_US/CONST.html, 2018. Acesso em: 07 Abr. 2021.
- [7] SCILAB ENTERPRISES. Scilab online help. Disponível em: https://help.scilab.org/docs/6.0.1/en_US/GENSIN_f.html, 2018. Acesso em: 07 Abr. 2021.
- [8] SCILAB ENTERPRISES. Scilab online help. Disponível em: https://help.scilab.org/docs/6.0.1/en_US/scifunc_block_m.html, 2018. Acesso em: 07 Abr. 2021.
- [9] SCILAB ENTERPRISES. Scilab software versão 6.0.1. Disponível em: https://www.scilab.org/previous-scilab-versions, 2018. Acesso em: 07 Abr. 2021.

