vicitor	2040: nopularité : 1	Recalculer cette page	
VISITES	. 2040, popularite . 1	Recalculer cette page	
	ok		

TheLinuxFr - Blog

- Accueil
- Contact
- A Propos

juin 23 2008

Installation de Gentoo 2008.0 sur Inspiron 1525

Favoris, Gentoo, HowTo, Release

Avec LiveCD

Popularité: 1 %



Nous allons voir comment installer GentooLinux sur un DELL Inspiron 1525. Ce matériels étant assez récent il y a pas mal de petits détails à régler.

Installation

Nous allons donc naturellement commencer par l'installation. Pour une bêta rien a signaler, configurez vos partitions et hop ça nous installe des paquets pré-compiler (gain de temps). L'installation c'est bien déroulé, et je doit dire que l'installateur graphique et de plus en plus stable. En effet je n'ai pas eu de plantage comparé au version précédentes. Passons maintenant à la plus grosse partie, la configurations. Ce qui suit est réalisé en version **x86** et non x86_64 pour une installation de **Gnome**.

Make.conf

Voicvisitesi::204/0;tp/opalæritén:f1 Recalculer cette page

```
CFLAGS="-march=prescott -02 -pipe -fomit-frame-pointer"
CXXFLAGS="$CFLAGS"
CHOST="i686-pc-linux-gnu"

MAKEOPTS="-j3"

#PORTDIR_OVERLAY=""

VIDEO_CARDS="intel i810 v4l v4l2 vesa vga"
INPUT_DEVICES="evdev keyboard mouse synaptics"
LINGUAS="fr"
ALSA_CARDS="hda-intel"
FEATURES="ccache"
CCACHE_DIR="/var/tmp/ccache"
CCACHE_SIZE="2G"
```

USE="exif gphoto2 xulrunner java nsplugin fbcondecor gnome-keyring mtp totem gphoto2 pulseaudio glitz ieee1394 a52 aac network theora x264 xvid gnutls usb v4l v4l2 musicbrainz tagwriting -accessibility laptop applet gedit nautilus fuse samba keyring networkmanager xinerama dell bash-completion gnome avahi acpi -kde -arts -qt -qt3 -qt4 -qtsupport bluetooth pcmcia -firefox"

Mise à jour de portage

Commençons donc par l'indispensable :

```
emerge -sync
```

Une fois la syncronisation effectuée nous allons pouvoir commencer à installer les outils de base. Personnellement à ce niveau de l'installation je préfère mettre à jour Python-2.4 en Python-2.5 (personnel). Dans ce cas executer bien python-updater.

```
emerge world -av
```

Il se peut qu'il y ai un problème de dépendance avec **mktemp**. Il faut le supprimer avant de passer la mise à jour :

```
emerge —unmerge mktemp
```

Après quelques minutes de compilation votre système devrai être à jour. Pensez à configurer les fichiers présent dans /etc/conf.d comme rc par exemple. Notez aussi que j'ai eu un petit problème avec **curl**. Faites :

```
USE="-ldap" emerge curl
```

Sinorisites a 2 0 20 populà nicé de l'ompRetrate une scell ten pagentenant à la configuration proprement dit de notre système.

Logiciel de base

Nous allons commencer à installer les logiciels indispensables pour notre petite machine. Regarder mon fichiers packages.kewords en bas de page car notre machine étant assez récente il nous faut les dernière version de logiciels.

```
emerge acpid pm-utils laptop-mode-tools
```

Une fois installé il faut ajouter les services au boot :

```
rc-update add acpid boot
rc-update add laptop-mode-tools boot
```

Gnome

Une fois le système de base installé nous allons commencer par installer Gnome.

```
emerge xorg-x11 xdm gdm
emerge gnome-light
```

Ici je vous laisse choisir les paquets Gnome à installer. Personnellement je suis en 2.22 ;)

ALSA

/etc/modules.d/alsa

```
alias /dev/mixer snd-mixer-oss
alias /dev/dsp snd-pcm-oss
alias /dev/midi snd-seq-oss

# Set this to the correct number of cards.
# --- BEGIN : Generated by ALSACONF, do not edit. ---
# --- ALSACONF version 1.0.16 ---
alias snd-card-0 snd-hda-intel
alias sound-slot-0 snd-hda-intel
# --- END : Generated by ALSACONF, do not edit. ---
options snd-hda-intel model=dell
#options snd cards_limit=1
```

Le Wifi

Il favisites vol 040 garopedaniels : contrôl Recalculevezette page

```
lspci | grep -i wireless | grep -color '3945\|4965'

Puis passons à l'installation :

Pour ipw3945 : echo "net-wireless/iwlwifi ipw3945" >> /etc/portage/package.use
Pour ipw4965 : echo "net-wireless/iwlwifi ipw4965" >> /etc/portage/package.use
emerge net-wireless/iwlwifi
```

Configurer l'horloge

Vous avez surment rencontré une erreur au boot concernant rtc . Il faut éditer le fichier /etc/conf.d/clock et modifier ce qui suit :

```
CLOCK_OPTS="-directisa" CLOCK_SYSTOHC="yes"
```

Xorg.conf

J'ai eu un peut de problème avec la configuration de Xorg avec Synaptics. Voici mon fichier /etc/X11/xorg.conf

```
Section "Files"
 FontPath "/usr/share/fonts/misc/"
 FontPath "/usr/share/fonts/TTF/"
 FontPath "/usr/share/fonts/OTF"
 FontPath "/usr/share/fonts/Type1/"
 FontPath "/usr/share/fonts/100dpi/"
 FontPath "/usr/share/fonts/75dpi/"
 ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
 RgbPath "/usr/share/X11/rgb"
EndSection
Section "Module"
 SubSection "extmod"
 Option "omit xfree86-dga" # don't initialise the DGA extension
 EndSubSection
Load "record"
Load "dbe"
Load "dri"
Load "glx"
Load "GLcore"
Load "xtrap"
Load "extmod"
Load "type1"
Load "freetype"
Load "synaptics"
```

EndSwisites: 2040; popularité: 1 Recalculer cette page

```
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "evdev"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "fr"
Option "XkbVariant" "oss"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
 Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "TouchPad"
Driver "synaptics"
Option "SendCoreEvents"
 Option "Device" "/dev/input/mousel"
 Option "Protocol" "event"
Option "SHMConfig" "true"
Option "Emulate3Buttons" "on"
EndSection
Section "Device"
VendorName "Intel Corporation"
BoardName "Mobile Integrated Graphics Controller"
Identifier "Card0"
Driver "intel"
BusID "PCI:0:2:0"
Option "AccelMethod" "XAA"
 Option "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
 Option "FramebufferCompression" "false"
 Option "DRI" "true
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
# Modeline "1280x800" 71.53 1280 1330 1363 1447 800 803 809 824 -hsync vsync
EndSection
```

```
Sectvisitæseen2040; popularité: 1
                                            Recalculer cette page
 Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
 DefaultDepth 24
 SubSection "Display"
  Depth 8
  ViewPort 0 0
  Modes "1280x800"
 EndSubSection
 SubSection "Display"
  Depth 16
  ViewPort 0 0
  Modes "1280x800"
 EndSubSection
 SubSection "Display"
  Depth 24
  ViewPort 0 0
  Modes "1280x800"
 EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "X.org Configured"
Screen "Screen0"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
 InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "TouchPad" "CorePointer"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
```

Conclusion&Liens

Pour conclure, il est vrai que j'ai rencontré quelques problème dû au matériels récent sur cette machine en ce qui concerne MESA et Xorg. J'ai dut installer Xorg7.4. Vous trouverez ci-dessous ma configuration pour le noyau. Je n'ai pas tous mis ici, car j'ai fais beaucoup de recherche. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me poser des questions.

2

Genvisites un 2040; popularité : 1 Recalculer cette page

Téléchargement(s)



xorq.conf (Fichier de configuration - 3.3 ko)

Configuration de Xorg 1.4



<u>kernel-config-x86-2.6.25-gentoo-r7</u> (Binary Data - 71.1 ko)



<u>10-x11-input</u> (Binary Data - 1.2 ko)

<u>Gentoo</u>

Lien Permanent

LIETART Frédéric

| Modifié le: 3 octobre 2008 à 08:32

« Installation de Ubuntu Gutsy&Hardy sur DELL (...) - L'histoire de Linux »

3 Commentaire(s)



Par Louis le 7 novembre 2008 à 00:35

Salut, merci pour cette page. comment doit-on utilier ta config kernel? c'est un binaire, j'ai l'habitude d'un .config et de le customiser avec 'make menuconfig'

merci

repondre message



Par LIETART Frédéric le 7 novembre 2008 à 21:32

visitesur 2040; popularité : 1 Recalculer cette page

Il faut renommé le fichier bin en .config désolé c'est une erreur venant de spip ;)

repondre message



Par Louis le 13 novembre 2008 à 02:20

J'ai essayé ton .config, il marche tres bien, mais je l'ai trouvé un peu "grassouillet", il compile des tas de modules dont on n'a pas besoin. Je te propose de jeter un oeil a celui que j'ai bricolé, il n'est pas encore tip-top mais j'y travaille.

voici mon site, y'a egalement qq infos suplementaires sur l'install de la Gentoo.

a+ et merci. Louis

repondre message



Ajouter un commentaire

-fo vis	sites m2640; populærité nel — Recalculer cette pag	e		
_	forum texte			
•	iorum texte			
	Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lig	nes vides.		
forui	m qui etes vous			
forum votre nom LIETART Frédéric [Se déconnecter]				

forum voir avant

Accueil > Gentoo > Installation de Gentoo 2008.0 sur Inspiron 1525

Méta <u>3 octobre 2008 à 08:32</u> Gentoo



Articles favoris

Découverte d'OpenMediaVault Découverte d'OpenMediaVault
 Voici bien longtemps que je n'avais pas posté sur mon blog. Au
 détour du net, je suis tombé sur une petite contribution qui a
 retenu mon attention. Il s'agit du projet OpenMediaVault (OMV).
 Développé de zéro par Volker (développeur FreeNAS&Debian) sous
 Debian Squeeze.



• Serveur de monitoring ZabbixServeur de monitoring Zabbix

visites di 2040; i popularité mietire Recalculer cette page

monitoring, rapidement et relativement souple. En effet, une de mes contraintes étaient le monitoring de serveur Mac OSX, j'ai donc pris mon ami Google, et suis tombé sur un projet sur lequel j'étais passé il y a quelque temps : Zabbix. Je vais vous faire ici une bref présentation, vous pourrez retrouver des complément d'information dans liens plus (...)

• Installation d'Ebox sur Ubuntu LinuxInstallation d'Ebox sur Ubuntu Linux

Nous allons installer ebox sous Hardy. Il s'agit d'une plate-forme permettant de configurer un paquet de services comme : DHCP, DNS, Samba, Squid... Ebox facilite grandement la configuration des services. Le projet étant assez jeune, il reste très stable, et je n'ai pas constaté de gros bugs. Personnellement, je préfère par contre ne pas utiliser les services ebox-printers et ebox-webserver. Je préfère passer directement par les fichiers de configurations (...)

• Configuration de Xorg 1.4.2 sous GentooConfiguration de Xorg 1.4.2 sous Gentoo

A Partir de Xorg 1.4, la configuration du serveur est légèrement différentes. En effet, il s'appuie d'avantage sur HAL, pour détecter les périphériques. Nous allons voir comment cela se passe.



- <u>L'histoire de Linux</u>
 <u>Voici un petit article qui vous donnera je l'espère toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur Linux.</u>
- Installation de Gentoo 2008.0 sur Inspiron 1525Installation de Gentoo 2008.0 sur Inspiron 1525
 Nous allons voir comment installer GentooLinux sur un DELL Inspiron 1525. Ce matériels étant assez récent il y a pas mal de





Catégories

petits détails à régler.

- Apple
- CentOS
- Debian
- Fedora
- Frugalware
- Gentoo
- Gnome
- GNU/Linux
- Mandriva
- Spip
- TheLinuxFr
- Ubuntu
- Archives

Tavisites : 2040; popularité : 1 Recalculer cette page

Alpha ALSA Bêta Bugs CentOS 5 CVS Debian 5 Debian 6 Desktop Devel Documents Ebuild Favoris

Fedora Frugalware Geexbox Gentoo Gnome GNU/Linux HOWTO KDE Kernel Knoppix LAMP

Laptop LiveCD MacOSX Mandriva NAS Overlay Pense-Bête Planet-Libre RC RedHat

Release Scripts Serveur Suse SVN Test Ubuntu Xorg

Liens

- <u>Blog Bouleetbil</u>
- FRLinux.net
- <u>iStack</u>
- System-Linux
- SystemRescueCd
- Plus de liens...

Syndication

- Articles RSS 1.0
- <u>Articles RSS 2.0</u>
- Articles Atom 0.3

Partenaires



• Devenir partenaire

Plan du site | Espace privé
Design by Free CSS Templates | SPIP 3.0.4 [19781]
TheLinuxFr - Blog sous CC-BY-NS-SA 2.0 et GNU