Serveur DHCP SECONDAIRE

Pour assurer la tolérance de panne, il est nécessaire d'avoir deux serveurs DHCP qui coopèrent entre eux. On y retrouve :

- Le serveur primaire (DHCP principal) qui gère la majorité des baux IP au quotidien
- Le serveur secondaire (DHCP de secours) qui prend le relais automatiquement si le primaire devient inaccessible.
- Ces deux serveurs se synchronisent en permanence, ils se partagent donc les différentes informations liées aux adresses.

Création du serveur DHCP SECONDAIRE :

Le serveur DHCP SECONDAIRE contient la configuration suivante :

ID ↑	Nom	Pont (br…	Pare-feu	Étiquett…	Adresse MAC	Adresse IP	Passerelle
net0	eth0	vmbr316	Oui		BC:24:11:0B:…	172.16.24.101/24	172.16.24.254

Puis installer le paquet : **isc-dhcp-server -y**

```
root@DHCP-SCD:~# apt install isc-dhcp-server -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
The following additional packages will be installed:
  policycoreutils selinux-utils
```

Pour déclarer le second DHCP comme secondaire, il faut modifier le fichier **/etc/dhcp/dhcpd.conf**

```
failover peer "cub" {
    secondary;
    address 172.16.24.101;
    port 847;
    peer address 172.16.24.100;
    peer port 647;
    max-response-delay 60;
    max-unacked-updates 10;
    load balance max seconds 3;
}
```

Le nom de la relation de failover est « cub ». Ainsi, c'est le nom qui sera utilisé dans les pools. « **secondary** » signifie bien qu'il est le serveur secondaire. Donc, l'adresse de ce serveur est 172.16.24.101 et le primaire a pour adresse : 172.16.24.100. Enfin, les ports permettent la synchronisation utilisé localement (ils sont inversés du serveur à l'autre)

(Pour comparer, voici la configuration du serveur primaire) :

```
failover peer "cub" {
        primary;                    #D  clare ce serveur comme primaire
        address 172.16.24.100;      # Adresse du serveur primaire
        port 647;                   # Port d'  coute du serveur primaire.
        peer address 172.16.24.101; # Adresse du serveur secondaire.
        peer port 847;              # Port d'  coute du serveur secondaire.
        max-response-delay 60;      # Temps de non r  ponse en secondes.
        max-unacked-updates 10;
        mclt 3600;                  # Temps de renouvellement du service
                                    # en cas d'incertitude.
       split 128;                  # R  partition des plages d'adresses.
       load balance max seconds 3;
```

Puis, nous avons le '**Subnet**', il s'agit du réseau locale (ici : 192.168.4.0). Comme il se retrouve dans le '**pool { failover peer « cub » ; }**' le failover va diviser dynamiquement les baux, synchroniser les leases (bail) et empêcher les doublons IP. (on retrouve ensuite la plage IP distribué par DHCP, la passerelle par défaut et l'adresse broadcast du réseau

```
subnet 192.168.4.0 netmask 255.255.255.0 {
pool {
     failover peer "cub";
     range 192.168.4.1 192.168.4.100;
     }
    option routers 192.168.4.254;
    option broadcast-address 192.168.4.255;
}
```