



Déploiement Windows 11

▼ Fiche checklist à compléter

La fiche se situe dans Gestion du parc > Projet > Windows 11 sous le nom Checklist déploiement Ordinateur.docx

Il faut l'imprimer, la compléter au fur et à mesure du déploiement, la garder toujours attachée au poste, puis après la remise à l'utilisateur la ranger dans le tiroir "checklist" dans le meuble à l'entrée du bureau.

▼ Prérequis

Déploiement des HP G10

▼ Pilotes (drivers)

Avant d'installer un poste, il faut vérifier que ses pilotes sont bien présents dans K2000

- Se connecter à **KACE SDA** (<http://serv-k2000.igbmc.u-strasbg.fr>) avec son compte adm
 - Aller dans l'onglet "Bibliothèque" et cliquer sur "Chargement de pilotes"

- Dans la zone de recherche taper le modèle du poste (attention parfois les noms de modèle ne sont pas dans le même ordre qu'indiqué sur l'ordinateur)
- Vérifier que les pilotes sont téléchargés, la colonne "**Etat**" doit indiquer : **Installé(s) dans le partage de pilotes**
- Dans le cas contraire, sélectionner le **modèle de l'ordinateur et la version d'OS** désirés et cliquer sur "Choisir une action" puis cliquer sur "**Télécharger et installer les packages...**"


Sinon si les pilotes pour Windows 11 ne sont pas disponibles, télécharger ceux pour 10, déployer le poste sous 10 et faire la mise à jour vers 11 (en activant le Secure Boot au préalable)

- Les pilotes pour Windows 10 peuvent aussi être dans K2000 dans : "Outils" > "Filesystem Manager" > /peinst/drivers_postinstall/HP/windows_10_x64 et chercher le modèle de l'ordinateur


▼ Paramétrage du BIOS

▼ Ancien BIOS DELL (F2)


- Boot sequence UEFI




- Advanced Boot Option « DÉCOCHER Enable »



- Integrated NIC « Enable UEFI »



- Security « TPM »



- “Secure Boot Enable” dans Secure Boot