

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων

Αναφορά για την 2η Ασκηση:

Οδηγός Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων στο ΛΣ Linux

Ον/μο :Τελάλη Ειρήνη

A.M.: :03113009

Ον/μο :Μπερέτσος Θεόδωρος


A.M.: :03111612

Ομάδα: b27

Ημερομηνία εξέτασης: 11/5/2017 Ημερομηνία παράδοσης: 18/5/2017

1 Σκοπός

Αντικείμενο της πρώτης εργαστηριακής άσκησης είναι η υλοποίηση ενός οδηγού συσκευής (device driver) για ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων κάτω από το λειτουργικό σύστημα Linux. Ο driver εισάγεται στον πυρήνα δυναμικά με το πρόγραμμα insmod αρχικοποιώντας όλες τις λειτουργίες του, τις οποίες θα περιγράψουμε παρακάτω. Το τελικό σύστημα θα λειτουργεί ως εξής:




Αρχιτεκτονική λογισμικού του υπό εξέταση συστήματος

Εμείς θα υλοποιήσουμε τη ζητούμενη συσκευή χαρακτήρων (g), αναλόγως με το ποιο ειδικό αρχείο χρησιμοποιεί η εφαρμογή χρήστη, θα επιτρέπει την ανάκτηση (h) από τους buffers των δεδομένων που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση.

2 Πηγαίος κώδικας (source code)

Οι βασικές δομές με τις οποίες θα δουλέψουμε είναι:

lunix chrdev state struct lunix sensor struct *sensor



lunix-chrdev.c lunix_chrdev_state_needs_refresh

```
static int lunix chrdev state needs refresh(struct lunix chrdev state struct
*state)
1
   debug("refresh entering\n");
   struct lunix sensor struct *sensor;
   WARN ON (!(sensor = state->sensor));
   if (!(sensor->msr data[state->type]->last update == state->buf timestamp))
{
        return 1;
    /* The following return is bogus, just for the stub to compile */
   debug("refresh leaving\n");
   return 0; /* ? */
                         lunix chrdev state update
static int lunix chrdev state update (struct lunix chrdev state struct *state)
    int i, type, refreshed;
   uint32 t data;
   unsigned long flags;
   long dec, fract;
   long data value;
   long *lookup[N LUNIX MSR] = {lookup voltage, lookup temperature,
lookup light};
   unsigned char sign, *temp buf;
   struct lunix sensor struct *sensor;
   debug("update entering\n");
   sensor = state->sensor;
   WARN ON(!sensor);
   /* Grab the raw data quickly, hold the
    * spinlock for as little as possible.
    */
    /* Why use spinlocks? See LDD3, p. 119 */
    * Any new data available?
    /* ? */
    spin lock irqsave(&sensor->lock, flags);
   refreshed = lunix chrdev state needs refresh(state);
   if (refreshed == 1) {
       data = sensor->msr data[state->type]->values[0];
        state->buf timestamp = sensor->msr data[state->type]->last update;
    spin unlock irqrestore(&sensor->lock, flags);
    /* Now we can take our time to format them,
    * holding only the private state semaphore
    if (refreshed == 1) {
       /*data matching*/
       data value = lookup[state->type][data];
        /*add sign*/
           if (data value >= 0) {
                sign = '+';
           }
       else {
           sign = '-';
        dec = data value / 1000;
```

```
fract = data value % 1000;
        snprintf(state->buf data, LUNIX CHRDEV BUFSZ,"%c%d.%d\n", sign, dec,
fract);
        state->buf lim = strnlen(state->buf data, LUNIX CHRDEV BUFSZ);
        state->buf_data[state->buf_lim]='\0';
        state->buf lim = strnlen(state->buf data, LUNIX CHRDEV BUFSZ);
   else if (state->buf lim > 0) {
       return -EAGAIN;
        }
        else {
           return -ERESTARTSYS;
    debug("update leaving\n");
   return 0;
                              lunix chrdev open
static int lunix chrdev open (struct inode *inode, struct file *filp)
    /* Declarations */
   /* ? */
   unsigned int minor_num;
   unsigned int sensor num;
   unsigned int measurement type;
   //struct lunix sensor struct *sensor;
   struct lunix chrdev state struct *state;
   debug("open entering\n");
   ret = -ENODEV;
   if ((ret = nonseekable open(inode, filp)) < 0)</pre>
       goto out;
    /* Associate this open file with the relevant sensor based on
    * the minor number of the device node [/dev/sensor<NO>-<TYPE>]
   minor num = iminor(inode);
   measurement_type = minor_num & 7;
   sensor num = (minor num-measurement type) >> 3;
    /* Allocate a new Lunix character device private state structure */
   /* ? */
   state = kmalloc(sizeof(struct lunix_chrdev_state_struct), GFP_KERNEL);
   if (!state) {
           /* handle error ... */
        debug("Out of memory! State struct allocation failed!\n");
       ret = -ENOMEM;
       goto out;
    }
    /*initializing state struct*/
   state->type = measurement type;
   state->sensor = &lunix sensors[sensor num];
   state->buf lim = 0;
   //state->buf data = "";
   state->buf timestamp = 0;
   sema init(&state->lock, 1);
   filp->private data = state;
out:
   debug("open leaving, with ret = %d\n", ret);
   return ret;
}
```

lunix chrdev release

```
static int lunix chrdev release (struct inode *inode, struct file *filp)
{
    kfree(filp->private data);
    return 0;
}
                              lunix chrdev read
static ssize t lunix chrdev read(struct file *filp, char user *usrbuf, size t
cnt, loff t *f pos)
   ssize t ret, rem;
   struct lunix sensor struct *sensor;
   struct lunix_chrdev_state_struct *state;
   state = filp->private data;
   WARN ON(!state);
   sensor = state->sensor;
   WARN ON(!sensor);
   debug("read entering\n");
    /* Lock? */
   if (down interruptible(&state->lock)){
       return -ERESTARTSYS;
    * If the cached character device state needs to be
    * updated by actual sensor data (i.e. we need to report
     * on a "fresh" measurement, do so
   if (*f pos == 0) {
        while (lunix chrdev state update(state) == -EAGAIN) {
           /* ? */
            /* The process needs to sleep */
            /* See LDD3, page 153 for a hint */
           up(&state->lock);/*release the lock*/
           if (filp->f flags & O NONBLOCK) {
               return -EAGAIN;
           debug("reading: going to sleeep\n");
           if (wait event interruptible (sensor->wq,
lunix chrdev state needs refresh(state))) {
               return -ERESTARTSYS; /* signal: tell the fs layer to handle it
*/
            /* otherwise loop, but first reacquire the lock */
           if (down interruptible(&state->lock)) {
               return -ERESTARTSYS;
        }
    /* ok, data is there, trying to read something */
    /* End of file */
    /* ? */
   if (state->buf lim == 0) {
       ret = 0;
       goto out;
    /* Determine the number of cached bytes to copy to userspace */
```

```
/* ? */
    if (*f pos + cnt > state->buf lim) {
        cnt = state->buf lim - *f pos;
    /*copy to user returns how many bytes failed to be copied*/
    if (copy to user (usrbuf, state->buf data + *f pos, cnt)) {
        ret = -EFAULT;
        goto out;
    *f_pos += cnt;
    ret = cnt;
    /* Auto-rewind on EOF mode? */
    /* ? */
    if (*f pos >= state->buf lim) {
        *f_pos = 0;
    debug("read leaving\n");
out:
    /* Unlock? */
    up(&state->lock);
    return ret;
}
                               lunix chrdev init
int lunix chrdev init(void)
    /* Register the character device with the kernel, asking for
    * a range of minor numbers (number of sensors * 8 measurements / sensor)
     * beginning with LINUX_CHRDEV_MAJOR:0
    * /
    int ret;
    dev t dev no;
    unsigned int lunix minor cnt = lunix sensor cnt << 3;
    debug("initializing character device\n");
    cdev init(&lunix chrdev cdev, &lunix chrdev fops);
    lunix_chrdev_cdev.owner = THIS MODULE;
    dev_no = MKDEV(LUNIX_CHRDEV_MAJOR, 0);
    /* ? */
    /* register_chrdev_region? */
    ret = register_chrdev_region(dev_no, lunix_minor_cnt, "lunix");
    if (ret < 0) {</pre>
        debug("failed to register region, ret = %d\n", ret);
        goto out;
    /* ? */
    /* cdev add? */
    ret = cdev_add(&lunix_chrdev_cdev, dev no, lunix minor cnt);
    if (ret < 0) {</pre>
        debug("failed to add character device\n");
        goto out_with_chrdev_region;
    debug("completed successfully\n");
    return 0;
out with chrdev region:
    unregister_chrdev_region(dev_no, lunix_minor_cnt);
out:
   return ret;
}
```

3 Περιγραφή υλοποίησης των ζητούμενων συναρτήσεων του lunix-chrdev.c

lunix_chrdev_init

Σε αυτή τη συνάρτηση προσθέσαμε μετά την υπόδειξη των σχόλιων του κώδικα τις συναρτήσεις register_chrdev_region() και cdev_add(). Σκοπός αυτών των συναρτήσεων είναι:

- 1. int register_chrdev_region(dev_no, lunix_minor_cnt, "lunix") Η απόκτηση των απαραίτητων major (60 όπως φαίνεται στο lunix.h) και minor device numbers που θα χρησιμοποιεί ο οδηγός. Εδώ dev_no είναι η δήλωση του major number καθώς και του πρώτου minor number. Ακόμη lunix_minor_cnt είναι το εύρος των minor numbers που θα χρησιμοποιήσει η συσκευή, το οποίο σε πλήθος είναι 48 (lunix_sensor_cnt*μέτρηση = 16×3), αλλά το εύρος τους είναι μεγαλύτερο γιατί κάνουμε αριστερή ολίσθηση 3 θέσεις με τη δήλωση δηλαδή ισοδύναμε πολλαπλασιασμό επί 8 εντολή unsigned int lunix_minor_cnt = lunix_sensor_cnt << 3. Τέλος "lunix" είναι το όνομα της συσκευής χαρακτήρων που εισάγουμε.
- 2. cdev_add(&lunix_chrdev_cdev, dev_no, lunix_minor_cnt)
 Η προσθήκη του οδηγού συσκευής χαρακτήρων στον πυρήνα και πιο συγκεκριμένα του chrdev struct.
- lunix_chrdev_open

Σε αυτή τη συνάρτηση γίνεται η συσχέτιση κάθε ανοιχτού αρχείου που αφορά τον οδηγό με τους κατάλληλους major και minor numbers καθώς και η δέσμευση μνήμης (μαζί με κάποιες αρχικοποιήσεις των δεδομένων) του struct lunix_chrdev_state_struct. Αυτή τη μνήμη που δεσμεύουμε, φροντίζουμε να την αποθηκεύσουμε στο private_data πεδίο του file struct που αφορά τη συσκευή και αργότερα να την ελευθερώσουμε στη συνάρτηση static int lunix_chrdev_release(struct inode *inode, struct file *filp). Μια παρατήρηση για τα ορίσματα της συνάρτησης chrdev_open είναι ότι το struct inode *inode αφορά ένα αρχείο στο δίσκο ενώ το struct file *filp αφορά κάθε ένα ανοιχτό instance αυτού του αρχείου.

• lunix chrdev state needs refresh

Σε αυτή τη συνάρτηση ελέγχουμε αν έχουν έρθει νέες μετρήσεις από τους αισθητήρες ελέγχοντας τις μεταβλητές last_update του lunix_msr_data_struct από το lunix_sensor_struct και του buf timestamp του lunix chrdev state struct.

• lunix chrdev state update

Σε αυτή τη συνάρτηση ανανεώνουμε τα δεδομένα των μετρήσεων της συσκευής χαρακτήρων όταν αυτά έρθουν ελέγχοντας το αποτέλεσμα της παραπάνω συνάρτησης lunix_chrdev_state_needs_refresh και ακόμη τα επεξεργαζόμαστε κατάλληλα πριν τα περάσουμε στο userspace.

Πιο συγκεκριμένα αφού κάνουμε τις απαραίτητες δηλώσεις δεδομένων

που φαίνονται στον παραπάνω κώδικα το πρώτα πράγμα που κάνουμε είναι να πάρουμε τις μετρήσεις από τις δομές (struct) που είναι αποθηκευμένες. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι για να γίνει με επιτυχία αυτή τη άντληση δεδομένων πρέπει να κλειδώσουμε και να ξεκλειδώσουμε το spinlock_t lock του lunix_sensor_struct. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε spinlocks είναι και πιο συγκεκριμένα τις συναρτήσεις spin_lock_irqsave(&sensor->lock, flags) για το κλείδωμα και spin_unlock_irqrestore(&sensor->lock, flags) για το ξεκλείδωμα είναι για να απενεργοποιήσουμε και ενεργοποιήσουμε αντίστοιχα τις διακοπές (interrupts) κατά την επεξεργασία του συγκεκριμένου struct μιας και τα δικά του περιεχόμενα είναι αυτά που επηρεάζονται άμεσα με τον ερχομό μιας νέας μέτρησης δηλαδή ενός interrupt. Ο λόγος που χρησιμοποιούνται τα spinlocks είναι ότι θέλουμε να διαφυλάξομε αδιάβλητες τις μετρήσεις που θα πάρουμε από το sensor struct.

Κατόπιν έχουμε τις εξής περιπτώσεις:

- 1. Αν έχουμε νέα δεδομένα (if (refreshed == 1)) τότε εκτελούμε κατάλληλες μετατροπές με div 1000 και mod 1000 καθώς επίσης βρίσκουμε το πρόσημο της μέτρησης (sign). Ακόμη περνάμε τα δεδομένα στον buffer του struct lunix_chrdev_state_struct και φροντίζουμε κατάλληλα την παράμετρο buf_lim ώστε να ισούται με το μήκος της μέτρησης που θα περάσουμε στην συνάρτηση read και εν συνεχεία στο userspace.
- 2. Και τέλος προσαρμόζουμε κατάλληλα το αποτέλεσμα της συνάρτησης σε περίπτωση που δεν έχουμε νέα δεδομένα γιατί μας χρειάζεται στην συνάρτηση lunix_chrdev_read.
- lunix_chrdev_read

Τελευταία θα εξηγήσουμε τη λειτουργία της chrdev_read καθώς η λειτουργία της εξαρτάται από την κλήση των παραπάνω chrdev_state_update και chrdev_state_needs_refresh.

Πιο συγκεκριμένα στην αρχή κάνουμε κάποιες δηλώσεις βοηθητικών μεταβλητών ssize_t ret; ssize_t rem; και στη συνέχεια ξεκλειδώνουμε το struct semaphore lock; του lunix_chrdev_state_struct. Μετά τις απαραίτητες δηλώσεις καλούμαστε να κάνουμε μια σειρά από ελέγχους. Συγκεκριμένα αρχικά ελέγχουμε αν έχουν έρθει νέα δεδομένα από την update και αν όχι η διεργασία μας κοιμάται επαναληπτικά (wait_event_interruptible(sensor->wq, lunix_chrdev_state_needs_refresh (state))) με συνθήκη αφύπνισης την ύπαρξη νέων δεδομένων (η αφύπνιση γίνεται από τη συνάρτηση wake_up_interruptible(&s->wq); μέσα στην lunix_sensor_update του lunix-sensors.c).

Στην έξοδο από την επαναληπτική διαδικασία υπάρχουν δεδομένα. Εάν δεν είναι μηδενικά (γίνεται κατάλληλος έλεγχος) τότε αλλάζουμε τις τιμές των f_pos* και cnt και κάνουμε το ζητούμενο copy_to_user ώστε τα δεδομένα στο buff_data να περάσουν στο userspace. Η συνάρτηση επιστρέφει των αριθμό των χαρακτήρων που έγιναν copy_to_user.

Καθ' όλη την συνάρτηση και την μεταβολή των περιεχομένων του chrdev_state_struct ανοιγοκλείνουμε τον σημαφόρο του lock. Αυτό γίνεται γιατί σε περίπτωση εκτέλεσης κάποιου fork από την διεργασία μας δύο διεργασίες θα είχαν πρόσβαση στο ίδιο state_struct και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή προβλημάτων. Το ίδιο θα μπορούσε να προκύψει σε περίπτωση που μία διεργασία έχει περισσότερα από ένα threads.

4 Συνοπτική περιγραφή σεναρίου εκτέλεσης cat /dev/lunix{dev_nr}-{measurement}

Για την τελικό έλεγχο σωστής λειτουργίας και έλεγχο της εξόδου εκτελούμε την εντολή cat /dev/lunix0-batt για να δούμε την τάση της μπαταρίας στον αισθητήρα 0. Χρήση της εντολής αυτής σημαίνει μια σειρά από δράσεις για το λειτουργικό που αφορούν τις δικές μας συναρτήσεις. Αρχικά ο πυρήνας βλέπει ότι η συσκευή είναι character device αφού ως μια τέτοια έχει αρχικοποιηθεί και έτσι γνωρίζει ότι για να την επεξεργαστεί θα πρέπει να εκτελέσει συναρτήσεις που περιέχονται στην char-dev-solution.c που εμείς έχουμε γράψει. Εκτελεί λοιπόν τη δική μας chrdev open και δημιουργεί ένα chrdev state struct ως ένα instance του inode για την συγκεκριμένη επεξεργασία της συσκευής όπως αυτή καλέστηκε από την cat. Ev συνεχεία καλεί τη read που χρησιμοποιεί τα πεδία αυτού του state struct για την απόδοση της εξόδου. Αυτή με τη σειρά της καλεί την update που κάνει τους αντίστοιχους ελέγχους και περνά στη read τα δεδομένα για την έξοδο με όλες τις συναρτήσεις να λειτουργούν όπως εξηγήθηκε παραπάνω. Τελικά η read με την copy to user περνά τα δεδομένα στο userspace τα οποία και βλέπουμε στο terminal (βλ. εικόνα παρακάτω). Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται συνεχώς με αποτέλεσμα να βλέπουμε συνεχώς νέες εξόδους όσο έρχονται μετρήσεις μέχρι να σταματήσουμε την cat με Ctrl+C. Οι έξοδοι που παρουσιάστηκαν φαίνονται παρακάτω:

```
user@snf-748022: ~
File Edit View Search Terminal Help
user@snf-748022:~$ date
Δευ 15 Μάι 2017 07:09:03 μμ EEST
user@snf-748022:~$ ssh -p 22223 root@localhost
root@localhost's password:
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software,
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon May 15 19:08:13 2017 from 10.0.2.2
root@utopia:~# cat /dev/lunix0-batt
+3.354
+3.354
+3.354
10
root@utopia:~# cat /dev/lunix0-temp
+24.295
+24.295
+24.295
root@utopia:~# cat /dev/lunix0-light
+0.610
+0.610
+0.610
^C
root@utopia:~# cat /dev/lunix1-light
root@utopia:~# cat /dev/lunix1-temp
+27.8
+27 8
root@utopia:~# cat /dev/lunix1-batt
```