ProdTrack

Guide détaillé de l'application

Organisation, écrans, onglets, filtres et fonctionnalités

Tous les écrans des comptes Admin, Pâtissier et Vente, avec leurs libellés exacts

État de l'application au 31 octobre 2026

Sommaire

1 Plan de l'application

2 Aperçu en images

3 Repères communs à tous les écrans

4 Entrer dans l'application : accueil, connexion, inscription, code, profil, notifications, verrouillage

5 Compte Admin : tableau de bord, boutiques, employés, fiche employé, produits, imposer un produit, export

6 Compte Pâtissier : planning, production, sorties et pertes, stock, mes produits, fiche produit, recette, autres boutiques

7 Compte Vente : fin de journée, historique

8 Règles de fonctionnement

1. Plan de l'application

Chaque compte a sa propre barre d'onglets en bas de l'écran. En haut de chaque écran : le logo ProdTrack, le titre, la cloche des notifications et le lien « Profil ».

Admin

- **Tableau de bord**
  - Filtres boutique et période
  - Chiffres clés
  - Classement des pertes
  - CA par boutique + classement des produits
  - CA par employé + détail
  - Pertes en production
- **Boutiques**
  - Nouvelle boutique
  - Code d'invitation et partage
- **Employés**
  - Liste par boutique, archivés
  - Archiver / réactiver
  - Fiche employé
- **Produits**
  - Modifier le prix
  - Réattribuer le fabricant
  - Corriger le stock
  - Imposer un produit
- **Export**
  - Ventes · Mouvements de stock
  - CA par employé · Pertes
  - Excel ou PDF

Pâtissier

- **Planning**
  - Agenda 7 jours (surgelés)
  - Détail 14 jours par produit
- **Production**
  - Saisie des quantités
  - Mes saisies d'aujourd'hui
- **Sorties**
  - Sorties du congélateur / frigo
  - Déclarer une perte
  - Mes saisies d'aujourd'hui
- **Stock**
  - Mes produits et leur stock
- **Mes produits**
  - À prendre (Je le fabrique)
  - Nouveau / Modifier le produit
  - Ajouter du stock
  - Recette
  - Autres boutiques + fiche catalogue

Vente

- **Fin de journée**
  - Aujourd'hui / Hier
  - Vendu · Jeté · Reste
  - Enregistrer la journée
- **Historique**
  - 14 derniers jours
  - Détail par produit
  - Modifier ce jour

Commun à tous

- **Profil**
  - Photo, code PIN
  - Tablette partagée
  - Changer de personne
  - Retirer mon compte
- **Notifications (cloche)**

Avant d'arriver aux onglets : animation d'accueil → Connexion ou Inscription → Bienvenue (créer l'entreprise ou rejoindre une boutique avec son code) → Information (RGPD) → Créer un code PIN → ensuite, à chaque ouverture : Déverrouiller, ou « Qui êtes-vous ? » s'il y a plusieurs comptes sur l'appareil.

2. Aperçu en images



Code de Paul







Tableau de bord




Planning




Production



Mes produits



Nouveau produit



Fin de journée

3. Repères communs à tous les écrans

- **Bannière** : bandeau de confirmation vert (« ✓ … ») ou d'erreur rouge (« ⚠ … ») qui disparaît tout seul après quelques secondes (3 s par défaut, 5 à 6 s sur certains écrans). Un toucher la ferme tout de suite.
- **États communs** : pendant le chargement, une roue avec « Chargement… ». En cas d'erreur, un message (par défaut « Une erreur est survenue. Vérifiez votre connexion internet. ») avec un bouton « Réessayer ». Les listes vides affichent un message propre à l'écran.
- **Tirer vers le bas pour rafraîchir** sur la plupart des écrans de liste (tableau de bord, planning, production, sorties, stock, autres boutiques, fin de journée, historique, notifications).
- **Compteur** : bouton rond « − », champ numérique au centre, bouton rond « + ». Valeur entière, jamais en dessous de 0 (le « − » est grisé à 0). On peut aussi taper le nombre directement.
- **Ligne produit** : photo ronde (ou initiale du nom si pas de photo), nom, puis prix ou sous-titre ; des badges à droite.
- **En-tête des écrans connectés** (les trois rôles) : petit logo ProdTrack à gauche, titre de l'onglet au centre, à droite la **cloche de notifications** et le lien « Profil ».
- Messages d'erreur traduits en français, par exemple : « Email ou mot de passe incorrect. », « Pas de connexion internet. Réessayez. », « Vous n'avez pas le droit de faire cette action. », « Cette photo est trop lourde. Choisissez une image plus petite. », « Ce nom de produit est déjà utilisé dans cette boutique. ».

4. Entrer dans l'application

1.1 Animation d'accueil

- À chaque ouverture de l'appli, un écran plein apparaît une seule fois : le logo ProdTrack grossit en fondu, puis le texte « ProdTrack » (« Prod » et « Track » dans deux styles) monte légèrement.
- Durée totale d'environ 1,5 s, puis tout s'efface en fondu. L'appli se charge en dessous pendant ce temps.
- Si l'option « réduire les animations » est activée sur l'appareil : logo et texte s'affichent directement, puis un simple fondu de 0,3 s.
- Les clics ne sont plus bloqués dès que la sortie commence.

1.2 Aiguillage automatique

L'appli envoie toute seule vers le bon écran, dans cet ordre :

- Pas connecté, et aucun compte enregistré sur l'appareil : écran **Connexion** (ou **Inscription**).
- Pas connecté, mais des comptes sont déjà enregistrés sur l'appareil : écran **« Qui êtes-vous ? »**.
- Connecté sans profil (nouveau compte) : écran **Bienvenue** (choix créer une entreprise / code boutique).
- Mention d'information pas encore acceptée : écran **Information**.
- Pas encore de code PIN sur cet appareil : écran **Créer un code PIN**.
- Appli verrouillée : **Déverrouiller** (un seul compte), ou **« Qui êtes-vous ? »** (au moins deux comptes sur l'appareil, ou mode tablette partagée activé).
- Sinon, l'accueil du rôle : Tableau de bord (Admin), Planning (Pâtissier), Fin de journée (Vente).
- Après le déverrouillage, l'appli rouvre l'écran où l'on se trouvait avant (y compris Profil ou Notifications).
- Compte archivé par l'admin : écran **« Compte désactivé »** avec « Votre compte a été désactivé. Contactez votre responsable. » et le bouton « Retour à la connexion ».

1.3 Connexion

Titre « Connexion », logo au-dessus.

- Message éventuel en rouge en haut (par exemple après trop de codes PIN faux, ou une session expirée).
- Bouton « Retour au choix du compte » : seulement s'il y a déjà des comptes sur l'appareil, ou si l'on vient de « Ajouter un compte sur cet appareil ». Ramène au choix du compte.
- Champ « Email » (obligatoire, doit être une adresse valide : « Adresse email invalide. »).
- Champ « Mot de passe » (masqué, au moins 6 caractères : « Le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères. »).
- Bouton « Se connecter ».
- Lien « Créer un compte » vers l'inscription.
- En développement local seulement : un bloc « Connexion rapide (test) » avec un bouton par compte de test. Il n'existe pas dans la version en ligne.

1.4 Inscription

Titre « Inscription ».

- « Email » (obligatoire, adresse valide).
- « Mot de passe » (obligatoire, au moins 6 caractères).

- « Confirmation du mot de passe » (doit être identique, sinon « Les deux mots de passe ne correspondent pas. »).
- Bouton « Créer mon compte ».
- Si une confirmation par email est demandée : « Un email de confirmation vous a été envoyé. Ouvrez-le, puis connectez-vous. »
- Lien « J'ai déjà un compte » vers la connexion.
- Erreurs possibles : « Un compte existe déjà avec cet email. », « Confirmez votre adresse email avant de vous connecter. » (à la connexion).

1.5 Bienvenue (après la première connexion, sans profil)

Titre « Bienvenue », deux boutons :

- « Je crée mon entreprise (compte admin) » : ouvre « Créer l'entreprise ».
- « J'ai un code boutique » : ouvre « Rejoindre une boutique ».

1.6 Créer l'entreprise (compte admin)

Titre « Créer l'entreprise ». Tous les champs sont obligatoires :

- « Nom de l'entreprise » (« Indiquez le nom de l'entreprise. »)
- « Prénom » (« Indiquez votre prénom. »)
- « Nom » (« Indiquez votre nom. »)
- « Nom de la première boutique » (« Indiquez le nom de la première boutique. »)
- Bouton « Créer l'entreprise » : crée l'entreprise, sa première boutique et le profil admin.
- Bouton « Retour ».

1.7 Rejoindre une boutique (pâtissier ou vente)

Titre « Rejoindre une boutique ».

- « Code boutique » (obligatoire) : 8 caractères, lettres et chiffres. La saisie passe toute seule en majuscules, les autres caractères sont ignorés. Erreur : « Le code comporte 8 caractères. ». Code inconnu : « Ce code boutique est invalide. Vérifiez-le auprès de l'admin. »
- « Rôle » (obligatoire) : deux boutons, « Pâtissier » et « Vente ». Sans choix : « Choisissez un rôle. »
- « Équipe » : visible seulement si « Pâtissier » est choisi, et alors obligatoire. Deux boutons, « Jour » et « Nuit ». Sans choix : « Choisissez une équipe. »
- « Prénom » (obligatoire) et « Nom » (obligatoire).
- Bouton « Rejoindre la boutique ».
- Bouton « Retour ».

1.8 Information (mention sur les données)

Titre « Information », sans logo. Elle s'affiche une fois par compte et doit être acceptée pour continuer. Texte affiché :

- ProdTrack suit le travail de chaque employé pour organiser la production et calculer le chiffre d'affaires.
- Données collectées : nom, prénom, email, rôle, boutique, équipe (jour ou nuit), photo facultative, quantités produites ou sorties, et le chiffre d'affaires des produits que vous fabriquez.
- L'admin voit le chiffre d'affaires de chaque employé, par produit et par jour. L'équipe vente voit les saisies de sa boutique. Un pâtissier ne voit que son propre chiffre d'affaires.

- Ces données sont conservées tant que le compte existe. Si le compte est archivé, l'historique de production et de chiffre d'affaires est conservé.
- Vous pouvez demander l'accès à vos données et leur rectification. Le contact est l'admin de votre entreprise.
- Bouton « J'ai lu et compris ».

1.9 Créer un code PIN

Logo, titre « Créer un code PIN » (ou « Changer mon code PIN » quand on vient du profil).

- Étape 1 : « Choisissez un code à 4 chiffres », avec un pavé numérique (touches 0 à 9 et ⌫ pour effacer) et 4 points qui se remplissent.
- Étape 2 : « Saisissez le code une seconde fois ». Si les deux codes diffèrent : « Les deux codes ne correspondent pas. », et l'on recommence à l'étape 1.
- Étape 3 (seulement sur un téléphone équipé, hors web et hors tablette partagée) : « Déverrouillage de l'appareil », avec « Cet appareil peut utiliser Face ID ou l'empreinte. Voulez-vous l'activer pour ouvrir ProdTrack ? » et les boutons « Activer » / « Pas maintenant ».
- Le code est enregistré sur l'appareil. Après un changement depuis le profil, on revient au profil.

1.10 Déverrouiller (un seul compte sur l'appareil)

Logo, titre « Déverrouiller », consigne « Saisissez votre code à 4 chiffres. », pavé numérique.

- Code faux : « Code incorrect. Encore N essais. » (puis « Code incorrect. Encore 1 essai. »).
- Au bout de 5 codes faux, le compte est retiré de l'appareil et l'on revient à la connexion avec : « Trop de codes incorrects. Reconnectez-vous avec votre email et votre mot de passe. »
- Si Face ID ou l'empreinte est activé : la demande s'ouvre toute seule (message « Déverrouiller ProdTrack », bouton d'annulation « Utiliser le code »), et un bouton « Utiliser Face ID ou l'empreinte » permet de relancer.
- Bouton « Ajouter un compte sur cet appareil » : ouvre la connexion pour ajouter un deuxième compte.

1.11 « Qui êtes-vous ? » (plusieurs comptes ou tablette partagée)

Titre « Qui êtes-vous ? ».

- Grille de tuiles, une par compte enregistré sur l'appareil, triées par prénom. Chaque tuile montre la photo (ou l'initiale du prénom), le prénom et le rôle (« Admin », « Pâtissier » ou « Vente »). 2 colonnes sur téléphone, 3 sur tablette, 4 sur grand écran.
- Toucher une tuile ouvre « Code de [prénom] », avec « Saisissez votre code à 4 chiffres. », le pavé numérique et le bouton « Retour » (vers la grille).
- Code faux : « Code incorrect. Encore N essais. ». Au bout de 5 : « Trop de codes incorrects. Reconnectez-vous avec votre email et votre mot de passe. » et ce compte est retiré de l'appareil.
- Session expirée : « La session de [prénom] a expiré. Reconnectez-vous avec votre email et votre mot de passe. »
- Bouton « Ajouter un compte sur cet appareil ».
- Les messages s'affichent dans une bannière rouge en haut, qu'on ferme d'un toucher.

1.12 Profil (lien « Profil » en haut à droite, pour tous les rôles)

Titre d'en-tête « Profil ». Dans l'ordre :

- Bouton « Retour » (vers l'écran précédent, sinon l'accueil du rôle).
- **Photo de profil** : la photo, ou un cadre « Pas de photo ». Boutons « Prendre une photo » (devient « Changer la photo » s'il y a déjà une photo, caméra avant ; affiché seulement si l'appareil a une caméra), « Choisir dans la

galerie », et « Retirer la photo » (seulement s'il y a une photo). Pendant l'envoi : « Envoi de la photo… » ou « Retrait de la photo… ». Après un ajout, bannière « Photo enregistrée. ». Si l'accès est refusé : « Autorisez l'accès à l'appareil photo dans les réglages du téléphone » (ou « … à la galerie … »). Photo de 5 Mo au maximum.

- Prénom et nom.
- « Rôle : Admin / Pâtissier / Vente ».
- « Boutique : [nom] » (ou « — »).
- Bouton « Changer mon code PIN » (ouvre « Changer mon code PIN »).
- Section « Cet appareil » : « Pour une tablette utilisée par plusieurs employés en boutique. », puis « Tablette partagée : oui / non » et deux boutons « Oui » / « Non » (celui qui est actif est mis en avant).
- Bouton « Changer de personne » : seulement s'il y a au moins deux comptes sur l'appareil ou si la tablette partagée est activée. Il verrouille et renvoie vers « Qui êtes-vous ? ».
- Bouton rouge « Retirer mon compte de cet appareil ». Il demande une confirmation : « Retirer votre compte de cet appareil ? Il faudra votre email et votre mot de passe pour revenir. », avec « Oui, retirer mon compte » / « Annuler ». Le retrait déconnecte le compte de cet appareil et arrête ses notifications push.
- Il n'y a pas d'autre bouton « Se déconnecter » : retirer le compte de l'appareil fait office de déconnexion.

1.13 Cloche et écran Notifications

- Cloche dans l'en-tête de tous les rôles, avec une pastille du nombre de notifications non lues (« 9+ » au-delà de 9). Un toucher ouvre l'écran « Notifications ».
- Écran « Notifications » : bouton « Retour », puis la liste des notifications de la plus récente à la plus ancienne. Chaque carte montre le titre (en gras si non lue), le message, puis la date et l'heure (ex. « samedi 31/10 à 14:05 »).
- Tout est marqué comme lu dès l'ouverture, mais les non lues restent mises en avant pendant cette visite.
- Liste vide : « Aucune notification pour l'instant. »
- Exemple de notification envoyée au pâtissier par le calcul des prévisions : titre « Fabrication à prévoir : [produit] », message « À fabriquer au plus tard le JJ/MM (environ N unités). ».

1.14 Verrouillages automatiques

- Appli en arrière-plan plus de **5 minutes** : verrouillage au retour (tous les appareils).
- Mode **tablette partagée** :
  - verrouillage après **2 minutes** sans toucher l'écran ;
  - verrouillage **3 secondes après un enregistrement** (production, sorties, perte, production depuis la fiche produit, fin de journée), pour que la personne suivante choisisse son compte ;
  - Face ID et l'empreinte ne sont pas proposés.
- 5 codes PIN faux : le compte est retiré de l'appareil. Il faut alors se reconnecter avec email et mot de passe.

5. Compte Admin

Barre d'onglets (dans l'ordre) : « Tableau de bord » · « Boutiques » · « Employés » · « Produits » · « Export ».

A.1 Tableau de bord

Titre « Tableau de bord ». Tirer vers le bas pour rafraîchir.

- **Section « Boutique »** : puces « Toutes » (par défaut), puis une puce par boutique.
- **Section « Période »** : puces « Aujourd'hui » (par défaut), « Hier », « Cette semaine » (du lundi à aujourd'hui), « Ce mois » (du 1er à aujourd'hui), « Personnalisée ».
  - Avec « Personnalisée » : champs « Du » et « Au » au format JJ/MM/AAAA, pré-remplis à la date du jour. Erreurs : « Indiquez les dates au format JJ/MM/AAAA. », « La date de début doit être avant ou égale à la date de fin. ».
- Erreur de chargement : « Impossible de charger le chiffre d'affaires. » avec « Réessayer ».
- Aucune donnée : « Aucune vente enregistrée sur cette période. »
- **Tuiles de chiffres clés** :
  - « CA total » (en euros) ;
  - « Vendus » ;
  - « Jetés » : un toucher ouvre ou ferme le classement des pertes ;
  - « Taux de perte » (ex. « 8,0 % », toujours une décimale) : même effet que « Jetés » ;
  - « Pertes en production » (quantité, non cliquable).
- **Classement des pertes** (sous les tuiles, si ouvert) : titre « Produits qui se perdent le plus », tableau Produit | Jetés | Vendus | Taux, avec un rang devant chaque nom. Jetés et taux sont en orange s'ils sont supérieurs à 0. Sans perte : « Aucune perte sur la période. ». Avec « Toutes », le nom de la boutique est ajouté après le produit (« Produit · Boutique »).
- **« Chiffre d'affaires par boutique »** (seulement avec « Toutes ») : une carte par boutique, triées par CA décroissant. Chaque carte montre le nom, le montant, une barre proportionnelle et « Vendus : N ». Toutes les boutiques apparaissent, même à 0 €. Un toucher déplie le **classement des produits** de cette boutique.
- **« Classement des produits »** (seulement quand une boutique précise est choisie).
- **Composant « classement des produits »** (dans les deux cas) :
  - mention « N produits vendus sur la période » ;
  - puces de tri « Rapportent le plus » (par défaut), « Se vendent le plus », « Se perdent le plus » ;
  - tableau Produit | Vendus | Jetés | CA, avec un rang (« 1. », « 2. »…), les jetés en orange s'ils sont supérieurs à 0, et une ligne « Total ».
- **« Chiffre d'affaires par employé »** : une carte par pâtissier (les pâtissiers actifs apparaissent même à 0 €), triées par CA décroissant. Chaque carte montre le nom, le montant et une barre. Un toucher déplie le **détail** :
  - « Par produit » : tableau Produit | Vendus | Jetés | CA, avec une ligne « Total » ;
  - « Par jour » : Jour | Vendus | Jetés | CA, le plus récent en haut ;
  - « Par semaine » : lignes « Semaine du JJ/MM » ;
  - « Par mois » : lignes « MM/AAAA ».
  - Un tableau vide affiche « Aucune vente ».
- **« Pertes en production par produit »** (si des pertes existent) : lignes « [produit] — [quantité] », triées par quantité.

A.2 Boutiques

Titre « Boutiques ».

- « **Nouvelle boutique** » :
  - « Nom » (obligatoire : « Indiquez le nom de la boutique. ») ;
  - « Adresse (facultative) » ;
  - bouton « Créer la boutique », puis bannière « Boutique créée. ».
- **Liste des boutiques** : une carte par boutique, avec le nom, l'adresse si elle existe et le **code d'invitation** à 8 caractères (sélectionnable pour le copier).
  - Bouton « Partager le code » : ouvre le partage du téléphone avec le message « Rejoins [boutique] sur ProdTrack avec le code [CODE] ». Si le partage n'est pas possible (certains navigateurs), ce message s'affiche dans une bannière qui reste 60 secondes.
- Aucune boutique : « Aucune boutique pour l'instant. Créez-en une avec le formulaire ci-dessus. »

A.3 Employés

Titre « Employés ».

- Bouton « Afficher les comptes archivés » / « Masquer les comptes archivés ». Les archivés sont masqués par défaut.
- Les employés sont regroupés **par boutique** (titre = nom de la boutique).
- Chaque employé apparaît comme une ligne avec photo ou initiale, prénom et nom, puis « Rôle · Équipe · Archivé » (ex. « Pâtissier · Nuit », « Vente », « Pâtissier · Jour · Archivé »). Un toucher ouvre la **fiche employé**.
- Sous chaque employé (sauf soi-même) :
  - « Archiver ce compte » (rouge), avec la confirmation « Archiver ce compte ? L'historique de production et de chiffre d'affaires est conservé. La personne ne pourra plus se connecter. » et les boutons « Archiver ce compte » / « Annuler » ;
  - pour un archivé, « Réactiver ce compte », avec la confirmation « Réactiver ce compte ? La personne pourra à nouveau se connecter. » et les boutons « Réactiver ce compte » / « Annuler ».
- Boutique sans employé : « Aucun employé. Partagez le code de la boutique pour inviter un pâtissier ou un compte vente. »
- Aucune boutique : « Créez d'abord une boutique, puis partagez son code pour inviter des employés. »

A.4 Fiche employé

Titre « Fiche employé ».

- Bouton « Retour ».
- En-tête : photo ou initiale, prénom et nom, « Rôle : … », « Boutique : … », « Équipe : Jour / Nuit » (pour les pâtissiers), et « Archivé » le cas échéant.
- **Pour un pâtissier** :
  - section « Chiffre d'affaires » avec 3 tuiles : « Aujourd'hui », « Cette semaine », « Ce mois » ;
  - section « Période » avec les mêmes puces que le tableau de bord (« Aujourd'hui », « Hier », « Cette semaine », « Ce mois », « Personnalisée » avec « Du » / « Au ») ;
  - puis le détail « Par produit », « Par jour », « Par semaine », « Par mois » sur la période choisie.
- **Pour un compte vente ou admin** : « Le chiffre d'affaires est attribué aux pâtissiers. »
- Employé introuvable : « Employé introuvable. »

A.5 Produits

Titre « Produits ».

- « **Boutique** » : un bouton par boutique. La première est choisie par défaut.
- Bouton « Imposer un produit » (ouvre le formulaire, voir A.6).
- **Liste des produits** de la boutique choisie : nom, prix (sauf pour les intermédiaires) et nom du fabricant. Badges possibles : « Intermédiaire », « Imposé », « Sans pâtissier ».
- Sous chaque produit, trois actions. Une seule zone peut être ouverte à la fois.
  - « Modifier le prix » (pas pour les intermédiaires) : champ « Nouveau prix (€) » pré-rempli (ex. « 3,50 »), puis « Enregistrer le prix » / « Annuler ». Erreur : « Indiquez un prix en euros, par exemple 3,50. ».
  - « Réattribuer le fabricant » : « Nouveau fabricant » avec un bouton par pâtissier actif de la boutique (le fabricant actuel est mis en avant), puis « Annuler ». S'il n'y en a aucun : « Aucun pâtissier actif dans cette boutique. ».
  - « Corriger le stock » : « Stock actuel : N », « Stock réel compté » avec un compteur pré-rempli au stock actuel, puis « Enregistrer la correction » / « Annuler ». Confirmation : « Stock de [produit] corrigé : [avant] → [après]. ».
- Aucune boutique : « Créez d'abord une boutique dans l'onglet Boutiques. »
- Boutique sans produit : « Aucun produit dans cette boutique. Imposer un produit, ou demander au pâtissier d'ajouter les siens. »

A.6 Formulaire « Imposer un produit »

Il s'affiche à la place de la liste, dans l'onglet Produits.

- « **Boutique** » : un bouton par boutique (celle de la liste est choisie au départ).
- « **Pâtissier fabricant (facultatif)** » :
  - bouton « Aucun : le premier pâtissier qui le prend » (par défaut) ;
  - un bouton par pâtissier actif de la boutique ;
  - si la boutique n'en a aucun : « Aucun pâtissier actif : le premier qui rejoint pourra prendre ce produit. ».
- « Nom du produit » (obligatoire : « Indiquez le nom du produit. »).
- « Prix (€) » (obligatoire, exemple affiché « 3,50 » ; erreur « Indiquez un prix en euros, par exemple 3,50. »).
- « Conservation (facultatif, défaut : frais) » : sélecteur « Frais » / « Surgelé ».
- « Durée de conservation en jours (facultatif) » : exemple « 2 » ; vide = 2 jours ; sinon au moins 1 (« Indiquez une durée en jours (au moins 1), ou laissez vide. »).
- « Seuil minimum de stock (facultatif) » : **seulement si Surgelé** ; exemple « 0 » ; vide = 0 (« Indiquez un nombre entier (0 ou plus), ou laissez vide. »). Revenir à Frais efface le seuil.
- « **Recette (facultatif)** » : éditeur de recette (voir B.7).
- « **Imposer aussi dans d'autres boutiques** » :
  - un bouton « Imposer aussi dans [boutique] » par autre boutique ; une fois choisi, il devient « Retirer [boutique] » ;
  - pour chaque boutique ajoutée, le choix du fabricant (« Aucun : le premier pâtissier qui le prend » ou un pâtissier ; s'il n'y en a aucun : « Aucun pâtissier actif : le premier pourra le prendre. ») ;
  - s'il n'y a qu'une boutique : « Il n'y a pas d'autre boutique. ».
- Boutons « Imposer le produit » (retour à la liste ensuite) et « Annuler ».

A.7 Export

Titre « Export ».

- « **Boutique** » : puces « Toutes » (par défaut) et une par boutique.
- « **Période** » : « Aujourd'hui » (par défaut), « Hier », « Cette semaine », « Ce mois », « Personnalisée » (champs « Du » / « Au », JJ/MM/AAAA, mêmes messages d'erreur).
- Aide : « Chaque export est disponible en Excel (.xlsx) et en PDF, lisibles sur téléphone et ordinateur. »
- Quatre blocs, chacun avec un bouton « Excel » et un bouton « PDF » :
  - « **Ventes** » : « Détail des ventes : produit, pâtissier, quantités et chiffre d'affaires. » Colonnes : Date, Boutique, Produit, Pâtissier, Prix unitaire, Vendus, Jetés, Restes, CA, avec une ligne Total.
  - « **Mouvements de stock** » : « Productions, sorties et corrections saisies sur la période. » Colonnes : Date, Heure, Boutique, Produit, Type, Quantité, Saisi par. Totaux : « Total production », « Total sorties », « Total corrections ».
  - « **CA par employé** » : « Chiffre d'affaires, vendus et jetés par employé et par jour. » Colonnes : Date, Employé, Boutique, Vendus, Jetés, CA, avec un Total.
  - « **Pertes en production** » : « Pertes déclarées : motif, quantité et retrait éventuel du stock. » Colonnes : Date, Boutique, Produit, Quantité, Motif, Retirée du stock (Oui/Non), Déclarée par, avec un Total.
- Nom du fichier : « ProdTrack - [type] - JJ-MM-AAAA au JJ-MM-AAAA.xlsx » (ou .pdf). Le titre du rapport reprend le nom de la boutique, ou celui de l'entreprise avec « Toutes ».
- Résultat :
  - bannière verte « Fichier prêt : N lignes. » ;
  - s'il n'y a rien : bannière rouge « Aucune donnée à exporter sur cette période. ».
- Les boutons sont désactivés pendant un export ou si la période est invalide.

6. Compte Pâtissier

Barre d'onglets (dans l'ordre) : « Planning » · « Production » · « Sorties » · « Stock » · « Mes produits ».

B.1 Planning

Titre « Planning ». Tirer vers le bas pour rafraîchir.

- Phrase d'introduction : « Planning des produits surgelés. Les produits frais se fabriquent chaque jour. »
- Aucun produit : « Vous n'avez aucun produit. Ajoutez-en dans Mes produits. » avec un bouton « Mes produits ».
- Aucun surgelé : « Aucun produit surgelé à planifier. »
- Si moins de 8 semaines de données : « Prévisions indicatives : moins de 8 semaines de données. »
- **Agenda de 7 jours**, toujours 7 cases d'aujourd'hui à J+6. En-têtes : « Aujourd'hui · samedi 31/10 », « Demain · dimanche 01/11 », puis « Lundi 02/11 », etc.
  - Case sans rien : « Rien à fabriquer ».
  - Chaque produit n'apparaît **qu'une seule fois**, au jour de fabrication prévu. Un produit **sous le seuil** est placé dans « Aujourd'hui » et marqué d'un point orange.
  - Chaque ligne montre le nom (lien vers la fiche produit), le badge « Intermédiaire » éventuel, et à droite « N à faire » ou « dès que possible » (sous le seuil sans prévision dans la semaine).
  - Ordre dans une case : d'abord les produits sous le seuil, puis les plus grosses quantités, puis l'ordre alphabétique.
  - Toucher la ligne (hors nom) déplie le détail de la prévision : tableau Jour | Sorties prévues | Stock prévu, avec les jours sous le seuil en orange, et « Seuil : N ».
- Légende « ● sous le seuil de stock » (s'il y en a un), puis « Dernier calcul : [jour JJ/MM] à HH:MM » (date et heure du dernier calcul des prévisions).

B.2 Production

Titre « Production ». Tirer vers le bas pour rafraîchir.

- Produits listés : ceux dont je suis le fabricant, plus **tous les produits intermédiaires** de la boutique.
- Champ « Rechercher un produit » : seulement au-delà de 10 produits ; la recherche ignore les accents.
- Chaque ligne montre la photo, le nom, « Stock : N » (pour un intermédiaire, « [fabricant] · Stock : N »), le badge « Intermédiaire » éventuel et un compteur.
- Bouton « Enregistrer la production » :
  - confirmation verte, une ligne par produit : « 12 Croissants ajoutés. Stock : 30 » ;
  - sans quantité : « Indiquez au moins une quantité. ».
- Aucun produit : « Aucun produit à produire. Ajoutez-en dans l'onglet Mes produits. »
- « **Mes saisies d'aujourd'hui** » : mes saisies du jour, les plus récentes en haut (« 12 Croissants » et l'heure), chacune avec un bouton « Annuler ».
  - Confirmation : « Annuler cette saisie ? Le stock sera corrigé de N. », avec « Oui, annuler la saisie » / « Non, la garder ».
  - Après annulation : « Saisie annulée. ».
  - Rien aujourd'hui : « Aucune saisie aujourd'hui. ».

B.3 Sorties

Titre « Sorties ».

- Rappel : « Le chiffre d'affaires reste attribué au fabricant du produit. »
- Produits listés : **tous les produits de la boutique qui ont un fabricant**, chacun avec « [fabricant] · Stock : N » et un compteur. Recherche au-delà de 10 produits.
- Bouton « Enregistrer les sorties » :
  - confirmation « 5 Éclairs sortis. Stock : 10 » ;
  - impossible de sortir plus que le stock : « Stock insuffisant pour [produit] : N disponibles. ».
- Bouton « Déclarer une perte » : ouvre ou ferme le formulaire de perte.
  - « Produit » : une puce par produit.
  - « Quantité perdue » : compteur.
  - « Motif » : puces « Brûlé », « Tombé ou abîmé », « Raté », « Autre ».
  - Case « Ces produits étaient encore dans le stock » (décochée par défaut), avec l'aide « Laissez décoché si ces produits avaient déjà été sortis : le stock ne change pas. ».
  - Bouton « Enregistrer la perte ». Messages d'erreur : « Choisissez un produit. », « Choisissez un motif. », « Indiquez une quantité perdue. » ; si la case est cochée et le stock trop bas, « Stock insuffisant pour … ».
  - Confirmation : « 3 Croissants perdus (brûlés). » suivi de « Stock : N » si la case était cochée.
- « **Mes saisies d'aujourd'hui** » : mes sorties et mes pertes du jour, mélangées par heure. Une perte s'affiche « 3 Croissants — perte (brûlé) · retirée du stock ».
  - Bouton « Annuler » sur chaque ligne. Pour une perte, la confirmation est « Annuler cette perte ? Le stock sera corrigé de N. » (ou simplement « Annuler cette perte ? » si elle n'était pas dans le stock), avec « Oui, annuler la perte » / « Non, la garder ». Message ensuite : « Perte annulée. ».
- Aucun produit : « Aucun produit dans cette boutique. ».

B.4 Stock

Titre « Stock ».

- Seulement **mes produits** (ceux dont je suis le fabricant), avec la photo, le nom, le badge « Intermédiaire » éventuel et le stock en gros à droite.
- Surgelé sous son seuil : bordure orange et sous-titre « Sous le seuil (min. N) ». **Jamais pour un produit frais.**
- Recherche au-delà de 10 produits.
- Un toucher ouvre la fiche du produit.
- Aucun produit : « Vous n'avez encore aucun produit. »

B.5 Mes produits

Titre « Mes produits », avec la cloche et « Profil » dans l'en-tête.

- « **À prendre** » (s'il y en a) : produits imposés par l'admin qui n'ont pas encore de pâtissier. Badges « Imposé par l'admin » et « Sans pâtissier ».
  - Bouton « Je le fabrique » : bannière « [produit] ajouté à vos produits. Pensez à vérifier le seuil et la durée de conservation. ».
  - Si quelqu'un l'a pris avant : « Un autre pâtissier l'a déjà pris. ».
- Bouton « Ajouter un produit » : ouvre « Nouveau produit ».

- Bouton « Voir les autres boutiques » : ouvre « Autres boutiques ».
- **Mes produits** : nom, prix (sauf intermédiaire), badges « Intermédiaire » et « Imposé par l'admin ». Un toucher ouvre « Modifier le produit ».
- Première fois (jamais eu de produit) : « Ajoutez les produits que vous fabriquez. » avec le bouton « Ajouter un produit » en bas.
- Plus aucun produit en cours : « Vous n'avez aucun produit en cours. Ajoutez-en un pour le fabriquer. ».

B.6 Fiche produit : « Nouveau produit » / « Modifier le produit »

Titre d'en-tête : « Nouveau produit » ou « Modifier le produit ».

- Bannière éventuelle :
  - en venant du catalogue : « Produit ajouté à votre boutique : vérifiez le prix, le seuil et ajoutez une photo. » (pour un intermédiaire : « … vérifiez le seuil et ajoutez une photo. ») ;
  - après une photo : « Photo enregistrée. » ;
  - après un enregistrement : « Produit enregistré. ».
- **Photo** (vignette à gauche, icône d'appareil photo si vide) et liens « Prendre une photo » / « Changer la photo », « Choisir dans la galerie », « Retirer la photo ». À la création, la photo n'est envoyée qu'à l'enregistrement (« Préparation de la photo… »).
- « Nom » (obligatoire : « Indiquez le nom du produit. »). **Non modifiable pour un produit imposé**, avec la mention « Imposé par l'admin : le nom ne peut pas être modifié. ».
- **« Ajouter du stock »** (fiche d'un produit existant, de ma boutique, dont je suis le fabricant, ou intermédiaire) : « Stock actuel : N », un compteur et le bouton « Enregistrer la production ». Confirmation : « N [produit] ajoutés. Stock : N ».
- **« Type »** (absent pour un produit imposé) : « Produit fini » (par défaut) / « Produit intermédiaire ». Aide : « Intermédiaire : sert à fabriquer d'autres produits, n'est pas vendu en boutique. ».
- « Prix (€) » : exemple « 3,50 », obligatoire pour un produit fini (« Indiquez un prix en euros, par exemple 3,50. »), **masqué pour un intermédiaire**.
- « Conservation » : « Frais » (par défaut) / « Surgelé ». Non modifiable si le produit est imposé.
- « Durée de conservation (jours) » : 2 par défaut, au moins 1 (« Indiquez une durée en jours (au moins 1). »).
- « Seuil minimum (surgelé seulement) » : **visible seulement si Surgelé**, 0 par défaut, nombre entier (« Indiquez un nombre entier (0 ou plus). »). Passer en Frais remet le seuil à 0.
- **« Recette · facultatif »** : l'éditeur de recette (voir B.7). Pour un produit imposé, la recette est en lecture seule (« ingrédient — quantité unité »), ou « Aucune recette n'a été saisie pour ce produit. ».
- Bouton « Enregistrer le produit » (création, puis ouverture de la fiche) ou « Enregistrer les modifications ».
- Bouton rouge « Retirer ce produit » (absent pour un produit imposé). Confirmation : « Retirer ce produit ? Il n'apparaîtra plus dans vos listes. L'historique de production est conservé. », avec « Retirer ce produit » / « Annuler ». Retour ensuite à Mes produits.
- Intermédiaire d'un autre pâtissier de la boutique (ouvert depuis Production ou le Planning) : la fiche ne montre que le nom et la zone « Ajouter du stock ».
- Produit d'un autre pâtissier (non intermédiaire) : « Ce produit ne fait pas partie de vos produits. ».

B.7 Éditeur de recette (fiche produit et formulaire admin)

- Colonnes « Ingrédient » | « Qté » | « Unité ».
- Une ligne vide reste toujours en bas : on tape, et une nouvelle ligne apparaît. Exemple affiché : « Ex. Farine » sur la première ligne, puis « + Ingrédient ».

- Unités au choix (toucher « g ▾ ») : « g » (par défaut), « kg », « ml », « l », « pièce », « cuillère ».
- Une croix rouge retire la ligne.
- Une ligne entièrement vide est ignorée. Sinon : « Indiquez l'ingrédient. » et « Indiquez une quantité supérieure à 0. ». La virgule est acceptée (« 0,5 »).

B.8 Autres boutiques (catalogue)

Titre « Autres boutiques ».

- Puces : une par autre boutique de l'entreprise, la première est choisie par défaut.
- Liste des produits de la boutique choisie : photo, nom, « Prix pratiqué : X € » (sauf intermédiaire), badges « Intermédiaire » et « Déjà dans ma boutique » (même nom déjà présent chez moi). Un toucher ouvre la fiche catalogue.
- Pas d'autre boutique : « Votre entreprise n'a pas d'autre boutique. »
- Boutique sans produit : « Aucun produit dans cette boutique pour l'instant. »

B.9 Fiche produit du catalogue

Titre = nom du produit.

- Photo ou initiale, nom, badge « Intermédiaire » éventuel.
- « Boutique : [nom] ».
- « Prix pratiqué : X € » (sauf intermédiaire).
- « Conservation : Frais / Surgelé — N jours ».
- Section « Recette » : lignes « ingrédient — quantité unité », ou « Aucune recette n'a été saisie pour ce produit. ».
- Si le produit existe déjà chez moi : « Ce produit est déjà dans votre boutique. », et le bouton est désactivé.
- Bouton « Fabriquer aussi dans ma boutique » : copie le produit dans ma boutique, avec moi comme fabricant (prix et recette repris, sans photo, seuil à 0, non imposé), puis ouvre sa fiche avec la bannière « Produit ajouté à votre boutique… ».
- Produit qui n'est plus disponible : « Ce produit n'est plus disponible dans le catalogue. ».

7. Compte Vente

Barre d'onglets (dans l'ordre) : « Fin de journée » · « Historique ».

C.1 Fin de journée

Titre d'onglet « Fin de journée ». Tirer vers le bas pour rafraîchir.

- En haut, la date en toutes lettres (ex. « Samedi 31 octobre 2026 »).
- Puces « Aujourd'hui » (par défaut) / « Hier » : **on ne peut saisir que pour aujourd'hui ou hier**.
- Produits listés : produits **finis** (pas les intermédiaires) de la boutique qui ont un fabricant. Chaque ligne montre la photo, le nom, « Déjà enregistré » si une saisie existe pour ce jour, puis trois compteurs : « Vendu », « Jeté », « Reste ». Les compteurs sont empilés sur téléphone et côte à côte sur tablette.
- Les valeurs déjà enregistrées pour le jour choisi sont pré-remplies : on peut donc les corriger.
- Zone fixe en bas de l'écran :
  - « Modifications non enregistrées : N produits » (s'il y en a) ;
  - bannière de résultat ;
  - bouton « Enregistrer la journée ».
- Confirmation : « N produits enregistrés pour le samedi 31 octobre 2026. » (« 1 produit enregistré pour le … »). Sans quantité : « Indiquez au moins une quantité. ».
- Aucun produit : « Aucun produit dans cette boutique pour l'instant. ».

C.2 Historique

Titre « Historique ».

- Les **14 derniers jours**, aujourd'hui compris, un par carte, le plus récent en haut. Chaque carte montre la date courte (ex. « sam. 31/10 ») et « Vendu : N · Jeté : N », ou « Aucune saisie ».
- Un toucher déplie le détail par produit : « [produit] », puis « Vendu N · Jeté N · Reste N ». Jour vide : « Aucune saisie ce jour-là. ».
- Bouton « Modifier ce jour » : seulement pour aujourd'hui et hier. Il ouvre Fin de journée sur ce jour.

8. Règles de fonctionnement

- **Seuil minimum seulement pour les surgelés** : le champ n'apparaît que si « Surgelé » est choisi (fiche produit et formulaire admin). Repasser en Frais remet le seuil à 0. L'alerte « Sous le seuil » (Stock) et le point orange (Planning) ne concernent que les surgelés.
- **Le planning ne concerne que les surgelés** (« Les produits frais se fabriquent chaque jour. »), sur 7 jours, sans doublon. Un produit sous le seuil va dans « Aujourd'hui ».
- **Prévisions indicatives** tant qu'il y a moins de 8 semaines de données.
- **Annulation le jour même** : production, sorties et pertes ne s'annulent que le jour de la saisie, et seulement par la personne qui a saisi (liste « Mes saisies d'aujourd'hui »). Sinon : « Cette saisie ne peut plus être annulée. » ou « Cette perte ne peut plus être annulée. ».
- **Pas de sortie au-delà du stock** : « Stock insuffisant pour [produit] : N disponibles. ». Même règle pour une perte « encore dans le stock ».
- **Une perte ne baisse le stock que si la case « Ces produits étaient encore dans le stock » est cochée.**
- **Le chiffre d'affaires est attribué au fabricant** du produit, même quand un autre pâtissier fait la sortie. Les comptes vente et admin n'ont pas de CA (« Le chiffre d'affaires est attribué aux pâtissiers. »).
- **Ce que voit chacun** : un pâtissier ne voit que son propre CA ; l'équipe vente voit les saisies de sa boutique ; l'admin voit tout.
- **Production** : on ne produit que ses propres produits, plus les intermédiaires de la boutique. **Sorties** : tous les produits de la boutique qui ont un fabricant.
- **Intermédiaires** : pas de prix, pas vendus en boutique (absents de Fin de journée), mais productibles par tous les pâtissiers de la boutique.
- **Produits imposés par l'admin** : le pâtissier ne peut ni les renommer, ni changer leur type ou leur conservation, ni les retirer, ni modifier leur recette. Un imposé sans pâtissier apparaît dans « À prendre » : le premier qui touche « Je le fabrique » le prend.
- **Fin de journée** : saisie pour aujourd'hui ou hier seulement. L'historique couvre 14 jours, et « Modifier ce jour » n'existe que pour aujourd'hui et hier.
- **Codes et verrouillage** :
  - code PIN de 4 chiffres, propre à l'appareil ;
  - 5 essais faux et le compte est retiré de l'appareil ;
  - verrouillage après 5 min en arrière-plan ;
  - en tablette partagée : verrouillage après **2 min** d'inactivité, et 3 s après chaque enregistrement ;
  - pas de Face ID ni d'empreinte en tablette partagée ni sur le web.
- **Code boutique** : 8 caractères (lettres majuscules et chiffres), un par boutique, partageable depuis l'onglet Boutiques.
- **Archivage d'un employé** : la personne ne peut plus se connecter et son historique est conservé. L'admin ne peut pas s'archiver lui-même. Un compte archivé qui se connecte voit « Compte désactivé ».
- **Photos** : 5 Mo au maximum. Le profil utilise la caméra avant.
- **Périodes** (tableau de bord, fiche employé, export) :
  - « Cette semaine » = du lundi à aujourd'hui ;
  - « Ce mois » = du 1er à aujourd'hui ;
  - « Personnalisée » = dates JJ/MM/AAAA, la date de début avant ou égale à la date de fin.