
# 概述

Sentinel 译为"哨兵",顾名思义,面对您后台的大量服务/微服务,前置一个哨兵,但面对大量请求时,让后台服务有序被调用,但某些服务的不可用时,采用服务熔断降级等措施,让系统仍能平稳运行,不至于造成系统雪崩,典型应用场景:

- 1. MQ中消息在某些时间段(比如行情交易的高峰期,秒杀期等)消息并发量非常大时,通过 Sentinel 起到"削峰填谷"的作用;
- 2. 某个业务服务非常复杂,需要调用大量微服务,其中某服务不可用时,不影响整体业务运行,如提交某个订单,需要调用诸如验证库存,验证优惠金额,支付,验证手机号等,其中验证手机号服务不可用时,采用降级的方式让其通过,不影响整个提交订单的业务;
- 3. 上述订单业务提交时,依赖的下游应用控制线程数,请求上下文超过阈值时,新的请求立即拒绝,即针对流控,可基于QPS或线程数在某些业务场景下,都会有用,如下就是一个qps瞬时拉大时,通过流量缓慢增加,避免系统被压垮的情况:



### image

随着微服务的流行,服务和服务之间的稳定性变得越来越重要。[Sentine] 以流量为切入点,从流量控制、熔断降级、系统负载保护等多个维度保护服务的稳定性。

#### Sentinel 具有以下特征:

- **丰富的应用场景**: Sentinel 承接了阿里巴巴近 10 年的双十一大促流量的核心场景,例如秒杀 (即突发流量控制在系统容量可以承受的范围)、消息削峰填谷、实时熔断下游不可用应用等。
- **完备的实时监控**: [Sentine] 同时提供实时的监控功能。您可以在控制台中看到接入应用的单台机器秒级数据,甚至 500 台以下规模的集群的汇总运行情况。
- **广泛的开源生态**: Sentinel 提供开箱即用的与其它开源框架/库的整合模块,例如与 Spring Cloud、Dubbo、gRPC 的整合。您只需要引入相应的依赖并进行简单的配置即可快速地接入 Sentinel。
- 完善的 SPI 扩展点: Sentinel 提供简单易用、完善的 SPI 扩展点。您可以通过实现扩展点,快速的定制逻辑。例如定制规则管理、适配数据源等。

### Sentinel 分为两部分:


- 1. 核心库(Java 客户端)不依赖任何框架/库,能够运行于所有 Java 运行时环境,同时对 Dubbo / Spring Cloud 等框架也有较好的支持。
- 2. 控制台 (Dashboard) 基于 Spring Boot 开发,打包后可以直接运行,不需要额外的 Tomcat 等应用容器,该模块目前基于SpringBoot运行;

# 部署

在使用 Sentinel 之前,我们首先需部署 Sentinel Dashborad ,下载最新版的 Sentinel Dashborad ,通过以下命令运行:

java -Dserver.port=8088 -jar sentinel-dashboard-1.3.0.jar

通过 server.port 执行程序运行端口号,通过 http://localhost:8088 打开控制台,如下:



image

至此部署完成,非常简单!

# 项目中使用Sentinel

Sentinel针对各个主流框架都提供了适配(包括Servlet, Dubbo, SpringBoot/SpringCloud, gRPC, RocketMQ等),本文以 SpringBoot 2 举例(通过笔者测试发现,SpringBoot 1.x支持不好,自定义流控规则不可用),首先我们需要在 SpringBoot 2 的配置文件中指定Sentinel连接的控制台地址和项目名,即 application.yml 文件,如下:

```
project:
    name: 在控制台显示的项目名
spring:
    cloud:
        sentinel:
        transport:
        dashboard: 192.168.1.154:8088
```

#### 在项目中加入依赖:

```
<dependency>
    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-sentinel</artifactId>
    <version>0.2.0.RELEASE</version>
</dependency>
```

启动 SpringBoot 2 后,可以在簇点链路页面看到项目的各个服务(首次访问服务时会被出现在列表中,这些服务在Sentinel中被称为资源),接着,你就可以针对这些资源进行流控,降级,热点,授权等操作。

# 流量控制与规则扩展

在控制台可通过**流控规则**菜单定义某资源的流控规则,不过这个定义只在内存中,但控制台重启后,随 之消失,所以我们一般在项目中通过配置文件来定义流控规则,编写一个流控数据源,如下:

```
package com.sumscope.study.springboot2.service;
import java.net.URLDecoder;
import java.util.List;
import com.alibaba.csp.sentinel.datasource.Converter;
import com.alibaba.csp.sentinel.datasource.ReadableDataSource;
import com.alibaba.csp.sentinel.init.InitFunc;
import com.alibaba.csp.sentinel.datasource.FileRefreshableDataSource;
import com.alibaba.csp.sentinel.property.PropertyListener;
import com.alibaba.csp.sentinel.property.SentinelProperty;
import com.alibaba.csp.sentinel.slots.block.Rule;
import com.alibaba.csp.sentinel.slots.block.degrade.DegradeRule;
import com.alibaba.csp.sentinel.slots.block.degrade.DegradeRuleManager;
import com.alibaba.csp.sentinel.slots.block.flow.FlowRule;
import com.alibaba.csp.sentinel.slots.block.flow.FlowRuleManager;
import com.alibaba.csp.sentinel.slots.system.SystemRule;
import com.alibaba.csp.sentinel.slots.system.SystemRuleManager;
import com.alibaba.fastjson.JSON;
import com.alibaba.fastjson.TypeReference;
public class FileDataSourceInit implements InitFunc{
    private Converter<String, List<FlowRule>> flowRuleListParser = source ->
JSON.parseObject(source,
        new TypeReference<List<FlowRule>>() {});
    private Converter<String, List<DegradeRule>> degradeRuleListParser = source
-> JSON.parseObject(source,
        new TypeReference<List<DegradeRule>>() {});
```

```
private Converter<String, List<SystemRule>> systemRuleListParser = source ->
JSON.parseObject(source,
        new TypeReference<List<SystemRule>>() {});
    @override
    public void init() throws Exception {
        ClassLoader classLoader = getClass().getClassLoader();
        String flowRulePath =
URLDecoder.decode(classLoader.getResource("FlowRule.json").getFile(), "UTF-8");
        String degradeRulePath =
URLDecoder.decode(classLoader.getResource("DegradeRule.json").getFile(), "UTF-
8");
        String systemRulePath =
URLDecoder.decode(classLoader.getResource("SystemRule.json").getFile(), "UTF-
8");
        // Data source for FlowRule
        FileRefreshableDataSource<List<FlowRule>>> flowRuleDataSource = new
FileRefreshableDataSource <> (
            flowRulePath, flowRuleListParser);
        FlowRuleManager.register2Property(flowRuleDataSource.getProperty());
        // Data source for DegradeRule
        FileRefreshableDataSource<List<DegradeRule>> degradeRuleDataSource
            = new FileRefreshableDataSource<>(
            degradeRulePath, degradeRuleListParser);
 DegradeRuleManager.register2Property(degradeRuleDataSource.getProperty());
        // Data source for SystemRule
        FileRefreshableDataSource<List<SystemRule>> systemRuleDataSource
            = new FileRefreshableDataSource<>(
            systemRulePath, systemRuleListParser);
        SystemRuleManager.register2Property(systemRuleDataSource.getProperty());
    }
}
```

然后在项目的 resources 下新增目录 META-

INF\services\com.alibaba.csp.sentinel.init.InitFunc ,并填写以上类的完成类名如 com.sumscope.study.springboot2.service.FileDataSourceInit即可,这样,在您的classpath 目录下通过 DegradeRule.json ,FlowRule.json ,SystemRule.json 分别来定义降级规则,流控规则和系统规则,比如我们定义一个流控规则,让test资源QPS为1,即1秒钟最多调用1次,如下:

```
[
    "resource": "test",
    "controlBehavior": 0,
    "count": 1,
    "grade": 1,
    "limitApp": "default",
    "strategy": 0
}
]
```

在Java代码中,通过 @SentinelResource("test") 来定义服务对应的资源名,如果不指数,URI 即为资源名。

## 熔断降级

降级规则定义如下:

新增降级规则	×
资源名	资源名
流控应用	default
阈值类型	◎ RT ◎ 异常比例
RT	室秒 <b>时间窗口</b> 降级时间间隔,单位秒
	新増取消

## image


可基于RT (平均响应时间) 或异常比例两种方式来定义,其中RT单位为毫秒。

指定RT时,当资源的平均响应时间超过阈值(DegradeRule 中的 count,以 ms 为单位)之后,资源进入准降级状态。接下来如果持续进入 5 个请求,它们的 RT 都持续超过这个阈值,那么在接下的时间窗口(DegradeRule 中的 timeWindow,以 s 为单位)之内,对这个方法的调用都会自动地返回。

指定异常时,当资源的每秒异常总数占通过总数的比值超过阈值(DegradeRule 中的 count)之后,资源进入降级状态,即在接下的时间窗口(DegradeRule 中的 timeWindow,以 s 为单位)之内,对这个方法的调用都会自动地返回。

## 热点参数限流

也可对经常访问的数据进行限流,如某个商品或某个用户等,如下图:



### image

Sentinel 利用 LRU 策略,结合底层的滑动窗口机制来实现热点参数统计。LRU 策略可以统计单位时间内,最近最常访问的热点参数,而滑动窗口机制可以帮助统计每个参数的 QPS,热点参数限流目前只支持QPS模式。

# 黑白名单

可通过定义策略(黑名单或白名单)限定资源的调用方是否让其通过,以下是代码定义白名单规则:

```
AuthorityRule rule = new AuthorityRule();
rule.setResource("test");
rule.setStrategy(RuleConstant.AUTHORITY_WHITE);
rule.setLimitApp("appA,appB");
AuthorityRuleManager.loadRules(Collections.singletonList(rule));
```

# 实时监控

在控制台我们可以实时看到每个资源的qps情况如下图:

