

PDND DURC Batch

Guida operativa - configurazione PDND e configurazione del programma

Questa guida e' divisa in due parti. Dalla PDND si ottengono 5 valori + 1 file (chiave privata) che poi si inseriscono nel programma.

Valore ottenuto dalla PDND	Campo nel programma
Client ID (UUID del client)	PDND_CLIENT_ID
Key ID (kid della chiave)	PDND_KID
Chiave privata RSA (file .pem)	PDND_PRIVATE_KEY_PATH
Purpose ID (id finalita')	PDND_DURC_PURPOSE_ID
Base URL e-service DURC	PDND_DURC_BASE_URL
Audience e-service DURC	PDND_DURC_AUDIENCE

Nota: gli endpoint di autenticazione sono gia' impostati sui valori di produzione; si cambiano solo per l'ambiente di collaudo (UAT).

PARTE 1 - Configurazione su PDND

Accesso dal portale PDND Interoperabilit  (area riservata, SPID/CIE). I nomi delle voci di menu possono variare nel tempo. Riferimento: developer.pagopa.it/pdnd-interoperabilita

1.1 Adesione dell'ente (se non gi  fatto)

- L'ente deve aver aderito alla PDND: l'adesione la fa il legale rappresentante (o delegato) con SPID/CIE.
- Vengono nominati un Amministratore e uno o pi  Operatori API: sono i ruoli che creano client e gestiscono le fruizioni.

1.2 Crea il client di fruizione e il materiale crittografico

- Crea un Client di fruizione (machine-to-machine).
- Annota il Client ID (UUID) -> PDND_CLIENT_ID.
- Genera la coppia di chiavi RSA (anche dal programma stesso).
- Carica la chiave PUBBLICA sul client: la PDND assegna un kid -> PDND_KID.
- La chiave PRIVATA non si carica mai: resta sulla tua macchina e serve a firmare le richieste.

1.3 Trova l'e-service DURC nel catalogo

- Nel Catalogo e-service cerca il servizio DURC dell'erogatore (es. INPS/ANAC).
- Dal descrittore annota il Base URL del server -> PDND_DURC_BASE_URL.
- Annota l'Audience dichiarata -> PDND_DURC_AUDIENCE.

1.4 Richiedi la fruizione e crea la finalita' (purpose)

- Avvia la Richiesta di fruizione (iscrizione al servizio) col tuo client.
- Crea una Finalita' (purpose) che descrive l'uso del servizio e collegala al client.
- La fruizione/finalita' va approvata dall'erogatore. Quando e' attiva ottieni il Purpose ID -> PDND_DURC_PURPOSE_ID.

1.5 (Opzionale) Ambiente di collaudo

- Prima della produzione, ripeti i passi in collaudo (UAT) e nel programma sovrascrivi PDND_TOKEN_ENDPOINT e PDND_AUTH_AUDIENCE con gli URL UAT.

Al termine della Parte 1 devi avere: Client ID, kid, file private_key.pem, Purpose ID, Base URL e Audience dell'e-service.

PARTE 2 - Configurazione del programma

Due modi equivalenti: interfaccia grafica (consigliata) o file di testo .env.

Prerequisiti (una sola volta)

```
cd C:\Users\dgrioni\Desktop\pdnd
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

Modo A - Interfaccia grafica (consigliato)

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m streamlit run streamlit_app.py
```

- Si apre il browser su <http://localhost:8501>.
- Apri la sezione Impostazioni (già aperta se la config è incompleta).
- In 'Credenziali e parametri PDND' inserisci i 5 valori e premi Salva parametri.
- In 'Chiave privata RSA': carica il tuo file .pem, oppure genera la coppia e scarica la pubblica da caricare su PDND.
- Controlla che la sidebar sia tutta verde [OK].
- Carica il CSV (colonna codice_fiscale) e premi Avvia controllo DURC.

Modo B - File di configurazione (.env)

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m durc_batch.doctor --init
.\.venv\Scripts\python.exe -m durc_batch.doctor --gen-key
# compila i 5 campi nel file .env, poi:
.\.venv\Scripts\python.exe -m durc_batch.doctor
.\.venv\Scripts\python.exe -m durc_batch.main
```

- doctor --init crea il .env; doctor --gen-key crea la coppia di chiavi.
- Compila PDND_CLIENT_ID, PDND_KID, PDND_DURC_BASE_URL, PDND_DURC_PURPOSE_ID, PDND_DURC_AUDIENCE.
- doctor deve stampare PRONTO prima di lanciare main.

Dove finiscono i risultati

- Documenti DURC -> data\output\ (es. durc_<codicefiscale>.pdf)
- Stato richieste -> data\state.db (le pratiche già completate vengono saltate)
- Log -> logs\durc_batch.log

Sicurezza

- Non condividere/versionare private_key.pem né .env (già esclusi da git).
- Sul portale PDND carichi solo la chiave pubblica.

Checklist - dati da raccogliere dalla PDND

Spunta ogni voce man mano che la ottieni dal portale. Quando sono tutte spuntate, hai tutto per configurare il programma.

Credenziali del client

- ☐ Client ID (UUID) PDND_CLIENT_ID: _____
- ☐ Key ID (kid) PDND_KID: _____
- ☐ Chiave privata RSA salvata in keys\private_key.pem
- ☐ Chiave pubblica caricata sul portale PDND

E-service DURC

- ☐ Base URL PDND_DURC_BASE_URL: _____
- ☐ Audience PDND_DURC_AUDIENCE: _____
- ☐ Purpose ID (finalita' approvata) ... PDND_DURC_PURPOSE_ID: _____

Verifica finale

- ☐ doctor stampa 'PRONTO' / sidebar tutta verde
- ☐ CSV con i codici fiscali pronto (colonna codice_fiscale)