CONFIGURAÇÃO DE ECOVALORES

MSS V5.0

Rev.1 2019-09-20



www.sysdevmss.com


MSS – Configuração de Ecovalores em PHC

Índice

Backoffice	2
Configuração nas SP´s:	4
	••
PHC	5

Backoffice

Primeiro será necessário configurar a taxa/imposto nas configurações avançadas do terminal:



Depois será necessário alterar o mapeamento da tabela artigos para ser enviado o valor do imposto, vamos mostrar um exemplo (o cliente é que tem de definir este mapeamento) da configuração do imposto 1:

Campo: ARTIM1

Descrição: Imposto 1

Tabela ERP: %DEFAULT%

Campo ERP: (SELECT SUM(EECOVAL) FROM ECOE WHERE ECOE.REF=st.REF) + ((SELECT SUM(EECOVAL) FROM ECOP WHERE ECOP.REF=st.REF)) + st.eecoval

MSS – Configuração de Ecovalores em PHC

Também será necessário definir-se o tipo de imposto neste caso será obrigatoriamente "V".

Campo: ARTTI1

Descrição: Tipo de imposto 1

Tabela ERP: %DEFAULT%

Campo ERP: 'V'

Configuração nas SP's:

A SP SPMSS_Integra terá de alterada para que seja indicado em que imposto será usado para o Ecovalor.

Exemplo:

```
-> scharanni nriittann hara incliritrai ittiais
  -- SPMSS Docs
                        -> separador utilizado para identificar que factura a filiais
                        -> separador utilizado para identificar que factura a filiais de fornecedor
                        -> imposto 1 (Valor possível (ecovalor))
                        -> imposto 2 (Valor possível (ecovalor))
              1.1
                        -> imposto 3 (Valor possível (ecovalor))
  -- SPMSS_Recibo
       '.' -> separador utilizado para
'R10001'-> classificação do recibo
                        -> separador utilizado para identificar que factura a filiais
              94 -> código de movimento de conta corrente dos descontos financeiros
  __ *************
□ ALTER PROCEDURE [dbo].[SPMSS_Integra]
 AS
BEGIN
      SET NOCOUNT ON
      EXEC SPMSS Clientes '.', 'EURO'
      EXEC SPMSS_Estabelecimentos '.', 'EURO'
EXEC SPMSS_Fornecedores '-', 'EURO'
      EXEC SPMSS_Prospects'-', 'EURO'
      EXEC SPMSS_Servicos '.'
EXEC SPMSS_Docs '.', '-', 'ecovalor','',''
EXEC SPMSS_Recibo '.', 'R10001', 94
 FND
```

Neste exemplo está-se a definir que se vai usar o imposto1 para os ecovalores, se por exemplo o cliente preferir usar o imposto 3 ficaria assim:

```
□ ALTER PROCEDURE [dbo].[SPMSS_Integra]

AS
□ BEGIN

SET NOCOUNT ON

EXEC SPMSS_Clientes '.', 'EURO'

EXEC SPMSS_Estabelecimentos '.', 'EURO'

EXEC SPMSS_Fornecedores '-', 'EURO'

EXEC SPMSS_Prospects'-', 'EURO'

EXEC SPMSS_Servicos '.'

EXEC SPMSS_Docs '.', '-','', 'ecovalor'

EXEC SPMSS_Recibo '.', 'R10001', 94

END
```

O código que define que é ecovalor é "ecovalor".

MSS – Configuração de Ecovalores em PHC

PHC

No PHC é preciso fazer uma configuração específica para que tudo funcione corretamente:



A checkbox "Adiciona ao valor unitário (do documento)" terá de estar ativa para que o saf-t seja criado corretamente.