

Parrilla Almuerzo

Generalidades



Lo que espera el cliente

carne Bien sazonada carne Jugosa carne Bien cocida

Preparación:

Asegúrese de tener la programación correcta de la parrilla según el tipo de carne a cocinar:

- Si la parrilla no tiene la programación correcta para cocinar carne, ésta quedará cruda o muy cocida.
- Los productos de carne deben cocinarse a una temperatura interna mínima de **155°F** para la seguridad de la comida.

Manos Limpias

Lávese las manos con jabón “ Antibacterial ” por 20 segundos, enjuáguese y séquese. Debe volver a lavarse las manos cuando sea necesario, al menos una vez por hora.



Uso de guantes azules

La carne congelada está cruda y puede tener bacterias dañinas. Para garantizar la seguridad de la comida, siga los procedimientos de uso de guantes azules al manipular carnes crudas.



Manejo correcto de niveles:

Consulte el cuadro de manejo del UHC para determinar cuánta carne se debe cocinar a medida que se vacían las bandejas. Ejemplo:

Almuerzo	TANDA COMPLETA	BAJA 0		MEDIA 16		ALTA 81		Nivel de volumen
		Ban	P*Ban	Ban	P*Ban	Ban	P*Ban	
McPollo		2	1	2	1	2	1	
CARNE 10:1		3	0	3	2	3	6	Cantidad de bandejas
CARNE 4:1		3	0	3	1	3	2	Unidades por bandeja
McNuggets		2		2		2		

Si no sigue el cuadro de niveles correctamente, afectará las ganancias de su restaurante al desperdiciar comida (si cocina demasiada) o hará esperar a sus clientes (si cocina muy poca). Mantenga un nivel base y cocine para reponer, cuando en el monitor Mire&cocine, cocine según la tanda y tipo de carne.

Puntos críticos en el manejo de la carne:



La carne se puede degradar cuando:

- Se tiene más de una caja de cada producto en el congelador junto a la parrilla.
- Cuando no se mantiene cerrada la puerta del congelador.
- Cuando la carne congelada no se mantiene en el rango de temperatura correcta de 0°F a -10°F.

Características de calidad de la carne:

Revise la calidad de los productos congelados

- Las porciones de carne deben ser ligeramente rosadas.
- Fáciles de separar.
- Planas, redondas, con grueso y diámetro uniforme.

Características de la carne deshidratada:

Deseche la carne cuando presente las siguientes características:

- Cuando presente un color café, rojo brillante o blanco.
- La que sea difícil de separar
- La que tenga muchos cristales de hielo en la superficie.



Parrilla Almuerzo

Cocinar carnes

Preparación:

1. Lávese las manos.
2. Revise los niveles del UHC para definir la cantidad mantener y recuperar.
3. Revise que tenga suficiente carnes surtida para el nivel de ventas .
4. Revise que tenga los utensilios completos, sal pimentada, trapo de parrilla, espátula universal, hutzler blanca, raspador, goma y dispensador de cebolla(4 horas de vida a temperatura ambiente)



IMPORTANTE

Debe confirmar que cantidad de carne está cocinando para el día (tanda máxima o tanda completa definida por el Gerente).

Las tandas máximas para cocinar carne son:

6 para 10:1

4 para 4:1

3 para 3:1

Procedimientos para cocinar carnes:

1. Revise los niveles del UHC para determinar la base que deberá mantener y reponer.
2. Observe el monitor Mira&Cocina, para determinar la cantidad y tipo de carne a cocinar, recuerde que al darle borrar elimina tandas máximas o menos del monitor.
3. Abra la parrilla y colóquese guantes azules.
4. Coloque las carnes de 2 en 2 de adelante hacia atrás



5. Inicie el proceso de cocción

6. Este listo para sacar las carnes, con espátula, Hutzler blanca y sal pimentada en mano.



7. Cuando se abra la parrilla, agregue un dispara de sal pimentada a cada carne, sazonando de adelante hacia atrás, formando un arco.

Tiempo para máximo para sacar la carne:

10:1 -4:1 y 3:1 En 18 segundos



8. Con un movimiento de martillo, dispense las cebollas sobre las carnes, manteniendo el dispensador de lado para evitar quemarse la mano en la placas superior.



9. Saque la carne 10:1 de 3 en 3, 4:1 y 3:1 de una en una, NO es necesario escurrir la carne.

10. Coloque la carne a una bandeja de UHC con mantelito

11. Traslade a UHC y coloque un tiempo de 10 minutos

12. Cantidad máxima de carnes por bandeja:

12 para 10:1

4 para 4:1

3 para 3:1

13. Regrese a limpiar los utensilios con un trapo de parrilla, Limpie la espátula universal, la hutzler blanca, la goma Y el raspador.

Recuerde limpiar la parrilla cada 15 minutos con un trapo De parrilla.

14. Raspe y limpie la parrilla con la ayuda del raspador y la goma.

15. Mantenga las parrillas cerradas si no las esta utilizando.

Deseche el producto cuando suene el timer del UHC y se vea "00" en la pantalla. **Nunca reprogramme el timer. Esto asegura que haya producto caliente, recién hecho y de calidad para los clientes.**



Lave, enjuague y santice todas las bandejas de UHC por lo menos cada 4 horas. Esto romperá el ciclo de crecimiento de bacterias en el equipo. Siempre use manteles limpios en las bandejas de UHC en cada tanda. Ponga la bandeja en la parrilla, debe tener por lo menos 3 bandejas listas.



McDonald's Mesoamérica. Información confidencial y exclusiva para empleados de McDonald's. Se prohíbe el uso no autorizado. Marzo 2023



El ciclo de lavado de manos debe ser cada hora y aplicación de gel cada 30 minutos como mínimo



Parrilla Almuerzo

Comida segura

Seguridad de la comida:

Las porciones de carne deben estar a una temperatura interna arriba de 155°F.

Así se garantiza la seguridad de la comida.



Mantenimiento del Puesto

1. Raspe la plancha inferior de la parrilla con el raspador
2. Empuje el aceite y residuos con la escobilla de goma, del frente hacia atrás, para que caigan en la trampa para grasa.
3. Siempre después de cada tanda, limpie los utensilios con el trapo de parrilla y regrese todos al porta utensilios para parrilla.
4. Recuerde cambiar el trapo de parrilla una vez cada hora.

Limpie la parte superior y el frente de la parrilla.

Regrese los trapos al balde de toallas sucias.

Use toallas sanitizadas y limpias. Las superficies no deben tener manchas de grasa ni huellas de dedos.

Vacíe los canales para grasa:

Cuando esté a la mitad de su capacidad, vacíe los canales de grasa en los baldes designados. La primera vez, pida a su entrenador que le enseñe cómo hacerlo. Siga los procedimientos de manejo de grasa.

PRECAUCIÓN

¡Las bandejas de las trampas de grasa están pesadas y calientes!

Tenga cuidado de no quemarse ni derramar grasa cuando levante las bandejas. Limpie los

Cocinar en tandas

1. Revise los niveles del UHC para determinar la base que deberá mantener y reponer.
2. Observe el monitor Mira&Cocina, para determinar la cantidad y tipo de carne a cocinar, recuerde que al darle borrar elimina tandas máximas o menos del monitor.
3. Abra las 2 parrillas y colóquese guantes azules.
4. Coloque la primera tanda de carnes de 2 en 2 de adelante hacia atrás, espere 20 segundos para bajar la siguiente tanda.
5. Cámbiese de guantes azules y tome la segunda tanda de carnes
6. Coloque la segunda tanda de carnes, quítese los guantes azules
7. Inicie el proceso de cocción
8. Este listo para sacar las carnes, con espátula, Hutzler blanca y sal pimentada en mano.
9. Cuando se abra la parrilla, agregue un disparo de sal pimentada y cebolla regular a la primera tanda de carnes 10:1,
10. Traslade la primera tanda a una bandeja de UHC con mantelito, justo cuando este terminando de sacar la primera tanda deberá salir la segunda.
11. Saque la segunda tanda agregue sal pimentada y cebolla regular.

Cocinar en tandas


12. Traslade la segunda tanda a la misma bandeja de carne
13. Recuerde las tandas máximas para 10:1 es de 12 carnes por bandeja de UHC.
14. Regrese a limpiar los utensilios con un trapo de parrilla, limpie la espátula universal, la hutzler blanca, la goma y el raspador.
15. Raspe y limpie la parrilla con la ayuda del raspador y la goma.
16. Mantenga las parrillas cerradas si no las está utilizando.

Carne 10:1

Demanda Baja-Media




Demanda alta



Carne 4:1



Carne 3:1



Cocinar carnes de 10:1 sin cebolla

1. Abra la parrilla y colóquese guantes azules
2. Baje la carne de 2 en 2 de adelante hacia atrás
3. Quítese los guantes e inicie el proceso de cocción
4. Al abrirse la parrilla coloque sal pimentada a todas las carnes
5. Saque primero las carnes que necesita sin cebolla y colóquelas en una bandeja de UHC con mantelito
6. Agregue cebolla a las demás carnes en la parrilla y traslade a una bandeja de UHC con mantelito diferente a la primera donde coloque las carnes sin cebolla, OJO no mezcle las carnes.
7. Traslade a UHC y coloque timer de 10 minutos

¡IMPORTANTE!

Debe tener bandejas limpias solo para uso de carne sin cebolla

Si su restaurante tiene mucha demanda de carne 10:1 sin cebolla, asegure que tenga espacio en el UHC para este tipo de carne.



McDonald's Mesoamérica. Información confidencial y exclusiva para empleados de McDonald's. Se prohíbe el uso no autorizado. Marzo 2023



El ciclo de lavado de manos debe ser cada hora y aplicación de gel cada 30 minutos como mínimo



Parrilla Almuerzo

Cambio de cuchillas

Seguridad de la comida:

Las porciones de carne deben estar a una temperatura interna arriba de 155°F.
Así se garantiza la seguridad de la comida.



Parrilas Next Gen Garland.

Productos	Carne 10:1	Carne 4:1	Carne 3:1	Tocino
Tiempo Inicial	39 seg	110 seg	158 seg	160+/- 5 seg
GAP Inicial por 20 seg.	0.225"	0.400"	0.510"	0.265"
GAP Final	0.290"	0.450"	0.545"	0.265"
Tiempo UHC	10 minutos	10 minutos	10 minutos	4 horas en bandeja

Parrilas Taylor

Productos	Carne 10:1	Carne 4:1	Carne 3:1	Tocino
Tiempo Inicial	41 seg	126 seg	158 seg	160+/- 5 seg
GAP Inicial por 20 seg.	0.245"	N/A	0.510"	0.265"
GAP Final	0.290"	0.450"	0.545"	0.265"
Tiempo UHC	10 minutos	10 minutos	10 minutos	4 horas en bandeja

Procedimiento para colocar cuchilla en espátula 4:1 y 10:1


Utensilios:

1. Cuchilla 4:1 o 10:1
2. Espátula 4:1 o 10:1
3. Base para colocar cuchillas



Procedimiento para colocar cuchilla en espátula 4:1 y 10:1

1. Abra la base y coloque la cuchilla, la cuchilla tiene agujeros que cazan en la base.



2. Con una mano sujete la base y con la otra inserte las patas de la cuchilla a los agujeros de la espátula, primero de lado derecho.



3. Luego con hale hacia usted para lograr insertar la pata izquierda de la cuchilla a la espátula.
4. Recuerde sujetar bien la base.



McDonald's Mesoamérica. Información confidencial y exclusiva para empleados de McDonald's. Se prohíbe el uso no autorizado. Marzo 2023



El ciclo de lavado de manos debe ser cada hora y aplicación de gel cada 30 minutos como mínimo



Parrilla Almuerzo

Uso de monitor Mira,Borra&Cocina

Procedimiento para uso de monitor Mira&Cocina

- ✓ Encienda el monitor a las 10:45 am o cuando necesite cocinar carne
- ✓ Asegúrese que la botonera y el monitor se mantengan limpios
- ✓ Cuando el cliente marque en los kioscos, cajas registradoras o pida en McDelivery las carnes de la orden van a subir al monitor.
- ✓ En la transición, revise los niveles del UHC y cocine la base que va necesitar según los niveles, en el ejemplo de los niveles va cocinar 3 bandejas de 6 carnes para 10:1 y 3 bandejas con 2 carnes de 4:1, entonces cocine esto primero.
- ✓ Al tener ya listo los niveles base del UHC, entonces cuando aparezcan carnes en el monitor Mira,Borra&Cocina, cocine las carnes que aparezcan,
- ✓ Recuerde tener el UHC sin bandejas vacías, para tener espacio listo para llenar, según demanda.

1. Mire cuantas carnes va cocinar según el monitor
2. Borre la orden
3. Cocine la carne

Almuerzo		BAJA 0		MEDIA 16		ALTA 81	
	TANDA COMPLETA	Ban	P*Ban	Ban	P*Ban	Ban	P*Ban
McPollo		2	1	2	1	2	1
CARNE 10:1		3	0	3	2	3	6
CARNE 4:1		3	0	3	1	3	2
McNuggets		2		2		2	

Las posiciones de la carne en el monitor Mira,Borra&Cocina serán fijas.
Cocine las carnes que aparezcan.

Carne 10:1	8	Carne 4:1	8
Carne 3:1	1 4	Carne 10:1 sin cebolla	2

Borra tandas máximas o menos de carne 10:1

Borra tandas máximas o menos de carne 3:1



Borra tandas máximas o menos de carne 4:1

Borra tandas máximas o menos de carne 10:1 sin cebolla