# VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT SỐC TIM VÀ SỐC GIẢM THỂ TÍCH Ở TRỂ EM

BS TRẦN VĂN ĐỊNH KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

#### CA LÂM SÀNG

BN nữ 11 tuổi

BS: Sốt n1-3, giảm sốt n4-5, mệt mỏi, lạnh tay chân, ăn uống kém


NV: Lừ đừ, tay chân lạnh, petechial(±), M nhanh nhẹ 140

lần/phút, HA 70/45mmHg, đau bụng, gan to nhẹ.

BS Pkhám chẩn đoán Sốc Sốt Xuất Huyết Dengue N5→CC

Tại cấp cứu nếu bạn là bác sĩ trực, bạn sẽ làm gì tiếp theo????

# CA LÂM SÀNG



VIDEO TIM CO BOP KÉM

VIDEO IVC CĂNG

### CA LÂM SÀNG

KÉT QUẢ CTM: TC 150K

KẾT LUẬN: BỆNH CƠ TIM DẪN NÕ

# NGƯ DÂN



# ĐIỀU DƯỚNG SỬ DỤNG MÁY SIÊU ÂM



# ĐIỀU DƯỚNG SỬ DỤNG MÁY SIÊU ÂM



# ĐIỀU DƯỚNG SỬ DỤNG MÁY SIÊU ÂM



# BS LÂM SÀNG VÀ MÁY SIÊU ÂM




SIÊU ÂM HẢ!!!! TAO CHƯA CÓ BẰNG GỌI THẰNG KHÁC ĐI



# GIỚI THIỆU SIÊU ÂM HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ

- SA được BS lâm sàng trực tiếp sử dụng
- Các chỉ số SA có ý nghĩa trong TH lâm sàng cụ thể
- Không thay thế vai trò của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh
- Đào tạo SA tổng quát không giúp ích nhiều



# GIỚI THIỆU SIÊU ÂM HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ

#### Bác sĩ siêu âm chẩn đoán

- Cấu trúc giãi phẫu
- ➤ Bệnh lý làm thay đổi cấu trúc
- Diểm mạnh là kỹ thuật hình ảnh, khả năng nhận dạng bất thường

#### Bác sĩ lâm sàng dùng siêu âm hướng dẫn điều trị

- Sự thay đổi động các cấu trúc trong TH bệnh nặng
- Trả lời nhanh câu hỏi bất thường cấu trúc để điều trị khẩn cấp
- Diểm mạnh là hiểu những thay đổi cấu trúc trong THLS cụ thể

# PHÁT TRIỂN SACC TẠI NHI ĐỒNG 1

- Thời gian bắt đầu tiếp cận:
  - ✓ Bắt đầu với SA chấn thương (tìm dịch các màng): 2012
  - ✓ Sử dụng SAHD chích MM trung tâm và ngoại vi: 2013
  - ✓ Sử dụng SAHD dẫn lưu màng phổi, chọc màng bụng, DNT: 2014
  - ✓ Sử dụng SA phát hiện nhanh tràn khí, dịch màng phổi: 2015
  - ✓ Sử dụng SATMC đánh giá đáp ứng dịch truyền trong sốc: 2016
  - ✓ Sử dụng hầu hết các chỉ số SACC trong điều trị BN nặng: 2017

# ĐƯA SACC VÀO CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

"Sử dụng siêu âm hướng dẫn chích đường truyền trung tâm trẻ em tại khoa Cấp Cứu Nhi Đồng 1"

Bs Trần Văn Định, Bs Đỗ Trung Hiếu, Bs Trần Trọng Tín

"Đặt đường truyền trung tâm từ mạch máu ngoại biên bằng phương pháp Seldinger cải tiến dưới SAHD"

Bs Trần Văn Định, Bs Đỗ Trung Hiếu, Bs Trần Trọng Tín

"Sử dụng các chỉ số siêu âm tiên lượng bệnh nhân sốc sốt xuất huyết Dengue"

Bs Trần Văn Định, Bs Đỗ Trung Hiếu, Bs Trần Trọng Tín

"SAđường kính bao thần kinh thị trong xác định tăng ALNS ở BN có hội chứng não cấp"

Bs Đỗ Minh Hùng, Bs Trang Giang Sang, Bs Trần Văn Cường

# LƯU ĐỒ ĐIỀU TRỊ SỐC TRỂ EM VỚI SACC

```
Sốc
SA tim
                          Thuyên tắc phổi(+), chèn ép tim cấp(+)
SA phổi
                           TKMP(+) _____ SỐC TẮC NGHỄN
                    SA phổi B profile (+) SỐC TIM
SA phổi A profile(+)
                                      SỐC GIẨM THỂ TÍCH
Sốc có đáp ứng với dịch truyền
SỐC NHIỄM TRÙNG
```

# LƯU ĐỒ ĐIỀU TRỊ SỐC TRỂ EM VỚI SACC

SốC

CN tim tốt
TMCD xẹp>30%
ΔVTI>20%
ΔVmax>12%
Bline(-)

CN tim giảm TMCD xẹp<30% ΔVTI<20% ΔVmax<12% Bline(++) SỐC TIM
Sử dụng vận mạch
Không đáp ứng với dịch truyền

SỐC CÓ ĐÁP ỨNG DỊCH TRUYỀN


SỐC GIẢM THỂ TÍCH SỐC TÁI PHÂN BỐ TDMT(++)
Mất dấu trượt MP
Dãn tim phải, TMCD
dãn, huyết khối tim P

SỐC TẮC NGHỄN Tràn khí MP Chèn ép tim cấp Thuyên tắc phổi

# TIẾP CẬN BỆNH NHÂN SỐC-RUSH PROTOCOL

- RUSH: Rapid Ultrasound for Shock & Hypotension.
- Được giới thiệu rộng rãi từ 2009 bởi Weingart và CS.
- Là protocol hướng dẫn siêu âm nhanh và dễ thực hiện trong môi trường cấp cứu.
- Giúp bs cấp cứu phân loại sốc và trực tiếp nhìn thấy một số bệnh lý gây ra sốc.

# THIẾT BỊ ĐỂ THỰC HIỆN RUSH PROTOCOL



A. ĐẦU DÒ LINEAR 7.5-10 MHz B. ĐẦU DÒ CONG 3.5-5 MHz

#### CÁC CHỈ SỐ SA CẦN THỰC HIỆN TRONG RUSH


- Tim (Heart)
- TMC dưới (Inferior vena cava)
- Rãnh Morrison (Morrison's pouch)
- ĐM chủ (Aorta)
- Tràn khí màng phổi (Pneumothorax)
- HIMAP


# RUSH PROTOCOL

## CÁC CHỈ SỐ SA CẦN THỰC HIỆN TRONG RUSH

Vị trí đánh giá	Sốc giảm thể tích	Sốc tim	Sốc tắc nghẽn	Sốc tái phân bố
Tim (Pump)	Tim tăng động Buồng tim nhỏ	Tim giảm động Buồng tim giãn	Tim tăng động Tràn dịch MN tim Chèn ép tim cấp Thất phải căng Huyết khối/tim	Tim tăng động (sốc NT sớm) Tim giảm động (sốc NT muộn)
Khoang chứa máu (Tank)	TMC dưới xẹp TM Cảnh xẹp Thoát dịch MBụng Thoát dịch MPhổi	TMC dưới căng TM Cảnh căng Bline(++)(OAP) TDMP TDMB	TMC dưới căng TM Cảnh căng Trượt MP(-)TKMP	TMC dưới BT hoặc nhỏ(sốc NT sớm) Dịch MB(VPM) Dịch MP (Mủ MP)
Hệ thống ống dẫn (Pipes)	Vỡ phình ĐM chủ bụng	Bình thường	Thuyên tắc TM sâu	Bình thường

- Mặt cắt: dọc cạnh ức, cạnh trái xương ức LS 3, 4
- Đầu do cong 3.5-5 MHz
- Các chỉ số cần tìm:
  - Tràn dịch màng tim
  - Chức năng co bóp của thất





#### ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG CO BÓP TIM

#### ĐÁNH GIÁ NHANH CHỨC NĂNG CO BÓP (PP EYEBALLING)

- ►Cơ tim co bóp đồng tâm
- ► Van 2 lá chạm vào thành thất
- $\triangleright$  Kích thước TP/TT  $\approx 2/3$
- ightharpoonup Diện tích TT thay đổi  $\approx 30\%$  mỗi chu chuyển tim
- $\triangleright$  Phần cơ tim dưới van 2 lá thay đổi khoảng cách  $\approx 30\%$


#### ĐÁNH GIÁ CHỰC NĂNG CO BÓP TIM

#### ĐO CHÚC NĂNG CO BÓP TIM BẰNG PP ĐƠN GIẢN





FS=(Đkcuối tâm trương-Đkcuối tâm thu)/Đk cuối tâm trương

TIM PHÅI





- Mặt cắt: dưới xương ức, hướng về vai trái
- Đầu do cong 3.5-5 MHz
- Các chỉ số cần tìm:
  - Tràn dịch màng tim
  - Chức năng co bóp của thất






- SA đánh giá ổ bụng (FAST), TMC dưới
- Đầu dò cong 3.5-5 MHz
- Chỉ số đánh giá:
  - TMC dưới
  - Dịch khoang màng phổi
  - Dịch khoang màng bụng







- Right Costophrenic Recess
- ② Subdiaphragmatic Space
- 3 Hepatorenal Recess
- Inferior Pole of Right Kidney

Tụ DịCH MORRISON






DỊCH MÀNG PHỔI (P)




- Left Costophrenic Recess
- ② Subdiaphragmatic Space
- 3 Splenorenal Recess
- Inferior Pole of Left Kidney

TDMP TRÁI



DỊCH DƯỚI HOÀNH TRÁI




DICH TÚI CÙNG DOUGLAS




- Mặt cắt ngang hoặc dọc
- Đầu do linear 7.5-10 MHz
- Vị trí cắt trung đòn gian sườn 3-5
- Mục tiêu: xác định màng phổi bình thường và TKMP


Phổi bình thường: màng phổi trượt-hình ảnh đuôi sao chổi




Phổi bình thường: màng phổi trượt-hình ảnh đuôi sao chổi



Phổi bình thường trên Mmode: hình ảnh biển bờ




TKMP trên Mmode: hình ảnh biển không bờ




# ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG DẪN (PIPES)

- Đánh giá ĐM chủ
- Đầu dò cong 3.5-5MHz
- Mặt cắt dọc hoặc ngang ở 4 tầng ĐM chủ (dưới tim, trên thận, ngang thận và trên chỗ chia 2)
- Dựa vào kích thước chẩn đoán phình, vỡ, tuy nhiên rất hiếm ở TE

# ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG DẪN (PIPES)



# ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG DẪN (PIPES)



# Thank you.