Bài giảng: X-quang ngực thẳng trong bệnh lý tim mạch

Giới thiệu

- X-quang ngực thẳng là một phương tiện giúp:
 - Tầm soát và chẩn đoán bệnh lý tim
 - Tầm soát và chẩn đoán các bệnh lý mạch máu lớn
 - Phát hiện các tổn thương nhu mô phổ và màng phổi đi kèm



Mục tiêu

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của một phim x-quang ngực thẳng
- 2. Các bước phân tích một phim x-quang ngực thắng
- 3. Các hình ảnh bệnh lý trong một số bệnh lý tim mạch thường gặp

Các câu hỏi cần trả lời

- 1. Cách xác định tư thế chụp phim?
- 2. Cách đánh giá một phim hít vào đủ sâu?
- 3. Các bước đọc một phim X-quang ngực thẳng trong tim mạch?
- 4. Làm thế nào xác định tim to là do lớn thất trái hay dầy thất trái hay tràn dịch màng ngoài tim?
- 5. Các dấu hiệu lớn nhĩ trái ?
- 6. Dấu hiệu lớn cung động mạch chủ?
- 7. Tăng tuần phổi chũ động và thụ động khác nhau như thế nào?
- 8. Dấu hiệu của tình trạng suy tim sung huyết?


















Thuật ngữ trên phim



Phân tích phim x-quang ngực trong tim mạch

Các bước phân tích

1. Kiểm tra hành chính

2. Kiểm tra kỹ thuật

- 1. Tư thế chụp phim?
- 2. Sự cân đối
- 3. Hít vào đủ sâu

3. Phân tích:

- 1. Chỉ số tim lồng ngực
- Dấu hiệu lớn nhĩ trái
- Dấu hiệu lớn nhĩ phải
- 4. Phân tích cung động mạch chủ
- 5. Phân tích động mạch phổi
- 6. Phân tích tuần hoàn phổi
- Tìm đường Kerley
- 8. Phân tích tổn thương nhu mô phổi màng phổi

Hành chính


Kiểm tra hành chính



- Kiểm tra thông tim
 - Họ tên
 - Ngày tháng năm sinh
 - Ngày chụp phim

Kỹ thuật

Sự cân đối của phim



 Các cấu trúc đối xứng với nhau qua đường giữa

Tư thế chụp phim

- Quan trọng:
 - Bóng tim to khi nằm
 - Tuần hoàn phổi tăng khi nằm
 - Khi nằm hạn chế sự thông khí
 - Tràn dịch màng phổi làm phổi mờ 1 bên khi nằm

Tư thế chụp phim

Tư thế đứng

Tư thế nằm





- Hai xương bả vai ngoài phế trường
- Có bóng hơi dạ dày

Hít vào đủ sâu

Hít vào nông

Hít vào sâu






- Hai phế trường sáng
- Vòm hoành nằm dưới cung sườn X


Phân tích


Chỉ số tim lồng ngực




Chỉ số tim lồng ngực

Chỉ số tim ngực = AB/CD hay (A+B) / C Bình thường 0,50 – 0,55





Bóng tim nhỏ




Dấu hiệu:

chỉ số tim lồng
 ngực < 0,5

Nguyên nhân

- Tâm phế mạn
- Tim nhỏ bẩm sinh

Bóng tim to




Dấu hiệu:

- Chỉ số tim lồng ngực > 0,55

Nguyên nhân:


- Lớn thất trái
- Tràn dịch màng ngoài tim

Bờ trái tim – Ra ngoài (bờ lồi)



Góc tâm hoành trái là góc nhọn

Bờ trái tim – xuống thấp (dãn)



Góc tâm hoành trái là góc tù


Bờ trái tim – xuống thấp




Góc tâm hoành trái khó xác định



- Cung thứ 3 bên trái (tiểu nhĩ trái)
- Bờ phải có bóng đôi (dưới là bờ nhĩ phải, trên là bờ nhĩ trái)
- Góc Carina > 75 độ
- Khoảng cách từ góc carina đến bờ nhĩ trái > 7cm




- Cung thứ 3 bên trái (tiểu nhĩ trái)
- Bờ phải có bóng đôi (dưới là bờ nhĩ phải, trên là bờ nhĩ trái)
- Góc Carina > 75 độ
- Khoảng cách từ góc carina đến bờ nhĩ trái > 7cm




- Cung thứ 3 bên trái (tiểu nhĩ trái)
- Bờ phải có bóng đôi (dưới là bờ nhĩ phải, trên là bờ nhĩ trái)
- Góc Carina > 75 độ
- Khoảng cách từ góc carina đến bờ nhĩ bên trái > 7cm



Bờ phải lớn




Bờ phải cách đường giữa > 5,5cm



Bờ trên dưới xương đòn > 1,5cm Bờ ngoài cách bờ trái cột sống < 1,5cm Bờ ngoài cách đường giữa cột sống < 4cm Khoảng cách 2 bờ < 6 cm



Bờ trên dưới xương đòn > 1,5cm Bờ ngoài cách bờ trái cột sống < 1,5cm Bờ ngoài cách đường giữa cột sống < 4cm Khoảng cách 2 bờ cung động mạch chù < 6 cm



Bờ trên dưới xương đòn > 1,5cm Bờ ngoài cách bờ trái cột sống < 1,5cm Bờ ngoài cách đường giữa cột sống < 4cm Khoảng cách 2 bờ cung động mạch chù < 6 cm



Bờ trên dưới xương đòn > 1,5cm Bờ ngoài cách bờ trái cột sống < 1,5cm Bờ ngoài cách đường giữa cột sống < 4cm Khoảng cách 2 bờ cung động mạch chù < 6 cm

Khảo sát động mạch chủ




Bờ trên dưới xương đòn > 1,5cm Bờ ngoài cách bờ trái cột sống < 1,5cm Bờ ngoài cách đường giữa cột sống < 4cm Khoảng cách 2 bờ cung động mạch chù < 6 cm


Lớn động mạch chủ ngực



Vôi hoá động mạch chủ




Khảo sát động mạch phổi




Nhánh xuống phải nhỏ Rốn phổi trái Không thấy thân chung động mạch phổi

Thân chung động mạch phối



 Lớn thân chung động mạch phổi

Lớn động mạch phổi nhánh xuống



 > 1,5 lần cung sườn bên cạnh

Tăng áp động mạch phổi




Tuần hoàn phổi




Bình thường

- Không vượt qua 1/3 ngoài
- Không vượt qua 1/3 trên


Ra 1/3 ngoài phế trường




Có Kerley, Tràn dịch màng phổi









Đường Kerley







Ra 1/3 ngoài phế trường




Có Kerley, Tràn dịch màng phổi




Tăng tuần hoàn phối chủ động




Ra 1/3 ngoài phế trường



Có Kerley, Tràn dịch màng phổi



Tăng tuần hoàn phổi thụ động



Thâm nhiễm 2 bên - phù phổi cấp



Hình ảnh X-quang ngực trong một số bệnh tim mạch

Hẹp van hai lá

- Tắc nghẽn dòng máu qua van hai lá trong thời kỳ tâm trương.
- Sinh bệnh học:
 - Lớn nhĩ trái
 - Sung huyết phổi
 - Tăng áp phổi
 - Lớn thất phải

Hẹp van hai lá




Hẹp van hai lá



Hẹp van động mạch chủ

- Tắc nghẽn dòng máu qua van động mạch chủ trong thời kỳ tâm thu.
- Sinh bệnh học:
 - Phì đại thất trái
 - Phình sau hẹp van động mạch chủ

Hẹp van động mạch chủ




Tăng huyết áp

- Sự gia tăng áp lực trong lòng động mạch. Trị số huyết áp tâm thu >= 140mmHg và huyết áp tâm trương >= 90mmHg
- Sinh bệnh học:
 - Phì đại thất trái
 - Phình động mạch chủ ngực

Tăng huyết áp



Tăng huyết áp



Tăng áp phối


- Sự gia tăng áp lực trong lòng động mạch phổi. Trị số áp lực động mạch phổi thì tâm thu > 25 mmHg khi nghỉ ngơi hoặc > 35 mmHg khi gáng sức
- Sinh bệnh học:
 - Tăng tuần hoàn phổi chủ động
 - Lớn động mạch phổi
 - Phì đại thất phải


Tăng áp phổi



- Suy tim làm gia tăng áp lực nhĩ trái --> tăng áp lực tĩnh phối
 --> thoát dịch mô kẽ.
- Sinh bệnh học:
 - Tăng tuần hoàn phổi
 - Có đường Kerley
 - Thâm nhiễm 2 rốn phổi dạng nốt







Tràn dịch màng ngoài tim

- Tích tụ dịch màng ngoài tim dẫn đến sự tăng áp lực khoang màng ngoài tim và chèn ép vào các buồng tim
- Sinh bệnh học:
 - Dịch trong màng tim làm bóng tim to
 - Tuần hoàn lên phổi giảm


Tràn dịch màng ngoài tim



Vôi hóa màng ngoài tim

- Viêm màng ngoài tim do hậu quả cùa lao gây hạn chế dãn nở của tim
- Sinh bệnh học:
 - Dịch trong màng tim làm bóng tim to
 - Tuần hoàn lên phổi giảm

Vôi hoá màng ngoài tim



Tóm tắt

- Phân tích hành chính, kỹ thuật và tìm các dấu hiệu bất thường
- Xem chì số tim, lớn nhĩ trái, lớn nhĩ phải, động mạch chủ, động mạch phổi và tuần hoàn phổi
- Cần nằm cơ chế sinh bệnh học và các dấu hiệu bệnh lý đặc trưng để chẩn đoán bệnh

Cám ơn các bạn đã chú ý Lắng nghe