

BM MD - SLB



MỤC TIÊU

- 1. Định nghĩa suy tim và nêu được một số nguyên nhân chính gây suy tim
- 2. Giải thích được cơ chế bệnh sinh của suy tim
- 3. Trình bày được đáp ứng của hệ Renin-Angiotensine-Aldosterone trong suy tim
- 4. Trình bày được đáp ứng của hệ thần kinh giao cảm trong suy tim

ĐẠI CƯƠNG

- ❖ Nhiệm vụ:
 - Đưa máu đến các cơ quan tổ chức
 - Điều hoà lưu lượng máu theo nhu cầu cơ thể
 - Phân phối lại máu để duy trì sự sống của các cơ quan quan trọng

Bệnh lý của tim do bất kỳ nguyên nhân nào, đều dẫn đến suy tim, khi đó tim không cung cấp đủ máu theo nhu cầu cơ thể.



ĐẠI CƯƠNG

- Là hậu quả sau cùng của bệnh lý tim mạch
- Đe dọa sức khỏe cộng đồng vì:
 - ✓ gia tăng tần suất
 - ✓ ånh hưởng sinh hoạt
 - ✓ chi phí xã hội



ĐỊNH NGHĨA SUY TIM

- Không có khả năng bơm một lượng máu ra khỏi tim thích hợp với đòi hỏi của cơ thể.
- Đáp ứng được nhu cầu này với sự tăng thể tích tâm trương bất thường.



ĐỊNH NGHĨA SUY TIM MỚI

Suy tim là một hội chứng lâm sàng do những rối loạn về cấu trúc hay chức năng (di truyền hay mắc phải) làm suy giảm khả năng đổ đầy hay tống máu của tim và từ đó làm giảm cung lượng tim, không đáp ứng được nhu cầu chuyển hóa của cơ thể.



LƯU Ý

- Không phải tất cả các trường hợp suy tim đều do cơ tim co bóp kém → suy cơ tim.
- Một số bệnh nhân suy tim có không có bất thường về chức năng cơ tim.

VD: con tăng huyết áp cấp, rách van ĐMC



NGUYÊN NHÂN SUY TIM


- 1. Tăng tiền tải
- 2. Tăng hậu tải
- 3. Rối loạn tại cơ tim
- 4. Rối loạn khả năng nhận máu




NGUYÊN NHÂN SUY TIM TĂNG TIỀN TẢI

- Tâm thất buộc phải gia
 tăng làm việc để bơm đi
 một thể tích máu gia tăng
- Hở 2 lá / thông liên thất/
 hở van ĐMC
- → Tâm thất trái dãn to









NGUYÊN NHÂN SUY TIM TĂNG HẬU TẢI


- Thất phải gia tăng làm việc để chống lại sự quá tải về ÁP LỰC trong :
 - Hẹp van ĐMC, hẹp van ĐMP
 - Tăng huyết áp, tăng áp
 ĐMP
- → Tim bị phì đại








Van động mạch chủ mở, tim bơm máu đi nuôi cơ thể



Van động mạch chủ đồng không kin, khiến máu đồn ngược trở lại về tim



NGUYÊN NHÂN SUY TIM RL VỀ CHẤT LƯỢNG HOẶC KHỐI LƯỢNG CƠ TIM

- Bệnh cơ tim thường gặp nhất là thiếu máu cơ tim cục bộ do suy ĐM vành
- Bệnh cơ tim khác:
 - Nhôi máu cơ tim
 - Bệnh cơ tim phì đại
 - Bệnh cơ tim dãn nỡ
 - Bệnh cơ tim hạn chế



NGUYÊN NHÂN SUY TIM RL VỀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI

- Khi thất trái dày lên (do tăng gánh áp lực) hay giảm động vùng trong NMCT
- Tăng áp lực tâm trương hay giảm khả năng đổ đầy tâm thất



NGUYÊN NHÂN SUY TIM


Bệnh ngoài tim:

- -Những bệnh ở phổi (suyễn, khí phế thủng, xơ phổi)
- -Cường giáp:
- -Thiếu B1
- -Rượu, thuốc lá



NGUYÊN NHÂN SUY TIM THƯỜNG GẶP

- Bệnh mạch vành
- Bệnh cơ tim
- Tăng huyết áp
- Bệnh van tim
- Bệnh tim bẩm sinh
- Rối loạn nhịp tim





Nghên ĐM phổi

BN bất động kéo dài -> huyết khối TM chi dưới/chậu

→ nghẽn ĐM phổi → suy tim, nhồi máu phổi



Nhiễm khuẩn

- Ú huyết mạch phổi dễ mắc nhiễm khuẩn phổi → suy tim
- Sốt, nhịp tim nhanh, giảm oxy mô, tăng nhu cầu chuyển hóa → quá tải cho cơ tim đang bù trừ tốt.



Thiếu máu

- Thiếu máu → tăng lưu lượng tim



Nhiễm độc giáp và thai nghén

→ tăng lưu lượng tim



Loan nhịp

- Loạn nhịp nhanh làm giảm thời gian đổ đầy tâm thất → thiếu máu cục bộ → rối loạn cơ tim
- Nhĩ và thất co bóp không đồng bộ → mất tác dụng bơm
 của tâm nhĩ → tăng áp lực nhĩ
- Rối loạn dẫn truyền trong thất -> mất đồng bộ co bóp
- Tim đập chậm (block nhĩ thất hoàn toàn) → giảm lưu

fppt.com

Viêm cơ tim

- Làm giảm chức năng cơ tim



Viêm màng trong tim nhiễm khuẩn

- Gây sốt, thiếu máu, tổn thương van tim, viêm cơ tim



Tăng huyết áp

- Làm tăng nhanh áp lực ĐM



Nhồi máu cơ tim

- Làm giảm chức năng tâm thất



Tắc nghẽn phổi

- Khi có ứ huyết → NMCT



Suy tim cung lượng thấp – Suy tim cung lượng cao

- Suy tim cung lượng thấp: bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh van tim, viêm màng ngoài tim, tăng huyết áp...
- Suy tim cung lượng cao:
 - RL chuyển hóa: cường giáp, thai nghén
 - Nhu cầu lưu lượng máu cao : thiếu máu



Suy tim cấp- Suy tim mạn

- Suy tim cấp: đột ngột: NMCT lớn hoặc rách van gây hạ huyết áp, không phù
- Suy tim mạn: bệnh cơ tim giãn nở, bệnh đa van tim huyết áp tốt, có phù



Suy tim tâm thu-Suy tim tâm trương

- Suy tim tâm thu : tim không co bóp bình thường và không đẩy đủ máu

- Suy tim tâm trương: tim không giãn và nhận máu bình thường

- Áp suất tâm thất trái cuối tâm trương tăng
- → AS tâm nhĩ trái tăng → AS tĩnh mạch phổi tăng
- → AS mao mạch phổi tăng → sung huyết phổi



- Sự xung huyết ở phổi gây ra:
 - ứ máu, ứ nước ở mô gian bào.
 - giảm tính đàn hồi của mô phổi
 - chèn ép phế nang kích thích đầu tận cùng TK X
- · Mán đến các cơ hô hấp giảm.

- Phù phổi cấp:
- Do áp suất thủy tĩnh mao mạch phổi tăng thắng áp suất keo.
 - Huyết tương, hồng cầu thoát vào phế nang



- Lâm sàng:
 - Thở nhanh sâu
 - Đàm bọt màu hồng
 - Ran ẩm, ran rít, ran ngáy dâng lên từ đáy phổi



Cơ chế biểu hiện suy tim phải

- · Rối loạn chức năng gan
- Thất (P) co bóp yếu → ứ máu TM → tăng áp lực TM chủ dưới, TM trên gan, xoang gan → gan to, đau
- Ú máu kéo dài →
 - + tế bào gan thiếu oxy
 - + trung tâm tiểu thùy hoại tử
 - + mô xơ phát triển
- → xơ gan cổ trướng và rối loạn chức năng gan

Cơ chế biểu hiện suy tim phải

- · Giảm bài tiết nước tiểu:
 - Máu đến thận giảm nên giảm độ lọc cầu thận.
- Phù:
- Tim giảm chức năng bơm máu → lưu lượng máu đến thận giảm → thận tái hấp thu muối, nước → Tăng áp suất thủy tĩnh (cơ chế chính)
 - -Tăng tính thấm thành mạch do thiếu oxy.



Suy tim phải – Suy tim trái

SUY TIM TRÁI

- Khó thở
- Khó thở khi gắng sức, khi nằm
- Phù phổi cấp

Bản chất các triệu chứng là do sự ứ máu ở phổi

SUY TIM PHẢI

- Rối loạn chức năng gan
- Giảm bài tiết nước tiểu
- Phù



Bản chất các triệu chứng là do sự ứ máu ngoại vi




Suy tim là một rối loạn tiến triển dần sau biến cố ban đầu, làm:

- 1. Tổn thương TB cơ tim→ mất dần chức năng co bóp
- 2. Rối loạn khả năng tạo lực co của cơ tim → ngăn cản co cơ tim bình thường


Vd:

- đột ngột : NMCT
- từ từ : quá tải về áp lực hay thể tích
- di truyền : các bệnh cơ tim dãn nở



KHÔNG TRIỆU CHỨNG → CÓ TRIỆU CHỨNG





Sức co bóp cơ tim

Định luật Starling: mối tương quan giữa thể tích/áp lực cuối tâm trương trong tâm thất với thể tích nhát bóp

- Khi áp lực/thể tích cuối tâm trương trong tâm thất tăng lên sẽ làm tăng sức co bóp cơ tim và thể tích nhát bóp



Sức co bóp cơ tim

Định luật Starling:

- Đến một lúc nào đó thì dù áp lực/thể tích cuối tâm trương trong tâm thất vẫn tiếp tục tăng nhưng thể tích nhát bóp ko tăng mà còn giảm



Sức co bóp cơ tim


Định luật Starling:

Hậu quả: tim càng suy thì thể tích nhát bóp càng giảm



Tiền tải

- Áp lực đổ đầy tâm thất (lượng máu TM trở về tâm thất)
- Độ dãn tâm thất






Hậu tải tăng

Sức căng ngoại biên càng cao thì sức co bóp tâm thất càng lớn \rightarrow tăng công cơ tim và tăng nhu cầu tiêu thụ oxy của cơ giảm sức co bóp

lương tim



Hậu tải tăng


- Giảm thể tích tống máu thì tâm thu

VD: THA, Hep van ĐM

chủ; Bệnh cơ tim phì đại

Tăng áp phổi, Nhồi






Tần số tim:

- Trong suy tim, lúc đầu nhịp tim tăng lên để bù trừ cho giảm **thể tích nhát bóp** → duy trì CLT
- Nếu nhịp tim tăng quá mức → tăng công và oxy tiêu thụ
 - → suy tim nhanh chóng



ĐÁP ỨNG BÙ RÙ



CƠ CHẾ BÙ TRỪ

- 1. Bù trừ tại tim
 - Tăng tần số và co bóp cơ tim
- Dãn buồng tim (Frank-Starling)
- Phì đại cơ tim

- 2. Bù trừ hệ thống
- -Tăng thể tích máu
- -Tái phân bố dịch
- -Tăng hồng cầu
- -Tăng khả năng sử dụng oxy của mô

- 3. Bù trừ thần kinh thể dịch
- -Hệ TK giao cảm
- -Hệ RAA
- -Atrial natriuretic peptide, endothelin

TĂNG NHỊP TIM

	UU ĐIỂM	HẠN CHẾ
	Nhạy, đáp ứng lập tức khi nhu cầu cao	Tăng nhịp tim kéo dài → thì tâm trương ngắn lại → thời gian mạch vành cấp máu nuôi tim ngắn → thiếu oxy, chất dinh dưỡng
		Nhịp tim tăng quá nhanh → thì tâm trương ngắn → máu chưa đổ đầy, tâm thất đã bơm → giảm lưu lượng tim

CO CHÉ FRANK - STARLING

- Suy tim tâm thu : chức năng co bóp thất trái giảm -> khi tăng tiền tải, thể tích nhát bóp giảm \rightarrow ứ máu tâm thất thì tâm trương \rightarrow tăng áp lực cuối tâm trương thất trái → tăng sức căng trên sợi cơ tim (DÃN TÂM THẤT) -> kích hoạt cơ chế Frank – Starling: thể tích nhát bóp lần sau nhiều hơn lần trước → tăng tổng máu thất trái và duy trì CLT



Hệ quả:

- Dung tích buồng tim tăng → tâm thất chứa
 và bơm thể tích máu nhiều hơn
- Tâm thất tổng máu với lực mạch hơn

CO CHÉ FRANK - STARLING

UU ĐIỂM	HẠN CHÉ
Lưu lượng tim tăng mà không cần tăng nhịp tim	Sợi cơ tim biến dạng không hồi phục → giảm/mất trương lực → suy tim
	Suy tim nặng, chức năng co bóp thất trái giảm nặng: áp lực đổ đầy tăng mà CLT không tăng thêm → tăng áp lực cuối tâm trương thất trái → tăng áp lực ngược dòng lên nhĩ trái, TM phổi, mm phổi → phù phổi

PHÌ ĐẠI VÀ TÁI CẦU TRÚC TÂM THẤT

Trong tăng hậu tải sẽ giảm thể tích tổng máu,
 tăng áp lực trong các buồng tim→ tim bù trừ
 bằng cách tăng bề dày thành tim (tăng khối
 lượng).



PHÌ ĐẠI VÀ TÁI CẦU TRÚC TÂM THẤT

ƯU ĐIỂM	HẠN CHẾ
Giúp lưu lượng máu bơm ra tăng lên với áp lực cao mà không cần tăng	Nhu cầu oxy và chất dinh dưỡng tăng
nhịp tim	Giảm sức căng thành tâm thất → co bóp giảm → vòng xoắn bệnh lý → suy tim tiến triển



Bình thường, tim sử dụng 70-75% oxy của ĐM vành

- Hệ mao mạch của tim không tăng sinh khi tim
 phì đại
- Tim kém khả năng chịu đựng sự thiếu oxy



Cơ chế bù trừ ngoài tim

- 1. Hệ TK giao cảm
- 2. Hệ Renin-Angiotensin-Aldosterone (RAA)
- 3. Hệ Arginin-Vasopressin

HOẠT HÓA HỆ THỐNG TK THỂ DỊCH (Cơ chế bù trừ ngoài tim)

- Hoạt hóa hệ TK giao cảm
- Hoạt hóa hệ renin angiotensine aldosterone (RAA)
- Tăng tạo hormon kháng lợi niệu (ADH)
- Hệ Arginin-Vasopressin
- → tăng kháng lực MM → duy trì HA
 giữ muối và nước → tăng thể tích nội mạch và tiền

tải thất trái -> tăng thể tích nhát bóp

HOẠT HÓA HỆ TK GIAO CẨM

Lượng Catecholamin từ đầu tận cùng của các sợi giao cảm hậu hạch được tiết ra nhiều làm tăng sức co bóp của cơ tim và tăng tần số tim.

HOẠT HÓA HỆ TK GIAO CẨM

dây IX,X

CLT giảm ______ hành tủy → tăng hoạt hóa giao cảm và đối giao cảm → tăng nồng độ norepinephrine (NE) → tăng nhịp tim, tăng sức co bóp cơ tim, co mạch → tăng CLT.

- Co TM → tăng lượng máu về tim → tăng tiền tải →
 tăng thể tích nhát bóp
- Co ĐM → tăng kháng lực ngoại biên → duy trì HA

HOẠT HÓA HỆ TK GIAO CẢM

Cường giao cảm sẽ làm co mạch ngoại vi ở da, thận và về sau ở khu vực các tạng trong ổ bụng và ở các cơ.


→ Tăng hậu tải




- Tiếp tục hoạt hóa TK giao cảm $\rightarrow \psi$ độ nhạy của cơ tim với các catecholamin $\rightarrow \psi$ đáp ứng co bóp tâm thất
- ↑ AG II và aldosterone lâu dài → ↑ tạo
 cytokine, hoạt hóa ĐTB, (+) nguyên bào sợi →
 xơ hóa cơ tim



HOẠT HÓA HỆ RAA



HỆ ARGININ - VASOPRESSIN



CÁC PEPTID BÀI NIỆU NATRI (NPs)

- Đáp ứng với tình trạng tăng áp lực buồng tim
- ANP (atrial natriuretic peptid) tích trữ trong TB tâm nhĩ, phóng thích khi tâm nhĩ bị căng.
- BNP (B-type natriuretic peptid) tạo ra khi TB cơ tim tâm thất quá tải về áp lực hay thể tích.
- Tác dụng: tăng thải Na và nước, dãn mạch, (-) tiết renin, chống AG II


Bằng những cơ chế bù trừ này, CLT sẽ được điều chỉnh lại gần với mức bình thường. Tuy nhiên các cơ chế này củng chỉ có thể đáp ứng trong giai đoạn đầu.

- Nếu tâm thất giãn đến mức tối đa và dự trữ co cơ bị giảm thì luật Frank-Starling sẽ trở nên kém hiệu quả.
- Phì đại các thành tim sẽ làm tăng công của tim.
- Hệ thần kinh giao cảm bị kích thích lâu ngày cũng sẽ dẫn đến giảm mật độ cảm thụ bêta trong các sợi cơ tim và giảm dần đáp ứng với Catecholamin.

Khi hệ thống thần kinh thể dịch được hoạt hóa liên tục và kéo dài → suy tim trầm trọng

- ✓ ↑ V tuần hoàn → ↑ sung huyết phổi
- ✓ ↑ nhịp tim → ↑ nhu cầu chuyển hóa, ↓ bơm máu





HẬU QUẢ: GIẢM TƯƠI MÁU

Giảm CLT gây giảm vận chuyển ôxy trong máu và giảm cung cấp ôxy cho các tổ chức ngoại vi → tái phân phối lưu lượng máu đến các cơ quan : dồn máu từ da, cơ, thận,... về ĐM vành, não

lưu lượng nước tiểu được lọc ra khỏi ống thận cũng sẽ rất ít

- Vai trò của hệ TK giao cảm – cathecholamin co mạch nhiều làm tăng hậu tải quá mức



HẬU QUẢ: GIẢM TƯƠI MÁU

Vai trò của hệ RAA:

- Co mạch
- Giữ muối, nước

Hậu quả chung tăng áp lực ngoại biên

- o tĩnh mạch cổ nổi, gan to, phù,
- o tăng áp lực ở tĩnh mạch phối và mao
 mạch phối → OAP



HẬU QUẢ: TẠI TÂM THẤT

Phân suất tổng máu giảm

- → Tăng thể tích cuối tâm trương
- → Tăng áp lực cuối tâm trương

HẬU QUẢ: Tác động ngược dòng

Tăng áp lực cuối tâm trương tại tâm thất gây tăng áp lực ngược dòng:

- Tăng áp lực mao mạch phổi (suy thất trái)
- Tăng áp lực mao mạch ngoại biên (suy thất phải)

TÓM TẮT

- 1. Suy tim là một tiến triển dần dần sau biến cố ban đầu
- 2. Có nhiều dạng suy tim
- 3. Cơ chế bù trừ

Cơ chế Frank – Starling

Hoạt hóa hệ thống thần kinh thể dịch

Phì đại và tái cấu trúc tâm thất

4. Nắm vững cơ chế đáp ứng bù trừ để áp dụng đúng các phương pháp điều trị trong lâm sàng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- 1. Miễn dịch-Sinh lý bệnh ĐHYD TPHCM
- 2. Suy tim trong thực hành lâm sàng NXB Y học 2014
- 3. Pathophysiology of Heart Disease 6 Edition

