



มาตรฐานการปฏิบัติงาน / STANDARD OPERATING PROCEDURE

SOP-03 การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง

Prosoft WINSpeed และ TruckScale

รหัสเอกสาร

WF-SOP-INT-001

จัดทำสำหรับ

WorldFert Enterprise Operations

ฉบับ 1.0 | 25 สิงหาคม 2569 | สถานะ: ร่างพร้อมทบทวนและอนุมัติใช้งาน

สารบัญ

โครงสร้างหัวข้อสำหรับใช้งานและตรวจติดตาม

ลำดับ	หัวข้อ
1	1. วัตถุประสงค์
2	2. ขอบเขตและหลักการ
3	3. กฎแฉการกระทบยอด
4	4. RACI ระดับกระบวนการ
5	5. ผังกระบวนการ
6	6. วิธีปฏิบัติ
7	7. จุดควบคุมก่อนปล่อยรถ
8	8. Stop Work และ Escalation
9	9. Reconciliation ประจำวัน
10	10. บันทึกและ KPI
11	11. ประวัติการแก้ไข

ข้อมูลควบคุมเอกสาร	รายละเอียด
รหัสเอกสาร	WF-SOP-INT-001
ชื่อเอกสาร	การส่งมอบสินค้าโดยเชื่อมเอกสาร WINSpeed กับบัตรซิง TruckScale
ฉบับ / วันที่	1.0 / 25 สิงหาคม 2569
สถานะ	ร่างพร้อมทบทวนและอนุมัติใช้งาน
เจ้าของกระบวนการ	ฝ่ายขาย / คลัง / ตาซิง / บัญชี
ผู้อนุมัติ	ผู้มีอำนาจตามระบบควบคุมเอกสารของบริษัท
ชั้นความลับ	ใช้ภายใน

1. วัตถุประสงค์

ควบคุมการส่งมอบที่ทำงานบน WINSpeed และ TruckScale ให้รัด เอกสาร สินค้า ปริมาณ คุปอง น้ำหนัก และใบกำกับเป็นธุรกรรมเดียวกัน ลดการจับคู่ด้วยทะเบียนเพียงอย่างเดียว และกำหนดจุดหยุดก่อนรถออกหรือบัญชี Post รายการ

2. ขอบเขตและหลักการ

ครอบคลุมตั้งแต่ใบจอง WINSpeed 103 การอนุมัติ การซิงเข้า การสร้าง 104 และคุปอง การไล่ถอน 116 การซิงออก/ปิดบัตร และ Post Invoice 203 จนถึง การกระทบยอด

ลำดับหน้างานอาจจัดช่วงสร้าง 104/116 ก่อนหรือระหว่างการไหลตามข้อกำหนดไซต์ แต่ต้องผ่าน gate ต่อไปนี้เสมอ:

1. 103 ต้องอนุมัติก่อนออก 104
2. บัตรซิงเข้าและรถต้องระบุตัวได้ก่อนไหล
3. 104 และคุปองต้องตรวจสอบก่อน Save
4. Move Bill/116 ต้องสัมพันธ์กับบัตรซิงก่อนปล่อยรถตามนโยบายไซต์
5. น้ำหนักสุทธิและสินค้าต้องผ่านก่อนปิดบัตร
6. สายเอกสารและบัตรซิงต้องครบก่อน Post Invoice

3. ภัยจากการกระทบยอด

ภัย	ระบบ	วิธีใช้
เลข 103 และเลขชุด I/K	WINSpeed	อ้างอิงการขายที่อนุมัติ
เลข 104 และเลขชุด I/K	WINSpeed	อ้างอิงรายการส่งมอบและปริมาณ
เลข 116 / Move Bill C/D	WINSpeed	ผูกคุปองและการเคลื่อนย้าย

กฎแฉ	ระบบ	วิธีใช้
sequence / one_num	TruckScale	ระบุตัวรอบข้าง
movebill	TruckScale	ใช้ค้นบัตรเปิดเป็นลำดับแรก แต่ไม่ unique ทั้งฐาน
plate + ลูกค้า + เวลา + สินค้า	ทั้งสองระบบ	หลักฐานประกอบ ห้ามใช้ทะเบียนลำพังเมื่อกำกวม
เลข 203 J/N	WINSpeed	เอกสารบัญชีปลายทาง

4. RACI ระดับกระบวนการ

กิจกรรม	ฝ่ายขาย	ผู้อนุมัติ	คลัง	ดาซัง	บัญชี
จัดทำ/ตรวจ 103	R	A	I	I	C
อนุมัติ 103	C	A/R	I	I	C
ซั้งเข้าและเปิดบัตร	I	I	C	A/R	I
สร้าง 104/คูปอง/116	C	I	R	C	A/C
โหลด ซั้งออก ปิดบัตร	I	C	R	A/R	I
Post 203 และกระทบยอด	I	I	C	C	A/R

R ผู้ทำ, A ผู้รับผิดชอบสูงสุด, C ผู้ให้คำปรึกษา, I ผู้รับทราบ

5. ผังกระบวนการ

1 103 และการอนุมัติ	2 TruckScale ซั้งเข้า	3 104 และคูปอง	4 116 / Move Bill	5 โหลด ซั้งออก ปิดบัตร	6 203 และ cross-system reconciliation
------------------------	--------------------------	-------------------	----------------------	---------------------------	--

ผังกระบวนการควบคุมบัญชี — รายละเอียดและเงื่อนไขอยู่ในขั้นตอนถัดไป

6. วิธีปฏิบัติ

6.1 เตรียมและอนุมัติการขายใน WINSpeed

- ฝ่ายขายสร้าง 103 ด้วยชุด I หรือ K ตรวจสอบลูกค้า สินค้า ปริมาณ ราคา เครดิต วันส่ง และการขนส่ง
- บันทึกเลข 103 ในใบงานส่งมอบและส่งอนุมัติ
- ผู้อนุมัติตรวจสอบรายการที่เข้าเงื่อนไข CheckAll='Y'; ValidDays=0 ไม่ใช่ gate คิว

4. อนุมัติเอกสาร 103 เดิม ตรวจสอบรายนามติ แล้วแจ้งคลัง/ตาซึ่งว่าพร้อมดำเนินการ

6.2 รับรถและซิงเข้าใน TruckScale

1. ตาซึ่งตรวจตัวรถ ทะเบียน ลูกค้า ประเภทงาน ใบงาน และเลข 103
2. คั่นคิว/บัตรเปิด ถ้าพบหลายรายการของทะเบียนเดียวกันให้หยุดและยืนยันด้วยเลขเอกสาร เวลา ลูกค้า และสินค้า
3. ตรวจสอบเครื่องชั่งเป็นศูนย์และคงที่ จากนั้นบันทึก weight_in พร้อม sequence/เวลาเข้า
4. ส่ง sequence และสถานะซิงเข้าให้คลัง ห้ามสร้างบัตรใหม่เมื่อมีบัตรเปิดเดิม

6.3 สร้าง 104 และคูปองใน WINSpeed

1. คลัง/ผู้จัดทำเปิด 104 ใหม่ เลือก 103 ที่อนุมัติแล้ว และตรวจรถ/ลูกค้าให้ตรงบัตรซิง
2. เลือกชุด 104 ให้ตรง I→I หรือ K→K; ถ้า Auto Number แสดงผิด ให้ป้อน prefix ที่ถูกต้องก่อน Save
3. ตรวจสอบสินค้า คลัง ปริมาณจริง และยอดคงเหลือของการจอง
4. เข้า Coupon ของทุกบรรทัด กรอกต้น/จำนวนคูปอง เลือก C สำหรับ I หรือ D สำหรับ K แล้ว Calculate
5. ตรวจสอบคูปองครบ ไม่ซ้ำ และปริมาณสัมพันธ์กับบรรทัดที่ จากนั้นทำ four-eyes check ก่อน Save เพราะ 104 ที่บันทึกแล้วเป็น read-only ต่อผู้ใช้ปกติ

6.4 โถงคูปองและผูก Move Bill

1. เปิด 116 เลือกทุกบรรทัด/คูปองของ 104 นั้น ตรวจสอบชุด C/D และปริมาณ
2. บันทึกและรับเลข Move Bill/เลขอ้างอิง
3. เจ้าหน้าที่ตาซึ่งเรียกบัตรเปิดเดิมและบันทึก/ตรวจ Move Bill ให้ตรง 116
4. หาก Move Bill ซ้ำ ให้ใช้สถานะ OPEN, sequence, ทะเบียน, ลูกค้า, เวลา และสินค้าเป็นหลักฐานร่วม ห้ามถือ Move Bill เป็น unique key

6.5 โหลด ซั่งออก และปิดบัตร

1. คลังโหลดตาม 104 และยืนยันรายการใน tblproduct_detail ภายใต้ one_num เดียวกัน
2. ตาซึ่งเรียกบัตรเดิม รอสัญญาณคงที่ บันทึก weight_out และตรวจ weight_net = weight_out - weight_in
3. เปรียบเทียบ net กับต้น/ลงใน 104 และเกณฑ์ tolerance ที่อนุมัติ
4. เมื่อผิดปกติ ให้กรรกร ซั่งซ้ำ ตรวจสอบสินค้า และเก็บเหตุผล ผู้อนุมัติ และหลักฐานก่อนพิจารณาปล่อย
5. ปิด/พิมพ์บัตร ตรวจสอบเวลาออก one_num sequence Move Bill รถ ลูกค้า สินค้า และค่าน้ำหนักครบ

6.6 Post Invoice และกระทบยอด

1. บัญชีรับชุดหลักฐาน: 103 ที่อนุมัติ, 104, รายการคูปอง, 116/Move Bill และบัตรซิงที่ปิดแล้ว
2. ตรวจสอบสายเลขชุด I→I→C→J หรือ K→K→D→N
3. ตรวจสอบปริมาณ 104/116 กับน้ำหนักสุทธิและสินค้าในบัตรซิง พร้อมบันทึกเหตุผลของส่วนต่างที่อนุมัติ
4. Post Invoice 203 ด้วย J/N ที่ถูกต้อง และจัดเก็บเลขเอกสารในทะเบียน cross-system
5. ทวนตัวอย่างตามรอยจาก 203 ย้อนกลับถึงบัตรซิงและ 103

7. จุดควบคุมก่อนปล่อยรถ

- ☐ 103 อนุมัติและรถ/ลูกค้าตรงใบงาน
- ☐ ใช้บัตร TruckScale เดิม ไม่มีบัตรเปิดซ้ำที่ยังไม่อธิบาย
- ☐ 104 ใช้ชุดถูกและอ้างอิง 103 ถูก
- ☐ คู่มือครบทุกบรรทัดและ 116/Move Bill ตรงรายการ
- ☐ one_num/sequence/plate/Move Bill เชื่อมกันได้
- ☐ น้ำหนักเข้า-ออก-สุทธิครบและสมเหตุผล
- ☐ สินค้า ต้น/ถุง คลัง และปลายทางตรงกัน
- ☐ กรณีผิดปกติมีเหตุผล ผู้อนุมัติ และหลักฐาน

8. Stop Work และ Escalation

เหตุ	ห้ามทำ	การยกระดับ
103 ยังไม่อนุมัติ	ห้ามออก 104/ส่งมอบ	ฝ่ายขาย → ผู้อนุมัติ
หลายบัตร OPEN/ทะเบียนกำกวม	ห้ามเลือกจากการคาดเดา	ตาชั่ง → หัวหน้างาน
ชุด I/K/C/D ผิด	ห้าม Save	ผู้จัดทำ → ผู้ทวนสอบ
คู่มือขาดหลัง Save	ห้ามแก้ dbo	Incident → เจ้าของระบบ/DBA ที่ได้รับอนุญาต
gross ≤ tare หรือส่วนต่างสูง	ห้ามปล่อยรถ	ตาชั่ง/คลัง → ผู้อนุมัติ deviation
Move Bill/สินค้าไม่ตรง	ห้ามปิดบัตรและห้าม Post	คลัง + ตาชั่ง + บัญชี
สายเอกสารไม่ครบ	ห้าม Post 203	บัญชี → เจ้าของกระบวนการ

9. Reconciliation ประจำวัน

- จับคู่ 103/104/116/203 กับ TruckScale sequence/one_num/Move Bill
- ตรวจบัตร OPEN ค้าง บัตรไม่มีเวลาออก บัตรซ้ำ และน้ำหนักผิดปกติ
- ตรวจ 104 ที่คู่มือไม่ครบผ่านรายงานควบคุมที่ได้รับอนุญาต
- บันทึกทุกข้อบกพร่องด้วย owner, due time, root cause, corrective action และหลักฐานปิด
- รายงานรายการที่ยังจับคู่ไม่ได้แก่เจ้าของกระบวนการก่อนสิ้นรอบ

10. บันทึกและ KPI

เก็บ 103/approval, 104/coupon, 116/Move Bill, TruckScale ticket/product detail, 203, checklist และ exception ตามนโยบายอายุเอกสารของบริษัท

KPI	เกณฑ์
รายการที่ trace ข้ามสองระบบได้ครบ	100% ของตัวอย่างตรวจ
รถออกโดยไม่มีบัตรปิด/อนุมัติ exception	0
Coupon gap และ wrong series	0 รายการค้าง
บัตรกำกับที่ถูกเลือกโดยไม่มีหลักฐาน	0
รายการกระทบยอดค้างเกิน SLA	0

11. ประวัติการแก้ไข

ฉบับ	วันที่	รายละเอียด
1.0	25 สิงหาคม 2569	จัดทำ workflow และ control gate ร่วมของ WINSpeed-TruckScale