Approfondimento Algoritmica

Liva Giovanni

Università di Udine

20 agosto 2014

Argomenti

- Introduzione
 - Principio di Brent
- Modello PRAM
 - Tipologie e Ugualianze
 - Algoritmo Ottimale
- Modello Circuiti
 - Definizioni
 - Relazioni con PRAM
 - Classe NC
 - SottoClassi NC^k
- Macchine di Turing Alternate
- Problemi
 - Matrix Multiplication
 - Reachability
 - Prefix Sum

Introduzione

Vari modelli di calcolo, si differenziano sul livello di astrazione dal modello reale

- VLSI: Attenzione ai limiti fisici dei processori
- PRAM: Modello teorico non implementabile che non considera i problemi di comunicazione

Principio di Brent

Abbiamo una computazione parallela eseguita in *t* passi.

- Supponiamo di avere x_i operazioni ad ogni passo i
- Il numero di processori necessario è $d = max x_i$
- Possediamo solo p < m processori
- Possiamo simulare la computazione originaria con p processori in $\lceil x_i/p \rceil$ passi ad ogni i-esimo step
- In totale la simulazione viene eseguita in $\lceil \frac{\sum_i x_i}{p} \rceil + t$ passi

Parallel Random-Access Machine

- Si basa sul modello delle RAM introducendo una memoria globale (registro accumulatore) dove le varie RAM possono comunicare
- In tempo $\mathcal{O}(1)$ possiamo r/w una cella della memoria locale o globale oppure eseguire una operazione RAM

Un programma $PRAM \mathbb{P} = (\Pi_1, \dots, \Pi_q)$ è fatto da q macchine RAM indipendenti dove q è una funzione q(m,n) dove m = |I| ed $n = \ell(I)$. Normalmente il numero di RAM richiesto dipende solo da m.

Parallel Random-Access Machine :: Tipologie e Ugualianze

In base a come gestiamo i conflitti di r/w sul registro accumulatore abbiamo 3 diverse tipologie di PRAM

- Exclusive-Read Exclusive-Write (EREW)
- Concurrent-Read Exclusive-Write (CREW)
- Concurrent-Read Concurrent-Write (CRCW)

Per risolvere i conflitti di scrittura abbiamo 3 metodi:

- Common: Tutti i processi che insistono in una stessa locazione devono scrivere lo stesso valore
- Arbritary: Tra tutti i processi che provano a scrivere, solo uno ha successo. L'algoritmo deve comunque funzionare a prescindere da chi vince
- Priority: Il processo l'identificativo più basso è quello che scrive

20 agosto 2014

6 / 9

Parallel Random-Access Machine :: Tipologie e Ugualianze

L'ordine con il quale sono state presentate è anche l'ordine di potenza dei vari modelli.

Tra loro però sono correlati da un fattore logaritmico. Per cui il modello più potente, CRCW Priority può essere simulato da una EREW con lo stesso numero di processori e con un tempo parallelo aumentato di $\mathcal{O}(\log P)$; dove P è il numero di processori.

Dimostrazione a voce

Parallel Random-Access Machine :: Algoritmo Ottimale

Definizione

$$polylog(n) = \bigcup_{k>0} \mathcal{O}(log^k n)$$

Sia S un programma sequenziale che opera in tempo $T(n)$.

Diremo che il programma A di una PRAM per S che opera in tempo t(n) con p(n) processori è ottimale se:

- t(n) = polylog(n)
- $w(n) = p(n) \times t(n) = \mathcal{O}(T(n))$

Paragraphs of Text