Classe chletter pour LATEX2e

Boris Oriet

29 juillet 2008

1 Introduction

La classe chletter est destinée à la rédaction de lettres correspondant aux spécifications des enveloppes C5 & C6/5 (norme suisse SN 010130) ¹, en particulier pour ce qui concerne le positionnement des zones d'adresses.

Cette classe est largement compatible avec les classes standard de IATEX 2_{ε} , en particulier la classe letter. Au contraire de la classe lettre 2 , cette classe n'offre que peu de commandes ou de déclarations supplémentaires.

2 Exemples de sources

Les exemples suivants décrivent les utilisations normales de la classe chletter.

2.1 Lettre standard: standardletter.ltx

```
\documentclass{chletter}
\author{fromname}
\address{fromaddress}
\begin{document}
  \begin{letter}{toname\\toaddress}
    \opening{salutation}
    text
    \closing{valediction}
  \end{letter}
\end{document}
```

2.2 Lettre minimale: minimalletter.ltx

```
\documentclass{chletter}
\begin{document}
\end{document}
```

^{1.} Actuellement, la classe chletter ne génère que les adresses à droite; une future version proposera une option pour les enveloppes à fenêtre à gauche.

^{2.} De l'Observatoire de Genève, voir ici.

2.3 Exemple commenté: sampleletter.ltx

```
\documentclass{chletter}
                            % defaults: 11pt,a4paper,oneside
\title{sampleletter}
\author{author}
                            % if no signature specified
\name{fromname}
                            % to appear in the footer
\signature{fromsig}
                            % to appear after valediction
\location{office}
                            % to appear in the sender address zone
\address{fromaddress}
                            % to appear at the upper left
\return{returnaddress}
                            % to appear in the window
\telephone{telephone}
                            % to appear under the address
\date{place, \today}
                            % to alter the date string
\makelabels
                            % envelope page with return address
\begin{document}
  \begin{letter}{toname
                            % gets the recipient name and address
               \\toaddress} % and creates the addresses zones
    \conc[1]{subject}
                            % the letter's subject, left aligned
    \opening[i]{salutation} % the salutation, text will be indented
                            % the letter's main text
    text
    \closing{valediction}
                            % adds the signature
    \ps{\emph{ps}}post
                            % creates a post scriptum
    \cc{copies}
                            % creates a copies field
    \encl{enclosures}
                            % creates an enclosures field
  \end{letter}
                            %
\end{document}
                            %
```

3 Compatibilité

La classe chletter est basée sur les classes standard de la distribution LATEX 2_{ε} . Elle est donc largement compatible avec tout type de document fondé sur ces classes.

3.1 Compatibilité avec la classe letter de I $^{ m A}$ TEX $2_{ m arepsilon}$

3.1.1 Compatibilité ascendante

chletter est « source compatible » avec la classe standard letter : en principe, un fichier qui se compile avec la classe letter se compilera sans autre avec celle-ci. Il y a toutefois des différences fonctionnelles :

- la zone d'adresse en haut de première page est insérée à l'ouverture de l'environnement chletter, et non à l'exécution de la commande \opening;
- il y a d'importantes différences dans la mise en page; les zones d'adresses sont redéfinies et le mécanisme de centrage vertical de la première page est absent;
- certaines macros se comportent différemment, notamment \makelabels; le mécanisme de génération d'étiquettes via le fichier .aux est inactif.

3.1.2 compatibilité descendante

Un document utilisant les nouvelles options et macros de la classe chletter ne se compilera pas directement avec la classe letter³.

3.2 Compatibilité avec les autres classes standard de IATEX 2_{ε}

La classe chletter est largement « source compatible » avec les classes standard de LATEX 2_{ε} . Elle n'implémente pas les mécanismes de partition, mais accepte les commandes associées (telles que \section par exemple). La commande \maketitle est définie mais se comporte d'une manière spéciale.

3.3 Compatibilité avec LATEX 2.09

Aucun mécanisme de compatibilité avec IATEX 2.09 n'est implémenté. Les sources doivent être adaptées aux standards définis par IATEX 2_{ε} , notamment en ce qui concerne la sélection des polices de caractères ⁴.

3.4 Compatibilité avec les divers paquets

Aucune incompatibilité avec les paquets usuels n'a été reportée.

4 Description détaillée

4.1 Marges

La classe chletter détermine une marge gauche de 1,5 pouce, une marge droite de 1 pouce et des marges haute et basse de 1,5 pouce⁵. Une certaine quantité d'éléments peuvent être alignés soit avec \oddsidemargin, soit avec l'adresse de l'expéditeur (à 1 pouce du bord gauche de la page).

4.1.1 Marges par défaut

La position de la zone d'adresse est indépendante des marges apparaît toujours à l'origine (1 in , 1 in).

La classe attribue les valeurs par défaut suivantes aux marges horizontales:

```
\setlength\textwidth{\paperwidth}
\addtolength\textwidth{-180pt}
\setlength\oddsidemargin{36pt}
\setlength\evensidemargin{0pt}
\setlength\marginparwidth{48pt}
\setlength\marginparsep {12pt}
\setlength\marginparpush{6pt}
```

^{3.} Ces différences sont marquées par une astérisque dans les sections suivantes.

^{4. \}textbf ou \mathbf au lieu de \bf.

^{5.} Avec 0,5 pouce pour l'en-tête et 0,5 pouce pour le bas de page

La classe attribue les valeurs par défaut suivantes aux marges verticales:

```
\setlength\textheight{\paperheight}
\addtolength\textheight{-216pt}
\setlength\topmargin{0pt}
\setlength\topskip{12pt}
\setlength\headheight{12pt}
\setlength\headsep{24pt}
\setlength\footskip{36pt}
```

4.1.2 Marges spécifiques définies par la classe chletter

La classe chletter définit, en plus des marges habituelles de LaTeX 6 , les valeurs suivantes :

```
\setlength\addressmargin{246pt}*
```

Cette valeur précise la position de l'addresse du destinataire. Elle est également utilisée pour positionner la signature et pour calculer les valeurs de \longindentation et \indentedwidth 7

```
\setlength\fromheight{56pt}*
```

Cette valeur correspond à la hauteur de l'espace réservé à l'adresse de l'expéditeur. Le texte de l'adresse peut dépasser cette grandeur.

```
\setlength\toheight{96pt}*
```

Cette valeur correspond à la hauteur de l'espace réservé à l'adresse du destinataire ⁸. Le texte de l'adresse peut dépasser cette grandeur.

4.2 En-têtes et bas de page

Le mécanisme \pagestyle fonctionne de la même manière qu'avec les classes LATEX 2_{ε} standard. Certains champs 9 n'étant définis qu'à l'ouverture de l'environnement letter, il faudrait idéalement insérer les commandes \pagestyle ou \thispagestyle après la commande \begin{letter}.

Le style empty est défini par le noyau IATEX. Les styles plain, headings, myheadings et firstpage sont définis au niveau de la classe. Pour créer des en-têtes et bas de page personnalisés, il est conseillé d'utiliser le paquet fancyhdr 10.

La classe letter définit les mêmes styles de page quel que soit le type de document (recto ou recto/verso). Les éléments de gauche sont alignés avec l'adresse de l'expéditeur, et non la marge de gauche ¹¹.

^{6.} cf. section 4.1.1.

^{7.} cf. section **4.4**

^{8.} Avec, éventuellement, l'adresse de retour

^{9.} Le champ \toname notamment.

^{10.} fancyhdr est inclus dans toute bonne distribution LATEX.

^{11.} cf. section **4.1**.

4.2.1 Définition des styles

\plain

Ce style ajoute le bas de page: \hfil\pagename~\thepage

Le champ \pagename est défini au niveau de la classe et altéré par les paquets linguistiques.

\headings

Ce style ajoute l'en-tête: \headtoname~\toname\hfil\pagename~\thepage

Le champ \headtoname est défini au niveau de la classe et altéré par les paquets linguistiques. Le champ \toname est défini à l'ouverture de l'environnement letter et consiste dans la première ligne de l'adresse du destinataire telle qu'insérée dans l'argument de la commande \begin{letter}{}.

Ce style ajoute également le bas de page: \leftmark\hfil\rightmark

\myheadings

Ce style ajoute l'en-tête: \leftmark\hfil\rightmark

Ce style ajoute le même bas de page que \plain.

\firstpage

Ce style ajoute le même bas de page que \headings.

4.2.2 Les styles par défaut

La classe letter attribue le style firstpage à la première page, puis plain aux pages suivantes. Donc la première page ne comporte ni en-tête ni bas de page si les champs \leftmark et \rightmark sont vides. Les champs \leftmark et \rightmark peuvent être altérés par \markright{} ou \markboth{}{}.

4.3 Les commandes

4.3.1 Commandes de définition

La classe chletter admet les commandes habituelles de la classe letter, plus quelques autres ¹². Ces commandes peuvent être insérées à tout endroit du document, idéalement en préambule. Les champs associés sont pris en compte à l'ouverture de l'environnement letter ¹³. Par défaut, les champs associés à ces commandes sont tous vides.

^{12.} Marquées ici par une astérisque.

^{13.} cf. section 4.4.

\author{}

Définit le champ \@author. Ce champ remplacera \fromname et \signame si ceux-si ne sont pas définis. Ce champ existe au niveau du kernel LATEX 2_{ε} , mais n'est pas utilisé par la classe letter.

$name{}$

Définit le champ \fromname. Ce champ est utilisé pour générer \returnaddress. Il remplace également la signature si \signame n'est pas défini.

\signature{}

Définit le champ \fromsig. La signature apparaît au bas de la lettre, à l'exécution de la commande \closing. Si non définie, c'est \fromname ou \@author qui sont utilisés.

\address{}

Définit le champ \fromddress. C'est l'adresse de l'expéditeur, qui apparaît en haut à gauche de la lettre. Si non défini, l'adresse de l'expéditeur ne sera pas insérée.

\location{}

Définit le champ \fromlocation. Ce champ est inséré entre le nom et l'adresse de l'expéditeur, dans la zone d'adresses. Il n'est pas pris en compte dans \returnaddres.

\telephone{}

Définit le champ **\telephonenum**. Ce champ est ajouté (en petit corps et avec une légère espace verticale) à l'adresse de l'expédieur. Si non défini, le numéro de téléphone n'est pas inséré.

\date{\today}

Définit le champ \@date. La date est ajoutée en haut de la lettre et alignée avec l'adresse du destinataire. Par défaut, c'est la date du jour qui est insérée.

\return{}*

Définit le champ \returnaddress. Si non défini, l'adresse de retour ¹⁴ sera générée à partir de \fromaddress à l'ouverture de l'environnement letter. Ce champ est ajouté, en petit corps, au-dessus de l'adresse du destinataire si l'option correspondante est activée au niveau de l'environnement letter ou de la commande \maketitle ¹⁵.

4.3.2 Commandes d'insertion

Les commandes suivantes permettent d'ajouter divers champs dans le corps de la lettre. Ces commandes sont toutes facultatives et peuvent être disposées n'importe où entre \begin{document} et \end{document} \frac{16}{16}. Les noms des champs peuvent être redéfinis, soit par une paquet linguistique, soit par l'utilisateur qui pourra par exemple insérer la commande \def\ccname{C.c.} entre \begin{document} et \begin{letter} pour modifier le champ inséré par la commande \cc{}.

^{14.} La classe letter définit le champ \returnaddress, mais pour un usage interne seulement.

^{15.} cf. section **4.4**.

^{16.} En cela, la classe chletter diffère de la classe letter qui impose les champs \opening et \closing.

\maketitle[p]

Cette commande génère les zones d'adresses. Elle est invoquée à l'ouverture de l'environnement letter, éventuellement à sa fermeture si le drapeau déterminé par la commande \makelabels le requiert. Elle peut être utilisée à tout moment pour insérer les zones d'adresses. Certains champs ne sont définis qu'à l'ouverture de l'environnement letter, comme \toname et \tonaddress. On peut cas échéant définir ces champs manuellement. Cette commande admet les mêmes options que l'environnement letter 17:

- [p] adresse de l'expéditeur, date, adresse du destinataire;
- [e] comme ci-dessus, avec en plus adresse de retour dans la fenêtre;
- [n] adresse du destinataire seulement;
- [r] comme ci-dessus, avec en plus adresse de retour dans la fenêtre.

Les zones d'adresses sont insérées avec les champs suivants:

```
\@author si [p] ou [e]
\fromlocation si [p] ou [e]
\fromaddress si [p] ou [e]
\telephonenum si [p] ou [e]
\returnaddress si [r] ou [e]
\tename dans tous les cas
```

S'il n'a pas été défini auparavant, le champ \returnaddress est déterminé à l'ouverture de l'environnement letter à l'aide de \fromname (si non défini alors \@author) et \fromaddress.

\toaddress dans tous les cas

\opening[n]{formule d'adresse}

Supprime l'indentation et insère la formule d'adresse. Il n'y a pas de champ associé à cette commande. L'option facultative [i] permet de rétablir l'indentation pour le texte qui suit \opening. La valeur de l'indentation est déterminée par \letterindent que l'on peut donc modifier avant la commande \opening.

\closing[n]{formule de salutations}

Supprime l'indentation, insère la formule de salutations et la signature \signame définie par la commande \name ¹⁸. Si le champ \signame n'est pas défini, c'est \fromname qui est inséré, sinon \@author. La signature est alignée avec l'adresse du destinataire et est centrée dans l'espace verticale définie par \sigspace, par défaut 6\bigskipamont. Cette commande accepte la même option que \opening.

\conc[r]{intitulé}*

Insère le texte de l'argument puis une grande espace verticale. Avec l'option facultative [1], l'intitulé est aligné avec l'adresse de l'expéditeur (à 1 pouce du bord de la page). Par défaut, l'intitulé est appuyé sur **\oddsidemargin**.

^{17.} cf. section **4.4**.

^{18.} cf. section 4.3.1.

\ps[r]{post scriptum}

Insère une espace verticale, le texte de l'argument, puis une espace verticale. Cette commande admet l'option facultative [1] (on écrira alors \ps[1]{post scriptum}) qui permet d'aligner le texte avec l'adresse de l'expéditeur. Par défaut, le texte est aligné sur \oddsidemargin. Cette commande n'a pas de champ associé.

\encl[r]{annexes}

Insère le champ \enclname puis le texte de l'argument. Cette commande admet l'option facultative [1] qui permet d'aligner le champ avec l'adresse de l'expéditeur. Par défaut, le champ est aligné à droite, à une espace de \oddsidemargin. On peut redéfinir le champ \enclname par \def\enclname{}.

\cc[r]{destinataires des copies}

Insère un champ \ccname puis le texte de l'argument. Cette commande admet la même option que \enc1{}. On peut redéfinir le champ \ccname par \def\ccname{}.

\longindent{texte indenté}*

Aligne le texte avec l'adresse du destinataire selon les valeurs de \longindentation & \indentedwidth calculées à partir de la valeur de \addressmargin à l'ouverture de l'environnement \letter 19.

4.3.3 Les champs supplémentaires

Les champs \toname, \tonaddress, \fromstreet et \fromplace n'ont pas de commande associée. Ils sont en principe déterminés à l'ouverture de l'environnement letter, mais peuvent être altérés par une commande \def.

4.3.4 La commande \makelabels

\makelabels[r]

Cette commande permet d'ajouter des pages d'adresses en fin de lettre, utile pour imprimer des enveloppes sans fenêtre. Elle agit comme un drapeau pour l'environnement letter et accepte un argument facultatif:

- [p] adresse de l'expéditeur, date, adresse du destinataire;
- [e] comme ci-dessus, avec en plus adresse de retour dans la fenêtre;
- [n] adresse du destinataire seulement;
- [r] comme ci-dessus, avec en plus adresse de retour dans la fenêtre;
- [f] le drapeau est réinitialisé: la page d'adresses ne sera pas générée.

La commande \makelabels ne doit pas obligatoirement être placée en préambule ²⁰. On peut donc écrire plusieurs lettres et disposer entre les environnements letter des commandes \makelabels pour influencer le comportement individuel de chaque environnement.

^{19.} cf. section **4.4**.

^{20.} En cela, elle diffère de son équivalent dans la classe letter.

4.4 L'environnement letter

Chaque lettre est inclue dans un environnement letter, qui admet une option obligatoire consistant dans l'adresse complète du destinataire. Par exemple:

```
\begin{letter}{Prénom Nom\\Adresse\\Localité}
```

À son ouverture, l'environnement letter commence une nouvelle page et y insère les zones d'adresse selon les données spécifiées. C'est également à l'ouverture de l'environnement que sont calculées les valeurs suivantes ²¹:

```
\setlength\letterindent{\parindent}
\setlength\letterskip{\parskip}
```

```
\setlength\longindentation{\addressmargin} \addtolength\longindentation{-\oddsidemargin}
```

```
\setlength\indentedwidth{\textwidth} \addtolength\indentedwidth{-\longindentation}
```

On peut bien sûr redéfinir ces valeurs après l'ouverture de l'environnement.

Le champ \returnaddress est altéré à l'ouverture de l'environnement, pour autant qu'il n'ait pas été défini auparavant.

L'adresse du destinataire est découpée pour former les champs \toname et \tonaddress qui peuvent être utilisés dans l'environnement. De même, \fromaddress est découpé en \fromstreet et \fromplace.

L'environnement letter admet une option facultative, identique à celle de la commande $\mbox{\tt maketitle}^{22}$, soit :

- [p] adresse de l'expéditeur, date, adresse du destinataire;
- [e] comme ci-dessus, avec en plus adresse de retour dans la fenêtre;
- [n] adresse du destinataire seulement;
- [r] comme ci-dessus, avec en plus adresse de retour dans la fenêtre.

L'environnement letter n'est pas indenté par défaut, donc \parindent est mis à zéro. L'environnement n'altère pas la valeur de \parskip. La valeur de \parindent précédant l'ouverture de l'environnement est stockée dans \letterindent. De même, \parskip est stockée dans \letterskip. Ces valeurs peuvent être réutilisées à tout moment.

À la fermeture de l'environnement, une page d'adresses sera générée selon la valeur du drapeau déterminé par la commande \makelabels 23.

^{21.} cf. section **4.1**.

^{22.} cf. section 4.3.2.

^{23.} cf. section 4.3.4.

Table des matières

1
 1
 1
 2
2
 2
 2
 3
 3
 3
 3
3
 3
3
4
4
5
5
5
5
6
8
 8