Le langage assembleur intel 64 bits

©Sovanna Tan

Novembre 2013



Plan

- 1 Introduction
- 2 Les registres
- 3 Les instructions
- 4 Les structures de contrôle
- 6 Les tableaux
- 6 Les sous programmes
- Les calculs flottants

Sources

Intro

Introduction to 64 Bit Intel Assembly Language Programming for Linux, RAY SEYFARTH, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2nd edition, 2012.

- La documentation Yasm, http://yasm.tortall.net/Guide.html.
- Le langage assembleur, Maîtrisez le code des processeurs de la famille X86, OLIVIER CAUET, Editions ENI, 2011.
- Introduction à la programmation en assembleur 64 bits, PIERRE JOURLIN, http://www.jourlin.com, 2010.
- Langage Assembleur PC (32 bits), PAUL A. CARTER traduction SÉBASTIEN LE RAY, 2005, http://www.drpaulcarter.com/pcasm.
- Initiation à l'assembleur, Pierre Marchand, 2000, http://www.ift.ulaval.ca/~marchand/ift17583/Supplement2.pdf.
- Linux, Assembly Language Programming, Bob Neveln, Prentice Hall, 2000.

Le microprocesseur

Intro

Microprocesseur

- Circuit électronique complexe : cœur de l'ordinateur
- Identifie et exécute les instructions

Instruction

- Code opérateur ou opcode : action à effectuer
- Opérande(s)

Registre

 Petite zone de mémoire d'accès très rapide située dans le microprocesseur

4/73

Architecture simplifiée d'un processeur




Image provenant de : http://www.lions-wing.net/lessons/hardware/hard.html#cpu

Le langage assembleur

Langage de bas niveau

- Chaque instruction se traduit directement en une instruction binaire pour le processeur.
- Il existe différents dialects :
 - Yasm, the modular assembler : utilisé dans ce cours, en TD et en TP, issu de
 - Netwide asm (nasm) : utilisé les années précédentes
 - Gas : assembleur GNU utilisé avec gcc
 - Macro asm : assembleur Microsoft
 - Turbo asm: assembleur Borland

Premier programme en assembleur (1)

```
; appel printf("%s", prompt1)
; fonctions externes pour les entrees/sortie
extern printf
                                                      mov rdi, stringFormat
extern scanf
                                                      mov rsi, prompt1
segment .data ; memoire globale
                                                      mov rax,0
                donnees initialisees
                                                      call printf
prompt1 db "Entrez_un_entier_:_".0
                                              ; appel scanf("%Id", entier1)
mov rdi, longIntFormat
formatSortie db "La_somme_des_eux_entiers_:_%ld",10,0
                                                     mov rsi entier1
stringFormat db "%s".0
                                                      mov rax.0
longIntFormat db "%Id".0
                                                      call scanf
             db 10.0
                                                      mov rbx , [entier1]
newLine
                                              ; appel printf("%s", prompt2)
segment .bss ; memoire globale
                                                      mov rdi, stringFormat
             ; donnees non itialisees
                                                      mov rsi , prompt2
entier1 resq 1
                                                      mov rax,0; rax contient le nombre de
entier2 resa 1
                                              : parametres de type double dans l'appel de
                                              ; printf
resultat resq 1
                                                      call printf
segment .text ; code du programme
                                              : appel scanf("%|d".entier2)
       global asm_main
                                                      mov rdi, longIntFormat
asm_main: ; fonction appelee par le programme C
                                                      mov rsi, entier2
; sauvegarde des registres sur la pile
                                                      mov rax,0; rax contient le nombre de
       push rbp
                                              : parametres de type double dans l'appel de
                                              ; scanf
                                                      call scanf
                                                      mov rcx,[entier2]
                                              ; calcul de la somme et sauvegarde du resultat
                                                      add rbx, rcx
                                                      mov [resultat], rbx
```

Premier programme en assembleur et code C qui appelle le programme

```
: appel printf(formatSortie.* resultat)
        mov rdi, formatSortie
        mov rsi, [resultat]
        mov rax,0
        call printf
; restauration des registres
        pop rbp
; envoi de 0 au programme C
                rax. 0
        mov
        ret
```

```
extern unsigned long int asm_main();
int main(){
  unsigned long int ret_status;
  ret_status=asm_main():
  return ret_status;
Commandes de compilation
     -c -g -std=c99 -m64 driver.c
yasm -g dwarf2 -f elf64 first.asm
     -m64 -g -std=c99 -o first driver.o first.o
Exécution du programme
./first
Entrez un entier : 7
Entrez un deuxieme entier : 34
La somme des eux entiers : 41
```

Introduction

- 2 Les registres
- 3 Les instructions
- 4 Les structures de contrôle
- 6 Les tableaux
- 6 Les sous programmes
- Les calculs flottants

Les principaux registres 64 bits

rax	registre général, accumulateur, contient la valeur de retour des fonctions
rbx	registre général
rcx	registre général, compteur de boucle
rdx	registre général, partie haute d'une valeur 128 bits
rsi	registre général, adresse source pour déplacement ou comparaison
rdi	registre général, adresse destination pour déplacement ou comparaison
rsp	registre général, pointeur de pile (stack pointer)
rbp	registre général, pointeur de base (base pointer)
r8	registre général
r9	registre général
:	
r15	registre général
rip	compteur de programme (instruction pointer)



Accès à une partie du registre

Certaines parties des registres sont accessibles à partir des identifiants suivants :

rax, rbx, rcx, rdx, rdi, rsi, rbp, rsp, r8, r9,, r15	64 bits
eax, ebx, ecx, edx, edi, esi, ebp, esp, r8d, r9d,, r15d	32 bits
ax, bx, cx, dx, di, si, bp, sp, r8w, r9w,, r15w	16 bits (15:0)
ah, bh, ch, dh	8 bits high (15:8)
al, bl, cl, dl, dil, sil, bpl, spl,r8b, r9b,,r15b	8 bits low (7:0)

Le registre RFLAGS

- Le registre rflags contient des informations concernant le résultat de l'exécution d'une instruction.
- Certains bits du registre appelés drapeaux ont une signification particulière.
- Seuls les 32 bits de la partie eflags sont utilisés.



Drapeaux du registre RFLAGS

CF Carry Flag (bit 0)	retenue
PF Parity Flag (bit 2)	
AF Auxiliary Carry Flag (bit 4)	
ZF Zero Flag (bit 6)	vaut 1 lorsque le résultat est 0
SF Sign Flag (bit 7)	bit de signe du résultat
OF Overflow Flag (bit 11)	dépassement, le résultat contient trop de bits
DF Direction Flag (bit 10)	sens d'incrémentation de ESI et EDI
TF Task Flag (bit 8)	active la gestion de tâche en mode protégé
IF Interrupt Flag (bit 9)	interruption
IOPL I/O Privilege Level (bits 12 et 13)	
NT Nested Task (bit 14)	
RF Resume Flag (bit 16)	active le mode debug
VM Vitrual 8086 Mode (bit 17)	
AC Alignement Check (bit 18)	
VIF Virtual Interrupt Flag (bit 19)	
VIP Virtual Interrupt Pending (bit 20)	
ID Identification Flag (bit 21)	

13/73

Introduction

- 2 Les registres
- 3 Les instructions
- 4 Les structures de contrôle
- 6 Les tableaux
- 6 Les sous programmes
- Les calculs flottants

Le langage assembleur

Langage de bas niveau

- Chaque instruction se traduit directement en une instruction binaire pour le processeur.
- Syntaxe : instruction source ou instruction destination source

Types de l'opérande source

- registre
- mémoire
- immédiat, valeur codée dans l'instruction
- implicite, valeur qui n'apparaît pas dans l'instruction

Types de l'opérande destination

- registre
- mémoire

ATTENTION : Une instruction ne peut pas avoir deux opérandes de type mémoire.

Accès à la mémoire avec l'opérateur []

- [cetteAdresse] représente la valeur stockée à l'adresse cetteAdresse.
- [ceRegistre] représente la valeur stockée à l'adresse contenue dans le registre ceRegistre.
- On peut associer une étiquette *cetteEtiquette* à une adresse mémoire et utiliser [*cetteEtiquette*].

Les directives de données

 Permettent de réserver de l'espace de mémoire dans les segments de données.

dx	dans le segment .data
	données initialisées
resx	dans le segment .bss (Block Started by Symbol)
	données non initialisées

• La valeur du caractère x dépend de la taille des données.

b	1 octet (byte)
w	1 mot (word)
d	2 mots (double word)
q	4 mots (quadruple word)
t	10 octets

Les instructions de déplacement de données

mov dest,src	$dest \leftarrow src$
mov taille dest,src	
movzx dest,src	extension avec des 0 dans dest
movsx dest,src	extension avec le bit de signe dans dest

Tailles possibles :

byte	1 octet
word 2 octets ou 1 m	
dword	2 mots
qword	4 mots
tword	10 octets

On utilise la taille pour lever l'ambiguïté dans les instructions quand c'est nécessaire. ¹

lea dest,[op]	$dest \leftarrow adresse de op (load effective address)$
push op	décrémente rsp et empile <i>op</i>
рор ор	dépile dans <i>op</i> et incrémente rsp

1. Ce n'est pas réservé à l'instruction mov.

La pile

- De nombreux processeurs ont un support intégré pour une pile.
- Une pile est une liste Last-In First-Out (LIFO) : dernier entré, premier sorti.
- push ajoute une donnée sur la pile de taille qword (64 bits).
 Cette donnée se trouve au sommet de la pile.
- pop retire la donnée de taille qword qui se trouve au sommet de la pile.
- Le registre rsp contient l'adresse de la donnée qui se trouve au sommet de la pile.
- push décrémente rsp de 8.
- pop incrémente rsp de 8.

Rôle la pile

Intro

- Sauvegarde des registres
- Passage des paramètres lors de l'appel de sous programme
- Stockage de variables locales
- Stockage des adresses de retour

Exemple:

```
push qword 1; 1 est stocke en 0x0FFC, RSP = 0FFC
push qword 2; 2 est stocke en 0x0FF4, RSP = 0FF4
push qword 3; 3 est stocke en 0x0FEC, RSP = 0FEC
pop rax; RAX = 3, RSP = 0x0FF4
pop rbx; RBX = 2, RSP = 0x0FFC
pop rcx; RCX = 1, RSP = 0x1004
```

Les instructions arithmétiques

add op1,op2	$op1 \leftarrow op1 + op2$
sub op1,op2	$op1 \leftarrow op1 - op2$
neg reg	$reg \leftarrow -reg$
inc reg	$\textit{reg} \leftarrow \textit{reg} + 1$
dec reg	$\textit{reg} \leftarrow \textit{reg} - 1$
imul op (signé ou mul non signé)	$rdx:rax \leftarrow rax \times op$
imul dest,op	$\textit{dest} \leftarrow \textit{dest} \times \textit{op}$
imul dest,op,immédiat	$\textit{dest} \leftarrow \textit{op} \times \textit{immédiat}$
idiv op (div non signé)	rax ← rdx:rax /op,
	$rdx \leftarrow rdx:rax \mod op^2$

^{2.} Ne pas oublier de mettre 0 dans rdx avant d'appeler idiv.

Les opérations sur les bits

and op1,op2	$op1 \leftarrow op1 \& op2$
or <i>op1</i> , <i>op2</i>	op1 ← op1 op2
xor op1,op2	op1 ← op1 ^ op2
not reg	reg ← ~reg
shl reg,immédiat	reg ← reg << immédiat
shr reg,immédiat	reg ← reg >> immédiat
sal reg,immédiat	reg ← reg << immédiat
sar reg,immédiat	$\textit{reg} \leftarrow \textit{reg} >> \textit{immédiat} \text{ signé}$
rol reg,immédiat	$reg \leftarrow reg \text{ decalageCirculaireGaucheDe } imm$
ror reg,immédiat	$reg \leftarrow reg \text{ decalageCirculaireDroiteDe } imm$
rcl reg,immédiat	$reg: CF \leftarrow reg: CF \text{ decalageCircGauchede } imm$
rcr reg,immédiat	$reg: CF \leftarrow reg: CF \text{ decalageCircDroitede } imm$

22/73

Les instructions de comparaison et de branchement

cmp op1,op2	calcul de $op1-op2$ et de ZF,CF et OF
jmp op	branchement inconditionnel à l'adresse op
jz op	branchement à l'adresse <i>op</i> si ZF=1
jnz op	branchement à l'adresse <i>op</i> si ZF=0
jo op	branchement à l'adresse <i>op</i> si OF=1
jno op	branchement à l'adresse <i>op</i> si OF=0
js op	branchement à l'adresse <i>op</i> si SF=1
jns op	branchement à l'adresse <i>op</i> si SF=0
jc op	branchement à l'adresse <i>op</i> si CF=1
jnc op	branchement à l'adresse <i>op</i> si CF=0
jp op	branchement à l'adresse <i>op</i> si PF=1
jnp op	branchement à l'adresse <i>op</i> si PF=0

23/73

Les instructions de branchement après cmp op1,op2

Signées :

Intro

je op	branchement à l'adresse op si $op1 = op2$
jne op	branchement à l'adresse op si $op1 \neq op2$
jl op (jnge)	branchement à l'adresse op si $op1 < op2$
jle op (jng)	branchement à l'adresse op si $op1 \leq op2$
jg op (jnle)	branchement à l'adresse op si $op1 > op2$
jge op (jnl)	branchement à l'adresse op si $op1 \geq op2$
N1 ' /	

Non signées :

je op	branchement à l'adresse op si $op1 = op2$
jne op	branchement à l'adresse op si $op1 \neq op2$
jb op (jnae)	branchement à l'adresse op si $op1 < op2$
jbe op (jna)	branchement à l'adresse op si $op1 \leq op2$
ja op (jnbe)	branchement à l'adresse op si $op1 > op2$
jae op (jnb)	branchement à l'adresse op si $op1 \ge op2$

Intro

Exemple de branchement

```
if (a>b){
  printf("%d",a);
else{
  printf("%d",b);
```

```
if: cmp r12, r13
      jng else
      mov qword rdi, format
      mov gword rsi, r12
      mov gword rax, 0
      call printf
      imp endif
else:
      mov qword rdi, format
      mov gword rsi, r13
      mov qword rax, 0
      call printf
endif:
```

Les boucles

Intro

Les instructions suivantes sont déconseillées car elles ne permettent qu'un branchement à une distance inférieure à 127 octets.

loop op	décrémente rcx et saut à <i>op</i> si $\mathbf{rcx} \neq 0$
loope op (loopz)	rcx et saut à <i>op</i> si $rcx \neq 0$ et $ZF=1$
loopne op (loopnz)	rcx et saut à <i>op</i> si $rcx \neq 0$ et $ZF=0$

Exemple:

Introduction

- 2 Les registres
- 3 Les instructions
- 4 Les structures de contrôle
- 5 Les tableaux
- 6 Les sous programmes
- 1 Les calculs flottants

```
if
```

```
if (a>b){
                               if1:
                                        cmp rax, rbx
                                        jng else1
                                        imp endif1
else{
                               else1:
                               endif1:
if ((a > b) \&\& (c <= d)) \{ if2 :
                                        cmp rax, rbx
                                        jng endif2
                                        cmp rcx, rdx
                                        inle endif2
                               endif2:
```

switch

```
switch (i) {
                           switcha:
                                        cmp rcx,1
  case 1:
                                         ine casea2
    break;
                                        imp endswitcha
  case 2:
                           casea2:
                                        cmp rcx,2
                                        ine defaulta
                                         . . .
       . . .
    break:
                                        imp endswitcha
     default:
                           defaulta:
       . . .
                                         . . .
                           endswitcha:
                                         . . .
```

while, do while

Intro

```
while (a>0) {
...
a--;
}
```

```
do {
    ...
a--;
} while (a>0);
```

```
while1: cmp rax,0
        ile endwhile1
        dec rax
        imp while1
endwhilei1: ...
do2:
        dec rax;
        cmp rax,0
```

jg do2

Sous programmes

Flottants

Intro

. . .

1 Introduction

- 2 Les registres
- 3 Les instructions
- 4 Les structures de contrôle
- 5 Les tableaux
- 6 Les sous programmes
- 1 Les calculs flottants

Les tableaux

Intro

- Bloc continu de données en mémoire
- Tous les éléments sont de même type et de même taille.
- L'adresse de chaque élément du tableau se calcule à partir de
 - l'adresse du premier élément du tableau;
 - le nombre d'octets de chaque élément ;
 - l'indice de l'élément.

L'indice du premier élément du tableau est 0.

- Tableau à deux dimensions : tableau de tableaux à une dimension.
 - Se généralise pour les dimensions supérieures.
- Chaîne de caractères : tableau d'octets dont le dernier élément est 0.

Exemples de définition de tableau

```
segment .data
; definit un tableau de 10 doubles mots initialises
; a 1,2,..,10
a1 dd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
; definit un tableau de 10 quadruples mots initialises a
a2 dq 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
: idem mais en utilisant times
a3 times 10 \, dq \, 0
; definit un tableau d'octets avec 200 0 puis 100 1
a4 times 200 db 0
       times 100 db 1
segment .bss
; definit un tableau de 10 doubles mots non initialises
a5 resd 10
; definit un tableau de 100 mots non initialises
a6 resw 100
```

```
array1 db 50, 40, 30, 200, 100; tableau d'octets
array2 dw 5, 4, 3, 2, 1; tableau de mots
        mov [array1 + 3], al ; array1[3] = al mov ax, [array2] ; ax=array2[0] mov ax, [array2 + 2] ; ax=array2[1] mov [array2 + 6], ax ; array2[3] = ax
        mov ax, [array2 +1]; ax=??
Calcul de la somme des éléments du tableau array1
        mov rbx, array1; rbx = adresse de array1
        mov rdx,0; dx contiendra la somme
        mov rcx.5 ; initialisation compteur boucle
next1:
        add dI, [rbx]; dI += *ebx
        jnc suite1 ; si pas de retenue goto suite1
        inc dh
                        ; incremente dh quand retenue
suite1:
         inc rbx
                         : bx++
        dec rcx
        cmp rcx,0
        ig next1
```

Adressage indirect

Intro

L'adressage indirect facilite l'accès aux éléments d'un tableau ou de la pile.

[deplacement+registre_base+facteur*registre_index]

- registre_base et registre_index sont des registres généraux
- facteur vaut 1, 2, 4 ou 8 (omis lorsqu'il vaut 1).
- deplacement est une étiquette.

Exemple: tri par sélection (1)

```
extern printf
segment .data
0, "...longIntFormat db "%Id
stringFormat
              db "%s",0
              db 10.0
newLine
a dg 7. 5. 2. 18. 14. 8
segment .bss
 tri par selection du tableau b
  elements de a numerotes de 0 a n-1
 pour i de 0 a n-2
    min <- i
    pour i de i + 1 a n-1
      si \ a[j] < a[min] \ min < -j
      si min != i echanger a[i] et a[min]
segment .text
        global asm_main
asm_main:
; sauvegarde pointeur pile
        push rbp
        mov rbp, rsp
        push r12
```

```
for1:
        mov rcx,0
        imp test1
; rbx contient a[rcx]
        mov rbx, [a+8*rcx]
next1:
        mov rdx, rcx
        push rcx
        inc rdx
if1:
        cmp rbx, [a+8*rdx]
        jng endif1
: valeur min dans rbx
        mov rbx, [a+8*rdx]
 sauvegarde de indice min sur pile
        push rdx
endif1: inc rdx
test2:
        cmp rdx,6
        il if1
; min dans rbx, echange
        mov rax, [a+8*rcx]
        mov [a+8*rcx], rbx
        pop rdx
        mov [a+8*rdx], rax
        inc rcx
test1:
        cmp rcx.5
        il next1
```

Intro

Structures de contrôle

Exemple: tri par sélection (2)

Exécution du programme

Flottants

```
mov r12,0
        imp test3
next3:
        mov rdi, longIntFormat
        mov rsi,[a+8*r12]
        mov rax.0
        call printf
        inc r12
test3: cmp r12,6
       il next3
       mov rdi, stringFormat
       mov rsi . newLine
       mov rax, 0
       call
                  printf
; restauration pointeur pile
        pop r12
        mov rsp, rbp
        pop rbp
        mov rax,0
        ret
```

; affichage du tableau

```
./trisel1
2 5 7 8 14 18
```

Introduction

- 2 Les registres
- 3 Les instructions
- 4 Les structures de contrôle
- 6 Les tableaux
- 6 Les sous programmes
- 1 Les calculs flottants

Appel de sous programme

Sous programme

- Partie du code écrite une seule fois que l'on peut exécuter à partir de différents endroits du programme.
- Implémentation des procédures et des fonctions des langages de haut niveau.
- A la fin de l'exécution d'un sous programme, l'exécution doit se poursuivre avec l'instruction qui suit l'appel.
- Impossible à implémenter avec une étiquette.
- Il faut mémoriser l'adresse de retour et faire un saut à cette adresse en utilisant l'adressage indirect.

On dispose des instructions suivantes :

call op	call op saut inconditionnel à op	
	et empile l'adresse de l'instruction suivante	
ret	dépile une adresse et saute à cette adresse	

Attention à la gestion de la pile!

La valeur de retour des fonctions

Elles sont passées par des registres :

- rax pour un pointeur ou un type entier de taille inférieure ou égale à 64 bits (Les valeurs sont étendues sur 64 bits.);
- rdx:rax pour une valeur 128 bits;
- xmm0 pour une valeur flottante ou xmm1:xmm0 si besoin.

```
extern printf
segment .data
formatSortie1 db "6^2-1_vaut_:_%ld" .10.0
formatSortie2
               db "8^2-1_vaut_: _%ld" .10.0
segment .bss
segment .text
        global
                asm_main
asm main ·
; sauvegarde des registres sur la pile
        push rbp
; 1er appel de la fonction
        mov rdi,6
        call fonc1
; appel printf
        mov rdi . formatSortie1
        mov rsi, rax
        mov rax.0
        call printf
; 2eme appel de la fonction
        mov rdi .8
        call fonc1
```

```
; appel printf
        mov rdi, formatSortie2
        mov rsi rax
        mov rax,0
        call printf
: restauration des registres
        pop rbp
; envoi de 0 au programme C
        mov rax. 0
        ret
: code de la fonction
fonc1:
        push rbp
        mov rbp, rsp
        imul rdi, rdi
        sub rdi.1
        mov rax rdi
        mov rsp, rbp
        pop rbp
        ret
```

Intro

Structures de contrôle

Code réentrant

Intro

Sous programme réentrant

Un sous programme réentrant peut être utilisé simultanément par plusieurs tâches. Une seule copie du code en mémoire peut être utilisée par plusieurs utilisateurs en même temps. Pour cela, le sous programme réentrant ne doit pas :

- modifier son code;
- modifier les données globales comme celles des segments .data et .bss . Toutes les variables locales doivent être stockées sur la pile.

43/73

Calcul récursif

Intro

Sous programme récursif

Un sous programme récursif est un sous programme qui s'appelle lui même :

- directement;
- ou indirectement par l'intermédiaire d'autres appels de fonctions.

Un sous programme récursif doit avoir une condition de terminaison pour que le programme s'arrête, sinon il engendre une erreur à l'exécution lorsque les ressources sont épuisées.

Un sous programme réentrant peut s'appeler de manière récursive.

44/73

Les variables locales

- On alloue l'espace requis par les variables locales en diminuant rsp. La taille des blocs doit être un multiple de 16 pour Windows et Linux.
- On peut alors mettre les valeurs des variables locales dans [rsp], [rsp+8],...
- A la fin du sous programme, on libère l'espace mémoire correspondant avec mov rsp,rbp

Les instructions enter et leave

• Simplifient l'écriture des sous programmes.

```
enter TAILLE_VAR_LOC,0

push rbp
mov rbp,rsp
sub rsp,TAILLE_VAR_LOC

...; code du ss prog

mov rsp,rbp
pop rbp
ret

ret
```

- TAILLE_VAR_LOC doit être un multiple de 16. Le pointeur rsp doit contenir la valeur 0 en hexadécimal pour le chiffre des unités.
- Les systèmes d'exploitation Windows et Linux demandent le maintien du pointeur de pile aligné sur un bloc de 16 octets. Sa valeur en hexadécimal doit contenir 0 pour le chiffre des unités. Un appel de fonction avec la valeur 8 en hexadécimal pour le chiffre des unités de rsp conduit à une segmentation fault.

La pile des appels de fonctions (stack frame)

Comme chaque **call** empile, l'adresse de l'instruction à exécuter après le retour de l'appel, le fait de commencer un appel de fonction par

```
enter TAILLE_VAR_LOC,0
```

ou

Intro

```
push rbp
mov rbp, rsp
sub rsp, TAILLE_VAR_LOC
```

et de le terminer par **leave** permet au débogueur de remonter la pile des appels de fonctions.

Intro

Exemple de sous programme récursif : calcul de n!

```
extern printf
segment .data
               db "5!_vaut_:_%ld".10.0
formatSortie1
segment .bss
segment .text
        global
                asm_main
asm_main:
; sauvegarde des registres sur la pile
        push rbp
: appel de la fonction pour n=5
        mov rdi .5
        call fact
; appel printf
        mov rdi, formatSortie1
        mov rsi, rax
        mov rax.0
        call printf
; restauration des registres
        pop rbp
                 rax. 0
        mov
        ret
```

```
fact:
: une variable locale entiere
        enter 16.0
; sauvegarde du parametre n
        mov [rsp], rdi
: cas n==1
        cmp rdi.1
        ie term_cond
; cas <>1 calcul de fact(n-1)
        dec rdi
        call fact
; fact(n)=fact(n-1)*n
        imul rax, [rsp]
        imp end_fact
term_cond:
; fact(1)=1
        mov rax.1
end_fact:
        leave
        ret
```

Conventions d'appel d'un sous programme

- Lors de l'appel d'un sous programme, le code appelant et le sous programme doivent se coordonner pour le passage des paramètres.
- Ce processus est normalisé dans les langages de haut niveau.
 Ce sont les conventions d'appel.
- Au niveau de l'assembleur, il n'y a pas de norme. Les conventions diffèrent d'un compilateur à l'autre.
- Pour interfacer, l'assembleur avec un langage de haut niveau l'assembleur doit suivre les conventions d'appel du langage de haut niveau.

49/73

Contenu de la convention d'appel

- Où le code appelant place-t-il les paramètres : sur la pile ou dans des registres?
- Quand les paramètres sont placés sur la pile, dans quel ordre y sont-ils placés : du premier au dernier ou du dernier au premier?
- Quand les paramètres sont placés sur la pile, qui doit nettoyer la pile suite à l'appel : le code appelant ou le code du sous programme?
- Quels sont les registres préservés (callee-save) que le sous programme doit sauver avant d'utiliser et restaurer à la fin et les registres de travail (caller-save) dont l'appelant a sauvé le contenu et qui peuvent être utilisés par le sous programme à volonté?
- Où se trouve la valeur de retour d'une fonction?

Le passage des paramètres

- Le passage des paramètres peut se faire par les registres comme dans les fonctions fonc1 et fact.
- S'il y a trop de paramètres, il faut en passer certains par la pile.
 - On empile les paramètres avant le call.
 - Si le sous programme doit modifier le paramètre, il faut passer l'adresse de la donnée à modifier.
 - Si la taille du paramètre est inférieure à celle d'un qword, il faut l'étendre avant de l'empiler.
- Les paramètres ne sont pas dépilés par le sous programme mais on y accède depuis la pile.
 - L'adresse de retour empilée par call doit être dépilée en premier.
 - Les paramètres peuvent être utilisés plusieurs fois dans le sous programme.

51/73

Les conventions d'appel du C (cdecl)

- Les paramètres sont empilés dans l'ordre inverse de celui dans lequel ils sont écrits dans la fonction C.
- Utilisation du registre **rbp** pour accéder aux paramètres passés par la pile (écriture simplifiée avec **enter** et **leave**).
 - Le sous programme doit empiler rbp avec push rbp puis copier rsp dans rbp avec mov rbp,rsp.
 - On accède aux paramètres en utilisant rbp. Les paramètres sont [rbp+16], [rbp+24]...
 - Cela permet de continuer à utiliser la pile dans le sous programme pour stocker les variables locales afin d'écrire du code réentrant.
 - On alloue l'espace requis par les variables locales en diminuant rsp.
 - A la fin du sous programme, on libère l'espace mémoire correspondant avec mov rsp,rbp
 - A la fin de l'appel, le sous programme doit restaurer la valeur de rbp avec pop rbp.
- Le code appelant doit retirer les paramètres de la pile.

Différences entre Linux et Windows

Linux

Intro

- Les six premiers paramètres entiers sont passés dans rdi, rsi, rdx, rcx, r8 et r9 dans cet ordre. Les autres sont passés par la pile.
- Ces registres, ainsi que rax, r10 et r11 sont détruits par les appels de fonctions.
- Les registres callee-save sont **rbx**, **r12**, ... , **r15**.
- Les paramètres flottants sont passés dans xmm0, xmm1,..., xmm7.

Windows

- Les quatre premiers paramètres entiers sont passés dans rcx,
 rdx, r8 et r9 dans cet ordre. Les autres sont passés par la pile.
- Ces registres, ainsi que rax, r10 et r11 sont détruits par les appels de fonctions.
- La valeur de retour entière est contenue seulement dans rax.
- Les paramètres flottants sont passés dans xmm0, xmm1, xmm2 et xmm3.
- La valeur de retour flottante est contenue seulement dans xmm0.

D'autres conventions

sdtcall :

- Le sous programme doit retirer les paramètres de la pile. Cela empêche l'écriture de fonctions à nombre variable d'arguments comme printf ou scanf.
- Utilisée dans l'API Microsoft.
- Avec gcc, on peut préciser cdecl ou sdtcall dans le code C.

Pascal :

- Les paramètres sont empilés dans l'ordre où ils apparaissent dans la fonction, de gauche à droite.
- Le sous programme doit retirer les paramètres de la pile.
- Utilisée dans Delphi de Borland.

Fonction qui affiche un tableau d'entier

```
extern printf
segment .data
longIntFormat db "%Id_".0
stringFormat db "%s",0
              db 10.0
newLine
a dg 7. 5. 2. 18. 14. 8
segment .bss
segment .text
        global asm_main
asm_main:
        push rbp
; affiche les 6 elements du tableau
        mov rdi.a
        mov rsi,6
        call affichage
: affiche 3 elements a partir du 2eme
        mov rdi.a
        add rdi,16
        mov rsi.3
        call affichage
        pop rbp
        mov rax.0
        ret
```

```
; affichage du tableau
affichage:
        push rbp
        mov rbp, rsp
        mov rbx rdi
        mov r13 rsi
        mov r12,0
        imp test3
next3.
        mov rdi, longIntFormat
        mov rsi, [rbx+8*r12]
        mov rax,0
        call printf
        inc r12
test3: cmp r12, r13
        il next3
        mov rdi, stringFormat
        mov rsi, newLine
        mov rax. 0
        call printf
        leave
        mov rax. 0
        ret
./afftab
7 5 2 18 14 8
2 18 14
```

Intro

; a trier, est passe par la pile

```
extern printf
                                                ; tri de a
segment .data
                                                        mov rdi, a
longIntFormat db "%Id_" .0
                                                        mov rsi.6
stringFormat db "%s",0
                                                         push 6
              db 10,0
newLine
                                                         call trisel
a dg 7. 5. 2. 18. 14. 8
                                                        add rsp.8
b dq 27, 35, 12, 25, 19, 12, 34
                                                ; affichage du tableau
segment .bss
                                                        mov rdi, a
: tri par selection du tableau t
                                                        mov rsi.6
 elements de a numerotes de 0 a n-1
                                                         call affichage
 pour i de 0 a n-2
                                                tri des 5 premiers elements de b
  min <- i
                                                        mov rdi, b
   pour i de i + 1 a n-1
                                                        mov rsi.7
      si t[i] < t[min] min < -i
                                                         push 5
      si min != i echanger t[i] et t[min]
                                                         call trisel
                                                        add rsp.8
segment .text
        global asm_main
                                                ; affichage du tableau
                                                        mov rdi, b
asm main:
        push rbp
                                                        mov rsi.7
 appel de la fonction trisel
                                                         call affichage
 le premier parametre, adresse du tableau,
                                                        pop rbp
 et le deuxieme parametre, taille du tableau
                                                        mov rax,0
; sont passes dans les registres rdi et rsi,
                                                         ret
; le troisieme parametre, nombre d'elements
```

Tri par sélection avec fonctions (2)

```
: fonction de tri
trisel:
        enter 0.0
        mov r12 rdi
        mov r14, rsi
        mov r13, [rbp+16]
        dec r13
for1 ·
        mov rcx.0
        imp test1
; rbx contient t[rcx]
next1:
; sauvegarde des registres
; et affichage du tableau
        push rcx
        push rdx
        mov rdi r12
        mov rsi, r14
        call affichage
        pop rdx
        pop rcx
```

```
mov rbx , [ r12+8*rcx ]
        mov rdx, rcx
        push rcx
        inc rdx
if1:
        cmp rbx, [r12+8*rdx]
        ing endif1
: valeur min dans rbx
        mov rbx, [r12+8*rdx]
: sauvegarde de indice min sur pile
        push rdx
endif1: inc rdx
test2:
        cmp rdx, [rbp+16]
        jl if1
; min dans rbx, echange
        mov rax , [r12+8*rcx]
        mov [r12+8*rcx], rbx
        pop rdx
        mov [r12+8*rdx], rax
        inc rcx
test1:
        cmp rcx r13
        il next1
        leave
        ret
```

Flottants

Flottants

Tri par sélection avec fonctions (3)

Introduction

- 2 Les registres
- 3 Les instructions
- 4 Les structures de contrôle
- 6 Les tableaux
- 6 Les sous programmes
- 1 Les calculs flottants

L'unité de calcul flottant (FPU : Floating Point Unit)

- Au début, elle était un circuit séparé, le coprocesseur mathématique.
- Puis, elle a été intégrée au microprocesseur, mais se programmait toujours de façon distincte.
- Avec les architectures 64 bits, apparaît un nouveau jeu d'instructions SSE (Streaming SIMD (Single Instruction Multiple Data) Extensions) pour des registres de taille 128 ou 256 bits selon les processeurs.

Les types de nombres flottants

- Simple précision IEEE 754-2008 : 1 bit signe, 8 bits exposant,
 23 bits mantisse
- Double précision IEEE 754-2008 : 1 bit signe, 11 bits exposant,
 52 bits mantisse
- Precision étendue intel 80 bits : 1 bit signe, 15 bits exposant,
 64 bits mantisse
 - Ce format est différent des formats IEEE 754-2008.
 - Dans le processeur Intel 32 bits, tous les calculs étaient effectués en précision étendue puis convertis en simple ou double précision IEEE 754-2008.
- Quadruple précision IEEE 754-2008 : 1 bit signe, 15 bits exposant, 112 bits mantisse
- 256 bits (extrapolation de IEEE 754-2008) : 1 bit signe, 19 bits exposant, 236 bits mantisse

Les registres

Intro

- 16 registres généraux xmm0, xmm1,... et xmm15.
- Ces registres peuvent être utilisés avec des instructions
 - pour une seule valeur
 - ou pour un vecteur de valeurs.

Ce vecteur comporte alors soit 4 **float**s soit 2 **double**s.

Les processeurs de la série i-core ont 16 registres 256 bits ymm0, ymm1,... et ymm15. Les registres xmm0, xmm1,... et xmm15 correspondent aux premiers 128 bits des registres ymm0, ymm1,... et ymm15. Ces derniers peuvent être vu comme des vecteurs de 8 floats ou 4 doubles.

Les instructions de déplacement de données

Déplacement d'une seule valeur

movsd dest,src	déplacement d'un flottant double
movss dest,src	déplacement d'un flottant simple (float)

Déplacement de paquets (plusieurs valeurs simultanément)

movapd dest,src	déplacement de 2 double s alignés ³
movaps dest,src	déplacement de 4 float s alignés
movdqa dest,src	déplacement d'un double qword aligné
movupd dest,src	déplacement de 2 double s non alignés
movups dest,src	déplacement de 4 float s non alignés
movdqu dest,src	déplacement d'un double qword non aligné

 Les noms des instructions pour les registres 256 bits commencent par v, vmovapd, vmovaps,...

^{3.} alignés sur 1 bloc de 16 octets

Calculs flottants

Intro

addsd dest,src	addition de 2 double s
addss dest,src	addition de 2 float s
addpd dest,src	2 doubles + 2 doubles
addps dest,src	4 floats + 4 floats
subsd dest,src	soustraction de 2 double s
subss dest,src	soustraction de 2 float s
subpd dest,src	2 doubles - 2 doubles
subps dest,src	4 floats - 4 floats
mulsd dest,src	multiplication de 2 double s
mulsd dest,src mulss dest,src	multiplication de 2 double s multiplication de 2 float s
,	-
mulss dest,src	multiplication de 2 float s
mulss dest,src mulpd dest,src	multiplication de 2 floats 2 doubles * 2 doubles
mulss dest,src mulpd dest,src mulps dest,src	multiplication de 2 floats 2 doubles * 2 doubles 4 floats * 4 floats
mulss dest,src mulpd dest,src mulps dest,src divsd dest,src	multiplication de 2 floats 2 doubles * 2 doubles 4 floats * 4 floats division de 2 doubles

• dest doit être un registre flottant.

Les instructions de conversion

CV133234 4C31,57C	convertit an noat en adable
cvtps2pd dest,src	convertit un paquet de 2 float s en un paquet
	de 2 double s
cvtsd2ss dest,src	convertit un double en float
cvtpd2ps dest,src	convertit un paquet de 2 double s en un paquet
	de 2 float s
cvtss2si dest,src	convertit un float en dword ou qword
cvtsd2si dest,src	convertit un double en dword ou qword
cvtsi2ss dest,src	convertit un entier en float
cvtsi2sd dest,src	convertit un entier en double

cytss2sd dest src | convertit un float en double

• Lorsque l'opérande source est dans la mémoire, il faut préciser la taille de la donnée à lire.

65/73

Les instructions de comparaison

comisd op1,op2	comparaison ordonnée de deux double s
comiss op1,op2	comparaison ordonnée de deux float s
ucomisd op1,op2	comparaison non ordonnée de deux double s
ucomiss op1,op2	comparaison non ordonnée de deux float s

- *op1* doit être un registre, ,*op2* peut être un registre ou une valeur en mémoire.
- Les instructions mettent à jour les drapeaux ZF, PF et CF.
- Les comparaisons non ordonnées lèvent une exception si l'un des opérandes vaut SNaN (Signaling Not a Number i.e. que des 1 dans l'exposant et mantisse de la forme 0x) et les comparaisons ordonnées lèvent une exception si l'un des deux opérandes vaut SNaN ou QNaN (Quiet Not a Number i.e. que des 1 dans l'exposant et mantisse de la forme 1x).

Les branchements conditionnels pour les flottants

 Après une instruction de comparaison de flottants (comisd, comiss, ucomisd ou ucomiss) entre op1 et op2 :

jb op	branchement à op si $op1 < op2$	CF=1
jbe op	branchement à op si $op1 \leq op2$	CF=1 ou ZF=1
ja op	branchement à op si $op1 > op2$	CF=1
jae op	branchement à op si op $1 \ge op2$	CF=1 ou ZF=1

Arrondis

roundsd dest,src,mode	arrondi <i>src</i> de type double dans <i>dest</i>
roundss dest,src,mode	arrondi <i>src</i> de type float dans <i>dest</i>
roundpd dest,src,mode	arrondi des 2 double s de <i>src</i> dans <i>dest</i>
roundps dest,src,mode	arrondis des 4 float s de <i>src</i> dans <i>dest</i>

- dest doit être un registre flottant.
- mode est un opérande immédiat :

0	arrondi à la valeur entière paire la plus proche	
1	arrondi à la valeur entière inférieure	
2	arrondi à la valeur supérieure	
3	arrondi à la valeur absolue inférieure	
	(à la valeur entière la plus proche de 0)	

Instructions diverses

Intro

minsd dest,src	minimun de 2 double s (<i>src</i> et <i>dest</i>) dans <i>dest</i>
minss dest,src	minimun de 2 float s (<i>src</i> et <i>dest</i>) dans <i>dest</i>
minpd dest,src	2 calculs de minimun de 2 double s dans <i>dest</i>
minps dest,src	4 calculs de minimun de 2 float s dans <i>dest</i>
maxsd dest,src	maximun de 2 double s (<i>src</i> et <i>dest</i>) dans <i>dest</i>
maxss dest,src	maximun de 2 float s (<i>src</i> et <i>dest</i>) dans <i>dest</i>
maxpd dest,src	2 calculs de maximun de 2 double s dans <i>dest</i>
maxps dest,src	4 calculs de maximun de 2 float s dans <i>dest</i>
sqrtsd dest,src	racine carrée de src de type double dans dest
sqrtss dest,src	racine carrée de src de type float dans dest
sqrtpd dest,src	2 racines carrées de src(2 doubles) dans dest
sqrtps dest,src	4 racines carrées de <i>src</i> (4 float s) dans <i>dest</i>

• dest doit être un registre flottant.

69/73

Exemple : calcul de la valeur d'un polynôme (1)

```
extern printf, scanf
                                                            lea
                                                                    rdi, [coeff]
                                                                    xmm0, [y]
        segment .data
                                                            movsd
                 1.0 . 2.0 . 3.0 . 4.0
coeff
                                                                    esi. 3
        da
                                                           mov
        da
                 2.0
                                                            call
                                                                     horner
promptDouble db "%lf",0
                                                           mov rdi, prompt2Doubleln
prompt1Doubleln db "4x3+3x2+2x+1_{-}(2) = \%lf",10,0
                                                                    xmm1.xmm0
                                                           movsd
prompt2DoubleIn db "4x3+3x2+2x+1_(% | f) _=_% | f" .10.0
                                                            movsd
                                                                    xmm0, [y]
promptEntrer db "Entrez_x_:_",0
                                                           mov rax.2
        segment .bss
                                                            call printf
        resa 1
                                                            x o r
                                                                     eax. eax
        segment .text
                                                            leave
        global asm_main, horner
                                                            ret
                                                   ; extrait du livre de Ray Seyfarth
asm_main:
        push
                 rbp
                                                   horner: movsd
                                                                    xmm1 xmm0
                                                   ; use xmm1 as x
        mov
                 rbp, rsp
                 rdi, [coeff]
                                                                    xmm0, [rdi+rsi*8]
        lea
                                                           movsd
                 xmm0, [x]
                                                   : accumulator for b_k
        movsd
                 esi. 3
        mov
                                                                    esi, 0
                                                           cmp
                                                   ; is the degree 0?
         call
                 horner
        mov rdi, prompt1DoubleIn
                                                            iΖ
                                                                    done
        mov rax,1
                                                                    sub
                                                                             esi, 1
                                                            more:
        call printf
                                                            mulsd
                                                                    xmm0, xmm1
                                                   : b_k * ×
        mov rdi, promptEntrer
        mov rax.0
                                                                    xmm0, [rdi+rsi*8]
                                                           addsd
        call printf
                                                   ; add p_k
        mov rdi, prompt Double
                                                            inz
                                                                     more
        mov rsi, y
                                                   done .
                                                            ret
        mov rax .0
        call scanf
```

Intro

Exemple : calcul de la valeur d'un polynôme (2)

```
./horner 4\times3+3\times2+2\times+1 (2) = 49.000000 Entrez x : 3 4\times3+3\times2+2\times+1 (3.000000) = 142.000000
```

71/73

Exemple : calcul de la somme de deux vecteurs (1)

```
extern printf
                                                           mov
                                                                    rdi, b
        segment .data
                                                                    rsi, 8
                                                           mov
        da 1.0 . 2.0 . 3.0 . 4.0 . 5.0 . 6.0 . 7.0 . 8.0
                                                                    affichage
                                                           call
        dq 2.0, 0.5, 4.0, 0.2, 3.0, 1.5, 0.5, 0.4
                                                                    rdi . c
                                                           mov
floatFormat db "%|f_",0
                                                                    rsi, 8
                                                           mov
promptRes db "a*b=".0
                                                            call
                                                                    affichage
promptln db 10.0
                                                           mov
                                                                    rax.0
        segment .bss
                                                           leave
        resa 8
С
                                                           ret
        segment .text
        global asm_main, horner
                                                  affichage:
asm main:
                                                           enter 0,0
                                                           push r12
        push
                 rbp
        mov
                 rbp, rsp
                                                           push r13
        mov rcx,0
                                                           push r14
        mov rdx.8
                                                           push rbx
        imp test1
                                                           mov rbx, rdi
next1:
        movapd xmm0, [a+8*rcx]
        movapd
                 xmm1.[b+8*rcx]
                                                           mov r13 rsi
        addpd
                 xmm1.xmm0
                                                           mov r12.0
        movapd
                 [c+8*rcx], xmm1
                                                           imp test3
                                                           mov rdi, floatFormat
        add rcx,2
                                                  next3:
test1:
        cmp rcx rdx
                                                           movsd xmm0. [rbx+8*r12]
                                                           mov rax,1
        il next1
                                                           call printf
                 rdi.a
                                                           inc r12
        mov
                 rsi.8
                                                   test3:
                                                           cmp r12 r13
        mov
         call
                 affichage
                                                           il next3
```

Exemple : calcul de la somme de deux vecteurs (2)

```
mov rdi, promptln
mov rax, 0
call printf

pop rbx
pop r14
pop r13
pop r12
mov rax, 0
leave
ret

//addvect
1.000000 2.000000 3.000000 4.000000 5.000000 6.000000 7.000000 8.000000
2.000000 0.500000 4.000000 0.200000 3.000000 1.500000 0.500000 0.400000
3.000000 2.500000 7.000000 4.200000 8.000000 7.500000 7.500000 8.400000
```

