Operações Aritméticas

Operações Aritméticas em Complemento de 2

Operações Aritméticas em Complemento de 2

- Representação em complemento de 2
- Operações Aritméticas
 - Troca de Sinal
 - Soma
 - Subtração
- Overflow

Representação complemento de 2

 Observação: será utilizada representação em complemento de 2 com n=4 bits

Número	Positivo	Número	Negativo
0000	0		
0001	1	1111	-1
0010	2	1110	-2
0011	3	1101	-3
0100	4	1100	-4
0101	5	1011	-5
0110	6	1010	-6
0111	7	1001	-7
	_	1000	-8

}

Troca de Sinal

- Trocar o sinal de um número é o mesmo que obter o complemento de 2 do número
 - Calcular "Bn a" ou
 - Inverter todos os bits e somar 1 ou
 - Usar método da potência negativa
- Exemplo: complemento de 2 do número 3

$B^{n} - 3 =$	Inverter e somar 1
$16 - 3 = 13 = 1101_{2}$	
10000 = 16	0011 = 3
- 0011 = 3	
	1100 = 3 invertido
1101 = -3	+ 1
	1101 = -3

Soma

 Somar os dois operandos e ignorar o "vai um", se ocorrer.

Subtração

 Em qualquer sistema de numeração a subtração pode ser efetuada através de uma soma:

$$\blacksquare x - y = x + (-y)$$

$$6 - 2 = 4$$
 $-3 - 2 =$ $-3 + (-2) = -5$ $0110 = 6$ $1101 = -3$ $+ 1110 = -2$ $--- 0100 = 4$ $1011 = -5$

- O overflow (estouro ou transbordamento) ocorre quando ao realizar uma operação o resultado ficar fora da faixa representável.
 - Overflow durante a troca de sinal
 - Overflow durante a soma
 - Overflow durante a subtração

- Troca de Sinal
 - Atenção: a troca de sinal do menor número negativo gera *overflow*, pois não existe representação positiva para esse número. Exemplo:
 - □ Menor número negativo = -8
 - $_{\square}$ -8 = 1000 $_{_2}$ \rightarrow não existe +8

$B^{n} - 8 =$	Inverter e somar 1
$16 - 8 = 8 = 1000_{2}$	
10000 = 16 - 1000 = 8	1000 = -8
	0111 = -8 invertido
1000 = -8	+ 1
	1000 = -8

Overflow ao efetuar uma soma ou subtração

$$4 + 5 = 9$$
 $- 4 + (-7) = -11$
 $0100 = 4$ $1100 = -4$
 $+ 0101 = 5$ $+ 1001 = -7$
 $1001 = -7$ $0101 = 5$

$$\begin{array}{rcl}
-4 & -5 & = \\
-4 & + & (-5) & = & -9
\end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
1100 & = & -4 \\
+ & 1011 & = & -5 \\
---- & & & \\
0111 & = & 7
\end{array}$$

O overflow ocorre independentemente do carry.
 Veja 5 exemplos abaixo:

decimal complemento de 2			carry	overflow	resultado			
3 + 4 =	7	0011 + 0100	= <u>0</u> 0111	=	7	não	não	correto
7 + -1 =	6	0111 + 1111	= <u>1</u> 0110	=	6	sim	não	correto
7 + 3 =	10	0111 + 0011	= <u>0</u> 1010	= -	6	não	sim	deveria ser 10
-8 + -1 =	- 9	1000 + 1111	= <u>1</u> 0111	=	7	sim	sim	deveria ser -9

- Como detectar overflow
 - Regra 1: se o "vai um" do bit mais significativo for diferente do "vem um" do bit mais significativo então ocorreu overflow.
 - Regra 2: comparar os sinais dos operandos e do resultado segundo a tabela a seguir

operando1	operando 2	esperado	obtido	Estouro
+	+	+	+	não
+	+	+	-	sim
-	-	-	-	não
-	-	-	+	sim
+	-	+ ou -	+ ou -	nunca ocorre
_	+	+ ou -	+ ou -	nunca ocorre