

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN MẠNG VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN

CHƯƠNG 6 - THỰC HÀNH 01

Ôn tập định tuyến tĩnh kết hợp với định tuyến mặc định

#### **MUC LUC**



• Phần 1: Kết hợp định tuyến tĩnh và mặc định - IPv4

• Phần 2: Kết hợp định tuyến tĩnh và mặc định - IPv6



### Mô tả yêu cầu

Hệ thống mạng đáp ứng yêu cầu:

- Triển khai hệ thống mạng IPv4 để kết nối các PC tại UTC và các Laptop tại UTC2
- Sử dụng định tuyến tĩnh trên R-UTC (+ Module WIC-2T) và định tuyến mặc định trên R-UTC2 (+ Module WIC-2T)
- Dùng cáp DCE để kết nối R-UTC (Se0/0/0) và R-UTC2 (Se0/0/0)
- Dùng công cụ Ping để kiểm tra kết nối giữa PC1-UTC và LT2-UTC2





#### Mô tả yêu cầu

#### Thông tin về hệ thống:

• Bảng tên thiết bị:

TT	Loại thiết bị	Tên thiết bị	Tên cấu hình	TT	Loại thiết bị	Tên thiết bị	Tên cấu hình
1	R2811	R-UTC	R-UTC	5	PC	PC1-UTC	
	(+WIC-2T module)						
2	R2811	R-UTC2	R-UTC2	6	PC	PC2-UTC	
	(+WIC-2T module)						
3	SW 2960-24TT	SW-UTC	SW-UTC	7	Laptop	LT1-UTC2	
4	SW 2960-24TT	SW-UTC2	SW-UTC2	8	Laptop	LT2-UTC2	

• Bảng kết nối (rút gọn):

T	T	Từ giao diện	Tới giao diện	TT	Từ giao diện	Tới giao diện
		(thiết bị)	(thiết bị)		(thiết bị)	(thiết bị)
-	1	Fa0 (PC1-UTC)	Fa0/11 (SW-UTC)	5	Se0/0/0 (R-UTC)	Se0/0/0 (R-UTC2)
	2	Fa0 (PC2-UTC)	Fa0/12 (SW-UTC)	6	Fa0/1 (R-UTC)	Fa0/1 (SW-UTC)
	3	Fa0 (LT1-UTC)	Fa0/11 (SW-UTC2)	7	Fa0/1 (R-UTC2)	Fa0/1 (SW-UTC2)
	4	Fa0 (LT2-UTC)	Fa0/12 (SW-UTC2)			



#### Mô tả yêu cầu

#### Thông tin về hệ thống:

• Bảng địa chỉ IP:

TT	Giao diện (thiết bị)	IPv4	TT	Giao diện (thiết bị)	IPv4
1	Se0/0/0 (R-UTC)	79.11.16.117 / 30	5	Se0/0/0 (R-UTC2)	79.11.16.118 / 30
2	Fa0/1 (R-UTC)	11.8.28.1 / 24	6	Fa0/1 (R-UTC2)	14.7.27.1 / 24
3	Fa0 (PC1-UTC)	11.8.28.11 / 24	7	Fa0 (LT1-UTC2)	14.7.27.11 / 24
4	Fa0 (PC2-UTC)	11.8.28.12 / 24	8	Fa0 (LT2-UTC2)	14.7.27.12 / 24



### Hướng dẫn thực hiện

Các bước thực hiện:

• Bước 1: Triển khai thiết bị, kết nối mạng

• Bước 2: Cấu hình Router và các thiết bị PC, Laptop



Bước 3: Kiểm tra kết nối



### Hướng dẫn thực hiện

R-UTC			_		$\times$
Physical Config CLI	Attributes				
	IOS Con	nmand Line Interface			
R-UTC# R-UTC#show ip int br	ief				^
Interface FastEthernet0/0 FastEthernet0/1 Serial0/0/0 Serial0/0/1 Vlan1 R-UTC# R-UTC#	IP-Address unassigned 11.8.28.1 79.11.16.117 unassigned unassigned	OK? Method Status YES unset administratively YES manual up YES manual up YES unset administratively YES unset administratively	down	up up down	




### Hướng dẫn thực hiện

₹ R-UTC2 —	×
Physical Config CLI Attributes	
IOS Command Line Interface	
R-UTC2# R-UTC2#show protocols Global values:    Internet Protocol routing is enabled FastEthernet0/0 is administratively down, line protocol is of FastEthernet0/1 is up, line protocol is up    Internet address is 14.7.27.1/24 Serial0/0/0 is up, line protocol is up    Internet address is 79.11.16.118/30 Serial0/0/1 is administratively down, line protocol is down Vlan1 is administratively down, line protocol is down R-UTC2# R-UTC2#	^




#### Hướng dẫn thực hiện






#### Hướng dẫn thực hiện





#### Hướng dẫn thực hiện

Bước 3: Dùng lệnh Ping để kiểm tra kết nối giữa PC1-UTC và LT2-UTC2





### Mô tả yêu cầu

Hệ thống mạng đáp ứng yêu cầu:

- Dùng topology mạng đã tạo ở phần 1
- Triển khai IPv6 để kết nối các PC tại UTC và các Laptop tại UTC2
- Sử dụng định tuyến mặc định trên R-UTC và định tuyến tĩnh trên R-UTC2
- Dùng công cụ Ping để kiểm tra kết nối giữa PC2-UTC và LT1-UTC2



#### Mô tả yêu cầu

#### Thông tin về hệ thống:

• Bảng địa chỉ IP:

TT	Giao diện (thiết bị)	IPv6	TT	Giao diện (thiết bị)	IPv6
1	Se0/0/0 (R-UTC)	23EF:1A1C:B156::1 / 124	5	Se0/0/0 (R-UTC2)	23EF:1A1C:B156::2 / 124
2	Fa0/1 (R-UTC)	D1D1:5678:C28C::1 / 64	6	Fa0/1 (R-UTC2)	E1E4:4567:D27D::1 / 64
3	Fa0 (PC1-UTC)	D1D1:5678:C28C::11 / 64	7	Fa0 (LT1-UTC2)	E1E4:4567:D27D::11 / 64
4	Fa0 (PC2-UTC)	D1D1:5678:C28C::12 / 64	8	Fa0 (LT2-UTC2)	E1E4:4567:D27D::12 / 64




### Hướng dẫn thực hiện

Các bước thực hiện:

• Bước 1: Triển khai thiết bị, kết nối mạng

• Bước 2: Cấu hình Router và các thiết bị PC, Laptop



Bước 3: Kiểm tra kết nối



### Hướng dẫn thực hiện

R-UTC2		_	$\times$
Physical Config CLI Attributes			
IOS C	ommand Line Interface		
R-UTC2# R-UTC2#show ipv6 int brief			^
FastEthernet0/0 unassigned	[administratively	down/down]	
FastEthernet0/1 FE80::250:FFF:FEDD:CD02 E1E4:4567:D27D::1	[up/up]		
Serial0/0/0 FE80::250:FFF:FEDD:CD01 23EF:1A1C:B156::2	[up/up] L		
Serial0/0/1 unassigned	[administratively	down/down]	
Vlan1 unassigned R-UTC2#	[administratively	down/down]	
R-UTC2#			




### Hướng dẫn thực hiện

₹ R-UTC	_	×
Physical Config CLI Attributes		
IOS Command Line Interface		
R-UTC# R-UTC#show ipv6 protocols IPv6 Routing Protocol is "connected" IPv6 Routing Protocol is "ND" R-UTC# R-UTC#		^




#### Hướng dẫn thực hiện






#### Hướng dẫn thực hiện





#### Hướng dẫn thực hiện

Bước 3: Dùng lệnh Ping để kiểm tra kết nối giữa PC2-UTC và LT1-UTC2



#### TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

UNIVERSITY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS



# Trao đổi và Thảo luận