

Manual 04 — Email SMTP (Brevo)

Por que isso é necessário, não opcional: o serviço de email embutido do Supabase **não é feito pra usuários reais** — ele só entrega email pra quem é membro da equipe do projeto Supabase, e mesmo assim com um limite de **2 emails por hora** (confirmado na documentação oficial do Supabase, não é achismo). Foi exatamente isso que gerou o erro "email rate limit exceeded" que você viu. Sem resolver isso, **nenhum jogador de teste real vai conseguir entrar** — não é sobre volume, é sobre o mecanismo não funcionar pra ninguém de fora da sua equipe.

Ordem recomendada: depois dos Manuais 01-03, antes de convidar qualquer pessoa de teste pra jogar.

O que essa credencial destrava: login funcionando pra qualquer jogador, não só pra você.

Por que Brevo, não Resend

Pesquisei os dois. O Resend (opção mais comum em tutoriais) só deixa mandar email pra **você mesmo** até você verificar um domínio próprio por DNS — e o MWRPG ainda não tem domínio próprio (vercel.app não conta). O Brevo permite verificar um remetente individual (mesmo um @gmail.com) só com um **código de 6 dígitos** enviado pro próprio email — sem precisar de domínio. É a opção que destrava hoje, não só "quando tivermos domínio". Quando o projeto tiver domínio próprio, dá pra melhorar a entregabilidade autenticando o domínio no Brevo depois — não é retrabalho, é evolução.

Passo a passo

- 1 **(Criar a conta)** Acesse **brevo.com** → **Sign up free**. Não pede cartão de crédito.
- 2 **(Criar a conta)** Confirme seu email de cadastro (o próprio Brevo manda um link de confirmação pra sua caixa de entrada).
- 3 **(Verificar remetente)** No painel, vá em **Settings** (ou o menu com seu nome/engrenagem) → **Senders, Domains & Dedicated IPs** → aba **Senders**.
- 4 **(Verificar remetente)** Clique em **Add a sender** (ou "+ Add new sender").
- 5 **(Verificar remetente)** Preencha **From name** (MWRPG, ou "Mestre MWRPG" — aparece como remetente no email que o jogador recebe) e **From email** (o email que você quer usar como remetente — pode ser o mesmo `lixumlabs@gmail.com` que você já usou, ou outro).
- 6 **(Verificar remetente)** O Brevo manda um **código de 6 dígitos** pro email do passo 5. Abra a caixa de entrada, copie o código, cole na tela do Brevo pra confirmar. Rápido — minutos, não dias.
- 7 **(Credenciais SMTP)** Ainda no painel, vá em **Settings** → **SMTP & API** → aba **SMTP**.

- 8 **(Credenciais SMTP)** Anote: **Servidor** smtp-relay.brevo.com, **Porta** 587. **Login**: não é o email da sua conta Brevo — é um identificador próprio que o Brevo gera, no formato xxxxxxxxx@smtp-brevo.com (aparece escrito exatamente assim no campo "Fazer login" dessa tela — copie ele literalmente, não retype de memória, e não confunda com o email de cadastro nem com o remetente do passo 5). **Senha** = clique em **Generate a new SMTP key** (ou copie uma existente). Essa chave **não** é sua senha da conta nem uma API key — é uma credencial só pra SMTP. Copie sem espaço extra no início/fim.
- 9 **(Configurar no Supabase)** No painel do Supabase (o mesmo projeto do Manual 02) → **Authentication** → **Emails** (ou **Sign In / Providers** → procure "SMTP Settings").
- 10 **(Configurar no Supabase)** Ative **Enable Custom SMTP** e preencha: **Sender email** = o email verificado nos passos 5-6; **Sender name** = MWRPG; **Host** = smtp-relay.brevo.com; **Port** = 587; **Username** = o login SMTP (xxxxxxx@smtp-brevo.com — passo 8, **não** o email da conta); **Password** = a chave SMTP gerada no passo 8 — **cole só aqui, nunca no chat comigo**.
- 11 **(Configurar no Supabase)** Salve. O Supabase testa a conexão — se der erro aqui, veja "Erros comuns" abaixo.
- 12 **(Segurança de rede, se aparecer)** Se o Brevo mostrar um aviso tipo "endereço IP não autorizados estão bloqueados para as suas chaves SMTP", vá em **Settings** → **Segurança** (ou o link do próprio aviso) → **Bloquear endereços IP não autorizados** → **desative** especificamente pra **"Chaves SMTP"** (deixe ativado pra "Chaves API" se quiser, isso não afeta o login do jogo). O Supabase não tem um IP fixo confiável pra cadastrar na lista de permitidos, então desativar a trava é o caminho certo aqui, não uma gambiarra.
- 13 **(Opcional, recomendado)** Em **Authentication** → **Rate Limits**, confira o limite de emails por hora (com SMTP próprio o padrão sobe pra 30/hora — dá pra aumentar mais, mas 300/dia é o teto real do Brevo free).

Achado real (31/ago/2026, testado até funcionar de verdade): o erro mais comum aqui não é a chave nem a porta — é colocar o **email da conta** no campo Username em vez do **login SMTP** (...@smtp-brevo.com) que o Brevo mostra na própria tela. Isso gera exatamente o erro "535 Authentication failed" nos logs do Supabase, mesmo com a chave certa.

O que NUNCA fazer

- A **chave SMTP** do Brevo e a senha/API key da conta: nunca colar aqui no chat comigo, nem em nenhum arquivo do repositório — só no campo de senha do Supabase.
 - Login da conta Brevo (email): esse pode aparecer em texto normal sem problema (não é segredo), mas evite colar por hábito de higiene.
-

Verificação

- Você entra no jogo (mwrpg-one.vercel.app), pede o link mágico com um email seu de verdade, e o email **chega** (confira spam também).

- Testando com um segundo email (de outra pessoa, ou uma conta sua secundária) — esse também recebe. Esse é o teste que prova que não é mais "só a equipe" — é o ponto central de todo esse manual.
- No painel do Brevo, em **Statistics** → **Transactional**, aparece o envio recente.

Sobre os avisos "DKIM: Padrão" e "DMARC: domínio Freemail não é recomendado"

Depois de verificar o remetente (passo 6), o painel do Brevo mostra dois avisos amarelos — são esperados, não um sinal de que algo deu errado:

- **DKIM: Padrão** — o Brevo assina com a própria chave dele, não uma específica pro seu domínio (porque gmail.com/hotmail.com/etc. não é um domínio que você controla o DNS).
- **DMARC: domínio Freemail não é recomendado** — desde 2026 o Gmail reforçou a fiscalização de DMARC e recomenda **não usar endereço pessoal gratuito como remetente de email transacional via terceiro**.

O que isso significa na prática, sem exagerar nem minimizar: o Gmail passou a **rejeitar de vez** quem descumpra isso, mas essa regra dura vale pra quem manda 5.000+ emails/dia — não é o nosso caso na fase de teste. No nosso volume, o risco real é a mensagem **cair mais na caixa de spam**, principalmente quando quem recebe também é Gmail.

Dá pra usar assim mesmo pra começar. Só avise os testers a conferirem spam na primeira vez (já está na seção Verificação acima). A solução definitiva — verificar um remetente num domínio próprio do projeto — fica pra quando o MWRPG tiver domínio; trocar o "Sender email" depois é rápido, não é retrabalho.

Erros comuns

- **"Error sending confirmation email" no jogo / erro 500 genérico** — esse é só um envelope; o motivo real fica no log de **Auth** do Supabase (não no de "Postgres" nem "Edge" — são fontes de log diferentes; troque a fonte na tela de Logs). Procure a entrada mais recente e leia o campo "error" dentro do JSON.
- 535 "5.7.8 Authentication failed" **no log de Auth** — quase sempre é o campo **Username** errado: precisa ser o login SMTP (...@smtp-brevo.com, passo 8), não o email da conta Brevo. Foi exatamente essa a causa na primeira vez que configuramos (31/ago/2026).
- **Aviso de IP não autorizado no Brevo** — veja o passo 12: desative a restrição de IP especificamente pra chaves SMTP.
- **Supabase recusa salvar as configurações de SMTP** — confira porta (587) e se copiou a chave SMTP sem espaço/quebra de linha extra.
- **Email não chega, sem erro nenhum aparente** — confira a caixa de spam primeiro; se não estiver lá, confira em Brevo → Statistics se o envio sequer saiu (se não saiu, o problema é a config do Supabase; se saiu mas não chegou, pode ser filtro do provedor de quem recebe).
- **"Sender not verified"** — o email configurado como "Sender email" no Supabase (passo 10) precisa ser exatamente o mesmo que você verificou no passo 5-6, letra por letra.

- **Continua batendo em rate limit mesmo depois de configurar** — volte no passo 13 e confirme que o limite em Authentication → Rate Limits realmente subiu (às vezes fica salvo o valor antigo até um refresh).