

SAGE 100c – Área de sistema

Manual da aplicação

Sage

Junho 2017

Índice

Bem Vindo!	6
Instalação da aplicação	7
Cuidados prévios.....	7
Requisitos de instalação	7
Instalação	8
Instalação Monoposto.....	9
Instalação do servidor.....	10
Instalação dos clientes (postos)	11
Indicação do servidor SQL Server®.....	11
Configuração do Servidor.....	12
Configuração automática do servidor	12
Configuração adicional do servidor	12
Ficheiros distribuídos com as aplicações	14
Na máquina "servidor" (directoria partilhada)	14
Na máquina "cliente" (posto)	14
Elementos comuns às aplicações Sage 100C.....	17
Entrada na aplicação.....	17
Mudança de empresa.....	18
Saída do sistema.....	18
Manutenção e acesso a tabelas.....	18
Menu de operações sobre registos	19
Navegação no sistema.....	19
Rato	20
Teclas de função / ícones.....	20
Teclas de decisão.....	20
Organização das imagens.....	20
Ecrã de fundo	20
Menus	21
Janelas	21
Ícones	22
Listas / Listagens.....	23

Acesso às listas	24
Janela da lista.....	24
Exportação de dados	25
Personalização das listas	27
Mapas.....	34
Documentos	35
Consultas	36
Elementos comuns nos ecrãs de consultas	36
Ajuda	37
Erros e avisos.....	37
Funções especiais	38
Arquivo digital.....	38
Responsável de sistema.....	39
Empresa	39
Abrir empresa	39
Utilizadores.....	39
Copiar Parâmetros.....	41
Estado dos Utilizadores	42
Acesso por Sectores.....	42
Sage Search	42
Sectores\Séries	42
Parâmetros Gestão.....	42
Parâmetros Contabilidade	43
Movimentação Sugerida	43
Modelo Impressão	43
Sistema	43
Estado do Sistema.....	43
Informação do Sistema.....	44
Senha de Sistema	44
Registar base de dados.....	45
Desregistar dados.....	45
Alterar sigla.....	45
Compactar base de dados.....	45
Backup (efectuar a cópia).....	46
Criar empresa	46

Apagar dados	51
Reposição de tabelas	51
Executar SQL	51
Importar	52
Restore (repor a cópia)	52
Compatibilizar	52
Agendar	52
Grupos de Empresa.....	54
SQL - Server	55
Servidores.....	55
Empresas.....	55
Adicionar/Remover	56
Processos no servidor	56
Desligar base de dados	56
Ligar base de dados	56
Licenciamento	57
Licenciar	57
Utilitários.....	58
Atualizações via web	58
Solução de Customização	59
Configurar.....	59
Percursos (Editor de Configurações).....	59
SMTP (Configuração)	60
Personalizar	60
Menu Principal.....	64
Barra de Navegação Lateral.....	65
Área de Trabalho	66
Configurador de Mapas, Documentos, Cheques e Etiquetas.....	68
Mapas e Documentos	68
Entrada na aplicação	68
Mapas.....	68
Criar LST	68
Criar TLS	68
Carregamento das configurações de mapas.....	68

Documentos	75
Consultas	75
Editar	78
Ver	84
Definição do formato dos campos	89
Definição de condições / campos calculados	90
Lista das funções	92
Etiquetas e Cheques	97
Mapas - Crystal Reports	98
Mapas - Crystal Reports	98
Chamada de mapas em Crystal Reports	98

Bem Vindo!

A Sage Portugal tem o prazer de lhe dar as boas vindas ao sistema.

Ao longo do seu percurso de aprendizagem, que se espera o mais curto possível, poderá sempre contar com apoio de toda a documentação elaborada especialmente a pensar em si, quer esteja a dar os primeiros passos no sistema quer lhe surja uma dúvida pontual.

Gratos pela sua preferência.

Instalação da aplicação

O seu computador está preparado para trabalhar em condições mais ou menos hostis: consulte as referências dadas pelo seu fornecedor.

De um modo geral, recomendamos que verifique o seguinte:

- A alimentação eléctrica do computador e seus periféricos provêm de uma mesma fonte, com a tensão adequada e estável, dentro dos limites indicados pelo fabricante;
- Não há outros aparelhos electricamente ruidosos (aquecedores, frigoríficos ou máquinas industriais) ligados nessa mesma fonte de alimentação;
- Todas as tomadas de corrente usadas têm linha de terra e esta é de boa qualidade;
- Não há fios soltos, susceptíveis de serem acidentalmente desligados;
- A temperatura e humidade ambientes são aceitáveis para o trabalho de escritório, não apresentando variações bruscas;
- Não há poeira ou fumo a tornar o ar pesado, criando condições para acidentes com suportes magnéticos.

Verifique ainda se existem directivas especiais sobre:

- A ordem recomendada para ligar os vários componentes do sistema informático;
- As precauções a tomar para garantir a segurança dos suportes magnéticos (retirar os mesmos, antes de desligar o sistema);
- Programas que devam ser executados ao ligar o sistema, antes de arrancar com esta aplicação;
- Programas que devam ser executados ao terminar a sessão de trabalho, antes de desligar o sistema;
- A ordem recomendada para desligar os vários componentes do sistema informático.

O desrespeito das recomendações do fabricante, pode provocar danos materiais ou a degradação da estrutura lógica da informação, implicando prejuízos que podem não ser cobertos por qualquer garantia.

Cuidados prévios

Ao adquirir este produto ficou a dispor dos utensílios suficientes para começar a utilizá-lo ao serviço da sua empresa. Para tal, bastará instalar a aplicação no seu computador e proceder ao registo do licenciamento dos módulos, nas condições que lhe foram atribuídas.

Recomendamos vivamente que tenha a precaução de ler cuidadosamente os manuais distribuídos com a aplicação e de se treinar na utilização do produto, antes de começar a usá-lo para trabalho real.

Requisitos de instalação

As aplicações Sage 100C incorporam a mais recente tecnologia de desenvolvimento de software. Antes de instalar, certifique-se que vai utilizar um sistema correctamente configurado e equipado com os requisitos mínimos de operação.

- Sistema operativo Microsoft Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10
- Mínimo recomendado de 512 MB;
- Drive de DVD-ROM;

- Internet Explorer mínimo versão 6.

A instalação no sistema operativo Microsoft Windows Vista requer a desativação prévia do Controlo de Acessos de Utilizador ("User Account Control", "UAC").

Instalação

A instalação da aplicação que adquiriu é feita através de um programa criado para esse efeito, que se encontra no DVD-ROM do produto.

A aplicação é distribuída num único pacote de instalação, opcionalmente completado por um conjunto de pacotes de instalação de pré-requisitos. O pacote de instalação da aplicação Sage 100C permite, à escolha do utilizador, a instalação separada dos dois componentes da aplicação, servidor e posto, bem como a instalação de ambos os componentes numa mesma máquina (monoposto). Cada instalação da aplicação implica necessariamente a instalação de um único servidor ou monoposto, e de zero ou mais postos.

A instalação da Saeg 100C efectua, na primeira ocasião em que é executada, e se necessário, a instalação automática dos pré-requisitos de que necessita para o correcto funcionamento dos produtos. Estes pré-requisitos são distribuídos juntamente com o pacote de instalação, numa pasta separada (ISSetupPrerequisites), e incluem os seguintes componentes:

- Sistema Sage, um pacote de instalação contendo um conjunto de componentes Microsoft, e de terceiras partes, necessários ao funcionamento da aplicação.
- Microsoft SQL Server 2008 R2 Express RTM (instalação opcional).
- Microsoft SQL Server 2005 Backward Compatibility Pack.

É ainda executado como pré-requisito um utilitário de diagnóstico (Diagnóstico de Sistema), que verifica se o sistema é compatível com a instalação do produto, entre outras coisas, verificando se existe instalada na máquina uma versão anterior incompatível com a versão a instalar.

O SQL Server Express 2008 é instalado apenas se o utilizador assim o desejar. Destinando-se nesse caso a ser utilizado pelo componente servidor ou monoposto (ver secção seguinte).

Os restantes componentes incluídos nos pré-requisitos são sempre instalados.

A instalação dos pré-requisitos do Microsoft SQL Server é efectuada com recurso aos conjuntos de instalação fornecidos pela Microsoft. Por isso, estes poderão da mesma forma ser instalados separadamente, antes de instalar a aplicação, recorrendo por exemplo aos conjuntos disponíveis no site da Microsoft.

Pode instalar mais do que um produto da Sage Portugal no mesmo disco.

Se tiver instalada uma versão anterior da aplicação, terá de removê-la antes de instalar a nova versão, instalando depois esta para a mesma localização.

A identificação dessa necessidade é feita ao instalar o produto, ao correr o Diagnóstico de Sistema

A instalação é efectuada de forma quase automática, e inicia-se pela verificação dos pré-requisitos necessários ao produto. Se um ou mais dos pré-requisitos não se encontrar ainda

instalado, é apresentado um ecrã informativo onde se indicam quais os que o irão ser, após confirmação.

Só após a instalação de todos os pré-requisitos obrigatórios é que é lançada a instalação da 100C propriamente dita.

Após o ecrã de boas-vindas, visualizado assim que a instalação se inicia, é apresentado o ecrã de consulta e aceitação dos termos da licença de utilização do produto. E o ecrã de esclarecimentos sobre a Portaria nº 363/2010.

Logo após a aceitação do contrato de licença, indicando assim que pretende proceder à instalação, é pedido ao utilizador que seleccione as aplicações e componentes aplicativos que pretende instalar.

É ainda neste mesmo ecrã que se poderá indicar a directoria onde serão instalados os ficheiros e executáveis de cada um dos componentes seleccionados. Poderá aceitar as localizações sugeridas, ou poderá seleccionar qualquer outra à escolha.

- Pode definir a directoria de destino para a aplicação, diferente daquela que é sugerida por defeito (botão "Alterar"). Por defeito, e caso se trate duma instalação nova, é sugerida a directoria "C:\Sage Data\Main" para o servidor de dados e "C:\Program Files\Sage\Applications" (ou "C:\Programas\Sage\Applications", nos sistemas em português) para o posto.
- O pré-requisito de Diagnóstico de Sistema encarregar-se-á de, automaticamente, sugerir esta localização como a localização de instalação por defeito.

A selecção ou remoção de componentes efectua-se pressionando o componente pretendido, e seleccionando a opção desejada do menu de opções indicado.

É ainda neste mesmo ecrã que se efectua a selecção do tipo de instalação pretendida: Servidor, Posto ou Monoposto.

A instalação do monoposto equivale à instalação do servidor e do posto na mesma máquina.

Para a instalação dum servidor, deverá ser removido da selecção o componente "Posto", e todos os seus subcomponentes. Para a instalação dum posto, deverá, pelo contrário, ser removido da selecção o componente "Servidor de dados", ou "Servidores".

- A instalação da aplicação deverá ser iniciada pela instalação do servidor (ou monoposto), já que este componente é encarregue de criar a directoria onde ficam guardados os dados sensíveis da aplicação, e de nela criar os ficheiros essenciais. Durante a instalação dos postos será depois necessário indicar a localização da directoria, pelo que já deverá existir e estar partilhada nessa ocasião.
- A instalação do Webservice Sage DGITA pode ser seleccionada de forma independente do servidor de dados, e mesmo do posto. É possível, por isso, a instalação deste serviço com o servidor, com o posto, com o monoposto e isoladamente de qualquer componente.

Instalação Monoposto

A instalação monoposto, como foi dito, equivale à instalação do servidor e do posto na mesma máquina. Ao escolher este tipo de instalação os passos a efectuar serão os mesmos duma instalação servidor (descritos na secção seguinte). Leia as secções seguintes para uma descrição pormenorizada desta instalação.

Instalação do servidor

Normalmente, mas não necessariamente, o servidor é instalado numa máquina separada, dedicada exclusivamente a essa finalidade, enquanto que o posto é instalado nas restantes máquinas ligadas entre si e à primeira através de uma rede.

Ambos os componentes podem, como já se referiu, ser instalados numa mesma máquina (instalação monoposto; ver a secção anterior).

Na instalação do servidor, a directoria de instalação associada ao componente "Servidor de dados", seleccionada no ecrã referido na secção anterior, será a localização centralizada de todos os ficheiros sensíveis da aplicação.

- Esta directoria terá obrigatoriamente que ser partilhada na rede, caso sejam instalados outros postos, e terão ainda que ser dadas permissões totais aos postos, pois todos eles terão que aceder aos ficheiros nela contidos, e nela eliminar e criar outros que venham a ser necessários.
- Deverá ser esta localização a que depois será indicada como localização dos ficheiros comuns aquando da instalação dos postos.
- No caso de não existir um computador com sistema operativo servidor, a versão servidor deverá ser sempre instalada no sistema operativo mais recente.
- Por exemplo: Numa rede na qual coexistem os sistemas operativos Windows 8 e Windows 7, o servidor deverá ser instalado no computador que contém o Windows 8.
- Os sistemas operativos deverão estar atualizados com o último Service Pack disponível. A instalação deve ser efectuada como Administrador de sistema.
- Em Windows 2003 Server, não basta indicar que o grupo pré-definido Everyone tem permissão total, pois a propriedade Modify definida no Security Tab, por defeito está desmarcada, resultando por isso que os utilizadores poderão criar ficheiros, mas não têm direitos para alterá-los. Por estes motivos sugere-se:
 - Permitir o acesso "Full Control" aos utilizadores ou ao grupo a que os mesmos pertencem.
 - Sugere-se a não utilização do grupo "Everyone".
 - É necessário atribuir o direito de "Modify" (na área de "Security") ao grupo ou aos utilizadores.
 - Inserir o "Local System Account" no mesmo grupo a que pertencem os utilizadores que vão utilizar as Bases de Dados

As bases de dados deverão ser colocadas no mesmo PC de instalação do servidor. A integração de bases de dados em PC's remotos não é suportada.

A directoria de ficheiros comuns só pode ser alterada via remoção e nova instalação do servidor (ou monoposto).

Ao escolher a instalação do servidor de dados, é de seguida visualizado o ecrã para indicação e autenticação do servidor SQL a utilizar para a criação das bases de dados. Deverá então indicar o

nome do servidor (bem como da respetiva instância se não for a instância por defeito, no formato <servidor>\<instância>), e o login e password de uma conta de administrador - já existente - para acesso a esse servidor.

Se na máquina onde a instalação está a decorrer, tiver sido instalado com os pré-requisitos o servidor SQL (o Microsoft SQL Server Express 2008), os dados de identificação e autenticação virão já devidamente preenchidos. Este criará uma nova instância de nome Sage, e a conta "sa" com senha "sage2008+".

A conta a indicar não poderá ser uma conta de autenticação pelo Windows. Terá obrigatoriamente de se tratar de uma conta validada pelo SQL Server, já que todos os postos a utilizarão como conta única de acesso às bases de dados. A conta deverá estar associada no servidor ao administrador do sistema (sysadmin), pois a aplicação utiliza-a para criar e remover bases de dados, entre outras tarefas de administração.

Configuração automática do servidor

No final da instalação, uma mensagem avisa o utilizador de que se irá proceder à configuração automática do servidor.

Durante esta fase de configuração, é aberta uma janela de comando, que permanecerá minimizada, sendo efectuadas as seguintes operações:

- Criação das bases de dados de demonstração;
- Criação dos dados básicos de registo da aplicação.

O serviço do SQL deverá encontrar-se sempre em funcionamento.

Quando esta operação tiver terminado, surge a indicação que a instalação do servidor foi concluída.

Instalação dos clientes (postos)

Se tomou em atenção todas as considerações atrás expostas, está agora em condições de executar os procedimentos para a instalação dos postos da aplicação. Como foi referido, os postos são normalmente, mas não necessariamente, instalados em máquinas separadas do servidor.

De seguida, e se se tratar dum posto separado do servidor (ou seja, se não se tratar duma instalação monoposto) é pedido que seleccione a directoria dos ficheiros comuns. No caso da instalação monoposto este passo não é necessário, pois a directoria dos ficheiros comuns é a mesma dos restantes ficheiros

- Esta é a localização centralizada de todos os ficheiros sensíveis da aplicação, incluindo os dados de registo, os scripts em Transact-SQL™ e ficheiros de log e de controlo, entre outros.
- Esta tem que ser a mesma localização que anteriormente foi a indicada como localização do servidor de dados. Não esquecer que esta directoria terá ser partilhada no servidor.

Indicação do servidor SQL Server®

Este passo só é necessário quando já existe uma instalação do SQL Server® 2000 na máquina onde está a ser instalado o servidor da aplicação.

Neste caso, a aplicação não instalará uma nova instância, mas utilizará a instância já instalada para a criação das bases de dados.

Para que isso possa ser feito, deve ser indicado o nome do servidor (bem como da respectiva instância se não for a instância por defeito, no formato <servidor>/<instância>), e o login e password de uma conta de administrador já existente, ou a ser criada, para acesso a esse servidor.

A conta a indicar não pode ser uma conta de autenticação pelo Windows®. Terá obrigatoriamente de se tratar de uma conta validada pelo SQL Server®, já que todos os postos a utilizarão como conta única de acesso às bases de dados. A conta deve estar associada no servidor ao administrador do sistema (sysadmin), pois a aplicação utiliza-a para criar e remover bases de dados, entre outras tarefas de administração.

Configuração do Servidor

Configuração automática do servidor

No final da instalação, uma mensagem avisa o utilizador de que se irá proceder à configuração automática do servidor.

Durante esta fase de configuração, é aberta uma janela de comando, que permanecerá minimizada, sendo efectuadas as seguintes operações:

- Criação das bases de dados de demonstração;
- Criação dos dados básicos de registo da aplicação.

O serviço do SQL deverá encontrar-se sempre em funcionamento.

Quando esta operação tiver terminado, surge a indicação que a instalação do servidor foi concluída.

Configuração adicional do servidor

Após a instalação, e caso seja necessário, o administrador do SQL Server deverá proceder à configuração dos serviços de modo a que a aplicação funcione sem problemas. Como passo inicial, é necessário que o serviço SQL Server esteja a correr. Para instalações do SQL 2008 é também necessário que esteja a correr o serviço do SQL Browser, para que outros postos na rede visualizem correctamente o servidor. Estes dois serviços são iniciados automaticamente pela instalação do pré-requisito.

As restantes configurações só serão normalmente necessárias quando já exista uma instalação do SQL Server/MSDE anterior à instalação do produto. No entanto, aconselha-se em todos os casos a verificação dos pontos enumerados de seguida, já que da sua observância dependerá a eficaz comunicação entre a aplicação e o servidor, e o bom funcionamento daquela.

Configurações locais

As configurações locais a ter em atenção são principalmente:

- A collation a usar por defeito nos campos de tipo texto; uma collation define um conjunto de caracteres a usar e as regras para os classificar e ordenar, bem como outras definições locais específicas; nas instalações novas, a collation usada por defeito é

sempre a "Latin1_General_CI_AS"; nas instalações de SQL Server® já existentes, a collation actual poderá ser consultada no Enterprise Manager, nas propriedades do servidor;

- Para o funcionamento correcto da aplicação, é absolutamente necessário que o servidor esteja configurado com uma collation compatível com a utilização dos caracteres acentuados e outros caracteres portugueses. No caso do servidor instalado pela própria aplicação, é utilizada a collation "Latin1_General_CI_AS", sendo esta a aconselhada.
- Se for preciso alterar a collation por defeito, isso poderá fazer-se ou apenas para as bases de dados da aplicação – executando sobre cada uma delas o comando "ALTER DATABASE <nome da base> COLLATE Latin1_General_CI_AS" – ou, idealmente, alterando a collation do servidor, que implicará a alteração em todas as actuais e futuras bases de dados; esta última alteração terá que ser feita como todos os serviços de SQL Server® desligados, executando na linha de comando a chamada ao utilitário "Rebuildm.exe" para reconstrução da base de dados master;
- O formato de inserção de datas; este terá obrigatoriamente que ser da forma <mês>-<dia>-<ano>, caso contrário as datas gravadas na base de dados ficarão - excepto nos casos em que não haja lugar a dúvidas, como quando o dia é superior a 12, com o dia e o mês trocados;
- O formato de inserção de datas (independentemente de qual seja o formato de visualização de datas) é determinado em conjunto pela collation e pela linguagem por defeito associadas ao servidor. No caso do servidor instalado pela própria aplicação, é utilizada a collation "Latin1_General_CI_AS" e a linguagem "English (United States)", que em conjunto definem o formato adequado para inserção de datas.
- A alteração do formato de inserção de datas, quando já exista uma instalação do SQL Server®, deverá ser feita antes da instalação do produto, executando por exemplo o comando "SET DATEFORMAT "mdy"", ou alterando a collation e a linguagem por defeito associadas ao servidor.

Outras Configurações

Para que o servidor de SQL Server e os postos comuniquem correctamente um com os outros, é necessário que as Net-Libraries utilizadas para o envio e recepção da informação sejam as adequadas ao protocolo utilizado, e sejam as mesmas no servidor e nos postos.

A selecção das Net-Libraries utilizadas, do lado do servidor, é feita utilizando a Server Network Utility do SQL Server/MSDE 2000. Esta poderá ser executada do menu de programas, caso se trate de uma instalação SQL Server, ou directamente da linha de comando executando o "srvnetcn.exe".

Em adição às configurações do servidor acima indicadas, é necessário configurar a rede de modo a que a informação que vai ser partilhada entre servidor e postos esteja acessível a estes. Isso significa que terá que ser partilhada pela rede a directoria dos ficheiros comuns indicada aquando da instalação do produto.

Protocolo de comunicação entre servidor e clientes

Como já foi referido, para que o servidor de SQL Server/MSDE e os postos comuniquem correctamente um com os outros, é necessário que as Net-Libraries utilizadas para o envio e

recepção da informação sejam as adequadas ao protocolo utilizado, e sejam as mesmas no servidor e nos postos.

A selecção das Net-Libraries utilizadas do lado do posto, é feita utilizando a Client Network Utility do SQL Server/MSDE. Esta poderá ser executada directamente da linha de comando executando o "cliconfg.exe".

Ficheiros distribuídos com as aplicações

Na máquina "servidor" (directoria partilhada)

Para garantir uma maior consistência da informação gerida pela aplicação, são instalados um conjunto de ficheiros comuns a todos os postos de trabalho:

	Ficheiro	Descrição
	AppConfig	Modelos de impressão de Documentos e Mapas
	*.rpt	Mapas e Documentos (no formato Crystal Reports)
	<Aplicação>.mps	Mapas (no formato SageMap)
	<Aplicação>.anl	Configurações dos documentos e consultas (SageDoc)
	*.lst	Mapas (SageMap) configurados pelo utilizador
	*.anl	Documentos e consultas (SageDoc) configurados pelo utilizador
	<Aplicação>.tls	Lista de todos os mapas (SageMap) e respetivos títulos
	Models_<Sigla>	Dados relativos às Declarações Fiscais da empresa <Sigla>
	UI	Personalizações dos menus, barras e áreas de trabalho das aplicações
	100C.dat	Ficheiro com as empresas registadas, os utilizadores registados em cada empresa e as senhas de acesso, níveis, aplicações e módulos acessíveis, em formato XML encriptado
	INFRS.Tasks.dat	Tarefas agendadas Sistema
	Sage.Licenses.Manifest.dat	Dados de licenciamento, gerado após efectuar o licenciamento na RS ou nas aplicações
	<Sigla>.bmp	Logotipo da empresa <Sigla>
	<Sigla>.LK?	Ficheiros temporários com os acessos concorrentes aos dados da empresa <Sigla>
	<Utilizador>.up2.xml	Preferências globais do utilizador <Utilizador> (ficheiro invisível)

- Onde se lê <Sigla> esta pode ser substituída pelas siglas das diferentes empresas criadas por si.
- Onde se lê <Utilizador> ficará o login do utilizador a que o ficheiro se refere.

Na máquina "cliente" (posto)

Após a instalação de uma das aplicações residem na directoria escolhida para a instalação do produto, uma série de ficheiros e componentes cujo significado passamos a descrever:
O componente posto do produto instala os seguintes recursos e ficheiros:

- Ficheiros centrais utilizados pela aplicação, como os logotipos das empresas de demonstração e os scripts Transact-SQL de compatibilização das bases de dados e de criação do integrador.

	Ficheiro	Descrição
	<Aplicação>.exe	Programa e configuração da aplicação instalada (SAGE.1GCO, SAGE.1CTB, SAGE.1GAT, SAGE.1SLR)
	<Aplicação>.exe.manifest	
	<Aplicação>.cba	Definições da base de dados (formato antigo)
	<Aplicação>.ccy	
	100C.<Aplicação>.cat	Definições da base de dados
	<Aplicação>.jnl	Desenho das janelas
	<Aplicação>.lig	Atalhos para acesso a funções
	<Aplicação>.chm	Ficheiros de ajuda
	*.mg	Mapas de Contabilidade e Recursos Humanos
	Modelos	Ficheiros usados na configuração/emissão das Declarações Fiscais
	Relatorios	Configurações usadas no módulo do Anexo ao Balanço e Relatórios de Gestão da Contabilidade
	Etiquetas	Configurações de etiquetas
	<Aplicação>.fnd	Formatos de mapas (usado na configuração)
	*.def	Fórmulas usadas nos mapas de Contabilidade e de Recursos Humanos
	<Aplicação>.cal	Campos calculados dos mapas e das consultas (usado na configuração)
	SageMap.exe	Programa de configuração dos mapas, consultas e documentos
	100C.win	Configuração da instalação da aplicação
	EditWin.exe	Programa para edição das configurações de arranque
	Sage.Licenses.Manifest.dat	Manifesto das aplicações e módulos licenciáveis
	Sage.BINI.exe	Programa de Arranque (comum a toda a linha 100C).
	Sage.BSIS.exe	Programa da Responsável de Sistema
	UI	Menus, barras e <i>dashboards</i> das aplicações
	<Aplicação>.UI.xml	Configuração dos menus e barras para a aplicação
	*.UI.xml	Outras configurações, usadas em módulos e componentes específicos
	WorkingArea	Configurações básicas das áreas de trabalho das aplicações
	Lists	Configurações de listagens
	<Aplicação>.Base.xml	Configurações fornecidas de base para a aplicação
	<Aplicação>.User.xml	Configurações dos utilizadores
	Icones	Ícones das aplicações
	Sage.Web.Checker.10.exe	Controlador dos <i>updates</i> via Web
	Conversor 60.exe	Conversor de dados da Linha 60
	PorEMail.exe	Programa para envio de e-mails
	COM_SERIE.cfg	Configuração do leitor de códigos de barras
	FM.WIN	Percursos para o módulo "Filiais e Máquinas"
	Relatório de Despesas.xls	"Template" em Microsoft Excel do Relatório de Despesas

	<Sigla>_ARTG	Directoria com as imagens (pequenas) dos artigos da Gestão
	<Sigla>_ARTP	Directoria com as imagens (grandes) dos artigos da Gestão
	<Sigla>_CAT	Directoria com as imagens das categorias dos artigos da Gestão
	SLR_<Sigla>_<Número funcionário>.jpg	Fotografias dos funcionários a usar pela aplicação de Recursos Humanos
	*.cat	Definições adicionais de bases de dados e scripting, usadas na customização das aplicações da linha Vision
	DIAG?.txt	Resultado dos diagnósticos efectuados na aplicação
	<Utilizador>.up1.xml	Preferências locais do utilizador <Utilizador> (ficheiro invisível)

- Onde se lê <Aplicação> esta pode ser substituída por <Sage> seguida de um ponto "." e das siglas das aplicações instaladas por si (1GCO, 1CTB, 1GAT, 1GEP).
- Onde se lê <Sigla> esta pode ser substituída pelas siglas das diferentes empresas criadas por si.
- Onde se lê <Utilizador> ficará o login do utilizador a que o ficheiro se refere.

Para além dos ficheiros acima descritos a aplicação é fornecida com um conjunto de bases de dados de demonstração onde poderá consultar exemplos descritivos das funções que o sistema permite executar.

- Ao longo do manual todos os exemplos fornecidos têm como base essas empresas de demonstração. Como o próprio nome indica estas empresas têm como objectivo demonstrar as potencialidades da aplicação, e não se destinam a trabalho real.

Elementos comuns às aplicações Sage 100C

O conjunto de módulos Sage 100C constituem um sistema ergonómico, em termos de utilização, visualização e organização de dados. A ergonomia de um sistema informático mede-se pelo maior ou menor grau de simplicidade e rapidez com que se desencadeiam certas acções e operações. Deste modo o utilizador não precisa de aprender novas regras de trabalho por cada novo módulo que utilize.

Esta secção do manual, contém a explicação das regras e convenções de :

- Utilização de "rato" ou qualquer outro dispositivo apontador, do teclado e dos ícones para navegar no sistema;
- Organização de imagens e encadeamento de opções;
- Manutenção e acesso a ficheiros;
- Listas e listagens.

Entrada na aplicação

A aplicação executa-se dentro do sistema operativo Microsoft Windows® através do ícone que foi criado no ambiente de trabalho, durante o processo de instalação, ou pela invocação da opção presente no menu de "Iniciar\Programas". Neste momento vai surgir a janela de arranque da 100C.

A partir desta janela pode aceder às aplicações propriamente ditas, ou aceder à área de Sistema onde terá acesso a algumas parametrizações da aplicação que explicaremos mais à frente. É ainda nesta janela que poderá alterar a senha do utilizador depois de este ser criado ou da senha ser limpa em responsável de Sistema.

Para aceder às aplicações deverá digitar o nome de utilizador e a senha. Depois de introduzir esta informação e de clicar em Entrar será mostrada a janela:

Nesta janela vemos os grupo de empresas existentes, sendo que cada grupo pode ter uma empresa por cada aplicação.

- Só aparecem as empresas cujas aplicações estejam licenciadas e que tenham sido atribuídas ao utilizador em causa.
- As empresas de demonstração estão sempre disponíveis para consulta.
- Se tem instalado apenas a versão de demonstração não pode criar novas empresas. Se deseja proceder à aquisição e instalação definitiva da aplicação, deve comunicá-lo ao seu distribuidor para receber a licença de utilização.

Selecione a empresa e entra na aplicação e na empresa escolhida.

Os painéis que aparecem no ecrã podem ser modificados ou eliminados, para tal consulte a secção Configurações de arranque para obter mais informações de como fazê-lo.

Mudança de empresa

Para mudar de empresa ou aplicação, sem ter que voltar ao ecrã de identificação de utilizador, clique no botão , opção "Mudar de Empresa" que se encontra no lado direito da barra de ferramentas que se encontra na parte superior da sua área de trabalho e acede novamente à janela de selecção de empresas disponíveis para o utilizador em causa.

Saída do sistema

A saída das aplicações é feita através da opção **Sair** no menu **Ficheiros** ou usando o ícone do Microsoft Windows © para fechar a janela principal. Ao efectuar esta operação volta ao quadro inicial, no qual pode seleccionar outra empresa, outra aplicação ou sair para o sistema usando o botão **Sair**

Manutenção e acesso a tabelas

Esta tarefa é geralmente desencadeada através da opção Ficheiros, mas também através da movimentação (invocando a barra de botões ou respetiva tecla de função). Permite efectuar a criação, alteração ou anulação de dados, nos ficheiros mestres e tabelas.

A selecção de ficheiros (exemplo: Clientes, fornecedores, artigos, plano de contas, funcionários, etc.) entra, de imediato, com a máscara em modo de criação (introdução, correcção ou anulação). A abertura de tabelas de apoio (exemplo: Zonas, vendedores, etc.) entra sempre em modo de lista.

Na lista que lhe é disponibilizada pode:

- Deslocar-se na lista com as teclas de movimentação ou o rato;
- Com <Enter> ou duplo clique no rato aceder à janela de manutenção para edição do registo onde está posicionado o cursor;
- Criar registos com <Ctrl><N>.

Se seleccionar um registo e usar <Enter> (ou função correspondente) na janela da lista, surge de imediato a janela de manutenção dos registos, posicionando-se o cursor no primeiro campo. Ao introduzir informação neste campo, a aplicação verifica se já existe um registo com essa "chave".

- Se existir é carregada toda a informação respeitante a esse registo;
- Se a "chave" que introduziu não corresponde a um registo existente, o sistema entra automaticamente em modo de criação de registos, ou seja, a ficha apresenta todos os campos de dados a branco.

Neste ponto dispõe de cinco alternativas:

- Manter o registo inalterado - Seleccionar o botão "Cancelar" ou usar o <Esc>;
- Apagar o registo - Seleccionar o botão "Anular" e confirmar anulação na janela de mensagem que surge de seguida;
- Modificar o registo - Posicionar-se no campo pretendido e substituir o conteúdo, quando tudo estiver correcto seleccionar o botão "Confirmar";
- Gravar o registo - Seleccionar o botão "Confirmar" e o registo será gravado com os dados presentes na ficha;
- Duplicar o registo - Alterar apenas o código e validar com o botão "Confirmar".

Esta função não está disponível em determinadas tabelas, por exemplo na tabela de artigos da Gestão, pelo que neste caso deve usar a opção de Duplicação.

Ao validar o último campo da janela, o cursor posiciona-se na zona de opções. Estando em modo de edição o mesmo pode ser obtido usando <Esc> em qualquer campo (excepto o primeiro).

Menu de operações sobre registos

O acesso a este menu faz-se utilizando o botão direito do rato sobre a ficha que estamos a editar.

Novo	Permite a criação de um novo registo na tabela. Pode também usar as teclas de atalho <Ctrl><N>
Gravar	Procede à gravação do registo que está a ser editado. Pode também usar as teclas de atalho <Ctrl><G>.
Anular	Anula o registo que está a ser editado. Pode também usar as teclas de atalho <Ctrl><A>.
Primeiro	Posiciona-se no primeiro registo da tabela. Pode também usar as teclas de atalho <Ctrl><Home>.
Anterior	Desloca-se para o registo imediatamente anterior. Pode também usar as teclas de atalho <Ctrl><Up>.
Seguinte	Desloca-se para o registo imediatamente seguinte. Pode também usar as teclas de atalho <Ctrl><Down>.
Último	Posiciona-se no último registo da tabela. Pode também usar as teclas de atalho <Ctrl><End>.
Ver ficha	Permite o acesso à tabela associada ao campo em que está posicionado o cursor. Pode também usar as teclas de atalho <Ctrl><F>.
Ver lista	Permite o acesso à lista da tabela associada ao campo em que está posicionado o cursor. Pode também usar as teclas de atalho <Ctrl><L>.
Copiar	Permite copiar o conteúdo marcado com o cursor.
Colar	Permite colar para o sítio onde está o cursor o conteúdo anteriormente copiado.
Sair	Permite abandonar a ficha ou a operação em curso. Pode também usar as teclas de atalho <Ctrl><S>.

Navegação no sistema

A eficiência do trabalho com o sistema, passa pela sistematização do diálogo com o utilizador; para o conseguir usamos regras normalizadas que tornam fácil localizar e manipular a informação desejada. Procuramos assim, otimizar toda a navegação para carregamento e exploração da base de dados, com a conjugação da acção do Teclado e do Rato, com as Teclas de função e as Teclas de decisão, para além do uso normal do teclado para digitação de dados.

Rato

A utilização de dispositivos apontadores (exemplo: Rato, track ball, etc.) é comum a todas as aplicações para o sistema operativo Microsoft Windows®, proporcionando ao utilizador a selecção das opções a executar, de forma mais rápida, reduzindo ao mínimo a necessidade de digitação no teclado.

Todos os apontadores possuem dois ou mais botões de selecção. Pressionando o botão da esquerda é possível validar e/ou seleccionar as várias opções disponíveis (esta é a acção mais utilizada). O botão da direita é utilizado em situações especiais, existindo sempre meios alternativos para executar estas acções (ícones ou teclas de função).

Teclas de função / ícones

A utilização de ícones e teclas de função, permitem facilitar o acesso a operações de uso frequente, evitando o incómodo de ter de seleccionar diferentes menus, campos e opções.

Teclas de decisão

As teclas de decisão são aquelas que desencadeiam uma operação. Na linha 100C, de modo a facilitar a manutenção de dados, para além das teclas normais de operação em aplicações para o sistema operativo Microsoft Windows, foram implementadas algumas outras teclas:

- A tecla <Enter> possibilita a escolha ou confirmação da opção, ou a conclusão da introdução dos dados num determinado campo, corresponde ao uso da tecla <Tab>;

A tecla <Esc> para abandonar a selecção ou operação em curso, corresponde ao uso em simultâneo das teclas <Shift><Tab>.

Organização das imagens

O conjunto de módulos Sage 100C constituem um sistema homogéneo em termos de utilização, visualização e organização de dados.

Ecrã de fundo

Para aumentar a eficiência no trabalho com a aplicação, utiliza-se uma estrutura base sempre fixa.

Olhemos, por exemplo, para a ficha de cliente do ecrã principal da Gestão ou para a Ficha de Funcionário da Recursos Humanos, e respectivas listas.

Topo

Esta estrutura é composta, na parte superior do ecrã, por uma área com componente informativa e ativa com a referência ao produto (exemplo: Sage Gestão) e à empresa de trabalho. Logo abaixo temos o conjunto de opções de menu e ainda, uma barra de ícones para facilitar o acesso às operações de uso mais frequente.

Centro

Na parte central do monitor, situa-se uma área puramente ativa, onde irão surgir os menus, as "janelas" de processamento e tratamento de dados, as listagens, etc.

Rodapé

Na parte inferior do monitor, situa-se uma zona para consulta sobre a versão da aplicação instalada no seu computador. Conforme a aplicação pode ser visualizada outras informações relevantes tais como a data do último processamento, etc.

Menus

Todas as aplicações dispõem de um conjunto de opções organizadas hierarquicamente a que se chama "menu" e que determina todas as acções passíveis de serem utilizadas divididas por um ou mais níveis. Assim, dentro de um menu pode encontrar a lista de opções, estando uma delas sempre em realce.

Algumas opções do menu podem conter o símbolo  significando que existe um sub menu acessível com a simples deslocação do rato ou pelas tecla do cursor.

Janelas

A aplicação usa "janelas" posicionadas sobre o Ecrã de fundo, para carregamento dos dados (exemplo: Tabelas, fichas, movimentos, etc.). A máscara compõe-se de zonas facilmente identificáveis:

Títulos

Descrevem a natureza dos dados contidos na zona que aparece imediatamente à direita, (campo de introdução).

Campos

São zonas delimitadas, para introdução de dados.

No exemplo que se segue, o sistema abre no campo invocando uma lista, contendo os dados registados até ao momento, sendo ainda possível carregar a informação na tabela de apoio sem sair desta janela.

Pastas

A constituição de pastas ou fichas dentro de uma janela, permite agrupar a informação de uma forma lógica. Recorre-se ao sistema de pastas, apenas quando o volume da informação a tratar o aconselhe.

Botões

A utilização de botões dentro de uma janela, permite também agrupar informação extra à janela que estamos a tratar.

- Por norma, só é possível aceder à informação dependente destes botões após confirmar o registo.

Opções

Aparecem no fundo dos quadros que delimitam as máscaras, como um pequeno menu horizontal, ativado quando se termina ou abandona a manipulação de campos.

Ícones

Barra de comandos

A aplicação é distribuída com uma barra de ícones, a qual está sempre presente. Os ícones poderão estar ou não Ativos, dependendo da opção onde está a trabalhar. Os ícones presentes na barra também variam conforme a aplicação em que se encontra.

Passamos agora a explicar mais pormenorizadamente alguns deles:

Novo	Permite a criação de um novo registo na tabela.
Gravar	Procede à gravação do registo que está a ser editado..
Anular	Anula o registo que está a ser editado.
Ver ficha	Permite o acesso à tabela associada ao campo em que está posicionado o cursor.
Ver lista	Permite o acesso à lista da tabela associada ao campo em que está posicionado o cursor.
Nota	Através deste ícone pode associar notas a uma tabela ou a um registo de uma tabela. Esta opção só se encontra disponível na aplicação de Recursos Humanos.
Imprimir	Permite imprimir a lista da tabela em que está posicionado o cursor.
Sair	Abandona a ficha ou a operação em curso.
Empresa	Permite comutar entre empresas ou aplicações.
Personalizar	Aceder às opções de personalização da área de trabalho.
Check-up SAF-T	Acede às opções de exportação e análise do ficheiro SAF-T.
e-Transporte	Acede às opções de exportação dos documentos de Transporte à AT.
Inventário AT	Acede às opções de exportação do Inventário à AT.
SAF-T Expert	Permite efectuar a importação de ficheiros SAF-T no analisador.
Obrigações	Acede à Gestão de Obrigações.
Sage Fiscal	Acede ao Portal My Sage, à área de informações fiscais.
Sage Live Chat	Acede ao Portal My Sage, à área de Suporte Sage Online.
Sage Web	Acede à página Web da Sage.
Sage Notifier	Acede ao Notifier Sage. Opção onde pode consultar as últimas funcionalidade adicionadas às aplicações.

Sage Search	Aceder à opção Sage Search. Esta opção procura a informação introduzida no campo de pesquisa em várias áreas da aplicação.
-------------	--

Barra de atalhos

Tal como o nome indica esta barra permite o acesso rápido às funções mais importantes da aplicação.

Esta barra encontra-se do lado esquerdo do ecrã e a qualquer momento pode ativar a barra mais conveniente à operação que esteja a efectuar de entre um conjunto de barras disponíveis em cada aplicação.

Manutenção de registos

Nas janelas de manutenção existem mais alguns ícones cujo objectivo é simplificar a navegação entre registos.

Primeiro registo	O ícone  posiciona-se no primeiro registo da tabela. Para esta operação pode também usar a tecla de atalho .
Registo anterior	O ícone  desloca-se para o registo imediatamente anterior. Para esta operação pode também usar a tecla de atalho .
Registo seguinte	O ícone  desloca-se para o registo imediatamente seguinte. Para esta operação pode também usar a tecla de atalho .
Último registo	O ícone  posiciona-se no último registo da tabela. Para esta operação pode também usar a tecla de atalho .
Envio por e-mail	Algumas tabelas têm campos de registo do endereço electrónico da entidade, assinalado com um botão com a imagem de um envelope, que possibilita a criação e o posterior envio de uma mensagem electrónica para o endereço indicado.

Listas / Listagens

As listas permitem a visualização organizada do conteúdo da base de dados da empresa, a sua impressão ou exportação e a selecção de itens particulares para utilização imediata no preenchimento de campos de introdução durante a manutenção, processamento e consulta dos dados. Dependendo do modo de abertura, do tipo de informação visualizada e da sua utilização, as listas podem ser de quatro tipos:

- Listas "normais" ou de tabela: permitem a visualização dos campos referentes a uma tabela e das tabelas com ela relacionadas;
- Listas de SQL: permitem a visualização de qualquer conteúdo da base de dados, sendo este definido por uma consulta em SQL ("SELECT ...");

Este tipo de lista nunca está associada a um campo em edição.

- Listas de tabelas com acesso directo à manutenção das mesmas: permitem a visualização dos campos referentes a uma tabela e das tabelas com ela relacionadas, mas nunca estão associadas a um dado campo em edição; permitem realizar a manutenção directa da tabela listada, em simultâneo com a sua listas.

As listas que não estão associadas a um dado campo de edição só podem ser chamadas a partir de atalhos criados especificamente para esse efeito (ver secções relativas à configuração do interface gráfico), ou a partir da janela de configurações de listas (ver secção respectiva, mais à frente).

A descrição que se segue é especificamente dirigida às listas normais, embora seja feita referência, sempre que necessário, às diferenças específicas de outros tipos de listas. Onde nada for referido, a descrição é aplicável sem quaisquer alterações aos quatro tipos de lista.

Acesso às listas

Campo em edição

Como foi dito atrás uma lista está normalmente associada ao campo em edição, ou seja, o campo onde está posicionado o cursor.

O campo em edição identifica-se pela cor de fundo diferente dos restantes (esta cor é configurável pelo utilizador) e pela presença do cursor.

As listas estão disponíveis em todas as janelas da aplicação e em todos os campos, desde que estejam associados a uma qualquer das tabelas da aplicação.

Exemplo: Na tabela de Clientes, estando posicionado no campo morada, a lista apresentada será a lista de Clientes existentes. No entanto, caso o campo em edição seja, por exemplo, o campo zona, a lista já não será a lista de Clientes mas sim a lista de zonas geográficas.

O acesso às listas pode ser feito pelo ícone disponibilizada na barra de comandos (descrita acima), ou utilizando o conjunto de teclas <Ctrl><L>.

Janela da lista

A lista é inserida numa janela, donde se realçam as seguintes zonas:

Título

Primeira linha da janela onde é indicado a tabela a que esta lista pertence bem como o número total de registos listados.

Zona de condições e ordenação

Linhas onde serão indicadas as condições utilizadas para a extracção da lista, bem como, o método de ordenação dos registos.

- No caso da lista não ter condições associadas de extracção dos registos será indicado o texto "Todos os Registos". No caso da lista não ter indicação de qualquer tipo de ordenação dos registos será indicado na linha o texto "Sem Ordenação".

Zona de linhas

Nas linhas são visualizados os registos existentes para a tabela. A primeira linha desta zona é composta pelos títulos das colunas apresentadas.

- Existe uma coluna (a primeira coluna), que não tem título, na qual surgem os número de ordem das linhas no ecrã.

Zona de totais

Os totais dos campos numéricos quantitativos (se existir algum), são apresentados na linha inferior da janela da lista. Para que estes esteja, visíveis deverá clicar no botão com a imagem de uma calculadora que aparece na barra ícones.

Além disso, pode ser seleccionado para qualquer um desses campos um subconjunto de valores, sendo então visualizado o subtotal desse conjunto.

A selecção é feita posicionando o rato no item inicial do subconjunto e depois, mantendo pressionada a tecla <Shift>, seleccionar com o rato o item final.

Exportação de dados

A qualquer momento pode proceder à exportação da informação em vários formatos, para que possa mais tarde ser tratado ou visualizado por outro programa. O processo de exportação procura, na medida do possível, preservar o máximo de informação referente aos conteúdos, formatos e ao aspecto global do original. Acessoriamente, os ficheiros gerados poderão ser imediatamente anexados a uma mensagem de correio electrónico.



A exportação é iniciada quando se pressiona o ícone **Exportar**.

Esta opção encontra-se inativa nas listas que tenham que ser seleccionadas de forma exclusiva. Uma lista é "exclusiva" quando não é possível seleccionar nenhuma outra janela enquanto esta se encontrar aberta.

A janela de exportação permite-lhe escolher o percurso, o nome e o formato do ficheiro a gerar e decidir se pretende ou não proceder ao envio desse ficheiro, depois de criado, pelo correio electrónico.

Depois de seleccionadas as opções desejadas, use o botão **Confirmar** para iniciar a exportação. Enquanto esta decorrer, pode interrompê-la a qualquer instante clicando no botão **Cancelar**.

Nome

O percurso e o nome do ficheiro destino podem ser introduzidos directamente, ou através de .

Formato

É possível a selecção do formato de exportação:

- Texto;
- Microsoft Excel©;
- Microsoft Excel© (Pivot Table);
- Microsoft Word©;
- RTF (Rich Text Format);

- Imagem (JPEG);
- PDF (Portable Document Format).

A exportação de documentos não é suportada nos formatos Microsoft Word®, RTF (Rich Text Format).

Se seleccionar a exportação para formato Microsoft Word® ou RTF (Rich Text Format), dispõe ainda de duas opções adicionais:

- **Preservar as fontes originais**

O processo de exportação procurará manter todas as características referentes ao aspecto do texto original (fontes, tamanhos, estilo);

- **Usar tabelas para conter a informação**

O processo procurará organizar a informação original em tabelas.

A selecção desta opção resultará, para grandes quantidades de informação, numa exportação demorada.

Se não seleccionar esta opção, a informação exportada consistirá em linhas de texto, com os campos separados pelo carácter de tabulação <Tab>;

Enviar por e-mail

O ficheiro destino da exportação pode ser enviado por correio electrónico, se existir um servidor de correio correctamente configurado, o processo encarrega-se de proceder à criação e envio de uma mensagem. Os dados que lhe são solicitados dizem respeito ao destinatário da mensagem. Após concluir a operação, é apresentada a mensagem a enviar, que deve alterar da forma que achar conveniente.

Foi imposta a limitação de, no máximo, três processos de envio em simultâneo por e-mail dos ficheiros gerados. É avisado caso tente marcar para envio quando o número máximo já foi atingido. De forma semelhante, se sair da aplicação enquanto se encontrar a decorrer um envio, é alertado desse facto e pode, se assim o desejar, terminar esse envio posteriormente.

Para assegurar que um processo, uma vez iniciado, não fique esquecido e para possibilitar o seu cancelamento depois de iniciado, será afixada pela aplicação, a cada cerca de 5 minutos, uma mensagem à qual pode responder continuando ou terminando o processo.

No caso da exportação de documentos para os formatos Texto e Excel, existe ainda a possibilidade de ajustar as dimensões das linhas e colunas do documento, de modo a otimizar o resultado da exportação. Esse ajuste é feito manipulando os dois cursores situados na pasta Configuração.

De um modo geral, não será necessário proceder a estes ajustes, porque a exportação tenta sempre otimizar os resultados para o documento a exportar. No entanto, caso o documento contenha linhas muito próximas umas das outras (ou, pelo contrário, muito afastadas umas das outras), ou campos horizontalmente colocados muito próximos uns dos outros (ou, uma vez mais, muito afastados), pode acontecer que o ficheiro gerado ignore algumas das linhas ou campos, ou esteja a colocar linhas ou colunas vazias entre as restantes. Nestes casos é conveniente proceder ao ajuste descrito.

Este ajuste é feito com base nas seguintes indicações:

- Se o ficheiro exportado estiver a ignorar algumas linhas, é porque estas linhas no documento original estão demasiado próximas umas das outras: neste caso,

experimentar reduzir a altura da linha (resolução vertical), movendo o cursor respetivo para a esquerda;

- Pelo contrário, se o ficheiro exportado estiver a colocar linhas em branco entre as restantes, é porque estas linhas no documento original estão demasiado afastadas umas das outras: neste caso, experimentar aumentar a altura da linha (resolução vertical), movendo o cursor respetivo para a direita;
- Se o ficheiro exportado estiver a ignorar alguns campos (ou a juntá-los horizontalmente uns com os outros), é porque estes campos no documento original estão demasiado próximos uns dos outros, horizontalmente: neste caso, experimentar reduzir a largura da coluna (resolução horizontal), movendo o cursor respetivo para a esquerda;
- Pelo contrário, se o ficheiro exportado estiver a colocar colunas vazias entre as restantes, é porque os campos no documento original estão demasiado afastados uns dos outros, horizontalmente: neste caso, experimentar aumentar a largura da coluna (resolução horizontal), movendo o cursor respetivo para a direita.

Em muitas situações, dada a configuração particular do documento em causa, pode ser necessária uma solução de compromisso entre as diversas possibilidades.

Gravar as alterações efectuadas

A lista é totalmente configurável pelo que deve usar o icon **Gravar** para confirmar as alterações efectuadas na lista, de forma a serem tomadas em consideração na próxima vez que aceder a esta.

É possível gravar todas as parametrizações da lista, com excepção dos critérios de pesquisa rápida, por se tratarem de critérios de carácter temporário. Se desejar configurar um conjunto de critérios e preservar essa configuração, deve recorrer aos critérios detalhados.

Para evitar a saída acidental de uma lista que tenha sofrido alterações de configuração, o utilizador é avisado desse facto, podendo guardar as alterações se assim o desejar.

Personalização das listas

As listas apresentadas por defeito podem não corresponder às expectativas do utilizador. De forma a possibilitar a parametrização destas, foi considerado um vasto leque de operações.

Mudança do título das colunas

Pode-se mudar o título das colunas, fazendo duplo clique na área respetiva e introduzindo o novo texto.

Esta operação pode também ser realizada da mesma forma na janela de configuração dos campos da listas.

Redimensionamento de colunas

As colunas existentes nas listas permitem (à partida) a visualização de todo o campo a que se referem. No entanto, as mesmas poderão ser aumentadas ou diminuídas na sua largura inicial, para tal, é necessário:

- Posicionar o cursor do rato na margem direita do título da coluna a redimensionar;
- Ao aparecer o símbolo  significa que podemos iniciar o redimensionamento da coluna, clicando no botão esquerdo do rato;

- Com este botão premido deslocar o rato para a direita ou esquerda para, respetivamente, aumentar ou diminuir a coluna (ao movimentar o rato, será visível acompanhando este movimento, uma linha vertical que indica o redimensionamento da coluna, bem como, o indicador da largura coluna (em mm) a aumentar ou a diminuir;
- Quando atingir a dimensão pretendida, deve deixar de premir o botão esquerdo do rato.

Esta operação pode também ser realizada da mesma forma na janela de configuração dos campos da listas.

Reposicionamento de colunas

A disposição das colunas na lista pode também ser alterada, transportando uma coluna para uma posição diferente da que ocupa. Assim, uma dada coluna pode ser posicionada na lista, de acordo com as seguintes operações:

- Posicionar o apontador do rato no título da coluna;
- Usar o botão esquerdo do rato para aparecer o ícone de transporte de coluna ;
- Com o botão do rato premido, deslocar a coluna da direita para a esquerda, de forma indicar a nova posição da coluna na lista;
- Ao atingir a posição pretendida, deixar de premir o botão esquerdo do rato.

De notar que a coluna a deslocar será colocada à direita ou esquerda da coluna onde se colocou o símbolo de transporte de coluna e onde se deixou de premir o botão esquerdo do rato, consoante o sentido do movimento deste símbolo.

Resumindo, se o sentido do movimento da coluna foi:

- Da esquerda para a direita, a coluna a recolocar será posta à direita da coluna onde se deixou de premir o botão esquerdo do rato;
- Da direita para a esquerda, a coluna a recolocar será posta à esquerda da coluna onde se deixou de premir o botão esquerdo do rato.

Esta operação pode também ser realizada da mesma forma na janela de configuração dos campos da listas.

Além das operações acima descritas, estão também previstas mais operações disponibilizadas por intermédio de um menu de opções:

- Este menu é acedido pelo botão direito do rato em qualquer local da lista.
- Pode ainda alteração a ordenação da informação contida num campo, que pode ser ordenada de forma ascendente ou descendente. Ao clicar com o botão esquerdo do rato no título da coluna, do lado direito da coluna onde clicar ficará visível uma seta  Artigo , bastará clicar novamente no campo para que a ordenação seja invertida.

Configurar campos

A selecção da opção "Campos" permite efectuar uma série de operações destinadas a configurar quais as colunas (campos) visualizadas na listas, bem como as suas características (posição

relativa, dimensão e títulos). As operações disponíveis são: a inserção de colunas pertencentes à tabela corrente da lista, bem como, das tabelas associadas; a remoção de colunas da lista; a alteração das posições relativas das várias colunas; a alteração da dimensão (largura) das colunas e o título de cada uma das colunas listadas.

Todas estas operações, com excepção da inserção de colunas, estão também disponíveis na própria lista, não sendo necessário efectuá-las nesta janela. Ver a esse respeito as secções respetivas.

Após a entrada nesta opção, é visualizada uma janela contendo, no lado esquerdo, a lista de campos disponíveis para a lista corrente, na parte superior direita a lista com os campos já seleccionados para a listagem e na parte inferior direita algumas propriedades do campo seleccionado na parte superior.

Para inserir colunas na listas, deve posicionar o cursor do rato sobre o campo pretendido e transportá-lo com duplo-clique, utilizando as setas que se encontram na parte central da janela, ou arrastando-o, para a lista que se encontra no lado direito..

Na lista, os campos serão inserido pela ordem em que são transportados para a lista do lado direito.

Assim:

- Para inserir uma coluna entre duas colunas da lista, deverá clicar no campo e, clicando no botão esquerdo do rato sem largar, colocá-la na posição desejada.;

Esta operação exige uma certa precisão no posicionamento do campo seleccionado.

Para remover colunas da listas, deve escolher as colunas pretendidas e transportá-las do lado direito do écran para o lado esquerdo, tendo as mesmas opções já descritas anteriormente para acrescentar campo à lista.

Para a mudança do título das colunas, deverá posicionar o cursor sobre o campo que deseja alterar, na lista dos campos seleccionados, colocar-se na parte inferior da janela no campo título, e alterar a informação que se encontra nesse campo para a pretendida.

Os campos a inserir na lista podem ser basicamente de dois tipos:

- Pertencentes à tabela original (exemplo: Abreviatura do Artigo);
- Pertencentes a uma tabela associada à tabela base (exemplo: Telefone do fornecedor privilegiado do artigo).

Em ambos os casos, poderão ser inseridos campos existentes na própria base de dados (exemplo: Abreviatura do artigo) ou campos virtuais (campos calculados), que não existindo na base de dados são definidos por uma expressão que permite a sua determinação com base em outros campos da tabela (exemplo: Valorização do artigo). Estes últimos são indicados visualmente na lista de campos através do símbolo de função.

Todos os campos a partir dos quais se pode aceder à tabela que está associada aos mesmos, para se colocar informação associada são representados com o sinal "mais". Clicando neste símbolo tem acesso a todos os campos da tabela associada à tabela base.

A associação entre tabelas não necessita ser realizada por um único campo. São incluídas na lista de campos disponíveis os campos de tabelas associadas à tabela principal por chaves de mais do que um campo.

Exemplo: Associada à tabela de Clientes temos a tabela de Códigos postais (associação pelo campo Código postal) e também a tabela de Balcões (associação pela chave constituída pelos campos Banco e Balcão).

Além disso, um mesmo campo pode estar associado a várias tabelas diferentes.

Por exemplo, ao campo Grupo da tabela de Artigos estão associadas as tabelas: Grupos, directamente pelo campo Grupo; Famílias, pela chave Grupo + Família; Sub famílias, pela chave Grupo + Família + Sub família.

Para se conhecer o tipo de associação realizada à tabela acessória, é indicada na lista de campos disponíveis, para cada tabela acessória, não só o nome da tabela associada mas também o nome do campo através do qual é iniciada a associação.

Exemplo: A associação à tabela de Códigos postais é indicada, na lista de campos da tabela de Clientes, pelo texto "Código Postal: Códigos Postais", que significa uma associação iniciada através do campo Código postal à tabela Códigos postais.

Não é permitida a referência a campos relacionados com campos da própria tabela.

Remover campo

Esta operação não se encontra disponível nas listas por SQL.

A selecção desta opção, ou o uso das teclas <Ctrl><P> permite apagar colunas da lista. Para tal, basta marcar previamente a coluna a remover e executar esta opção.

A coluna deixa de aparecer na lista, mas pode, obviamente, ser inserida novamente.

Esta operação é constituída pelos seguintes passos:

- Clicar com o rato em qualquer área da coluna pretendida;
- Ao clicar na coluna a célula ficará com o fundo a cor diferente, o que significa que foi efectuada a selecção da mesma;
- De seguida executar a opção de anulação.

Certifique-se, antes de executar, que a coluna marcada é a que realmente pretende remover.

Filtros

A utilização de filtros permite definir condições para a extracção de registos na lista. A configuração desses filtros baseia-se na indicação explícita de valores ou mesmo de intervalos, a considerar para um ou mais campos.

Desta forma, os registos cujos campos não obedeçam ao intervalo definido ou não contenham o valor previamente indicado, não serão mostrados na lista.

Não é necessário que um dado campo esteja presente na lista para que se possam definir critérios de filtros sobre ele.

Criação de Filtros

Clicando no botão "Filtros", que é mostrado na barra de ferramentas da janela da listagem, poderá seleccionar os filtros a aplicar à listagem, estes filtros podem estar previamente configurados, ou podem ser configurados a partir da janela que será aberta neste momento.

Para criar um novo filtro deverá clicar no botão "Novo" e será aberta uma nova janela.

Nesta janela irá identificar o filtro e determinar algumas condições:

- Identificação
- Nome
- Nome do filtro
- Comportamento
- Acção
- Tipo de acção a executar sobre os dados filtrados
- Cor do texto filtrado
- Cor do texto das linhas filtradas
- Cor do fundo filtrado
- Cor do fundo das linhas filtradas
- Configuração
- Configuração a utilizar quando o filtro for seleccionado
- Separador próprio
- Este filtro está associado a um separador no cabeçalho da listagem?
- Ligação aos dados
- Vista
- Vista (tabela) associada ao filtro
- Máximo de linhas
- Número máximo de linhas que este filtro pode extrair (indicar 0 para extrair todas as linhas)
- Definição
- Definição do filtro

Na janela que será mostrada a seguir irá indicar qual ou quais os campos a filtrar e quais as condições a aplicar a cada um dos campos . Esta janela é muito semelhante à janela da definição da listagem, sendo diferente apenas na parte inferior direita, onde se vão definir as condições de filtragem propriamente ditas.

Deverá seleccionar na lista do lado esquerdo o(s) campo(s) pretendido(s) - Pressionando a tecla correspondente à primeira letra do campo pretendido, o cursor posiciona-se no primeiro campo cujo nome comece pela letra que foi pressionada. Continuando a pressionar a mesma letra o sistema vai-se posicionando em todos os campos da lista que comecem pela mesma letra;

Em alternativa pode seleccionar com o rato o campo pretendido.

Transportar o campo - Clicar no botão esquerdo do rato sobre o campo seleccionado e manter este botão premido para efectuar o transporte do campo para a zona de campos de ordenação, situada do lado direito;

Executar estas operações até que os campos pretendidos estejam todos colocados na zona de campos de ordenação, pela ordem pretendida. Não há limite, exceptuando os limites de memória, para o número de campos de ordenação desejados.

Depois de transportar os campos deverá configurar os dados a filtrar para cada um deles indicando:

- Ligação aos dados

- Vista
- Vista (tabela) associada ao filtro
- Campo
- Campo da vista associado ao campo
- Operador
- Operador de comparação para este critério, segundo o qual os dados vão ser comparados. O operador pode tomar os seguintes valores:
 - Maior que
 - Maior ou igual a
 - Menor que
 - Menor ou igual a
 - Igual a
 - Diferente de
 - Entre
 - Um de
 - Contendo
 - Começando por
 - Valor
 - Primeiro termo de comparação para este critério com o qual, ou a partir do qual, os dados vão ser comparados
 - Definição
 - Definição deste critério

Quando tiver toda a informação configurada deverá clicar em no botão "Terminar" e o filtro que acabou de criar já será mostrado na janela de filtros e estará imediatamente disponível para ser aplicado.

Existe ainda um filtro rápido que pode ser acedido através da lista associada ao botão direito do rato, opção "Lista Rápida", ou com as teclas <CTRL>+<Shift>+<T>.

Ao aceder a esta opção é, inicialmente, disponibilizada uma janela em que o título inclui o nome da tabela corrente (exemplo: [Artigos]).

Nesta janela de critérios serão disponibilizados os campos que se consideram de maior importância na tabela em causa. Estes são os campos que habitualmente são tomados em consideração para a restrição na extracção dos registos.

Em qualquer um dos campos desta janela de critérios de selecção é possível utilizar critérios de selecção fixos ou variáveis. Ou seja, pode-se indicar caracteres alfabéticos, os chamados caracteres genéricos de substituição (máscaras), ou utilizando um misto dos dois.

- Indicar um texto fixo – Indicação de constantes para verificação do campo;

Exemplo: ABC - Esta indicação permite que sejam mostrados na lista todos os registos cujo código de Artigo comece por ABC.

- Indicar um texto variável - O caracter ? (interrogação) indica uma posição dentro do campo.

Exemplo: ??C - Esta indicação permite que sejam mostrados na lista todos os registos cujo código de Artigo que contenha na 3º posição o caracter C. Neste caso, são visualizados também todos os que obedecem a este critério mas que tenham um código de Artigo superior a 3 caracteres, por exemplo 12C9990. Não são visualizados os Artigos com menos de 3 caracteres, por exemplo AB.

??C? - Esta indicação permite que sejam mostrados na lista todos os registos cujo código de Artigo contenha na 3º posição o caracter C. Não são, neste contexto, visualizados os Artigos com menos de 4 caracteres, por exemplo ABC.

Após a confirmação dos critérios definidos, através do "Confirmar", serão mostrados unicamente os registos que obedecem aos mesmos e será indicada na Zona de condições e ordenação a corrente condição.

Remover filtros

Para remover os filtros associados a uma listagem deverá entrarna opção de filtros, seleccionar o filtro pretendido com o botão esquerdo do rato e clicar no botão "Remover".

Após terem sido removidos todos os filtros, na parte superior do ecrã da listagem mostrara a indicação todos, indicando que estão a ser mostrados todos os registo da tabela.

Pesquisar lista

A simples digitação de um conteúdo numa determinada coluna da lista é útil para pesquisar e localizar registos, por intermédio de um campo ou parte dele, que os distingue dos demais.

Esta opção encontra-se inativa nas listas que tenham de ser abertas de forma modal. Uma lista é modal quando não é possível seleccionar nenhuma outra janela enquanto ela se encontrar aberta.

Embora as listas sejam quase sempre “não modais”, existem algumas situações em que só podem ser utilizadas listas modais:

- Sempre que a janela contendo o campo de edição de onde a lista é chamada for ela própria modal (exemplo: As janelas de utilitários, como as de recálculos do stock e do P.M.P.);
- Sempre que se abre uma lista a partir da janela de configurações de listas.

Em alternativa a esta opção poderiam ser utilizadas as opções de Ordenar e/ou a de Critérios, anteriormente explicadas.

Para a execução desta operação é necessário executar correctamente os seguintes passos:

- Clicar com o rato numa qualquer célula da coluna na qual se pretende efectuar a pesquisa (a célula ao ser seleccionada ficará em fundo a cor diferente);
- Digitar o conteúdo a pesquisar.

Imprimir

A selecção desta opção permite imprimir a lista tal e qual esta aparece no ecrã.

Sair da lista

A selecção desta opção, ou o uso das teclas <Ctrl><S> permite retirar a janela da lista do ecrã.

Operações sobre os títulos da lista

A opção de ordenação da lista é acedida clicando com o botão esquerdo do rato no título da coluna pela qual deseja fazer a ordenação da lista, por defeito, a coluna fica ordenada por ordem ascendente. Para alterar a ordenação deverá clicar novamente no título da coluna.

Mapas

Todos os mapas emitidos pela aplicação têm características comuns:

Nas janelas de pedidos, é sempre possível aceder à lista da tabela relacionada com o campo onde estiver posicionada.

Título do mapa

Corresponde ao nome da opção seleccionada no menu.

Tipos de mapas

Alguns mapas dão a possibilidade de escolha de sub-tipos de mapas a emitir.

Restrições à emissão do mapa

Podem-se impor uma série de restrições à emissão de um mapa que vão depender totalmente do tipo de mapa a imprimir:

- Campos fixos - Indicação de um valor fixo para um dado campo (exemplo: Uma data);
- Intervalos - Indicação do intervalo válido para extracção de dados (exemplo: Intervalo de artigos);
- Grupos - Selecção de um ou mais valores presentes numa lista (exemplo: Um ou mais armazéns);
- Elemento da lista - Selecção de um elemento de uma lista (exemplo: Um mês);
- Opção - Selecção de sim ou não para um determinado campo (exemplo: Visualizar ou não artigos que não tenham stock em armazém).

Moeda em que o mapa é impresso

Permite comutar entre um mapa impresso em Euros, ou o mesmo mapa mas com os valores expressos em Escudos.

Dispositivos de impressão

Botão "Ecran" - O mapa é impresso numa janela da aplicação. Neste ecran pode fazer uso dos botões disponíveis no topo do ecrã para funções sobre a janela:

Botão "Listar" - Emissão do mapa para ecran em formato de listagem;

Botão "Impressora" - O mapa é impresso directamente para a impressora no formato idêntico ao visualizado no ecran;

Botão "Configurar" - Acede às opções de configuração de impressão do sistema operativo;

Botão "Impressão Simples" - O mapa é impresso directamente para a impressora sem usar enquadramentos nem fontes especiais, possibilitando uma impressão mais rápida;

Botão "Sair" - Abandonar a janela de pedidos do mapa.

Quando é feita a impressão para ecrã existem vários botões na barra superior, vamos passar a explicar cada um deles.

- Botões "Seta Esquerda"/ "Seta Direita" - Avançar para a página anterior ou para a página seguinte do mapa.
- Botões "Imp.1"/"Imp. T" - Impressão da página que está no ecrã ou impressão de todas as páginas do mapa.
- Botão  - Tamanho do mapa no ecrã, através deste botão pode-se aumentar ou diminuir a informação que aparece no ecrã.
- Informação "Pagina x de y" - Número da página que está a visualizar no ecrã e número total de páginas do mapa.
- Botão "Config." - Opções de configuração de impressão do sistema operativo;
- Botão "Sair" - Abandonar a janela do mapa.

Documentos

Todos os documentos emitidos pela aplicação apresentam características comuns, quer no que respeita aos critérios de extracção quer no que respeita à janela de pré visualização.

Janelas de pedidos

Nesta janela devemos indicar:

- Modelo de Impressão: Lista com diferentes tipos de configuração possíveis de serem usados para impressão deste documento.
- Número de Vias: Número de vias a imprimir.
- Sequência de Impressão: Forma escolhida para a impressão no caso de se tratar de mais do que um documento.

Dispositivos de impressão

- Ecrã - O mapa é impresso numa janela da aplicação.
- Impressora - O mapa é impresso directamente para a impressora no formato idêntico ao visualizado no ecrã;
- Configuração - Acede às opções de configuração de impressão do sistema operativo;
- Sair - Abandonar a janela de pedidos do mapa.

Janela de pré visualização

Quando se clica em **Ecrã**, o documento é visualizado numa janela da aplicação.

Neste ecrã pode fazer uso dos botões disponíveis no topo do ecrã para funções sobre a janela:

- Botões "Seta Esquerda"/ "Seta Direita" - Avançar para a página anterior ou para a página seguinte do mapa.
- Botões "Imp.1"/"Imp. T" - Impressão da página que está no ecrã ou impressão de todas as páginas do mapa.
- Botão  - Tamanho do mapa no ecrã, através deste botão pode-se aumentar ou diminuir a informação que aparece no ecrã.
- Informação "Pagina x de y" - Número da página que está a visualizar no ecrã e número total de páginas do mapa.
- Botão "Config." - Opções de configuração de impressão do sistema operativo;
- Botão "Sair" - Abandonar a janela do mapa.

Todos os documentos podem ser configurados e adaptados às necessidades do utilizador devendo ser usado para tal o utilitário SageDOC que é distribuído com a aplicação.

Consultas

Tem como finalidade proceder à exploração da informação registada no sistema referente às principais entidades. A exploração da informação está organizada em painéis. Nesses painéis existem um conjunto de opções, que permitem orientar o utilizador para a análise dos dados manuseados na aplicação.

A exploração da informação nos painéis é baseada em sucessivas extracções, partindo do geral para o particular, assim vai sendo orientado para uma análise racional da informação.

Estes painéis de consulta são acessíveis no menu Consultas e também a partir de alguns dos ecrans de movimentação.

Elementos comuns nos ecrãs de consultas

Identificação da entidade

Ao entrar em qualquer painel, com excepção do painel da empresa, tem que começar por identificar a entidade em causa (exemplo: Código do artigo).

Nas situações em que se evolui para uma consulta partindo de um ecrã de movimentação, o sistema já "conhece" qual a entidade que pretende consultar.

Ecrã resumo sobre entidade

Após identificar a entidade em causa o ecrã principal é preenchido com um resumo dos dados sobre a entidade.

Escolha da análise específica sobre a entidade

No rodapé da janela são disponibilizados vários botões de acesso a consultas sobre a entidade.

Como é lógico o objecto destas consultas vai variar de acordo com o tipo de entidade consultada.

Acesso à ficha da entidade

Em todas as consultas, com excepção do painel da empresa, existe um botão **Ficha** para acesso à ficha completa da entidade em causa.

Estas tabelas já foram descritas na secção Ficheiros.

No botão **Sair** pode fechar o ecrã do painel da consulta e o botão  (dentro de cada uma das consultas) acede à opção de exportação dos dados da consulta em causa.

Este processo já foi descrito nos Elementos comuns às aplicações Sage Business

O botão com a imagem de um cifrão permite comutar entre uma consulta com os valores expressos em Euros, ou a mesma consulta com os valores expressos em Escudos.

A imagem de fundo da aplicação pode ser modificada ou eliminada, para tal veja em Elementos comuns às aplicações em Configurações de arranque mais informações sobre como fazê-lo.

Análise da informação

- Resumo anual
O primeiro ecrã de informação que surge após seleccionar a análise pretendida é um resumo anual.

Seleccionando o ano pretendido, com um duplo clique, é mostrado os resumos mensais.

- **Resumo mensal**
Ecrã com a informação resumida em forma mensal e o gráfico de dispersão mensal associado.

Até este ponto estivemos sempre a visualizar totais o que na maior parte das vezes é o que é pretendido, isto é, analisar em termos gerais e não em termos particulares a informação.

Seleccionando o mês que pretende (duplo clique na linha) é mostrada uma grelha, com o detalhe dos valores dos documentos referentes ao mês seleccionado.

Neste passo, se seleccionar um determinado mês, o sistema constrói uma grelha com os documentos responsáveis pelos valores do nível anterior.

O tempo de extracção é proporcional ao número de documentos existentes. No entanto o utilizador para proceder à análise da informação não tem que necessariamente a extrair o detalhe, quando na maior parte das vezes o que pretende é o total.

Documento

Visualização do documento tal e qual foi lançado.

Seleccionando o documento que pretende (duplo clique na linha) ser-lhe-à mostrado o documento da forma como foi lançado.

Ajuda

As aplicações Sage 100C dispõem de uma ajuda em linha, que pode ser chamada em qualquer momento usando para tal a tecla <F1>.

Erros e avisos

As mensagens de erro ou de aviso da aplicação, aparecem numa janela que se sobrepõe a todas as outras que se encontrem abertas. Sempre que se trate de erros ou avisos da aplicação, o título da janela indica se se trata de uma informação ou um erro.

Funções especiais

Arquivo digital

Arquivo digital é uma função presente nos ficheiros mestres e nas movimentações principais das aplicações Sage 100C que permite a associação de ficheiros em formato digital.

Em cada uma das aplicações existem várias entradas para esta opção cujo modo de funcionamento é rigorosamente igual.

Uma das entradas na opção, é por exemplo, no ecrã de documento. Neste caso em particular o botão só estará disponível após a finalização do documento.

Ao clicar no botão **Arquivo**, irá aceder a uma janela onde poderá importar esses os ficheiros do arquivo.

A opção **Importar**, que se encontra no canto superior direito da janela, permite-lhe localizar e importar o ficheiro que pretende associar ao registo do documento ou opção na base de dados. Pode importar vários ficheiros para cada um deles.

Clicando num dos ficheiros que se encontra associado ao documento, verá na parte inferior da janela um resumo das propriedades desse ficheiro.

Em frente a cada um dos ficheiros associados existe um conjunto de opções:

- **Exportar:** A opção permite exportar associado ao registo.
- **Editar:** A opção permite editar o ficheiro associado ao registo. Também é possível editar este ficheiro clicando com o botão esquerdo do rato sobre ele.
- **Remover:** A opção remove o ficheiro em causa do registo.

O ficheiro é também eliminado fisicamente da base de dados.

A opção **Histórico** permite visualizar o histórico do ficheiro associado ao registo. O histórico pode também ser acedido através da seta que se encontra ao lado do botão **Importar**. Neste botão vai seleccionar o que será visualizado no ecrã, se a opção de importação ou se o histórico dos ficheiros já importados.

Responsável de sistema

O conceito de responsável do sistema, advém da necessidade de certos aspectos do trabalho com a aplicação, necessitarem de alguns cuidados especiais e de acesso reservado. Os cuidados especiais, referem-se à configuração dos dados das empresas, à definição dos utilizadores e respectivos níveis de acesso, assim como a todo o procedimento de licenciamento dos módulos.

Estas operações, como é óbvio, têm que ficar reservadas a algumas pessoas na empresa, normalmente ao administrador do sistema, a fim de evitar que qualquer elemento não autorizado, possa proceder a alterações de fundo, na estrutura da aplicação.

Apesar de não ser obrigatória, é veementemente aconselhada a existência de um código de acesso específico, que garanta a limitação do acesso a estas funções, que iremos designar por senha do responsável de sistema. Mais abaixo iremos explicar como deve configurar esta senha.

Nas instalações licenciadas, o acesso a estas funções, ficam limitadas aos conhecedores dessa senha. As instalações em versão de demonstração, não contêm qualquer limite de acesso a estas funções.

Será necessário aceder às funções de responsável de sistema quando pretender:

- Criar novos utilizadores ou alterar o perfil daqueles que já existem;
- Criar uma nova empresa;
- Aceder aos parâmetros (dados) da empresa;
- Proceder ao licenciamento de módulos;
- Compactar a base de dados, etc.

Empresa

O acesso a estas funções reveste-se da maior importância já que possibilita a criação das empresas de trabalho:

Abrir empresa

Esta função permite aceder a algumas configurações que por defeito não estão visíveis. As configurações que ficarão disponíveis estão directamente relacionadas com o tipo de base de dados que esteja a abrir.

Utilizadores

O acesso a esta função é feito através do botão **Utilizadores** que existe na área de trabalho ou no menu **Utilizadores**, e permite definir os códigos, nomes e outras características das pessoas que vão utilizar a aplicação.

Criar novo utilizador

Para criar um novo utilizador selecione **Utilizadores - Novo** ou prima a tecla **F2**.

Aqui deverá indicar alguns dados essenciais...

Separador Identificação

Login: Nome abreviado do utilizador.

Nome: Nome do utilizador. Não tem qualquer influência na identificação do utilizador perante o sistema.

Limpar Senha: Este botão apenas estará disponível após ter sido atribuída uma senha ao utilizador em edição e permite limpar ou reiniciar essa senha.

A configuração da senha do utilizador será feita na entrada da aplicação, na janela de Identificação do utilizador, opção

Alterar senha

Ao clicar neste botão será aberta uma nova janela para definição ou alteração da senha associada ao utilizador indicado.

O Login e a Senha serão introduzidos no início da aplicação, permitindo, a sua conjugação, a identificação completa do utilizador perante o sistema.

Separador Módulos

O utilizador pode ter acesso ilimitado à aplicação ou ter o acesso bloqueado ou limitado a alguns dos módulos. Esta configuração é definida no separador **Módulos**

Se existirem vários utilizadores com o mesmo tipo de acessos, é possível seleccionar um perfil criado anteriormente e a informação desse perfil é copiada para o utilizar que está a configurar.

Por definição um novo utilizador tem acesso a todas as funções e operações da aplicação. As limitações em termos de acesso são feitas usando este separador e dividem-se em quatro grandes grupos:

- **Tabelas:**
No que diz respeito às tabelas da aplicação (e para todos eles) podemos parametrizar o acesso do utilizador aos seguintes itens:
 - **Aceder** - O utilizador pode ser impedido de aceder à tabela em questão. Basta que seja impedido o acesso a esta tabela para que já não seja necessário limitar a possibilidade de Anular / Novo / Alterar.
 - **Anular** - O utilizador pode aceder à tabela mas não pode anular registos;
 - **Novo** - O utilizador pode aceder à tabela mas não pode criar novos registos;
 - **Alterar** - O utilizador pode aceder à tabela mas não pode alterar os registos existentes.
- **Menus**
 - **Global** - Impede o acesso a uma função por inteiro de um dado menu (exemplo: O utilizador não deve ter acesso a todo o menu de Cobranças);
 - **Particular** - Limitar o acesso a uma função em particular de um dado menu (exemplo: O utilizador tem acesso a todo o menu de Vendas com excepção dos

Orçamentos, Encomendas, Emissão de documentos de encomendas, Aprovação de Encomendas e Documentos não satisfeitos).

- **Funções**

Para além das operações presentes directamente nos menus existem também funções intrínsecas da aplicação às quais pode ser necessário limitar a execução por parte de determinados utilizadores (exemplo: Ao utilizador não é permitida a alteração das taxas de IVA).

- **Consultas**

Na visualização da estatística existe informação com diferentes graus de sensibilidade em termos de consulta por parte de determinados utilizadores:

- **Global** – Podemos assim limitar o acesso de um dado utilizador a uma consulta (exemplo: O utilizador não pode aceder à consulta da informação estatística de artigos);
- **Particular** – Ou se pretendermos assegurar a limitação de acessos a determinados aspectos estatísticos de uma consulta (exemplo: O utilizador não pode aceder a informação sobre Margens – Artigos / Margens e Comissões / Artigos).

Uma vez terminada a operação de limitação de acessos aos utilizadores basta confirmar a ficha para que sejam impedidos os acessos às operações.

Esta limitações são indicadas ou pelo estado inactivo no menu das operações em causa, ou através de mensagens indicativas.

Separador Empresas

Para além de limitar o acesso a determinadas funções da aplicação pode ser necessário permitir ou impedir o acesso a algumas empresas de trabalho.

O modo de permitir o acesso de um utilizador a uma empresa consiste em marcar a empresa em causa nesta opção e deixar como "não marcadas" as empresas a que se quer restringir o acesso a utilizadores não autorizados.

Uma vez criada a ficha do utilizador, poderá editá-la seleccionando a opção **Utilizadores - Propriedades** ou pela tecla **F4**

Copiar Parâmetros

Esta opção está disponível em **Utilizadores\Copiar Parâmetros** e permite efectuar a cópia dos parâmetros associados a um utilizador\empresa já existente para outro utilizador.

Na janela inicial deverá indicar o utilizador e a empresa que vão servir de base à cópia de parâmetros. De seguida indique os parâmetros de que aplicação pretende copiar. Terá ainda que indicar o(s) utilizador(es) para os quais pretende fazer a cópia dos parâmetros.

Por fim, seleccione as empresas para as quais pretende fazer a cópia de parâmetros (poderá seleccionar todas as empresas disponíveis, ou pode optar por seleccionar apenas uma delas, ou parte delas). Será mostrada uma janela com os parâmetros seleccionados para cópia.

Quando o processo da cópia de parâmetros estiver concluído é mostrada uma mensagem com a indicação de que os parâmetros foram atualizados com sucesso.

Estado dos Utilizadores

Esta opção permite-lhe verificar quais os utilizadores ligados ao Sistema. Estes utilizadores são identificados, por exemplo, pelo seu login, nome e posto de trabalho de onde estão ligados à aplicação. A atualização desta informação poderá ser atualizada a cada 30 segundos, marcando a opção com essa indicação que se encontra na parte inferior esquerda do écran ou clicando no botão **Atualizar**, que se encontra ao lado da opção anterior..

Acesso por Sectores

Esta opção permite configurar o acesso dos Utilizadores aos Sectores da empresa. Esta configuração pode ser parametrizada seleccionando um sector (pasta **Parâmetro**) e marcando cada um dos utilizadores que tenham acesso ao mesmo, ou seleccionando um utilizador (pasta **Utilizador**) e marcando todos os sectores a que este tenha acesso.

Esta opção só estará disponível se abrir uma empresa de Gestão ou Contabilidade

Sage Search

Nesta opção poderá configurar o acesso de cada Utilizador às entidades disponibilizadas para pesquisa no módulo Sage Search. Conforme o tipo de base de dados que abrir (na opção **Abrir Empresa**) terá acesso a um conjunto de entidades diferente

Por exemplo, Configuração do Sage Search de Gestão terá disponíveis as entidades: Artigos, Clientes, Fornecedores, Contactos de clientes, Contactos de fornecedores, etc.

As entidades configuráveis nesta opção estão dependentes do tipo de empresa à qual estiver a aceder..

Sectores\Séries

Nesta opção iremos configurar, qual a série sugerida por defeito pela aplicação para cada documentos\sector.

Esta opções está disponível para empresas de Gestão Empresarial e Contabilidade

Parâmetros Gestão

Esta opção permite configurar quais os parâmetros da Gestão a que cada Utilizador tem acesso. Esta configuração pode ser parametrizada seleccionando o parâmetro (pasta **Parâmetro**) e marcando os utilizadores que tenham acesso ao mesmo, ou seleccionando um utilizador (pasta **Utilizador**) e marcando todos os parâmetros a que este tenha acesso.

A opção está disponível para empresas de Gestão Empresarial e Contabilidade

Parâmetros Contabilidade

Esta opção permite configurar quais os parâmetros da Contabilidade que cada Utilizador tem acesso. Esta configuração pode ser parametrizada seleccionando o parâmetro (pasta **Parâmetro**) e marcando os utilizadores que tenham acesso ao mesmo, ou seleccionando um utilizador (pasta **Utilizador**) e marcando todos os parâmetros a que este tenha acesso.

A opção está disponível para empresas de Gestão e Contabilidade

Movimentação Sugerida

Esta opção permite configurar qual a janela de movimentação que é aberta, por omissão, quando o utilizador entra na aplicação.

Esta opções está disponível para empresas de Gestão e Contabilidade

Modelo Impressão

Esta opção permite configurar qual é o modelo de impressão por documento, para cada Utilizador.

Esta opções está disponível para empresas de Gestão e Contabilidade

Sistema

Estado do Sistema

Esta opção permite bloquear a entrada na aplicação marcando o sistema como indisponível. Pode usar esta opção, por exemplo, quando o administrador necessite de fazer alguma manutenção de sistema e não pretenda que haja outros utilizadores a trabalhar na aplicação.

O estado do sistema, por defeito, está como disponível.

Caso o administrador de sistema pretenda avisar os outros utilizadores sobre a inactividade do sistema poderá colocar uma mensagem no campo reservado para esse efeito e que ficará disponível apenas quando o sistema tiver sido marcado como "Indisponível".

Ao sair desta opção será confirmada a criação da mensagem que será mostrada aos outros utilizadores. Se desejar alterar ou corrigir a mensagem deverá clicar em "Cancelar" e voltará à janela anterior.

Enquanto a situação de indisponibilidade se mantiver, sempre que um utilizador tente entrar na aplicação aparecerá no seu posto de trabalho a mensagem configurada anteriormente.

Os utilizadores só poderão voltar a entrar na aplicação quando o estado do sistema for reposto como "Disponível".

Informação do Sistema

Ao aceder a esta opção irá visualizar um ficheiro que será aberto no seu explorador de internet com algumas informações sobre o sistema, nomeadamente qual o servidor SQL que está a usar, utilizadores e empresas criadas, etc.

Senha de Sistema

A configuração desta senha é sugerida automaticamente pela aplicação após o licenciamento das aplicações, ao fechar a janela de licenciamento será mostrada a mensagem a perguntar se deseja definir uma Senha de Sistema nesse momento.

Se responder "Sim" à mensagem será imediatamente direccionado para a opção de configuração da senha.

Ao criar a senha pela primeira vez deverá digitar a senha no campo "Nova Senha" e voltar a digitar essa senha no campo "Repetir Nova Senha". Se já existir uma senha e pretender alterá-la, deverá introduzir a senha antiga no campo "Senha" e preencher os campos "Nova Senha" e "Repetir Nova Senha" com a nova senha a utilizar.

Se clicar na opção "Ver em texto aberto, poderá verificar o texto que está a introduzir nos campos anteriores:

Caso introduza uma senha diferença em cada um dos campos será alertado através de uma mensagem e deverá corrigir a situação para que a senha seja gravada correctamente:

Se, na mensagem em que é perguntado se deseja criar a senha de sistema tiver respondido "Não" poderá voltar a aceder à opção em a Sistema\Senha de Sistema.

É possível remover uma senha de sistema que tenha sido configurada, para isso deve aceder à opção de configuração\alteração da senha, digitar a senha actual no primeiro campo e manter os dois campos seguintes vazios. Ao clicar em "Confirmar" vai-lhe ser solicitado que volte a confirmar a remoção da senha, para confirmar que esta operação está a ser feita intencionalmente.

O acesso às funções de responsável de sistema efectua-se na janela de Identificação do utilizador, pressionando Sistema.

Se tiver configurada a Senha de Sistema, ao entrar na área de Responsável de Sistema deverá indicar qual é essa senha para poder aceder às opções já referidas. Marcando a opção "Guardar senha" esta ficará gravada na aplicação e poderá entra directamente em "Sistema".

Apesar de existir a possibilidade de guardar a senha de sistema, para que esta seja sugerida ao entrar na aplicação, não o deverá fazer por questões de segurança.

Se introduzir a senha errada, será mostrada uma mensagem de aviso e voltará para a janela anterior de Identificação do utilizador.

Registrar base de dados

Esta opção é utilizada para registrar bases de dados que possam ter sido transportadas de outro sistema 100C para o que está a usar neste momento.

Existem duas formas de registrar uma base de dados, se esta já se encontrar associada ao servidor SQL.

No caso de a empresa a que pretende associar essa base de dados já existir, deve ir à opção "Empresas" e ao editar a empresa em questão através de duplo clique em cima da mesma ou do botão existente ao lado do botão "Sair", vai aceder à ficha da empresa.

Se essa empresa ainda não tiver as bases de dados de Gestão\Contabilidade, Recursos Humanos ou Gestão de Ativos associadas, na barra inferior vai ser mostrado o botão "Seguinte", na janela que será mostrada deverá indicar que a base de dados já existe no servidor. Concluindo o processo, a base de dados já se encontra registada.

No caso da empresa à qual pretende associar a base de dados ainda não existir deverá proceder à sua criação, e no momento próprio indicar que a base de dados já existe no servidor e esta ficará automaticamente registada.

Após o registo da base de dados será aberta a janela de Utilizadores para que possa associar a empresa que acabou de registar a um ou vários utilizadores.

Ver informação mais detalhada sobre este assunto em [Criar empresa](#).

Desregistar dados

A qualquer momento podemos ter a necessidade de desassociar uma base de dados à empresa a que está associada. Esta operação não elimina fisicamente a base de dados, fazendo apenas com que a base de dados "desapareça" da lista e deixe de estar acessível aos utilizadores.

Alterar sigla

Use esta opção sempre que qualquer razão funcional necessite de modificar a sigla (identificação única) de uma empresa.

Compactar base de dados

Por motivos que se prendem com a economia e a otimização do espaço ocupado pela informação, esta função destina-se à compactação da informação contida nas bases de dados.

Backup (efectuar a cópia)

Para efectuar o Backup (cópia de segurança) deve começar por indicar qual a base de dados para a qual pretende efectuar esse backup, clicando sobre a mesma na lista que é mostrada ao clicar na opção.

Na janela que é aberta ao clicar no botão "Confirmar" deverá indicar a directoria onde a cópia iá ser guardada, bem como o nome do ficheiro que irá conter a cópia de segurança e que por defeito será composto pela sigla da empresa e terá a extensão bak.

Clicando no icon que aparece no lado direito do campo poderá indicar a pasta onde deseja guardar esse ficheiro.

No fim do processo será mostrado o relatório indicando que o mesmo foi concluído com sucesso, ou, caso haja algum erro, com a indicação do erro encontrado.

Algumas notas importantes para efectuar um backup

Assegure-se de que conhece as regras básicas de utilização do seu computador, bem como as convenções das aplicações 100C. Treine na empresa de demonstração sempre que tiver dúvidas sobre o efeito de uma determina função / operação, antes de começar a trabalhar com elementos reais.

- Em caso de dúvida, não improvise. É preferível consultar os manuais do que arriscar-se a manipulações erradas dos dados;
- Sempre que ouvir o terminal "apitar", olhe para o monitor. Não continue a escrever;
- Não faça sessões de trabalho demasiado prolongadas;
- Mantenha as cópias de segurança devidamente atualizadas;
- Consulte os serviços de apoio em caso de dúvida;
- Não permita que sejam efectuadas cópias dos programas para uso de máquinas, pessoas ou empresas que não a sua.

Se ocorrer algum problema com a estrutura de dados, **NÃO TENHA FEITO BACKUPS POR CIMA DE OUTROS QUE TENHA FEITO ANTERIORMENTE**. Pode **DESTRUIR** a última cópia operacional dos dados.

Esta funcionalidade permite-lhe efectuar backups, de modo coerente e estruturado, dos dados das empresas criadas, sem ter que recorrer a processos externos.

Esta operação não deve ser executada com outros postos a trabalhar. Deve assim garantir que nenhum outro utilizador se encontra a operar em qualquer das empresas existentes na lista de empresas.

Criar empresa

Pode a qualquer momento optar pela criação de diferentes empresas usando para tal o botão **Empresas** existente na barra de ferramentas de Sistema ou na barra de ferramentas lateral associada à mesma opção.



Nas páginas seguintes iremos explicar cada um dos pontos do gráfico.

Ao clicar no botão "Criar empresa" será mostrada a janela seguinte:

Na parte inferior desta janela existem 4 botões, cada um corresponde a uma ação diferente.



- Criação de novas empresas e recursos associados



- Remove o registo da empresa selecionada (atenção, apesar de apagar o registo da empresa não apaga as bases de dados associadas).




- Permite editar os detalhes da empresa (sigla, nome e Nif)

Adicionar aplicações

- Permite associar novas aplicações à empresa selecionada.

Ficha da empresa

Clicando no botão "+" será aberta uma janela onde deverá introduzir os dados da empresa a criar, agrupados em Identificação, Dados Fiscais e Outros Dados.



Atenção, os dados introduzidos nesta opção serão posteriormente usados pelas várias opções da empresa pelo que deve ter um cuidado especial no seu preenchimento.

A sigla introduzida nesta opção será única e servirá de base a criação das três bases de dados associadas à empresa.

O nome da base de dados será composto por **<Sigla>_<Aplicação>** respetiva.

A designação interna das aplicações é a seguinte:

- Gestão\Contabilidade - 1GCO
- Recursos Humanos - 1GEP
- Gestão de Ativos - 1GAT

A sigla da empresa poderá ter no máximo 15 carateres.

Definir bases de dados

Depois de preencher os dados da [Ficha da empresa](#) deverá indicar que bases de dados deseja criar para a empresa.

Para cada empresa poderão ser criadas três bases de dados: Gestão\Contabilidade, Recursos Humanos e Gestão de Ativos.

As aplicações que estarão disponíveis dependem **do tipo de licenciamento** que possui (só estarão disponíveis as aplicações para as quais tiver licença).



The screenshot shows a window titled "Criar Empresa DEMO_100C" with a sidebar on the left containing a progress list: "Ficha" (checked), "DEMO_100C_1GEP" (active), "DEMO_100C_1GCO", "DEMO_100C_1GAT", and "Criar...". The main area is titled "Definir base de dados DEMO_100C_1GEP" and contains the following fields and options:

- Servidor SQL:** A dropdown menu showing "WKS-AOC1\SAGE2014" with a green checkmark.
- Empresa Modelo:** A section with a green checkmark, showing "MODELO_1GEP - Sage Salários - Modelo" and "Último backup: 12-06-2017 16:43:41 por sa". Below it, a "Criar" dropdown is set to "A partir do último backup da MODELO_1GEP (Recomendado)..." and a checkbox "Atualizar Backup de 2 dia(s)" is checked.
- Indique empresa base para os dados da nova empresa...** (link)
- ☐ **Base de dados já existe no Servidor!**
Escolha esta opção se a DEMO_100C_1GEP já existe em WKS-AOC1\SAGE2014.
- ☐ **Ignorar! Poderá criar a base dados mais tarde**
Escolha esta opção se não pretende criar a base de dados neste momento.

At the bottom, there are "Cancelar" and "Seguinte >>" buttons.

Servidor SQL

Deverá começar por indicar o Servidor SQL ao qual pretende associar as bases de dados da empresa que está a criar.

Criar

De seguida deverá indicar a base de dados que servirá de base para a criação da empresa, se clicar em "Empresa Modelo" ou no link azul que se encontra por baixo do campo "Criar": "Indique empresa base para os dados da nova empresa" será mostrada uma janela com todas as bases de dados desse tipo existente no servidor e que poderá usar como base da nova empresa.

Base de dados já existente no Servidor

No caso de apenas pretender registar uma base de dados que tenha sido transportada de outro sistema 100C para o que está a usar neste momento, não necessita de indicar uma empresa

modelo, no entanto, deverá marcar esta opção, desta forma indica ao sistema que a base de dados já existe.

Nota: Para que a aplicação associe correctamente a base de dados que pretende registar à empresa em uso esta deverá ter a mesma sigla da empresa que está a criar seguida da aplicação. Para mais informações sobre o nome da base de dados veja em [Ficha da empresa](#).

Exemplo:

Sigla da empresa: Teste

Aplicação: Recursos Humanos (1GEP)

Nome da bd a associar: Teste_1GEP

Ignorar! Poderá criar a base de dados mais tarde

Se, no momento da criação da empresa, não pretender criar todas as bases de dados, poderá voltar a esta opção e criar as bases de dados em falta mais tarde.

Para mais informações sobre este assunto por favor veja em [Adicionar bases de dados a empresas já existentes](#)

Este processo será repetido para a criação das três bases de dados.

Ao confirmar a informação das três bases de dados estão serão criadas em simultâneo.

Associação a utilizadores

O passo final é indicar que utilizadores poderão ter acesso a cada uma das bases de dados da empresa criada.


A janela de utilizadores é aberta automaticamente pela aplicação. Deverá fazer duplo clique sobre os utilizadores pretendidos (um de cada vez) e na pasta “Empresas” marcar a empresa que acabou de criar.

Cada utilizador poderá ter acesso apenas a uma parte das bases de dados de cada empresa.

Adicionar bases de dados a empresas já existentes

Se já tiver uma empresa criada e desejar adicionar mais aplicações, na opção “Empresas” deverá editar a empresa à qual deseja adicionar a base de dados, fazendo duplo clique sobre a mesma.

Neste momento poderá verificar se a empresa em edição não tem todas as bases de dados associadas. No caso de ainda faltar alguma base de dados, na parte inferior da janela da empresa terá essa indicação:



Clicando em "Seguinte" será mostrada a janela de que já falamos na opção [Definir bases de dados](#), que terá o mesmo funcionamento com a única diferença de que do lado direito serão mostradas apenas as bases de dados em falta.

Apagar dados

Em circunstâncias especiais, que o justifiquem, pode apagar bases de dados associadas a uma empresa.

Esta função para além de desassociar a base de dados da Empresa também elimina a base de dados do disco, sendo este um processo irreversível pelo que é alertado para o facto com uma mensagem.

Reposição de tabelas

Através desta opção pode copiar algumas das tabelas da aplicação a partir da informação constante em tabelas já preenchidas que lhe são fornecidas com a aplicação para carregamento mais célere e eficiente dos dados, ou em alternativa, tabelas de outras empresas já existentes no sistema.

A reposição de tabelas de uma empresa passa sempre pela escolha da empresa origem, que irá servir como modelo para criação das tabelas e da empresa destino, para a qual a informação vai ser copiada.

Escolha sempre uma empresa que se assemelhe em termos funcionais à empresa para a qual pretende copiar as tabelas.

Deverá ainda seleccionar qual ou quais as tabelas a copiar.

A marcação das tabelas é efectuada por selecção individual de cada uma delas com um clique do rato directamente na lista das tabelas apresentada na janela.

Copiar: Seleccionando a opção "Copiar" vai copiar os registos que não existem na tabela destino mantendo os existentes, no entanto se pretende substituir os registos existentes na tabela destino pelos registos com o mesmo código da tabela base e copiar os novos deve marcar juntamente com o copiar, a opção **Substituir registo se existir**

Substituir: Se pretender substituir na integra a tabela destino pelo conteúdo da tabela base, deverá marcar a opção "Substituir".

Executar SQL

Esta função permite-lhe executar um conjunto de instruções específicas de SQL directamente sobre uma base de dados sem necessidade de usar o Enterprise Manager.

As instruções colocadas no ficheiro obedecem a um conjunto de regras definidas.

Importar

Esta opção dá-lhe a possibilidade de efectuar uma cópia integral de uma base de dados (empresa origem) para outra base de dados (empresa destino).

Escolha sempre uma empresa origem que se assemelhe em termos funcionais à empresa destino. Caso seja a primeira empresa use como base a empresa MODELO.

Restore (repor a cópia)

A operação contrária ao Backup da base dados consiste na sua reposição. Para efectuar o restore (reposição da cópia de segurança) deve começar por indicar qual a base de dados para a qual pretende efectuar essa reposição.

De seguida deve indicar a directoria onde se encontra o ficheiro que contém a cópia de segurança, bem como o nome que lhe foi atribuído. Por exemplo a base de dados **FDISQL** que se encontra guardado em **C:\Backups**

Clicando no botão que se encontra do lado direito do ecran poderá pesquisar, de forma simples, a pasta onde esse ficheiro está guardado. De seguida, clique em **Restore**, e o restauro da cópia de segurança é efectuado.

No fim do processo será mostrada uma mensagem a indicar que o processo foi concluído.

Compatibilizar

Esta opção permite efectuar a compatibilização de bases de dados.

Agendar

Nesta opção temos a possibilidade de Agendar tarefas de manutenção das bases de dados na Responsável de sistema.

Funcionamento detalhado

A criação das tarefas e a sua parametrização é feita no menu **Elemento**.

Novo: Abre uma nova Tarefa.

Propriedades: Permite ver ou alterar uma Tarefa já existente.

Apagar: Elimina uma Tarefa.

Executar: Executa a tarefa de imediato, independentemente da sua parametrização.

Sair: Sai da opção.

Criar e parametrizar uma tarefa

Ao entrar no menu na opção **Novo** ou **Propriedades** vai aparecer uma janela que permite a parametrização de toda a tarefa. Na pasta **Tarefa** aparecem os seguintes itens a definir:

Tipo: Há quatro tipos de tarefas que se conseguem definir:

Backup – faz a cópia de segurança das bases de dados seleccionadas.

Executar SQL –Executa comandos SQL armazenados num ficheiro de texto.

Compactar - Compacta a base de dados

Compatibilizar - Compatibiliza a base de dados

Nome: Designação que deseja dar à tarefa

Descrição: Descritivo associado à tarefa.

Executar: É um campo automático, tem uma breve descrição do que faz esta tarefa e quais as bases de dados em que a tarefa vai ser executada.

ativa: Sinaliza se a tarefa está ativa ou inativa. Se estiver inativa, apesar de parametrizada não executará.

O botão **Definir** permite escolher as bases de dados a que queremos aplicar a tarefa e no caso da tarefa ser do tipo **Executar SQL**, permite também escolher o ficheiro que tem armazenados os comandos a executar.

O botão **Confirmar** guarda as configurações definidas e o botão **Cancelar** sai sem guardar as alterações.

Na pasta de **Agendar** podemos definir a periodicidade com que a tarefa é executada. É possível agendar tarefas: diárias, semanais e mensais. É ainda possível definir tarefas que sejam executadas de forma externa à aplicação, directamente a partir do Windows.

Quando o tipo de Agendamento é Externo a tarefa, apesar de ativa nunca será executada automaticamente. Só executará se a ordem for dada pelo menu, ou por uma aplicação externa (ver capítulo utilização de agendamento de tarefas como o task scheduler)

Quando o tipo de agendamento é **Diário** as tarefas serão efectuadas diariamente. Se o tipo de agendamento é **Semanal** as tarefas serão efectuadas semanalmente. Neste caso deverá indicar qual o dia da semana em que deve ser sugerida a execução da tarefa.

No tipo de agendamento é **Mensal** as tarefas serão efectuadas mensalmente. Neste caso deverá indicar quais os meses em que deve ser sugerida a execução da tarefa e em que dia do mês.

Para qualquer tarefa poder executar, a responsável de sistema tem que estar a correr no sistema operativo, excepto quando o tipo de agendamento é Executar.

Em todos os tipos de agendamento a decisão de executar, ou não, a tarefa no momento em que é sugerida pela aplicação fica a cargo do utilizador, no entanto é possível definir um intervalo de tempo a partir do qual a execução da tarefa passa a ser obrigatória. Esse intervalo é definido na pasta **Agendar**, no campo "Alertar após x dias". Por defeito, este campo é preenchido com 365 dias, que é o número de dias máximo em que é possível estar sem executar essa tarefa, mas o responsável de sistema poderá definir o número de dias que pretender, desde que inferior a 365.

Quando este número de dias for ultrapassado, o utilizador não poderá entrar na aplicação até que a tarefa seja executada. Tomando como exemplo a execução de um Backup, será mostrada uma mensagem a avisar que por questões de segurança o uso da empresa está interdito.

Para que a situação fique normalizada, basta que ao entrar na aplicação execute a tarefa do tipo Backup.

Utilização do Agendamento de tarefas com o Task Scheduler

As tarefas que foram criadas na opção podem ser chamadas a executar directamente a partir do Task Scheduler do sistema operativo, sem que a Responsável de Sistema esteja a correr. Para tal no Task Scheduler deve usar:

Sage.BSIS.exe /%switches%

%Switches% podem ser os seguintes:

/Tasks – Verifica nas tarefas agendadas se existe alguma que deva ser executada.

/Task=BACKUP– Manda executar a(s) tarefa(s) com nome BACKUP1. Normalmente estas tarefas têm o tipo de agendamento externo, ou seja a ordem de execução vem de comandos externos como o scheduler do windows.

Exemplos:

Sage.BSIS.exe /tasks – Inicia a RS verifica e executa tarefas pendentes, sai de seguida.

Sage.BSIS.exe /task=backup1 /task=backup2 – Inicia a RS e executa tarefa(s) com nome = “backup1” e “backup2”, sai de seguida.

O Task Scheduler, também se pode chamar Windows Scheduler ou Tarefas Agendadas, pode localizar-se em Acessórios – Ferramentas de Sistema ou também no Painel de Controlo\Ferramentas Administrativas dependendo do sistema operativo que usar.

Grupos de Empresa

Na Sage 100C é utilizada uma base de dados específica por cada aplicação, podendo em alguns casos a mesma base de dados estar definida como pertencendo a duas aplicações distintas, como no caso de [BGCO] e [BCTB]

Ora, na prática uma empresa é composta por várias bases de dados, podendo caracterizar-se um grupo de bases de dados como sendo uma empresa: base de dados de BGCO\BCTB, base de dados de Recursos Humanos, base de dados de Ativos.

Nesta opção, podemos associar todas essas bases de dados como pertencentes ao mesmo grupo de Empresa.

Quando termina a criação de uma nova base de dados e depois de a associar a um utilizador, será aberta imediatamente a janela de Grupo de Empresa. Nesta janela podemos ver os grupos já existentes, podemos também criar alterar ou anular esses grupos.

Botão **Novo** - Criação de um novo grupo de empresa

Botão **Editar** - Editar\alterar um grupo já existente.

Botão **Anular** - Anular um grupo já existente. Ao anular um grupo as bases de dados associadas a esse grupo passam para a zona das empresas sem grupo.

Botão **Sair** - Sair da opção.



- Permite deslocar a base de dados seleccionada da janela inferior referente às empresas sem grupo para a janela superior, associando-as desta forma ao grupo em edição.. Fazendo duplo clique na janela inferior tem o mesmo funcionamento.



- Permite deslocar a base de dados seleccionada da janela superior referente ao grupo em edição, para a inferior, desassociando-a desta forma, desse grupo. Fazendo duplo clique na janela superior tem o mesmo funcionamento.

Botão **Confirmar** - Confirmar a alteração efectuada quando se faz a deslocação da base de dados entre a janela das empresas sem grupo e da janela do grupo em edição e vice-versa.

Botão **Cancelar** - Cancelar a alteração efectuada quando se faz a deslocação da base de dados entre a janela das empresas sem grupo e da janela do grupo em edição e vice-versa.

Ao clicar no botão **Novo** será mostrada a janela para a criação do novo grupo

Sigla: Campo onde deve indicar a sigla do grupo a criar.

Descrição: Descrição mais completa do grupo que está a criar.

NIF: Número de Identificação Fiscal comum às bases de dados associadas ao grupo.

Cada grupo de Empresas só pode ter associada uma base de dados de aplicações diferentes. Se tentar adicionar mais do que uma base de dados da mesma aplicação será apresentada uma mensagem de aviso.

SQL - Server

Servidores

Esta opção permite visualizar um conjunto de propriedades do SQL Server que definem o seu ambiente. Pode ser útil para detectar problemas relacionados com configurações específicas do SQL Server.

Clicando no botão que se encontra ao lado do campo **Servidor** terá acesso a uma lista dos Servidores SQL Server disponíveis e que poderá associar às empresas.

Empresas

Esta opção permite visualizar um conjunto de propriedades das bases de dados das empresas Sage 100C. O utilizador escolhe uma das empresas e as propriedades da base de dados respetiva são visualizadas.

Adicionar/Remover

Opção que dá acesso a uma lista dos Servidores SQL Server disponíveis e que poderá associar às empresas.

Processos no servidor

Esta opção, dá-lhe acesso a uma lista das ligações em uso pelas diferentes aplicações à base de dados seleccionada e tem como objectivo permitir-lhe parar um deles.

Esta opção é importante no processo de eliminação da base de dados. Existindo uma ligação à base de dados, mesmo que inativa, faz com que o processo falhe. Deve-se então eliminar todos os processos existentes sobre a base de dados e repetir a opção de eliminação de base de dados.

Desligar base de dados

Esta opção permite remover a associação de uma base de dados do servidor SQL onde se encontra registada. Deve ser usada em conjunto com a opção Ligar Base de Dados. Estas duas opções visam facilitar a mudança de bases de dados entre diferentes servidores e a alteração da localização física num determinado servidor.

O registo da empresa é anulado automaticamente após a terminar esta opção.

Exemplos: A empresa adquire um servidor com maior capacidade de processamento. Para mudar as bases de dados do servidor antigo para o novo deve-se:

- Registrar o novo servidor;
- Utilizar a opção Desligar Base de Dados indicando a empresa a mover;
- Mover os ficheiros da base de dados (*.mdf e *.ldf) para o novo servidor;
- Executar a opção Ligar Base de Dados.

Ligar base de dados

Esta opção efectua a associação entre uma base de dados já existente e um servidor registado. Após a ligação, a Empresa (representada pelos ficheiros da base de dados indicados) é registada automaticamente

Adicionar ao servidor

Nesta opção deve indicar a qual dos Servidores SQL ao qual deseja associar a base de dados

Ficheiro de dados\Ficheiro de Log

Localização física dos ficheiros da base de dados no servidor especificado

Nome base de dados

Nome da base de dados com que será representada no SQL Server

Registar como Empresa 100C

Se após a associação ao SQL Server deseja registar a base de dados como Empresa 100C

Licenciamento

Licenciar

É indispensável que a aplicação e respetivos módulos estejam licenciados para poder funcionar na totalidade. Qualquer dos módulos da aplicação precisa de ser licenciado para estar apto a ser manuseado.

Antes de proceder ao licenciamento, o sistema funciona apenas em versão de demonstração, sendo portanto, obviamente, limitada na sua utilização. Neste sentido, o licenciamento é a primeira tarefa a executar após a instalação do produto.

Só assim poderá beneficiar de todos os direitos e garantias, como utilizador dos nossos produtos, em consonância com o disposto no documento *Convenção de Utilização* que lhe foi fornecido com a aplicação.

Limites de utilização da versão de demonstração

A versão de demonstração para além de não permitir a criação de empresas novas, possibilita apenas a criação de alguns clientes, fornecedores e artigos, bem como, o lançamento de apenas alguns movimentos. Como o próprio nome indica esta versão tem como objectivo demonstrar as potencialidades da aplicação e não se destina à venda da mesma.

Licenciamento e Ativação da Aplicação

O Licenciamento é composto por 2 processos. O primeiro é o Licenciamento das aplicações e o segundo é a ativação da licença.

A ativação terá de ser feita até 30 dias após o Licenciamento.

Se a aplicação não estiver licenciada, será mostrada uma mensagem de aviso ao entrar em qualquer aplicação, dando-lhe a hipótese de efectuar o licenciamento nesse momento ou num momento posterior.

Ao surgir esta mensagem, seleccionando "Sim" será aberto um ecrã de Licenciamento, para a aplicação a que está a aceder.

Deverá ter atenção que ao proceder ao Licenciamento pelo ecrã que surge ao entrar na aplicação, só irá ser licenciada essa aplicação.

Para licenciar todas as aplicações deverá aceder à área de **Responsável de Sistema** e seleccionar **Licenciar**, será então aberto um ecrã de **Manutenção de Licenças** onde terá acesso às seguintes opções:

- **Detalhes:** Ver Detalhes das Licenças já existentes.

- **Registo:** Registrar uma nova licença. Abre o ecrã de Licenciamento das aplicações.
- **ativar:** ativar licenças existentes.
- **Eliminar:** Elimina a licença da aplicação seleccionada. Só fica activo quando existem aplicações licenciadas.

Seleccionando **Registo** irá então ser aberto o ecrã de **Licenciamento**.

Existem 2 formas diferentes para licenciar e ativar a aplicação.

- **Registo via internet**
É feito usando o login e password que são fornecidos com o PDF da Licença da aplicação, e partindo do pressuposto de que o computador onde está a ser realizada a instalação tem acesso à internet.
Após preencher o **Código** e **Palavra-Passe** clica no botão **Registar via Internet**, será então apresentado um quadro de Confirmação, com todas as licenças da aplicação 100C. Confirmando a informação clicando em **Sim**, será então registado o Licenciamento e será feita a ativação
- **Registo via ficheiro**
Caso não tenha acesso à Internet nos computadores onde tem instalada a aplicação poderá efectuar o licenciamento via ficheiro.
Este ficheiro com os dados das licenças poderá ser obtido acedendo ao portal my sage com o login e password fornecidos. Deverá efectuar o seu download e depois copiá-lo para um computador em que tenha instalada a aplicação para efectuar o seu licenciamento.
Depois de indicar o percurso onde se encontra o ficheiro, ao clicar no botão **Registar via Ficheiro**, a aplicação vai tentar ativar a licença. Caso a internet não esteja disponível nesse computador, irá ser apresentada uma **Chave de Cliente**, tendo de solicitar a **Chave de ativação** para que a licença seja ativada.
Esta chave pode ser obtida acedendo ao portal my sage com o login e password fornecidos, pode ser pedida por telefone ou via e-mail.
No ecrã de ativação das licenças são apresentadas as formas possíveis e contactos para solicitar a Chave de ativação.

Após efectuar o Licenciamento terá 30 dias para ativar a licença. Caso não proceda à sua ativação, terminados os 30 dias a aplicação deixará de estar licenciada passando novamente para Versão de Demonstração.

Utilitários

Atualizações via web

É frequente a necessidade de atualização de informação em várias bases de dados respeitantes a algumas tabelas, por exemplo: Taxas de IRS, Coeficientes de reavaliação ...

A qualquer momento o administrador de sistema poderá descarregar informação atualizada a partir do servidor da Sage e aplicar sobre um conjunto de empresas à sua escolha. Quando o utilizador entra na aplicação, caso existam novas atualizações, este será notificado através de uma caixa que aparece no lado inferior do ecran.

Quando o administrador, na área de responsável de sistema, entra nesta opção, será feita uma ligação automática ao servidor da Sage e serão verificadas quais as tabelas que existem e que ainda não foram descarregadas para o seu sistema:

Para que esta opção esteja a funcionar deverá ter a ligação à Internet ativa.

Clicando em **Seguinte** as atualizações seleccionadas serão descarregadas.

Depois de descarregar as atualizações serão mostradas as atualizações já descarregadas para a sua máquina e depois para aplicar às suas aplicações. Deverá seleccionar a atualização que deseja atualizar. Depois de seleccionar a atualização deverá seleccionar a(s) empresa(s) a atualizar.

Clicando em **Atualizar**, passará para a janela segunda onde deverá **Aplicar** as atualizações.

Antes de aplicar as atualizações deverá efectuar um backup da sua empresa.

No fim do processo será mostrada uma janela com a indicação dos erros de atualização, caso estes existam.

Solução de Customização

Opção onde se registam \ desregistam soluções de customização construídas

A Sage distribui uma solução SDK de exemplo por casa aplicação.

Configurar

Percursos (Editor de Configurações)

Para além dos parâmetros de cada uma das aplicações, disponíveis nos Parâmetros da aplicação, existem outras configurações que podem ser editadas e alteradas na opção **Editor de Configurações**:

Directorias

- Catálogos: Localização dos catálogos da aplicação.
- Aplicação: Localização da aplicação.
- Imagens web: Localização das imagens dos artigos a publicar na web.
- Ficheiros comuns: Pasta escolhida durante a instalação para os ficheiros partilhados por todos os postos de trabalho.

Exportação

- Abrir Excel: Executa a aplicação Microsoft Excel após fazer exportação neste formato (XLS).
- Abrir Word (modo DOC): Executa a aplicação Microsoft Word após fazer exportação neste formato (DOC).

- Abrir Word (modo RTF): Executa a aplicação Microsoft Word após fazer exportação no formato RTF.
- Abrir Paint: Executa a aplicação Microsoft Paint após fazer exportação no formato BMP.
- Abrir Notepad: Executa o Notepad após fazer exportação no formato TXT.
- Abrir PDF: Executa a aplicação Acrobat Reader após fazer exportação neste formato (PDF).

SMTP (Configuração)

Opção onde deve efectuar a configuração do servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) caso o pretenda utilizar no envio por e-mail, em alternativa ao envio convencional (outlook).

Personalizar

Esta opção está presente na barra de ferramentas que se encontra na zona superior do écran e é composta por três opções: menu principal, barra de navegação lateral e área de trabalho.

A área de trabalho

O ambiente de trabalho (desktop, working area) serve de contentor para um conjunto de conteúdos que podem grosseiramente ser classificados em:

1. Atalhos para funcionalidades das aplicações, mais ou menos agrupados ou classificados de forma a facilitar o acesso e a conceptualizar certas acções e processos: é o caso, por exemplo, dos diagramas de processo e das pré-visualizações dos mapas.
2. Indicadores de negócio e de gestão, sobre a empresa em que se está a trabalhar: é o caso dos gráficos e listas de dados de, por exemplo, vendas.
3. Informação de controlo de processo, como alertas e avisos.
4. Outra informação de negócio, como dados da empresa, listas de entidades...
5. Informação não directamente relativa ao negócio, como notícias.

Na área de trabalho, este conjunto de funcionalidades encontra-se agrupado em painéis, dispostos em matriz sobre a área útil da área de trabalho. Além do conjunto de painéis, pertencem ainda à área de trabalho a informação sobre a licença e o contrato adquiridos, os atalhos para os comandos específicos da área e o logótipo Sage. Estes encontram-se agrupados na zona superior da área de trabalho, a que podemos chamar a área não útil.

A personalização da área de trabalho permite ao administrador da instalação:

- Remover painéis pré-configurados que vem de base com o produto;
- Acrescentar novos painéis a qualquer área pré-configurada, venha ou não de base com o produto;
- Modificar a ordem de apresentação dos painéis dentro da área de trabalho;

- Alterar as propriedades (título, parâmetros...) dos painéis anteriormente configurados, venham ou não de base com o produto;
- Atribuir ou retirar a cada utilizador ou grupo da instalação permissão para visualizar painéis;
- Repor a configuração base (original) de uma qualquer área anteriormente configurada;
- Repor a configuração base (original) de todas as áreas de trabalho.

O conteúdo da área útil da área de trabalho (os painéis) pode ser definido de forma diferente para cada pasta da barra de navegação lateral, a que se chama tema. Em alternativa, pode definir-se uma área de trabalho por omissão, isto é, uma que será utilizada em qualquer tema para o qual não esteja definida uma área própria.

A definição do conteúdo das áreas de trabalho, e da sua associação aos temas da barra de navegação lateral, vem de base com os produtos, mas, como veremos mais à frente, pode ser totalmente reconfigurada pelo administrador da instalação.

A gestão do espaço ocupado por cada painel e do posicionamento dos painéis relativamente aos outros é feita de forma automática, e do modo seguinte: a área útil é dividida numa grelha arbitrária de 2 “colunas” por 8 “linhas”; cada “célula” desta grelha pode conter um painel, cabendo na área, por isso, um máximo de 16 painéis. A distribuição dos painéis faz-se sequencialmente, a partir do primeiro, com base nas seguintes propriedades de cada painel:

- Largura, em “células” da grelha; um painel pode ocupar 1 ou ambas as colunas;
- Altura, em “células” da grelha: um painel pode ocupar de 1 a 8 linhas;
- Se o painel pode ou não expandir-se na horizontal (alargar-se) de forma a ocupar colunas adjacentes: em caso afirmativo, se o painel for colocado na primeira coluna e a segunda estiver vaga, ele alargará-se para ocupar ambas as colunas;
- Se o painel pode ou não expandir-se na vertical (crescer) de forma a ocupar linhas adjacentes: em caso afirmativo, se o painel for colocado numa linha e as linhas seguintes estiverem vagas, ele crescerá para ocupar essas linhas; note-se que o crescimento de um painel nunca poderá ultrapassar o número de linhas visíveis no ecrã, isto é, um painel não pode crescer além da área visível no ecrã, mesmo que haja linhas vazias mais abaixo

Por exemplo, na área de trabalho da figura seguinte inseriu-se um painel de dimensões 1 x 1 que não cresce nem se alarga (“Informação da Empresa”) ao lado dum painel 1 x 1 que cresce e se alarga (“Notícias Gestão Empresarial”). Este painel cresceu de forma a ocupar as duas linhas livres situadas abaixo dele, mas não de forma a ocupar as restantes cinco linhas situadas já fora da área visível do ecrã.

Note-se que a distribuição dos painéis pela área útil é sempre feita de forma a tentar ocupar todos os espaços livres. Isso quer dizer que um dado painel, mesmo que esteja posicionado abaixo de um outro, poderá eventualmente vir a aparecer acima dele, para ocupar espaços livres nos quais o outro não cabe.

Os painéis de atalhos: diagramas de processo, pré-visualização de mapas

Estes painéis apresentam botões de atalho para as opções principais da aplicação, e são divididos por áreas. Tendo como exemplo o painel de clientes da Gestão, podemos ter botões de acesso rápido a: Clientes, Artigos, Descritores, Orçamentos, Encomendas, Guias de Remessa, Facturas, etc.

Os painéis de notícias

Estes painéis permitem visualizar as notícias publicadas pela Sage Portugal em formato Rss. Estão disponíveis actualmente quatro canais (origens) de notícias, respectivamente dos departamentos Comercial, Serviços (Suporte), Formação e Marketing.

Os cabeçalhos das notícias permitem a evolução para o seu detalhe, no sítio da Sage Portugal.

As notícias apresentadas em cada painel são filtradas ao contexto: nas aplicações de contabilidade, por exemplo, não apareceram notícias destinadas a salários. Aparecerão, sim, notícias específicas da aplicação, notícias específicas da linha (para todas as aplicações), notícias específicas do tipo de produto (por exemplo, notícias de contabilidade, qualquer que seja a linha de produtos) e notícias generalistas (destinadas a todos os produtos e linhas).

Como as notícias são publicadas pela Sage no formato Rss, que é um formato padrão, elas poderão igualmente ser visualizadas noutras aplicações que suportem esse formato, como o Outlook.

Os painéis de indicadores

Estes painéis destinam-se a representar conjuntos de indicadores (dados) obtidos da empresa de trabalho. A representação pode ser feita numa lista, num gráfico ou em ambas as formas simultaneamente. As principais características e funcionalidades destes painéis são, resumidamente:

- Possibilidade de ordenar o conteúdo das listas por uma ou mais colunas, bastando para isso carregar no título da coluna (ou carregar em Shift + título da coluna, para ordenar por mais do que uma coluna).
- Possibilidade de evoluir para o detalhe de qualquer campo da lista, desde que o painel esteja configurado para isso.
- Possibilidade de consultar o detalhe de qualquer um dos pontos dos gráficos, bastando para isso deslocar o apontador sobre o ponto desejado.
- Visualização das séries de dados, graficamente, em formato de torta, de colunas, de linhas ou de áreas.
- Os gráficos de linhas e de áreas permitem ainda a visualização simultânea de mais do que uma série (conjunto) de dados.

Características comuns a todos os painéis

Todos os tipos de painéis podem ser completados com atalhos para informação adicional não contida no painel, ou para opções da aplicação. Estes atalhos aparecerão na zona inferior do painel, sob a forma de links de evolução. Na figura anterior, os dois painéis com listas contêm um atalho para a opção de impressão dos mapas que deram origem aos conteúdos representados.

Caraterísticas comuns aos painéis de informação

Todos os painéis de informação (painéis de indicadores, painéis de notícias, ...) têm que obter a informação de alguma forma: das bases de dados, da Web, de processos que os calculam em tempo real... Na maior parte dos casos o custo (o tempo, a disponibilidade) de obtenção desta informação é elevado, e nem sempre suportável pelos utilizadores.

Para minorar este custo, e mesmo assim possibilitar ao utilizador comum o benefício de toda esta informação, os painéis que necessitam de obter dados apresentam duas características comuns, e importantes, que se descrevem em seguida:

1. Sempre que um ou mais destes painéis necessita de obter os dados para representar, fá-lo num processo separado, isto é, fá-lo em paralelo (e em simultâneo) com a própria aplicação, sem obrigar a aplicação a ficar à espera que a obtenção dos dados termine. Isso permite que se possa ir iniciando o trabalho na aplicação mesmo antes dos dados estarem disponíveis. Enquanto o painel estiver a carregar os seus dados, aparecerá a cinzento, com a informação “A carregar...”.
2. Além disso, os dados representados em cada painel, uma vez obtidos, são armazenados num local de fácil acesso (no que se chama um cache) de onde é muito mais rápido carregá-los. Assim, das próximas vezes que o painel tiver que obter os seus dados, pode fazê-lo a partir desse local, com um custo muito menor do que o necessário para os obter novamente da base de dados ou da Web.

Assim, por exemplo, da primeira vez que se entrar numa aplicação, os painéis de dados terão necessariamente de ir buscar os seus dados à origem, já que estes ainda não se encontram armazenados em cache. Mas da segunda vez que isso for feito (ou da primeira vez mas num outro posto, como se irá ver mais à frente), esses dados já serão obtidos do cache entretanto criado com os dados originais, sendo por isso o seu carregamento muito mais rápido.

O armazenamento dos dados em cache é vantajoso, além disso, noutros sentidos:

- Os caches são armazenados em locais comuns a toda a instalação (pasta partilhada em rede, base de dados da empresa). Por isso estão disponíveis para todos os postos da rede: é suficiente que um deles tenha o trabalho de o actualizar, e todos os outros beneficiarão dessa actualização.
- Os caches são partilhados por todos os painéis que representem os mesmos dados. Por isso estão disponíveis para todos os painéis iguais, onde quer que eles estejam inseridos. Se o utilizador optar por inserir um mesmo painel em várias das suas áreas de trabalho, o custo de obtenção dos dados é apenas um único.

Os caches dos produtos são actualmente guardados em ficheiros encriptados, na pasta de rede do servidor de dados.

Os caches têm, contudo, uma desvantagem óbvia: a informação neles contida não está actualizada, tendo sido obtida numa ocasião anterior àquela em que eles estão a ser utilizados. Para ultrapassar esta limitação, existem duas formas de actualização dos dados antigos guardados nos caches:

1. Actualização manual: o utilizador pode, a qualquer altura, forçar a actualização dos dados através do comando “Actualizar”. Pode ainda fazê-lo para um painel individual, accionando o comando de actualizar desse painel (situado no canto superior direito do painel), ou para todos os painéis da área de trabalho (apenas os da área de trabalho em que está, não os das outras), accionado o comando de actualizar da área, situado na zona superior da mesma.
2. Actualização automática por definição do prazo de validade dos dados: se a informação associada a um dado painel tiver sido definida com um prazo de validade, após o termo desse prazo os dados serão automaticamente actualizados, sem intervenção do utilizador.

A informação sobre a antiguidade dos dados do painel, e do seu prazo de validade, está disponível na descrição (tooltip) associada ao botão de actualização do painel, situado no seu canto superior direito.

Menu Principal

A personalização do menu principal permite ao utilizador acrescentar ou remover atalhos, pastas e separadores ao menu principal.

As operações que é possível efectuar sobre estes itens são:

- Acréscitar novos atalhos, pastas e separadores a qualquer pasta pré-configurada;
- Acréscitar novos atalhos, pastas e separadores a qualquer pasta personalizada (criada) pelo utilizador;
- Remover quaisquer atalhos, pastas e separadores anteriormente configurados pelo utilizador;
- Alterar as propriedades (nome, ícone associado...) dos atalhos e pastas anteriormente configurados;
- Repor a configuração base (original) de uma qualquer pasta anteriormente configurada;
- Repor a configuração base (original) de todo o menu ou barra de navegação.

A personalização do menu principal é feita pelo utilizador, e aplica-se apenas a ele.

A personalização do menu principal é comum a todas as empresas.

Novo Atalho

O **Novo Atalho** vai permitir configurar atalhos para um conjunto de funcionalidades da aplicação ou para funcionalidades externas, que lhe serão apresentadas.

Antes de clicar no botão deve posicionar-se na pasta correspondente ao menu ao qual pretende associar o atalho, seja esta pasta uma pré-configurada ou uma criada por si

Ao clicar no botão **Novo Atalho** e seleccionando por exemplo **Opção de Menu**, será mostrada uma janela onde deverá introduzir a configuração associada a esse atalho:

Os campos que são mostrados na janela poderão ser diferentes conforme a opção seleccionada.

Nome: Nome a atribuir à opção e que ficará visível no menu.

Ícone: Poderá atribuir a cada atalho um ícone.

Parâmetros do comando (...) Ao clicar no botão que se encontra do lado direito do campo tem acesso a uma janela onde poderá procurar a opção que deseja adicionar neste atalho. No caso de estar a criar um atalho para uma opção de menu será mostrada uma janela onde poderá seleccionar as opções de menus e sub-menus existentes na aplicação e que poderá seleccionar.

Nova Pasta

A opção **Nova Pasta** vai permitir configurar pastas no menu principal ou num dos outros menus já existentes que servem para agrupar outras pastas e atalhos.

Nome: Nome a atribuir à opção e que ficará visível no menu.

Ícone: Poderá atribuir a cada atalho um ícone.

Novo Separador

Ao clicar em "Novo Separador" será colocado um separador imediatamente a seguir à opção que se encontra seleccionada no momento.

Remover

Ao clicar no botão "Remover", vai remover a o atalho\pasta que estiver seleccionado.

Propriedades

O botão "Propriedades" vai permitir editar as propriedades do atalho\pasta seleccionado.

Repor Original

Clicando neste botão vão ser repostos os valores de origem, ou seja, vão desaparecer as alterações feitas pelos utilizadores.

Seleccionando esta opção deverá indicar se deseja repor os valores originais da pasta seleccionada ou todas as alterações feitas ao menu.

Barra de Navegação Lateral

A personalização da barra de navegação lateral permite ao utilizador acrescentar ou remover atalhos, pastas e separadores à barra de ferramentas que se encontra disponível do lado esquerdo da sua área de trabalho, em cada uma das aplicações.

As opções existentes nesta personalização são as mesmas que encontramos na personalização do menu principal (excepto a opção "Novo Separador" que não se encontra disponível), bem como as operações que é possível efectuar em cada uma delas e a forma de as configurar.

 A personalização da barra de navegação lateral é feita pelo utilizador, e aplica-se apenas a ele.

 A personalização da barra de navegação lateral é comum a todas as empresas.

Existe apenas uma alteração, se pretender criada uma entrada nova na barra, vai ter primeiro que criar a pasta principal e depois criar uma nova pasta dentro da principal onde deverão depois ser adicionados os atalhos.

 Nota: em relação à criação de novas pastas na raiz da barra de navegação lateral, a cada uma destas pastas poderá estar associada uma área de trabalho diferente. No entanto, quando se cria uma nova pasta destas, como ainda não existe nenhuma configuração de área de trabalho a ela associada, ela herdará naturalmente a configuração da área de trabalho por omissão, seja ela qual for. Veremos como poderemos criar uma área de trabalho específica para esta pasta na opção "Área de Trabalho"

Área de Trabalho

A personalização das áreas de trabalho permite ao administrador da instalação:

- Remover painéis da configuração que vem de base com o produto;
- Acrescentar novos painéis a qualquer área pré-configurada, venha ou não de base com o produto;
- Modificar a ordem de apresentação dos painéis dentro da área de trabalho;
- Alterar as propriedades (título, parâmetros...) dos painéis anteriormente configurados, venham ou não de base com o produto;
- Atribuir ou retirar a cada utilizador ou grupo da instalação permissão para visualizar painéis;
- Repor a configuração base (original) de uma qualquer área anteriormente configurada;
- Repor a configuração base (original) de todas as áreas de trabalho.

Como já se disse antes, não é possível alterar as dimensões básicas de cada painel, nem o prazo de validade dos dados a eles associados. As operações de reposição da configuração base equivalem a remover todas as alterações introduzidas, regressando-se ao estado inicial do produto.

Desde já se notam duas diferenças importantes entre a personalização do menu e da barra de navegação, por um lado, e a das áreas de trabalho, pelo outro:

1. A personalização do menu e da barra de navegação é feita pelo utilizador, e aplica-se apenas a ele. A das áreas de trabalho, ao contrário, é feita pelo administrador, e aplica-se a todos os utilizadores (embora nem todos possam ter permissão para ver certos painéis).
2. A personalização do menu e da barra de navegação é comum a todas as empresas. A das áreas de trabalho, ao contrário, só se aplica à empresa actual. Para outra qualquer empresa o administrador terá, se desejar, que recriar uma nova configuração, que passará a ser específica dessa empresa.

Estas diferenças resultam naturalmente do facto de, por um lado, a área de trabalho poder representar informação específica da empresa e, pelo outro, dessa informação poder ser informação sensível, inacessível a determinados utilizadores ou grupos.

Quando se acede à personalização das áreas de trabalho, entra-se num ecrã semelhante ao anterior, que contém, à esquerda, a lista de todas as áreas de trabalho existentes - incluindo a área por omissão, que é a área usada em todos aqueles casos em que não exista uma configuração específica - e, à direita, a lista com o conteúdo da área seleccionada. Em cima apresenta-se uma barra com os comandos mais usuais (também disponíveis em menu de contexto), e em baixo os botões para confirmar as alterações (e sair) ou para sair (perguntando se deseja gravar as alterações entretanto efectuadas).

 Note-se que todas as operações de personalização (inserir, remover e mudar a ordem dos painéis) incidem sempre sobre a área actualmente seleccionado na lista da esquerda, e que está visível na lista da direita.

Quando se insere um novo painel, ou quando se editam as propriedades dum painel já inserido, é aberto um assistente que auxilia o processo de selecção e configuração do novo painel a inserir, ou do painel a alterar. No primeiro ecrã deste assistente, que surge apenas quando se insere um novo painel, apresenta-se:

- À esquerda a lista de todos os diferentes painéis disponíveis para inserção, agrupados por categoria;
- Ao centro as características básicas desse painel, incluindo uma imagem ilustrativa do painel, as suas dimensões, o número de parâmetros que se podem definir e o prazo de validade dos seus dados (frequência de atualização);
- À direita, um esboço do que será a disposição da área de trabalho após a inserção deste painel; neste esboço indicam-se a cores diferentes os espaços já ocupados, o espaço a ser ocupado pelo painel a inserir e os espaços ainda livres.

Configurador de Mapas, Documentos, Cheques e Etiquetas

Mapas e Documentos

Sabemos que a informação é útil quando é passível de ser gerida e contemple as necessidades específicas de cada organização / negócio e a sua estratégia.

O configurador de mapas tem como objectivo permitir a construção de mapas / consultas à medida da sua empresa. Este utilitário permite ainda a configuração\alteração de modelos de configuração e impressão referentes a qualquer tipo de documento disponível na aplicação.

Disponibiliza ainda uma opção distinta mas similar à da criação e mapas, que permite a configuração de etiquetas e cheques.

Entrada na aplicação

A aplicação executa-se dentro do sistema operativo Microsoft Windows ® através do ícone que foi criado, durante o processo de instalação. Este ícone encontra-se dentro da pasta Sage Tools que foi criada na sua área de trabalho.

Ao entrar na aplicação vai-lhe ser pedido que seleccione o tipo de empresa para a qual deseja criar Mapas\Documentos\Etiquetas\Cheques, ou alterar um já existente.

Mapas

Criar LST

Os mapas são gravados em ficheiros distintos para cada mapa que contém as configurações (<Nome do mapa>.LST).

Os mapas que são distribuídos com a aplicação estão gravados em dois ficheiros distintos (TLS com o índice dos mapas e MPS com as configurações dos mapas propriamente ditos).

Para aceder aos LST dos mapas que são distribuídos com a aplicação execute esta opção e serão criados tantos ficheiros LST quantos os mapas gravados no ficheiro MPS.

Criar TLS

Esta opção cria o ficheiro <Aplicação>.TLS com o índice dos mapas.

Carregamento das configurações de mapas

Use o botão **Mapas** da área de trabalho para aceder à janela de configuração dos mapas.

Todos os mapas têm como base um ficheiro principal (tabela da aplicação) sobre o qual são elaborados.

Em termos genéricos a criação de um novo mapa ou a alteração de um já existente, segue os mesmos pressupostos pelo que iremos apenas distingui-las em termos de carregamentos e gravação.

Criação de um mapa novo



Para elaborar um novo mapa use . Ao clicar neste botão , será disponibilizado um ecrã para definição de um mapa totalmente "limpo".

Alteração de um mapa existente



Para alterar um mapa já existente seleccione o mapa em causa e use .

Eliminação de um mapa existente



Para eliminar uma configuração existente seleccione o mapa em causa e use .

Definição do mapa

Quer esteja a criar um novo mapa ou a alterar um já existente, o sistema evolui para uma janela onde serão efectuadas as definições genéricas do mapa.

Nome DOS

Nome pelo qual o mapa será conhecido e referenciado no sistema, ou seja, os nomes que terá que indicar no Editor de menus para cada mapa.

Veja no Editor de menus mais informações sobre como chamar um mapa criado por si.

Quando efectua novas configurações deve usar sempre um novo ficheiro LST para gravação, senão irá substituir um já existente.

Grupo

Nome para a indicação do grupo a que este mapa pertence. Os mapas disponibilizados são agrupados em diferentes grupos (exemplo: Vendas, Compras, etc.), mas caso pretenda pode dividir as configurações em grupos ainda mais personalizados (exemplo: Vendas, Encomendas, Compras, Preparação de Compras, etc.).

Título / Sub título

Ainda com a intenção de personalizar o mapa em questão, deve indicar um título e um sub título para o mesmo. A intenção destes campos é possibilitar a identificação imediata do mapa.

Número

Mapas com o mesmo título irão ser chamados na mesma janela na aplicação pelo que nessa situação deve indicar em que ordem eles irão aparecer.

Outro

Esta opção permite estabelecer uma relação com um campo de uma tabela que não seja nem a tabela base do mapa nem nenhuma das tabelas relacionadas.

SQL especial

O botão "SQL especial" dá acesso a um ecrã no qual podem ser inseridas instruções especiais em SQL que serão efectuadas no momento da extracção do mapa.

Orientação

Orientação da impressão em papel. Habitualmente é utilizada a impressão em formato "Retrato (Portrait)" mas pode também ser utilizada a orientação em "Paisagem (Landscape)".

Faz transporte

O sistema vai ou não imprimir uma linha de transporte e outra de a transportar para os campos que forem impressos na zona de Totais.

Papel contínuo

Indicação que vamos usar papel contínuo para a impressão do mapa, logo, não serão efectuados transportes.

Moeda nacional / Euros

Com esta indicação ativa será possível a comutação entre a moeda nacional e Euros.

Observações

Observações de preenchimento livre sobre a corrente configuração (exemplo: Configuração para mapa de Vendas de artigos por cliente).

Seleccção de campos



Ao entrar em qualquer configuração de um mapa pode usar  que lhe dá acesso ao ecrã onde é realizada a selecção dos campos que vamos usar no desenho do mapa.

A selecção de campos é uma condição necessária, mas não suficiente para a sua impressão no desenho do mapa.

Para aceder à lista de campos da tabela faça duplo clique no símbolo  e de imediato é disponibilizada a lista dos campos da tabela:

Ao serem mostrados os campos o símbolo passa a . Um clique neste símbolo provoca que a lista de campos deixe de ser visível e volte à situação inicial.

Assim e após ser disponibilizada a lista de campos da tabela, deve escolher os campos pretendidos e transportá-los para a lista de campos seleccionados. Para isso, é necessário executar correctamente todos os passos da operação de selecção e arrasto de um campo, habitualmente designada por drag & drop:

- Seleccionar na lista o campo pretendido;
- Marcar com o rato o campo em questão;
- Clicar no botão esquerdo do rato e após ser mostrada o símbolo de campo seleccionado, manter este botão premido para iniciar o transporte do campo para a lista;
- Transportar o campo, arrastando-o (por intermédio do movimento do rato) para a lista, mantendo sempre o botão esquerdo premido.

Em alternativa a este passo pode usar o botão "Incluir".

Os campos a seleccionar podem ser basicamente de dois tipos:

- Pertencentes à tabela original (exemplo: Número do documento);

- Pertencentes a uma tabela associada à tabela base (*exemplo: Nome do cliente*).

Todos os campos a partir dos quais se pode aceder à tabela que está associada aos mesmos, para se colocar informação associada são representados com um símbolo . Clicando neste símbolo temos acesso a todos os campos da tabela associada à tabela base.

Deve seleccionar campos das tabelas para a lista de campos *Seleccionados* o mais possível dentro da ordem que vai necessitar desses campos na configuração do documento.

Fórmulas

O botão **Fórmulas** acede à definição de novas fórmulas, ou seja à criação de um novo campo calculado, este tipo de campo é um dado que é obtido através de campos existentes nas tabelas com auxílio das funções.

Veja em **Documentos / Definição de condições / campos calculados** mais informações de como construir um campo calculado ou uma condição.

Para visualizar a fórmula de um campo que já existe na lista de campos *Seleccionados* faça duplo clique sobre o nome do campo em questão.

Para inserir um campo calculado num dos níveis após ter sido criado aceda a *Calculados* na lista de *Campos* da tabela e da mesma forma que para um campo de uma outra tabela transfira-o para a lista de campos *Seleccionados*.

Condições de acumulação

Esta opção permite estabelecer condições para a acumulação de um campo.

Veja em **Documentos em Definição de condições / campos calculados** mais informações de como construir um campo calculado ou uma condição.

Condições de ordenação

Esta opção permite estabelecer condições para a ordenação de um campo.

Veja em **Documentos em Definição de condições / campos calculados** mais informações de como construir um campo calculado ou uma condição.

Condições de quebra

Esta opção permite estabelecer condições para a quebra por um determinado campo.

Veja em **Documentos em Definição de condições / campos calculados** mais informações de como construir um campo calculado ou uma condição.

Ordenação

Sinalização do tipo de ordenação pretendida (ascendente ou descendente).

O sentido da ordenação é aplicado a todos os campos indicados para ordenação.

Os campos seleccionados são apresentados no quadro à direita. Para eliminar um campo da lista seleccione o campo em questão e clique **Excluir**

Poderá ainda efetuar as seguintes parametrizações:

Ordenação: Para seleccionar a ordem pela qual os campos vão ser ordenados clique com o rato sobre o nome do campo a ordenar e indique neste campo o nível de ordenação.

Agrupar por: Indica se vão ser extraídas tantas linhas quantas as que sejam distintas para a informação constante deste campo, ou se pelo contrário, a aplicação vai agrupar todas as linhas que tenham este campo igual.

Total: Definimos neste campo que este valor vai sendo totalizado, ao longo da listagem, para que no final da listagem, ou nas quebras mencione os respetivos totais (ou transportes).

Média: Definimos neste campo que vai sendo calculada a média de todas as linhas extraídas.

Sub total: Indica ao sistema que vai ser efectuado um subtotal de cada vez que mude a informação constante deste campo.

Faz salto de página: Indica ao sistema que quando é efectuado o Sub total sobre este campo é forçado o salto de página.

Inicializa numeração: Indica ao sistema que quando é efectuado o Sub total sobre este campo é que seja reinicializado o número da página a 1.

Repete títulos: Indica ao sistema que quando é efectuado o Sub total sobre este campo são repetidos os títulos do mapa.

Faz transporte: O sistema vai ou não imprimir uma linha de transporte e outra de a transportar para os campos que forem impressos na zona de Totais.

Desenho do mapa



É com o recurso a  que se acede ao ecrã no qual é possível identificar a disposição gráfica e estética dos campos na página e consequentemente no mapa impresso. O Configurador de Mapas utiliza um editor que permite a movimentação livre de objectos no ecrã, com a visualização do espaço de edição e do conteúdo na sua versão real.

Todas as suas características, assim como, o seu manuseamento é semelhante para todas as zonas do mapa.

Seleccionar campos para impressão

A selecção de um campo é feita através do "arrastar" do campo em causa da lista de campos disponíveis para a zona do écran em questão.

Esta função não está disponível nas zonas de Totais e Sub totais. Independentemente dos campos que foram seleccionados para o mapa, estão sempre disponíveis (com excepção das zonas de Linhas e de Totais) os Dados da empresa.

Posicionar os campos no ecrã

Utilizando a régua como orientação, mova o campo fixando-o com o rato (tecla esquerda) até à posição pretendida.

- Fontes: Definição da fonte a utilizar na impressão do campo ou da zona.
- Bordos: Definição de um bordo para o enquadramento do campo.

Eliminar um campo

Elimina o campo seleccionado do desenho do mapa.

- **Cabeçalho:** Será a zona a ser impressa no início de cada uma das páginas do mapa.
- **Cabeçalho do sub total 1 a 4:** Será a zona a ser impressa no início de cada uma das quebras para os campos que tenham sido definidos como efectuando Sub total.
- **Títulos:** Será a zona a ser impressa no início da extracção da informação e aparecerá antes de qualquer uma das zonas descritas abaixo.
- **Linhas:** A zona que será repetida por tantas linhas quantas a que forem extraídas no mapa.
- **Sub total 1 a 4:** Será a zona a ser impressa no final de cada uma das quebras para os campos que tenham sido definidos como efectuando Sub total.
- **Totais:** Será a zona a ser impressa no final da extracção da informação e aparecerá depois de qualquer uma das zonas descritas acima.

Nesta zona não é possível inserir campos pois apenas se indicam quais os campos que pretendemos ver totalizados e o descritivo a apresentar quando se processa esta zona. De notar que apenas é possível totalizar os campos que estejam marcados na janela de Selecção de campos como sendo um campo de Total.

- **Rodapé:** Será a zona a ser impressa no final de cada uma das páginas do mapa.
- **Condições de cálculo:** Esta opção permite estabelecer condições de cálculo de um campo.

Veja em Documentos em Definição de condições / campos calculados mais informações de como construir um campo calculado ou uma condição.

- **Condições de impressão:** Esta opção permite estabelecer condições de impressão de um campo.

Veja em Documentos em Definição de condições / campos calculados mais informações de como construir um campo calculado ou uma condição.

- **Condições de fontes:** Esta opção permite estabelecer condições sobre as fontes de impressão de um campo.

Veja em Documentos em Definição de condições / campos calculados mais informações de como construir um campo calculado ou uma condição.

Em rodapé são apresentados alguns botões:

- **Papel:** Informa ao sistema que pretendemos marcar uma margem para início da impressão do mapa.
- **Campos novos:** Lista com todos os campos calculados presentes nas configurações existentes.
- **Condições das áreas visíveis:** Possibilidade de criar condições de modo a que sejam visíveis (se a condição for verdadeira) ou invisíveis (se a condição for falsa), as diferentes áreas do mapa.
- Veja em Documentos em Definição de condições / campos calculados mais informações de como construir um campo calculado ou uma condição.
- **Formatos de impressão:** A cada campo deve associar o formato em que pretende que este seja impresso, caso contrário todos os campos serão tratados como se de texto se tratasse (alinhados à esquerda e sem qualquer tipo de formatação).

Ao optar por não imprimir os campos repetidos, está a indicar que não pretende disponibilizar o conteúdo dos campos que tenham o mesmo conteúdo da linha anterior.

Pedidos



A opção  dá acesso a um ecrã de configuração dos campos que vão ser usados nos pedidos dos mapas.

Após introdução / alteração de cada um dos pedidos do mapa use "OK" para guardar as alterações. Se pretender criar um novo pedido para o mapa use "Novo". Para eliminar um pedido do mapa use "ANular" depois de ter seleccionado o pedido em causa da lista de pedidos.

Tipos de pedidos

- Variável

Pedido de um campo (texto, numérico quantitativo, numérico qualitativo, dinheiro ou data), que não fazendo parte de nenhuma das tabelas da aplicação vai servir para limitar a extracção do mapa ou apenas para ser impresso.

Exemplo: A percentagem de acumulação no mapa ABC de Artigos.

- Ficheiro

Vamos pretender usar um campo da tabela base do mapa ou de uma outra tabela relacionada para preenchimento do campo.

Exemplo: Intervalo de datas do documento.

- Tabela

Vamos pretender usar uma tabela interna ao sistema para este pedido.

Exemplo: Pedido sobre o status das encomendas.

Propriedades dos pedidos

- Descrição

Nome do pedido tal e qual ele será mostrado na janela de pedidos dos mapas.

- Número de elementos

O número de elementos que pode ser pedido varia de acordo com o tipo de pedido pretendido:

No caso das datas podemos usar constantes para as seguintes situações: @HH - Data do sistema, @HA - Ano corrente, @HM - Mês corrente.

- Um elemento - Será solicitada apenas a introdução de um valor para este pedido;
- Intervalo De... até... - Será solicitada a introdução de dois valores para este pedido (o inicial e o final);
- Um ou mais elementos - Será solicitada a escolha entre um ou mais elementos de uma lista de selecção.

Características dos pedidos

- Usar lista

Indica se vamos usar uma lista para fazer a validação dos valores introduzidos neste campo.

- Invisível

Indica que o pedido vai ser usado para limitar a extracção do mapa mas não vai ser visível na janela de pedidos do mapa.

Exemplo: Tipo de terceiro ser igual a 2 - Clientes.

- Obrigatório

Indica que o pedido é de preenchimento obrigatório e que não deve permitir a extracção do mapa enquanto não for seleccionado um elemento ou mais para este pedido.

Condição

Sobre um determinado pedido é possível igualmente incluir condições, cuja forma de construção será idêntica às das **Condições gerais de extracção**.

Exemplo: Não permite seleccionar o sector zzz na lista de sectores.

Condições gerais de extracção



accede à definição de condições para a extracção da informação. Podem ser usados na definição de condições campos da tabela base ou das tabelas relacionadas e funções.

As condições aplicam-se de uma forma global e não a um campo específico do mapa. Se pretender estabelecer condições para um campo em especial deve optar pelos Campos calculados.

Veja em Documentos em Definição de condições / campos calculados mais informações de como construir um campo calculado ou uma condição.

Confirmar



Usando confirma as alterações introduzidas na configuração do mapa carregado.

Cancelar



Usando cancela as alterações introduzidas na configuração do mapa carregado.

Inserção de opções nos menus

Após ter efectuado a configuração de um mapa ou de uma consulta é necessário colocá-la no menu da aplicação para que possa estar disponível para extracção. Esta operação faz-se com recurso à opção **Personalizar** que se encontra em todas as aplicações, incluindo na área de **Responsável de Sistema**.

Documentos

Consultas

Carregamento das configurações

Use o botão **Documentos** da área de trabalho para aceder à janela de configuração das consultas (documentos):

Em termos genéricos a criação de uma nova configuração ou a alteração de uma já existente, segue os mesmos pressupostos pelo que iremos apenas distingui-las em termos de carregamentos e gravação.

Para fazer uma nova configuração use **Novo** e será disponibilizado um ecrã para definição de uma configuração totalmente "limpa".

Para alterar uma configuração já existente seleccione a configuração em causa e clique **Confirmar**

Em ambas as situações o sistema evolui para uma janela onde serão efectuadas todas as alterações.

Ao clicar em **Novo** ou **Confirmar** vai entrar na janela de Consultas propriamente dita.

Nova

Tal como o uso da opção **Nova** na entrada principal da aplicação, esta opção tem como objectivo a criação de uma configuração totalmente nova.

Abrir

Tal como o uso da opção **Confirmar** na entrada principal da aplicação, esta opção tem como objectivo editar uma configuração existente.

As configurações dos documentos encontram-se gravadas em ficheiros do tipo <Aplicação>.ANL. O ecrã que lhe será apresentado de seguida é o mesmo da entrada da aplicação e nele pode seleccionar a configuração a editar.

Gravar

Uma configuração ao ser gravada pode ficar residente no ficheiro **ANL** que lhe foi fornecido com a aplicação, ou em alternativa em qualquer outro ficheiro desde que não ultrapasse o limite de comprimento do nome em 8 caracteres e com a extensão **ANL**.

Antes de gravar uma configuração, certifique-se que foram introduzidos os parâmetros de **Definição**. Quando efectua alterações a configurações, ou novas configurações deve usar sempre um novo ficheiro ANL para gravação, uma vez que o ficheiro base fornecido com a aplicação é substituído sempre que se procede a uma actualização do programa.

Anular

Para anular uma configuração existente proceda da seguinte forma:

- Seleccione o ficheiro **ANL** que contém a configuração a anular;
- Seleccione o nome da configuração a anular;
- Confirme a anulação com **Confirmar**.

Definição

Nesta opção procede-se à definição das características base da configuração carregada.

Ficheiro Base:

Ficheiro (tabela da aplicação) que servirá de base à configuração dos *Pedidos*.

A escolha do Ficheiro base não é relevante para a configuração de documentos

Pedidos

Esta opção não se aplica na configuração de documentos de impressão. É utilizada nas consultas para ecrã e na emissão de mapas.

Grupo

Nome para a indicação do grupo de configurações a que esta configuração pertence.

As configurações disponibilizadas estão agrupadas em diferentes grupos (*exemplo: Documentos comerciais, documentos de contas correntes, etc.*), mas caso pretenda pode dividir as configurações em grupos personalizados (*exemplo: Clientes e Fornecedores*).

Título / subtítulo

Ainda com a intenção de personalizar a configuração efectuada, deve indicar um título e um sub título para a mesma. A intenção destes campos é possibilitar a divisão lógica das configurações dentro do grupo a que pertencem.

Os títulos e sub títulos serão disponibilizados no ecrã de impressão de documentos de modo a auxiliar a escolha da configuração pretendida, pelo que deve escolher nomes que distingam completamente a configuração do documento.

Referência

Nome pelo qual a configuração será conhecida e referenciada no sistema.

Na lista de configurações disponibilizadas, a configuração será apresentada com a seguinte nomenclatura: Título * Sub título * Referência (*exemplo: Clientes * Orç., Enc., Guias, Facturas * FACTCLI*).

Observações

Observações de preenchimento livre sobre a corrente configuração (*exemplo: Configuração para Orçamentos, Encomendas, Guias e Facturas de Venda*).

Moeda nacional / Euros

Com esta indicação ativa será possível a comutação entre Escudos e Euros.

A sua utilização é limitada às consultas para ecrã.

Características de impressão

- Impressão para papel

Sinalizador que permite definir se a configuração é ou não passível de ser impressa em papel.

Deverá ser sempre sinalizada a impressão para papel, excepto no caso das configurações de **Consultas** em ecrã.

- Número de vias

Número de vias que serão emitidas por defeito na impressão do documento.

- Orientação

Orientação da impressão em papel. Habitualmente é utilizada a impressão em formato "Retrato (Portrait)" mas pode também ser utilizada a orientação em "Paisagem (Landscape)".

- Tipo de página / Altura / Largura

Estas definições permitem indicar o tipo de página a apresentar na opção **Desenho**. Desta forma (exemplo: Indicar uma página A4 (21 x 29,7)) será disponibilizada no ecrã de desenho uma área de configuração correspondente a uma folha deste tipo.

Pode ainda optar por indicar a Altura e Largura da página em centímetros, usando o formato "Definido".

A indicação do tamanho da página é usada unicamente na apresentação da configuração no desenho, tendo como intenção facilitar a disposição dos campos na página. Neste contexto, a definição de página aqui indicada não é tomada em consideração na impressão dos documentos, dado que a aplicação utiliza a impressora ativa (e as suas definições) indicada no Windows.

- Documentos por página

De acordo com o tipo de papel seleccionado, neste campo pode indicar quantos documentos deverão ser impressos na mesma página.

Exemplo: No caso dos cheques, recibos de salários, etc.

- Margem superior

Definição do tamanho da margem superior a reservar na impressão do documento

Altura entre documentos

No caso de serem impressos mais do que um documento por página qual a altura (distância) entre a impressão do primeiro e do segundo.

Para proceder à confirmação da definição é necessário usar *Confirmar*.

Fim

Tem como objectivo fechar a aplicação, confirme antes de fechar que procedeu à gravação de todas as alterações efectuadas.

Editar

Inserir nível

Sempre que necessite de criar um nível adicional de extracção de dados (até um limite máximo de 14 níveis) use esta função.

Apagar nível

Sempre que necessite de eliminar um dos níveis de extracção de dados (até ao limite mínimo de 1) use esta função.

Inserir grelha

Uma grelha é uma zona do documento que contém um certo número de campos que vão ser repetidos n vezes e que têm normalmente um título associado a cada um dos campos que a compõem.

Ao clicar nesta opção vai ser inserida no documento uma grelha ainda sem campos definidos.

Definições do objecto grelha

Após posicionar a grelha no local pretendido na configuração aceda às definições da grelha com um clique no botão direito do rato.

Referência

Nome do objecto que é atribuído de forma automática pela aplicação.

Activo

Um determinado objectivo pode estar "Sempre" activo ou apenas quando um outro objecto é mostrado.

Na definição de configurações de documentos comerciais o campo *Activo* é normalmente igual a "Sempre".

Posicionamento

- Só na primeira página - Indica ao sistema, se no caso de o documento impresso ter mais do que uma página, se a grelha vai ser impressa só na primeira página;
- Só na última página - Indica ao sistema, se no caso de o documento impresso ter mais do que uma página, se a grelha vai ser impressa só na última página;
- Posiciona na última linha - Após a extracção o cursor é posicionado na última linha da grelha.

Usado apenas nas consultas em ecrã.

Colunas

Definição das colunas que vão ser usadas na grelha.

Seleção do nível

Comece por seleccionar o nível a partir do qual vai escolher os campos para a grelha.

Lista com os campos do nível


Lista com os nomes dos campos associados ao nível escolhido.

Para passar campos da *Lista com os campos do nível* para a *Lista com os campos da grelha*, seleccione o campo pretendido com o rato e mantendo o botão direito do rato pressionado arraste o campo para a *Lista com os campos da grelha*.

Lista com os campos da grelha

Lista com os nomes dos campos que irão ser impressos na grelha.

Excluir campos da lista

Para retirar um campo da grelha posicione o rato sobre o nome do campo a excluir na *Lista com os campos da grelha* e use .

Totalizar

Indica se pretendemos ou não que seja totalizado o campo (coluna da grelha) em questão ao ser extraída a informação.

Caso opte por totalizar um determinado campo pode usar o total para impressão no rodapé da grelha.

Título

Possibilidade de alterar para cada campo (coluna da grelha) o título que vai surgir no topo da grelha.

Formato

A cada campo (coluna da grelha) deve associar o formato em que pretende que este seja impresso, caso contrário todas as colunas serão impressos como se de um texto se tratasse (alinhados à esquerda e sem qualquer tipo de formatação).

As definições de formatação de campos são iguais para qualquer um dos tipos de objectos que pode inserir na configuração, pelo que deve consultar o tema **Definição do formato dos campos** para obter mais informações sobre esta função.

Impressão

Esta função assume um papel essencial na definição da apresentação final da grelha na impressão do documento.

O efeito visual que cada alteração provoca é mostrado do lado direito da janela.

Título

Definições para aplicar aos títulos das colunas da grelha:

- Não imprimir - Pode optar por imprimir ou não os títulos das colunas da grelha;
- Separadores verticais - Que tipo de separadores verticais pretende para os títulos (Sem separadores, apenas os exteriores, apenas os interiores, os exteriores e os interiores);
- Separadores horizontais - Se quer ou não imprimir os separadores horizontais nos títulos.

Linhas

Definições para aplicar às linhas da grelha:

- Linhas visíveis - O número de linhas visíveis vai condicionar o tamanho da letra da grelha, em função do tamanho da Grelha no desenho;
- Separadores verticais - Que tipo de separadores verticais pretende para as linhas (Sem separadores, apenas os exteriores, apenas os interiores, os exteriores e os interiores);
- Separadores horizontais - Se quer ou não imprimir os separadores horizontais nas linhas.

Primeira coluna

Indicação se pretendemos que a primeira coluna da grelha esteja invisível, ou que contenha o número da linha na grelha.

A transportar / transporte

Indica de que forma é feito o realce dos campos A transportar e transporte, no caso do documento impresso ter mais do que uma página:

- Não - Não é feito qualquer realce;
- Sim com linha vazia a separar - É feito o realce através de uma linha vazia de separação;
- Sim com traço a separar - É feito o realce através de um traço separador.

Fontes

Definição da fonte a utilizar na impressão do objecto.

Inserir gráfico

O gráfico a inserir no documento contém um certo número de campos que vão ser apresentados em formato gráfico.

Definições do objecto gráfico

Após posicionar o gráfico no local pretendido na configuração aceda às definições do gráfico com um clique no botão direito do rato.

Referência

Nome do objecto que é atribuído de forma automática pela aplicação.

Activo

Um determinado objectivo pode estar "Sempre" activo ou apenas quando um outro objecto é mostrado.

Exemplo: Numa consulta em ecrã podemos ter um gráfico que apenas é mostrado quando evoluímos do ano para o detalhe do mês.

Posicionamento

- Invisível se inactivo - Indica ao sistema, se no caso de o gráfico não estar sempre activo, se ele se encontra invisível quando está inactivo;
- Linha escolhida no topo - Quando numa determinada consulta existe mais do que um nível e se selecciona uma linha, implicando uma "explosão" para o nível seguinte, a linha é transportada para o início da grelha;

Usado apenas nas consultas em ecrã.

- Posiciona na última linha - Após a extracção o cursor é posicionado na última linha da grelha.

Usado apenas nas consultas em ecrã.

Colunas

Definição das colunas que vão ser usadas no gráfico.

Seleccção do nível

Comece por seleccionar o nível a partir do qual vai escolher os campos do gráfico.

No nosso exemplo vamos usar o nível 1 para os campos relativos ao armazém.

Lista com os campos do nível

Lista com os nomes dos campos associados ao nível escolhido.

Para passar campos da *Lista com os campos do nível* para a *Lista com os campos da grelha*, seleccione o campo pretendido com o rato e mantendo o botão direito do rato pressionado arraste o campo para a *Lista com os campos do gráfico*.

Lista com os campos do gráfico

Lista com os nomes dos campos que irão compor o gráfico.

Excluir campos da lista

Para retirar um campo da grelha posicione o rato sobre o nome do campo a excluir na *Lista com os campos do gráfico* e use .

Título

Possibilidade de alterar para cada campo o título que vai surgir no gráfico.

Formato

A cada campo deve associar o formato em que pretende que este seja visualizado, caso contrário todas os campos serão tratados como se de um texto se tratasse (alinhados à esquerda e sem qualquer tipo de formatação).

As definições de formatação de campos são iguais para qualquer um dos tipos de objectos que pode inserir na configuração, pelo que deve consultar o tema **Definição do formato dos campos** para obter mais informações sobre esta função.

Gráfico

Esta função assume um papel essencial na definição da apresentação final do gráfico.

O efeito visual que cada alteração provoca é mostrado no fundo da janela. Este tipo de objecto apresenta todas as funcionalidade descritas apenas na configuração de consultas via SageMAP.

Tipo

Definições gerais a aplicar ao gráfico.

- Tipo de gráfico - Pode optar entre uma lista de gráficos disponíveis:
 - Grid - Que tipo de grid pretende o gráfico (Nenhuma, apenas horizontal, apenas vertical, vertical e horizontal);
 - Estilo de gráfico - O estilo do gráfico varia consoante o tipo de gráfico seleccionado;
 - Com legenda - Se quer ou não legenda no gráfico.

Textos

Definições para aplicar aos textos fixos nos gráficos:

- Título - O nome do gráfico;
- Título em X - Nome do eixo dos Xx;
- Título em Y - Nome do eixo dos Yy;
- Informação nos eixos - Se quer que sejam mostrados os marcadores da escala em nenhum dos eixos, ambos os eixos, só no eixos dos Xx, só nos eixos dos Yy.

Cores

Definições para aplicar às cores dos gráficos:

- Margens - Se pretende ou não um bordo (margem) em volta do gráfico;
- Gráfico (Cor / Preto e branco) - Se deseja que o gráfico seja mostrado a cores ou a preto e branco;
- Paleta - Tipo de paleta a usar na visualização do gráfico (Por defeito, Pastel, Escala de cinzento);
- Cor de fundo - Cor a usar para o fundo do gráfico.

Fontes

Definição da fonte a utilizar na impressão do objecto.

Inserir texto

Um texto é um objecto que contém uma descrição fixa com o conteúdo pretendido.

Definições do objecto texto

Após posicionar o texto no local pretendido na configuração aceda às definições do texto com um clique no botão direito do rato.

Referência

Nome do objecto que é atribuído de forma automática pela aplicação.

Bordo

Definição de um bordo para o enquadramento do texto.

Só na primeira página / Só na última página

Indica ao sistema, no caso de o documento impresso ter mais do que uma página, se o texto vai ser impresso só na primeira ou última página.

Fundo

Cor a usar para o fundo do texto.

Fontes

Definição da fonte a utilizar na impressão do objecto.

Inserir campo

Um campo é uma zona do documento que contém um dado campo associado ao nível a que pertence.

Definições do objecto campo

Após posicionar a grelha no local pretendido na configuração aceda às definições do campo com um clique no botão direito do rato.

Referência

Nome do objecto que é atribuído de forma automática pela aplicação.

Campo

Selecione o nível a partir do qual vai escolher os campos a inserir.

Exemplo: Vamos usar o nível 1 para os campos nome do cliente.

Formato

A cada campo deve associar o formato em que pretende que este seja visualizado, caso contrário todas os campos serão tratados como se de um texto se tratasse (alinhados à esquerda e sem qualquer tipo de formatação).

As definições de formatação de campos são iguais para qualquer um dos tipos de objectos que pode inserir na configuração, pelo que deve consultar o tema **Definição do formato dos campos** para obter mais informações sobre esta função.

Bordo

Definição de um bordo para o enquadramento do campo.

Só na primeira página / Só na última página

Indica ao sistema, no caso de o documento impresso ter mais do que uma página, se o campo vai ser impresso só na primeira ou última página.

Fundo

Cor a usar para o fundo do campo.

Fontes

Definição da fonte a utilizar na impressão do objecto.

Inserir desenho

Um desenho é um ficheiro de imagem que será incluído na configuração do documento.

Exemplo: Os logotipos das marcas representadas pela empresa.

Para inserir o logotipo da empresa de trabalho não precisa usar esta função, bastando para o efeito inserir um texto com a seguinte descrição @IINF.

Inserir caixa

Uma caixa é uma zona do documento onde iremos inserir um conjunto de objectos que poderão ser movidos e tratados como um todo.

Após posicionar a caixa no local pretendido na configuração aceda às definições da caixa com um clique no botão direito do rato.

Referência

Nome do objecto que é atribuído de forma automática pela aplicação.

Bordo

Definição de um bordo para o enquadramento da caixa.

Só na primeira página / Só na última página

Indica ao sistema, no caso de o documento impresso ter mais do que uma página, se a caixa vai ser impressa só na primeira ou última página.

Fundo

Cor a usar para o fundo do texto.

Apagar objecto

Sempre necessite eliminar um objecto da configuração deve seleccionar o objecto em questão e de seguida usar esta função, ou <Shift>.

Ver

Níveis

Ao entrar em qualquer configuração fica desde logo posicionado no ecrã de Níveis, em que cada um dos 14 níveis possíveis corresponde a um nível separado de extracção de dados.

Sempre que necessite voltar ao ecrã dos níveis utilize Níveis no menu Ver ou <Ctrl><F1>.

Exemplo: Para simplificar, qualquer documento tem pelo menos duas áreas distintas: Uma parte superior com dados da empresa, do cliente e do documento em questão; outra, sob a forma de grelha, que discrimina os movimentos do documento em causa. O nível 1, no caso do ficheiro estar dividido em Cabeçalhos e Linhas, terá que corresponder obrigatoriamente ao ficheiro de Cabeçalhos e o nível seguinte ao ficheiro de Linhas.

Seleccionar campos é uma condição necessária, mas não suficiente para a sua impressão no desenho do documento.

No exemplo do documento de vendas (FACTCLI), a tabela associada ao nível 1 é Documentos GC Cab (cabeçalhos) e ao nível 2 é Documentos GC Lin (linhas). Será extraído no primeiro nível a informação do cabeçalho de um documento e no segundo nível a informação sobre as linhas deste.

As operações usadas para configurar qualquer um dos níveis criados, a janela de manutenção e os campos disponibilizados são os mesmos.

Seleção da tabela

Indicação do ficheiro a partir do qual se irão seleccionar os campos a incluir na configuração do documento.

Exemplo: Nos documentos comerciais, a tabela associada ao nível 1 será Documentos GC Cab (cabeçalhos) e ao nível 2 Documentos GC Lin (linhas).

Se pretender configurar documentos financeiros, a tabela a indicar para o nível 1 será Documentos CC Cab e para o nível 2 o Documentos CC Lin.

Na circunstância de pretender configurar um documento com base em pendentes (*exemplo: Carta a clientes sob a forma de "Aviso de Vencimento"*), deve indicar o ficheiro de Pendentes para os níveis 1 e 2.

Lista de campos da tabela

Após a indicação de uma tabela será disponibilizada a lista de campos dessa tabela.

Independentemente da tabela seleccionada, são sempre também seleccionadas as tabelas com os Dados da empresa e os Parâmetros da aplicação.

Assim e após ser disponibilizada a Lista de campos da tabela, deve escolher os campos pretendidos e transportá-los para a *Lista de campos seleccionados*.

Para isso, é necessário executar correctamente todos os passos da operação de selecção e arrasto de um campo, habitualmente designada por drag & drop.

- Para aceder à lista de campos da tabela faça duplo clique no símbolo e de imediato é disponibilizada a lista dos campos da tabela;

Ao serem mostrados os campos o símbolo passa a. Um duplo clique neste símbolo provoca que a lista de campos deixe de ser visível e volte à situação inicial.

- Seleccionar na lista o campo pretendido com o clique do rato;
- Clicar no rato e após ser mostrado o símbolo de campo seleccionado, manter este botão premido para iniciar o transporte do campo para a lista de campos seleccionados;
- Transportar o campo, arrastando-o (por intermédio do movimento do rato) para a lista, mantendo sempre o botão esquerdo premido.

Os campos a seleccionar podem ser basicamente de dois tipos:

- Pertencentes à tabela original (*exemplo: Data do documento*);
- Pertencentes a uma tabela associada à tabela base (*exemplo: Nome do cliente*).

Todos os campos a partir dos quais se pode aceder à tabela que está associada aos mesmos, para se colocar informação associada são representados com um símbolo. Clicando neste símbolo temos acesso a todos os campos da tabela associada à nossa tabela base.

Deve seleccionar campos das tabelas para a *Lista de campos seleccionados* o mais possível dentro da ordem que vai necessitar desses campos na configuração do documento.

Campos calculados

Um campo calculado é um dado que é obtido através de campos existentes nas tabelas com auxílio das funções.

Veja em **Funções** mais informações de como construir um campo calculado ou uma condição.

Botão Calculos acede à definição de Campos calculados.

Os campos referidos nos exemplos seguintes são igualmente fornecidos com as configurações que são instaladas com a aplicação.

Exemplo: Pretende-se um campo que inclua o código postal e a localidade do cliente (4470-009 MOREIRA MAI). Este dado está em dois campos das tabelas da base de dados, o campo Código Postal da tabela de Clientes e o campo Localidade da tabela Códigos Postal. O nível onde vai ser incluído este campo é o nível 1 uma vez que se trata de um dado global do cliente e que não vai mudar linha a linha do documento.

Exemplo: Pretende-se um campo que indique o número da via do documento (original, duplicado, etc.). Este dado não existe em nenhuma das tabelas da base de dados e é tratado no momento em que se procede à emissão do documento através de uma função interna do sistema designada Func_NumVia[]. O nível onde vai ser incluído este campo é o nível 1 uma vez que se trata de um dado global do documento e que não vai mudar linha a linha do documento.

Exemplo: Pretende-se um campo que indique se o documento foi ou não anulado. Este dado existe na tabela Documentos GC Cab da base de dados. O nível onde vai ser incluído este campo é o nível 1 uma vez que se trata de um dado global do documento e que não vai mudar linha a linha do documento.

Exemplo: Pretende-se um campo que indique as casas decimais a usar para a impressão do documento. Este dado existe na tabela de Moedas da base de dados. O nível onde vai ser incluído este campo é o nível 1 uma vez que se trata de um dado global do documento e que não vai mudar linha a linha do documento.

Exemplo: Pretende-se um campo com o extenso do recibo. Este dado pode ser obtido através do uso da função Func_ExtNumero ao campo Total Liquido da tabela de Cab Processamento da base de dados, conjugada com o nome da moeda declarada nos Parâmetros da aplicação que é obtida através do campo Descrição da tabela de Moedas. O nível onde vai ser incluído este campo é o nível 1 uma vez que se trata de um dado global e que não vai mudar linha a linha.

Exemplo: Pretende-se um campo que indique se o documento tem ou não IVA incluído. Este dado é lido do campo I.V.A. Incluído da tabela Documentos GC Cab da base de dados. O nível onde vai ser incluído este campo é o nível 1 uma vez que se trata de um dado global do documento e que não vai mudar linha a linha do documento.

Exemplo: Pretende-se um campo que indique o valor total do IVA. Este dado é lido dos campos Total I.V.A. 1 a Total I.V.A. 4 da tabela Documentos GC Cab da base de dados. O nível onde vai ser incluído este campo é o nível 1 uma vez que se trata de um dado global do documento e que não vai mudar linha a linha do documento.

Exemplo: Pretende-se um campo que indique o valor total da mercadoria. Este dado é o resultado da soma dos campos Total Descriptores, Total Mercadoria e Total Outros da tabela Documentos GC

Cab da base de dados. O nível onde vai ser incluído este campo é o nível 1 uma vez que se trata de um dado global do documento e que não vai mudar linha a linha do documento.

Exemplo: Pretende-se um campo que indique o preço unitário do artigo. Este dado é o resultado da aplicação dos campos Preço Unitário e Taxa I.V.A. da tabela Documentos GC Lin da base de dados. O nível onde vai ser incluído este campo é o nível 2 uma vez que se trata de um dado que vai mudar linha a linha do documento.

Exemplo: Pretende-se um campo que indique a quantidade movimentada do artigo. Este dado é o resultado da aplicação dos campos fator e Quantidade da tabela Documentos GC Lin da base de dados. O nível onde vai ser incluído este campo é o nível 2 uma vez que se trata de um dado que vai mudar linha a linha do documento.

Exemplo: Pretende-se um campo que indique forma como é efectuado o pagamento do vencimento. O nível onde vai ser incluído este campo é o nível 1 uma vez que se trata de um dado muda documento a documento.

Para inserir um campo calculado num dos níveis após ter sido criado aceda a *Calculados* na Lista de campos da tabela e da mesma forma que para um campo de uma outra tabela transfira-o para a *Lista de campos seleccionados*.

Condições de extracção de dados

Condição sobre o nível

O botão acede à definição de condições para a extracção dos níveis a que se aplica. Podem ser usados na definição de condições sobre os níveis, campos calculados ou funções.

As condições aplicam-se ao nível de uma forma global e não a um campo específico de cada um dos níveis. Se pretender estabelecer condições para um campo em especial deve optar pela selecção de **Campos calculados**.

Em todos os casos em que existam dois ou mais níveis de extracção de dados é obrigatório seleccionar quais os campos chave que estabelecem a relação entre os níveis (exemplo: Cabeçalhos e linhas).

De notar que a condição estabelece-se sempre no nível de grau inferior referenciando campos dos dois níveis.

Exemplo: Para um documento comercial, foi seleccionada a tabela Documentos GC Cab (cabeçalhos) para o nível 1 e a tabela Documentos GC Lin (linhas) para o nível 2.

Nesta situação deve verificar que neste nível (cabeçalhos) só serão extraídos dados dos documentos comerciais de clientes.

Deverá igualmente estabelecer uma relação entre os cabeçalhos e as linhas com os campos chave de ambas as tabelas (Ano, tipo de documento, série e número de documento).

Veja em **Funções** mais informações de como construir uma condição ou um campo calculado.

Extracção

Nesta área é dada a indicação da extracção de todas linhas, ou só das n primeiras.

No caso dos documentos comerciais opta-se sempre por extrair todas as linhas.

Isolada

Indicação da extracção isolada deste nível, ou conjunta deste com outro nível.

No caso dos documentos comerciais opta-se por extrair isoladamente cada nível.

Ordenação

Sinalização do tipo de ordenação pretendida (ascendente ou descendente).

O sentido da ordenação é aplicado a todos os campos indicados para ordenação.

Linhas repetidas

Ao optar por não imprimir linhas repetidas, está a indicar que não pretende disponibilizar linhas cujos campos tenham o mesmo conteúdo de outras linhas.

No caso dos documentos comerciais opta-se normalmente, por extrair todas as linhas.

Lista de campos seleccionados

Nesta janela serão disponibilizados os campos previamente seleccionados para inclusão na configuração.

Ordenação dos campos

Para seleccionar a ordem pela qual os campos vão ser ordenados clique com o rato sobre o nome do campo a ordenar e será disponibilizada uma ordenação sobre este campo e os campos que o precedem.

Excluir campos da lista

Para retirar um campo da lista posicione o rato sobre o nome do campo a excluir e use .

Tipo

Tipo associado aos campos presentes na Lista de campos seleccionados:

- Campo - Tipo de campo normal;

No caso dos documentos comerciais é normalmente usado o tipo Campo.

- Acumulado - O campo não é representado pelo seu valor mas sim pelo valor da soma de todas as linhas extraídas;
- Número de ocorrências - O campo não é representado pelo seu valor mas sim pelo número de vezes que foi extraído;
- Média - O campo não é representado pelo seu valor mas sim pelo valor da média de todas as linhas extraídas;
- Acumular por coluna - Permite a obtenção do acumulado progressivo dessa coluna. (exemplo: Colunas de saldos).

Desenho

É nesta opção que se indicará a disposição gráfica e estética dos campos na página e consequentemente no documento impresso. O Configurador de Mapas e Documentos utiliza um editor que permite a movimentação livre de objectos no ecrã, com a visualização do espaço de edição e do conteúdo na sua versão real.

Sempre que necessitar de voltar ao ecrã dos níveis pode utilizar as teclas <Ctrl><F2>. A janela informativa das coordenadas dos objectos pode ser arrastada para outro local do ecrã de modo a facilitar a visibilidade no posicionamento dos campos.

Sobre o desenho vão ser possíveis operações de inserção e eliminação de objectos (grelhas, gráficos, textos, campos, desenhos e caixas) disponíveis no menu Editar.

A forma de tratar cada um dos objectos que pretende inserir é descrita na opção Editar.

Inserção de objectos no desenho

A inserção de um objecto (disponível via a opção Editar) vai sempre posicioná-lo no topo do ecrã.

Ao inserir (opção Editar) ou seleccionar um objecto (com o rato), as extremidades do objecto encontram-se realçadas a vermelho, o que vai servir de indicador de edição do objecto, permitindo-lhe aplicar definições sobre o objecto (botão direito do rato), ou posicioná-lo no ecrã.

Posicionar os objectos no ecrã

Utilizando a régua como orientação, mova o objecto fixando-o com o rato (tecla esquerda) até à posição pretendida.

Para fixar as coordenadas do objecto pode também usar a janela informativa das coordenadas.

Definir as propriedades dos objectos

Com o apontador do rato sobre o objecto, faça um clique no botão direito e defina as propriedades do objecto.

As definições a aplicar mudam para cada tipo de objecto e serão descritas na opção Editar.

Definição do formato dos campos

A aplicação ao ser instalada fornece-lhe um conjunto de configurações que por si só já têm em si imbuído um conjunto de formatos pré definidos.

Os formatos dos objectos grelha, campo, gráfico e texto são acessíveis via definições dos objectos, mas podem ser alterados os existentes, ou criados novos formatos, usando para o efeito o botão "Novo".

Lista de formatos existentes na configuração carregada

Na zona superior da janela dispõe dos tipos de formatos já criados para a configuração que está carregada neste momento.

Outros

Mesmo não existindo na configuração carregada pode aceder a formatos existentes no ficheiro de configurações globais.

Opções

A opção Novo cria um formato não existente, e a Anular elimina da configuração o formato seleccionado da lista.

Código / Descrição

Sigla e nome do formato.

Tipo de formatos

Genericamente existem três tipos de formatos de objectos: Texto, Número e Data.

Texto

Definições para todos os objectos de formato texto.

Alinhamento

No formato texto apenas podemos definir o alinhamento pretendido para o formato em questão dentro dos tipos disponíveis (Esquerda, centrado, direita, word wrap e esquerda (colunas livres)).

Número

A definição de números (valores e quantidades).

Por extenso

Caso particular quando pretendemos que um determinado valor seja impresso não no seu formato numérico mas sim por extenso.

Exemplo: O total do documento por extenso.

Alinhamento

Embora normalmente um número seja alinhado à direita, podemos definir qual o posicionamento do formato dentro dos tipos disponíveis (Esquerda, centrado, direita, word wrap e esquerda (colunas livres)).

Negativos

Como pretendemos que sejam impressos os valores negativos (com parêntesis, com sinal negativo ou com sinalizador débito (D) / crédito (C)).

Parte inteira

Quantos dígitos vão ser usados no máximo para a parte inteira do número.

Parte decimal

Quantos dígitos vão ser usados no máximo para a parte decimal do número.

Se pretender que um dado formato respeite sempre, o número de casas decimais da moeda em que o documento foi lançado, fixe a parte decimal a 11.

Largura do dígito (em / de milímetro)

Aplicado quando se pretende que um determinado valor seja desenhado dígito a dígito (*exemplo: Valor dos cheques*).

Imprime se igual a zero

Indica se pretendemos que seja impresso um zero (0) no caso do campo não ter valor, ou se nesses casos nada deve ser impresso.

Separa milhares

Indica se pretendemos que seja incluído um separador de milhares (o que estiver definido nas Definições regionais do Windows), quando o valor do campo o exigir.

Separa parte decimal

Indica se pretendemos que seja incluído um separador decimal (o que estiver definido nas Definições regionais do Windows), quando o valor do campo o exigir.

Zero à esquerda do ponto decimal

Indica se pretendemos que seja impresso um zero à esquerda da parte decimal quando o valor do campo não atingir a unidade.

Formatado com zeros à esquerda

Indica se pretendemos que sejam impressos zeros à esquerda do campo, de modo a completar o tamanho definido na parte inteira.

Data

A definição de formatos para apresentação de campos do tipo data.

Definição

Formato a usar para representação da data recorrendo aos auxiliares apresentados no fundo do ecrã.

Alinhamento

Podemos definir qual o posicionamento do formato da data dentro dos tipos disponíveis (Esquerda, centrado, direita, word wrap e esquerda (colunas livres)).

Definição de condições / campos calculados

Vimos já alguns exemplos de condições e de campos calculados, vamos ver agora a forma de construção, bem como, as funções disponíveis para o efeito.

Pré configurados

Possibilidade de recuperação de uma determinada fórmula (cálculos) já parametrizada.

Título

Nome de referência do campo.

Deve ser o mais explícito possível de forma a poder ser referenciado facilmente na definição da configuração.

Tipo

Existem 4 tipos base para definição dos campos calculados:

- Texto - O resultado final do campo que será um texto;

Exemplo: A concatenação do código postal com a localidade do cliente.

- Numérico qualitativo - O resultado final do campo será um numérico mas sem capacidade de apresentar totais;

Exemplo: O número do cliente associado ao documento.

- Numérico quantitativo - O resultado final do campo será um numérico com capacidade de apresentar totais e de ser usado em fórmulas;

Exemplo: A quantidade movimentada na linha do documento.

- Dinheiro - O resultado final do campo será um numérico com capacidade de apresentar totais e de ser usado em fórmulas, com a particularidade de se tratar de um valor monetário, sendo por isso possível de ser representado no respectivo contravalor;

Exemplo: O valor total da mercadoria do documento.

- Data - O resultado final do campo será uma data.

Exemplo: A data de criação do artigo.

Validações

Qual o nome da tabela sobre a qual o campo será validado.

Definição

A fórmula que vai permitir a construção do campo calculado ou da condição.

Para construção da fórmula pode usar Funções, Campos ou Utilizadores que uma vez seleccionados das respectivas listas podem ser "arrastados" para esta zona.

Funções

Lista de funções que podem ser agregadas às definições dos campos calculados ou das condições.

Campos

Indicação do ficheiro a partir do qual se irão seleccionar os campos a incluir na definição dos campos calculados ou das condições.

Exemplo: Para calcular o valor total pago vamos usar campos da tabela Cab Processamento.

Para aceder à lista de campos da tabela faça duplo clique no símbolo  e de imediato é disponibilizada a lista dos campos da tabela:

Ao serem mostrados os campos o símbolo passa a . Um duplo clique neste símbolo provoca que a lista de campos deixe de ser visível e volte à situação inicial.

Assim e após ser disponibilizada a lista de campos da tabela, deve escolher os campos pretendidos e transportá-los para a Definição.

Para isso, é necessário executar correctamente todos os passos da operação de selecção e arrasto de um campo, habitualmente designada por drag & drop.

Os campos a seleccionar podem ser basicamente de dois tipos:

- Pertencentes à tabela original (*exemplo: Data do documento*);
- Pertencentes a uma tabela associada à tabela original (*exemplo: Nome do cliente*).

Todos os campos a partir dos quais se pode aceder à tabela que está associada aos mesmos, para se colocar informação associada são representados com um símbolo . Clicando neste símbolo temos acesso a todos os campos da tabela associada à nossa tabela base.

Utilizadores

Lista dos utilizadores a usar na construção da definição de campos calculados ou condições.

- Somar (+) - Operação matemática de adição;

Se pretendermos somar (concatenar) textos dever ser usado o (&) e não o sinal (+).

- Subtrair (-) - Operação matemática de subtracção;
- Multiplicar (*) - Operação matemática de multiplicação;
- Dividir (/) - Operação matemática de divisão;
- Maior (>) - Usado para testar se um valor é maior do que outro;
- Maior ou igual (>=) - Usado para testar se um valor é maior ou igual a outro;
- Menor (<) - Usado para testar se um valor é menor do que outro;
- Menor ou igual (<=) - Usado para testar se um valor é menor ou igual a outro;
- Igual (=) - Usado para testar se um valor é igual a outro;
- Diferente (<>) - Usado para testar se um valor é diferente de outro;
- E ({E}) - Usado quando se pretende testar um E outro valor de modo a que ambas as condições se verifiquem;
- OU ({OU}) - Usado quando se pretende testar um OU outro valor de modo a que baste que uma das condições se verifique.

Lista das funções

Apresentamos agora a lista de todas as funções disponíveis no Configurador de Mapas e Documentos, para serem usadas na construção de campos calculados e condições de extracção de níveis.

Ficheiros

Funções associadas a extracção de informação directamente das tabelas da aplicação:

Acumulado

Retorna o acumulado (somatório) de um campo de uma tabela da aplicação. Func_Acumulado [Campo]

Exemplo. O valor acumulado pago pelo terceiro

Func_Acumulado[Acumulados Terceiros_Valor Pago]

Campo

Retorna um campo a partir de um outro. Func_Campo[Campo1;Campo2]

Exemplo: A descrição do código postal do terceiro.

Func_Campo[Códigos Postais_Localidade;Clientes_Código Postal]

Numéricas

Funções associadas a campos do tipo numérico:

Absoluto

Retorna o valor absoluto de uma expressão. Func_Absoluto[Campo]

Exemplo: Func_Absoluto[Pendentes_Movimentação-Pendentes_Tipo Terceiro]

Arredonda

Retorna o valor do campo arredondado ao número de casas decimais pretendido.

Func_Arredonda[Campo;Tipo]

Tipo pode ter os seguintes valores:

-1 = 3 casas decimais

0 = 2 casas decimais

1 = 1 casa decimal

2 = Unidade

3 = Dezena

...Exemplo: O valor total do documento arredondado ao número de casas decimais da moeda em que o documento foi lançado.

Func_Arredonda[Documentos GC Cab_Total Documento;Moedas_Arredondamento Doc]

Inteiro

Retorna a parte inteira de um campo numérico. Func_Inteiro[Campo]

Exemplo: O valor total do documento truncado apenas à parte inteira ignorando as decimais.

Func_Inteiro[Documentos GC Cab_Total Documento]

Texto

Converte um número num texto. Func_Texto[Campo]

Exemplo: Converter o número de documento num texto.

Func_Texto[Documentos GC Cab_Nosso Nº Documento]

ZerosTexto

Formata com zeros à esquerda. Func_ZerosTexto[Campo;Máximo]

Máximo

Número máximo de dígitos do resultado

Exemplo: Formata com um zero à esquerda o mês da data de pagamento.

`Func_ZerosTexto[Func_Mes[Pendentes_Data Pagamento];2]`

ExtNumero

Transforma um valor no seu extenso, acrescentando no fim o conteúdo de Campo.

`Func_ExtNumero[Valor;Campo]`

Exemplo: Extenso do valor do documento

`Func_ExtNumero[Documentos GC Cab_Total Documento;Moedas_Descrição]`

Dinheiro

Transforma um qualquer valor num campo do tipo "dinheiro". `Func_Dinheiro[Valor]`

Texto

Funções associadas a campos do tipo texto:

Numero

Converte um texto num campo numérico. `Func_Numero[Campo]`

Comprimento

Retorna o comprimento de um texto. `Func_Comprimento [Campo]`

Exemplo: Comprimento da conta no movimento contabilístico

`Func_Comprimento[Movimentos Contabili_Conta]`

SemEspacos

Retira os espaços de um texto. `Func_SemEspacos[Campo]`

`Func_SemEspacos[Movimentos Contabili_Conta]`

Maiusculas

Converte um texto para maiúsculas. `Func_Maiusculas[Campo]`

Exemplo: Mostra o nome do cliente em maiúsculas.

`Func_Maiusculas[Clientes_Nome]`

Mininusculas

Converte um texto para minúsculas. `Func_Minusculas [Campo]`

Exemplo: Mostra o nome do vendedor em minúsculas.

`Func_Minusculas[Vendedores_Nome]`

ParteDe

Retorna o conteúdo de parte do campo, a começar em Início e com Tamanho de comprimento.

Func_ParteDe[Campo;Início;Tamanho]

Exemplo: Determina o ano da data de vencimento.

Func_ParteDe[Documentos GC Cab_Data Vencimento;7;4]

Letra

Transforma um valor ASCII no caracter texto correspondente. Func_Letra [Campo]

Exemplo: Func_Letra[65]

Contem

Procura no Texto1 se o Texto2 existe, retornando 0 se não existir, ou a posição onde se inicia o Texto2. Func_Contem [Texto1;Texto2]

Exemplo: Clientes com Mário no seu nome

Func_Contem[Clientes_Nome; "Mario"]

Datas

Funções associadas a campos do tipo data:

Ano

Retorna o ano de uma data. Func_Ano [Campo]

Exemplo: Ano da data do documento

Func_Ano[Documentos GC Cab_Data]

Mes

Retorna o mês de uma data. Func_Mes [Campo]

Exemplo: Mês da data do documento

Func_Mes[Documentos GC Cab_Data]

Dia

Retorna o dia de uma data. Func_Dia [Campo]

Exemplo: Dia da data do documento

Func_Dia [Documentos GC Cab_Data]

DiasEntreDatas

Retorna o número de dias que passaram entre duas datas.

Func_DiasEntreDatas[Campo1;Campo2]

Exemplo: Determina os dias que passaram entre uma data de referência pedida ou imprimir o documento e a data de vencimento dos pendentes

Func_DiasEntreDatas[Pedidos_Data Refer.;Pendentes_Data Vencimento]

DataMaisDias

Retorna a data adicionada de um determinado número de dias. Func_DataMaisDias[Campo;Dias]

Exemplo: Determina qual a data que resulta da soma dos dias para aviso de vencimento a uma data de referência pedida ou imprimir o documento.

Func_DataMaisDias[Pedidos_Data Refer.;Dias Aviso Venciment]

DataVazia

Tem por finalidade verificar se uma determinada data é nula. Func_DataVazia[Campo]

Exemplo: Verifica se data de referência pedida ou imprimir o documento foi ou não preenchida

Func_DataVazia[Pedidos_Data Refer.]

Comparação

Funções de comparação entre campos:

IgualAUm

Verifica se um campo é igual a qualquer um outro dos seguintes.
Func_IgualAUm[Campo1;Campo2;Campo3;Campo4....]

Exemplo: Verifica se a área de gestão de um documento é a 1, 4 ou 7

Func_IgualAUm[Tipos de Documento_Area Gestão;1;4;7]

Se

Atribuição a um campo de um determinado conteúdo dependendo da condição ser verdadeira ou falsa. Func_Se[Condição;Verdade;Falso]

Exemplo: Se o fator de uma determinada linha é zero o resultado é a quantidade movimentada senão é a quantidade dividida pelo fator.

Func_Se[Documentos GC Lin_fator=0;Documentos GC Lin_Quantidade;Documentos GC Lin_Quantidade / Documentos GC Lin_fator]

SeResultado

Atribuição a um campo de um determinado conteúdo dependendo da condição anterior ser verdade ou falsa.

Func_SeResultado[Campo;Expr1;Resultado1;Expr2;Resultado2;Expr3;Resultado3 ...]

Se Valor =Expr1 então Resultado1 senão

Se Valor = Expr2 então Resultado2

Exemplo: Retorna o nome do fornecedor se a entidade é do tipo 1 e o nome do cliente se se trata de uma entidade do tipo 2.

Func_SeResultado[Tipos de Documento_Entidades;1;Fornecedores_Nome;2;Clientes_Nome]

NumeroEntre

Retorna verdade ou falso se Num1 está compreendido entre Num2 e Num3.
Func_NumeroEntre[Num1;Num2;Num3]

Func_Se[Func_NumeroEntre[Func_DiasEntreDatas[Pendentes_Data Documento;Pedidos_Data Refer.];0;29]=-1;(2*Func_Absoluto[Pendentes_Movimentação-Pendentes_Tipo Terceiro]-1)*Pendentes_Valor Pendente;0]

ComparaTexto

Compara dois textos, retornando os seguintes valores: -1 se Texto1 < Texto2, 0 se Texto1 = Texto2, 1 se Texto1 > Texto2 Func_ComparaTexto[Texto1;Texto2]

Exemplo: Verifica se a moeda do cliente é igual à moeda base da empresa

Func_ComparaTexto[Clientes_Moeda;Parametros Aplicação_Código Moeda]

TalComo

Verifica se num dado texto existe o outro. Func_TalComo[Texto1;Texto2]

Exemplo: Verifica se a conta pedida existe no plano de enquadramento de rubricas

Func_TalComo[Plano Enq. Rúbricas_Cód. Enq. Rúbrica;Pedidos_Máscara]

Etiquetas e Cheques

Embora com uma entrada distinta, a configuração de etiquetas e de cheques segue em tudo os mesmos pressupostos da criação de mapas

Mapas - Crystal Reports

Mapas - Crystal Reports

É possível o recurso a uma ferramenta standard (Crystal Reports) a elaboração de mapas e consultas à medida das necessidades da sua empresa.

Necessita de uma licença adicional para poder adicionar mapas elaborados em Crystal Reports

Chamada de mapas em Crystal Reports

Após ter efectuado a configuração de um mapa ou de uma consulta é necessário colocá-la no menu da aplicação para que possa estar disponível para extracção. Esta operação faz-se com recurso à opção **Personalizar** da qual já falamos anteriormente, e que se encontra em todas as aplicações, incluindo na área de responsável de Sistema.