### DCA-0125 Sistemas de Tempo Real

Luiz Affonso Guedes www.dca.ufrn.br/~affonso affonso@dca.ufrn.br



# Conceitos de Prioridade e Alocação de CPU de Processos

### Conteúdo


- □ Definição de prioridade de processos no Sistema Operacional.
- □ Exemplos de programas em C\C++ para atribuição de prioridade de processos.
- □ Alocação de CPUs para processos.
- □ Exemplos de programas em C/C++ para alocação de CPU para processos.

#### Conceitos Fundamentais

- □ Processos
- □ Interrupção
- □ Sincronização, comunicação, controle e proteção entre processos


### Questão Básica

Como há mais processos que processadores, como intercalar o uso dos processadores entre os diversos processos?



### Questão Básica


□ Necessidade de mudança de contexto entre processos



### Processos - Alocação de CPUs

#### □ Contexto de multi-core

 A afinidade do processador, ou afixação da CPU ou "afinidade do cache", permite a ligação e a desatamento de um processo a uma CPU ou a uma variedade de CPUs, de modo que o processo seja executado apenas na CPU ou CPUs designadas



#### Alocação de CPUs

- Exercício:
  - Compile e execute o programa alocar\_cpu.cpp
    - g++ alocar\_cpu.cpp -o alocar\_cpu
    - · ./alocar\_cpu
  - Em outro terminal, execute o programa Htop (ou top) e verifique em qual CPU o programa está executando.
  - Analise o resultado e o código do programa.
- Modifique o programa alocar\_cpu.cpp para que ele possa executar nas CPUs 0 e 2.

#### Alocação de CPUs


#### □ Exercício:

- Execute novamente o programa alocar\_cpu.
- Num outro terminal execute o comando
- \$ taskset -p <PID do alocar\_cpu>
- \$ taskset -pc 0-2 <PID do alocar\_cpu>

#### □ Exercício:


- Comente as linhas associadas com alocação de CPU do programa alocar\_cpu.cpp. Salve e compile novamente.
  - g++ alocar\_cpu.cpp -o alocar\_cpu
  - \$ taskset -c 2-3 ./alocar\_cpu
- Analise o resultado

# Mecanismo de Escalonamento de Processos



#### Escalonamento de Processos

- □ O escalonador é a entidade do sistema operacional responsável por selecionar um processo apto para executar no processador.
  - Algoritmo que determinar qual processo irá ocupar a CPU.
  - Esse algoritmo deve seguir uma política justa.




### Objetivo do Escalonador

- □ Maximizar o uso do processador
- □ Maximizar o throughput
  - Número de processos executados por unidade de tempo
- Minimizar o turnaround
  - Tempo total para executar um determinado processo
- □ Minimizar o tempo de espera
  - o Tempo que um processo permanece na fila de pronto
- □ Minimizar o tempo de resposta
  - Tempo transcorrido entre sua requisição e a sua realização


### Tipos de Escalonadores

- □ Batch
- □ Interativos
  - O Tempo de resposta
- □ De Tempo-real
  - Garantir deadlines



#### Características dos Escalonadores


- Não-Preemptivos
  - Término do processo
  - I/O, Sincronização ou Erro
  - Liberação voluntária da CPU




- □ Preemptivos (além das anteriores)
  - O Término do processo
  - O Interrupção de relógio (slice time)
  - Interrupção devido à existência de outro processo apto de maior Prioridade

#### Níveis de Escalonamento

- → Curto Prazo
- Médio Prazo
- Longo Prazo





#### Os Três Níveis de Escalonamento



#### Escalonamento Round Robin (RR)

- □ Algoritmo preemptivo
- □ Similar ao FIFO, porém:
  - Cada processo recebe um tempo máximo (time slice, quantum) de CPU por vez.
    - Usualmente, quantum (q) entre 10-100ms
  - Fila de processos aptos é uma fila circular.
    - Interrupção de relógio






### Escalonamento por Prioridade


(a)

O Round Robin tende a prejudicar os processos I/O bound, pois estes provavelmente não utilizam todo o seu quantum de tempo.




### Escalonamento por Prioridade

- Como minimizar este problema?
  - Utilizar mecanismos de prioridade para os processos I/O bound.
  - Múltiplas filas de prioridade




### Implementação de Prioridade


- Múltiplas filas
  - Cada fila tem uma prioridade
  - Cada fila pode ter sua própria política de prioridade
    - RR, FIFO, SJF, etc.



### Implementação de Prioridade

- Prioridade Estática
  - Ao ser criado, é atribuída uma prioridade ao processo, que será a mesma ao longo de sua vida.
- Pode haver starvation em processos com baixa prioridade
- A prioridade estática pode prejudicar ou beneficiar determinados processos.
  - Processo pode seu perfil de uso de CPU e I/O modificado ao longo de sua execução.





- Múltiplas filas com realimentação, como RR em cada fila.
- As prioridades são reavaliadas a cada segundo em função de:
  - Prioridade atual
  - Prioridade do usuário
  - · Tempo recente de uso da CPU
  - Fator nice
- Prioridades são divididas em faixas de acordo com o tipo do usuário.
- A troca dinâmica das prioridades respeita os limites da faixa

- Prioridade recebem valores entre 0 e 127 (menor o valor, maior a prioridade)
  - 0-49 → Processos do núcleo
  - 50-127 → Processos do usuário
- Ordem decrescente de prioridade
  - Swapper
  - Controle de dispositivos de entrada e saída orientados a blocos
  - Manipulação de arquivos
  - Controle de dispositivos de entrada e saída orientados a caractere
  - · Processos de usuário

- O Cálculo de prioridade do processo de usuário
  - Fator nice: valor variando entre 0 (mais prioritário) a 39 (menos prioritário)
    - O default é 20.
  - Uso recente da CPU


$$decay = \frac{2 \times load \_average}{(2 \times load \_average + 1)}$$

$$p\_usrpri = PUSER + \frac{p\_cpu \times decay}{4} + 2 \times p\_nice$$

- Sendo,
  - load\_average é o número médio de processos aptos no último segundo.
  - PUSER é valor de base de prioridade para usuários (50)
- Processos do usuário → Prioridade de 50 a 127

### Implementação de Prioridade

- □ Prioridade dinâmica
  - A prioridade é
    ajustada de acordo
    com o estado de
    execução do
    processo ou
    sistema.
  - Múltiplas Filas com Realimentação.
    - Um processo pode ser movido entre as diversas filas, de acordo com alguma política préestabelecida.




- Há duas classes em função do tipo de processos/threads
  - Processos interativos e batch
  - Processos de tempo-real
- Políticas de escalonamento Padrão Posix
  - SCHED\_FIFO: FIFO com prioridade estática
    - Válido apenas para processos de tempo real
  - SCHED\_RR: Round-robin com prioridade estática
    - Válido apenas para processos de tempo-real
  - SCHED\_OTHER: Filas multinível com prioridade dinâmicas (time-sharing)
    - Processos interativos e batch


- □ Processos de Tempo-real
  - Tempo real-soft
  - Prioridade fixa e definida pelo usuário ou por outros com privilégios especiais.
  - Têm maior prioridade do que os interativos e os batchs.
  - Processos com maior prioridade sempre executam primeiro
    - SCHED\_FIFO ou SCHED\_RR

- Processos de Não Tempo-Real: Prioridade dinâmica baseada em créditos
  - O processo com maior crédito é o selecionado
  - A cada interrupção de tempo, o processo em execução perde um crédito.
  - O Ao zerar o seu crédito, o processo é suspenso.
  - Se na fila de aptos não houver processos com créditos, é realizada uma distribuição de créditos para todos os processos (em todas as filas)
    - Créditos = 0.5\*créditos + prioridade

#### Escalonamento no Kernel 2.6




Quando o array Ativos se torna vazio, o array Expirados passa a ser o ativo, com uma simples troca de apontadores.



#### Características principais do mecanismo de prioridades do Linux:

 O timeslice destinado a cada processo é calculados com base na sua prioridade dinâmica;



processos filhos ganham a metade do tempo restante no timeslice do seu pai.

#### Características principais do mecanismo de prioridades do *Linux*:

- Duas escalas de prioridade distintas: nice values e real-time priorities.
  - nice values: -20 a 19
  - real-time: 1 a MAX\_RT\_PRIO-1 = 99



- Tanto o usuário quanto o sistema influenciam na determinação das prioridades dos processos.
- Procura beneficiar processos interativos.
  - task\_struct.sleep\_avg
  - 0 ---- MAX\_SLEEP\_AVG = 10 ms.
- Real-time priorities implementadas de acordo com o padrão POSIX.

#### Prioridade de Processos

#### ■ Exercício:

- Compile e execute o programa prioridade.cpp
  - g++ prioridade.cpp -o prioridade
  - · ./prioridade
- Em outro terminal, execute o programa Htop (ou top) ou o comando ps:
  - ps -o uid,pid,ppid,pri,ni,cmd
  - ps -o uid,pid,ppid,pri,ni,comm. <-no Mac
- Analise o resultado
  - · Com relação à prioridade do processo "prioridade"
- Rode o programa com:
  - nice -n12 ./prioridade
  - · Analise o resultado.

#### Prioridade de Processos

#### □ Exercício:

- Excecute o programa prioridade:
  - · ./prioridade
- Em outro terminal, execute o comando renice
  - sudo renice O -p <PID>
  - Analise o resultado
- Execute o programa prioridade com:
  - nice -n12 ./prioridade
  - Analise o resultado.
- Descomente as linhas associadas à função nice() no programa prioridade.cpp.
  - · Compile novamente e execute o programa.
  - Analise os resultados.


#### Prioridade de Processos

#### □ Exercício:

- Excecute o programa prioridade:
  - · ./prioridade
- Em outro terminal, execute o comando renice
  - sudo renice O -p <PID>
  - Analise o resultado
- Execute o programa prioridade com:
  - nice -n12 ./prioridade
  - Analise o resultado.
- Descomente as linhas associadas à função nice() no programa prioridade.cpp.
  - · Compile novamente e execute o programa.
  - Analise os resultados.

### Balanceamento de Carga de CPU


#### □ Contexto de multi-core



### Balanceamento de Carga de CPU

#### □ Contexto de multi-core

#### Escalonamento no Kernel 2.6



Quando o array Ativos se torna vazio, o array Expirados passa a ser o ativo, com uma simples troca de apontadores.

# Conceitos de Prioridade e Alocação de CPU de Processos