镜像

UnionFS(联合文件系统)是一种轻量级分层的文件系统,支持对文件系统的 修改作为一次提交来一层一层的叠加,可以同时将不同目录挂载到同一个虚拟 文件系统下,Union文件系统是Docker镜像的基础,镜像可以通过分层来进行集 成,基于基础镜像,可以制作各种具体的应用镜像。

特性:一次加载多个文件系统,但是从外面来看,只能看到一个文件系统,联 合加载会把各层文件系统叠加起来,这样最终的文件系统包含所有底层的文件 和目录

bootfs: 只要包含kernel, bootfs主要是引导加载kernel, linux刚启动的时候回 架子啊bootfs文件系统,在Docker镜像的最底层是bootfs, 这一层与我们典型 的linux系统是一样的,包含boot加载器和内核,当boot加载完成之后整个内核 就在内存最后哦哦那个了,此时内存的使用权已经有bootfs转交给内核,bootfs 会被卸载

和目录,rootfs就是各种不同的操作系统的发行版,如 ubuntu Centos 当你在Docker 下载Ubuntu系统的时候,实际上下载的是那些,底层的kernel都

rootfs 在bootfs纸上,包含的就是典型linux系统中的 /dev /proc /etc 等标准文件

是都是公用的,在加上rootfs(包括最基本的命令、工具和程序库)就是一个系 统了。不同的linux发行版、kernel都是一样的、只有rootfs 的区别 一个镜像最终给你干活的、最外面暴露的哪个镜像

资源共享,会有其他的工具也会采用某一个资源,而这个资源也会被其他资源 作为依赖,此时这个资源就只需要准备一份,例如,多个镜像都从相同的base

镜像构建而来,那么在宿主机器只需要硬盘上保存一封base镜像,同时内存中

Docker 使用这种分层的好处是什么?

也只需要加载一份base镜像,就可以为所有容器服务了,而且镜像的每一层都 可以被共享 镜像都是只读的, 当容器启动的时候, 一个新的可写层被加载到镜像的顶部, 当着一层通常被称作是"容器层","容器层"之下的都是被叫做""镜像层。

需求的一个镜像 docker commit -m "message" -a "作者" 命名空间/镜像:[标签]

提交容器副本,使之成为一个新的镜像,提交的镜像是我们定义的,符合我们

docker run -it -p 8888:8080 tomcat (-P 是随机分配端口, -p 新端口:默 认端口 完成端口映射)

```
后台访问:
```

docker run -d -p 6666:8080 tomcat 如果只是这样,在启动的时候,是没有打

localhost:6666等可以访问到tomcat。

容器数据卷

印任何日志的,你只能在输入

时候,应该是保存到硬盘的,在容器中的数据,好比是在内存中的数据, 我们希望对容器中的数据是持久化的

数据卷可在容器之间共享数据,包括主机到容器、容器到主机的共享

将容器中运算结果数据、长期保存下来、也就是将数据持久化、当容器中运行

结束的时候,运行结果就会丢失,所以在关闭之前需要将数据持久化,保存的

• 卷中的修改可以直接生效 • 数据卷中的更爱不会包含在镜像的跟新中

容器中间希望是可能共享数据的

数据卷的生命周期一直持续到没有容器使用为止

直接命令添加

号这些文件夹

docker run -it -v

docker 命令会为你新建的

容器数据卷:

添加容器卷

做持久化的东东,数据共享和数据持久化工作,

docker run -it -v /宿主机绝对路径目录:/容器内路径目录 镜像名 V是 colume的缩写

/Users/xuxliu/Desktop/mydataDockerVolume:/mydataDockerContainer

实现二者的数据共享,相当于在容器中插进去 U盘,这里你并不需要在执行命令之前新建

在主机桌面创建文件夹 mydataDockerVolume 和 docker 中的ubuntu容器创建 mydataDockerContainer文件

"Type": "bind",

"Propagation": "rprivate"

"Source": "/Users/xuxliu/Desktop/mydataDockerVolume",

> "Mode": "", "RW": true,

查看是否挂载成功 docker inspect 你启动的容器ID 查看输出的内容中的 Mounts 内容,是否和你刚才设置的路径一致

"Destination": "/mydataDockerContainer",

"Mounts": [

```
R: 读、W: 写 是否可以文件夹进行这些操作
不管是在容器里面修改文件,还是在主机中修改文件,二者都会是同步的。
当容器中的东西修改,都会保存到主机上,你退出容器后,之前修改的东西都
会在主机哪个文件中存在
当容器退出之后,继续在主机上对文件进行修改,此时你在进入容器,那么在
容器退出后宿主机对文件的修改还是在容器内的,二者之间是完全同步的。
需要注意的是,此时进入容器应该是使用attach 命令,而不是exec
docker start 647adb0d8024
```

修改权限

时候发现,读写命令式False,那么你就应该去修改权限 执行以下命令的时候,你在创建卷的时候设定读写权限

/Users/xuxliu/Desktop/mydataDockerVolume:/mydataDockerContainer:r

然后在执行命令 docker inspect 你启动的容器ID

写权限是false 的

env : Run:

使用dockerfile添加数据卷

EXPOSE: 暴露端口

在本机建立dockerfile文件

dockerfile 文件里面内容

from ubuntu

cmd /bin/bash

翻译过来等同于以下

ubuntu /bin/bash

Step 1/4 : from ubuntu

---> Running in 4415a4c6ed93

---> Running in bb379f101977

---> Running in bb575a3db31f

Successfully built 93c8ef07e9a1

Step 4/4 : cmd /bin/bash

Removing intermediate container 4415a4c6ed93

Removing intermediate container bb379f101977

Removing intermediate container bb575a3db31f

Step 3/4 : cmd echo "finish ----- successful!"

---> ea4c82dcd15a

---> 527f651eb405

---> daae9b2834b9

---> 93c8ef07e9a1

结束后新的镜像ID

结束后新的镜像别名

运行新建的镜像容器,

"Mounts": [

docker run -it zzyy/ubuntu

而宿主机的文件,docker是自动创建的

"Destination": "/dataVolume1", "Driver": "local", "Mode"idia"Äccounts

"RW": true,

"Driver": "local" "Mode": "", "RW": true, "Propagation流譜""

"Driver":一"local", "Mode": "",

"RW": true, "Propagation": ""

denied

数据卷容器

-volume-from

在新起一个容器

在新起一个容器

改 在 dc02 还是可见的。

执行

cmd: 命令

o ubuntu

没有写权限

:ro == read only

假如你在执行

docker run -it -v

```
dockerfile 是对 镜像的一种描述
 From: 镜像来自原哪
```

docker attach 647adb0d8024

docker inspect 你启动的容器ID

```
在dockerfile中使用volume指令来给镜像添加一个或者多个数据卷
VOLUME["/目录1", "目录2"....]
-v 创建容器目录这种方法不能直接在Dockerfile中实现,由于宿主机目录是依赖
```

cmd echo "finish ----- successful!"

执行dockerfile, 执行后获得一个新的镜像

于特定宿主机的,并不能够保证在所有的宿主机都存在这一的特定目录

volume ["/dataVolume1","/dataVolume2","/dataVolume3"]

docker build -f Dockerfile -t zzyy/ubuntu . -f 执行dockerfile的文件目录 -t 给添加别名 最后不要忘记最后面的哪个 . 输出的日志 Sending build context to Docker daemon 2.048kB 开 始和守护进程通信

Step 2/4 : volume ["/dataVolume1","/dataVolume2","/dataVolume3"]

执行

执行

Docker run -it -v /dataVolume1 -v /dataVolume2 -v /dataVolume3

```
docker images
也可以看见新的那个镜像,
```

Successfully tagged zzyy/ubuntu:latest

'Propagation": "" 不去玩了,疼死了 内部群 TW@上汽A... "Type": "volume", "Type": "volume", "Name": "0b8a0b4f0fd8d70c210e9de84b23e86205746c77b6e57207f469a1b7a8790e86", "Source": "/var/lib/docker/volumes/0b8a0b4f0fd8d70c210e9de84b23e86205746c77b6e57207f469a1b7a8790e86/_data "Destination": 命/dataVolume2",

看见dockerfile的那几个目录,至此完成了,容器内的目录

"Type": "volume", 我感觉就像刚生娃一样疼 "Name": "a20882aa5b228becd19a305ac75d4112c3eea8fa8168cec73479deb0dee7bfd0"

"Source"17"/Var/lib/docker/volumes/a20882aa5b228becd19a305ac75d4112c3eea8fa8168cec73479deb0dee7bfd0/_data

"Type": "volume",
"Name<u>":</u> "2a128c55cc4082c3eb21cf7fa7b4b47c09a486d0959e351822363f653f37c218",
"Source": "/var/lib/docker/volumes/2a128c55cc4082c3eb21cf7fa7b4b47c09a486d0959e351822363f653f37c218/_data

如果在挂在主机目录Docker访问出现Cannot open directory.: Permission

docker run -it --name dc01 zzyy/ubuntu 给这个容器一个名字 dc01

docker run -it --name dc02 --volumes-from dc01 zzyy/ubuntu

docker run -it --name dc03 --volumes-from dc01 zzyy/ubuntu

然后任意一个容器中编辑共享的那些文件,都可以在三个中发现修改,也就是 --volumes-

解决办法,在挂载目录多加一个 —privileged=true 参数就可以 Docker run -it -v /dataVolume1 -v /dataVolume2 -v /dataVolume3 privileged=true ubuntu

容器之间关在共享的目录,容器间共享数据

```
from 命令不仅继承,而且共享
Dc02, dc03都是继承来源于 dc01, 假如现在讲dc01 删除, 刚才那些共
享文件在dc02, dc03 都还是存在的
此时你在dc02上继续对共享目录做修改,那么dc03 上还会有这些修改,同理 dc03 的修
```

见的,如果你删掉dc03,那么dc02和dc04都还是共享关系的

所容器卷上的配置信息的传递,数据卷的生命周期一直会持续到没有容器使用 它为止,都是可以全量备份的

同样的你在继承dc03创建dc04,在dc04 上的修改,在dc02和dc04上都还是可