# 实时换脸与视频合成系统 - 完整技术规范

# V3.0 (最终版)

## 1. 概述与目标

本文档是"实时换脸与视频合成系统"在为期两周的概念验证(POC)冲刺阶段的**最终、统一、完整的技术设计与交互规范**。

本文档是 AI 驱动开发(由 Gemini 完成)的**唯一"契约"**。所有开发工作,包括代码生成、模型配置和自动化测试,都必须严格遵守此文档。

## 1.1 项目目标

- **核心目标**: 构建一个高性能的实时视频处理服务。
- **开发模式**: 采用\*\*"零人工干预"(Zero Human Intervention, ZHI)\*\*模式。系统将自动下载所需模型、自动运行测试并验证功能。
- **后端 (The Engine)**: 一个 FastAPI 应用,负责所有 AI 计算、资源管理和视频流处理。
- **前端 (The Cockpit)**: 一个 Streamlit 应用,作为纯客户端 UI。其代码将基于本规范中的 Apple 风格 Figma 设计描述,由 AI 自动生成。

## 1.2 项目范围 (POC)

- **包含**:核心的实时视频处理流(输入、AI处理、合成、WebRTC输出)、自动模型下载、自动化单元测试和 E2E 测试。
- **不包含**: 用户认证、视频录制与下载功能。

#### • 范围变更:

- .dfm 到 .onnx 的模型转换工作**不在本项目范围之内**。
- 换脸模型(.onnx)将**不再由用户上传**,而是由后端服务在启动时**自动从指定 URL 下**载。

## 1.3 核心技术栈

● **后端框架**: FastAPI

● 前端框架: Streamlit

• 环境: Ubuntu 22.04, Python 3.12, CUDA 12.8

• AI 框架: PyTorch (CUDA 12.x compatible)

• 推理引擎 (POC): ONNX Runtime (GPU)

• 实时通信: WebRTC (via aiortc)

• 并行计算: threading, asyncio, Queue

• 测试框架: pytest (后端单元测试), playwright (端到端 E2E 测试)

## 第 1 部分: 后端 (Engine) 详细设计

### 2. 系统架构

### 2.1 宏观架构(前后端分离)

- **后端 (The Engine)**: 一个运行在 uvicorn 上的 FastAPI 应用。它暴露 REST API 用于控制, 并提供 WebRTC 端点用于视频流。
- **前端 (The Cockpit)**: 一个 Streamlit 应用。它作为客户端,通过 HTTP 请求调用后端 API,并通过 WebRTC 接收视频。

## 2.2 Al 处理流水线 (Pipeline)

这是一个多阶段的处理流,旨在将原始视频帧转换为最终合成的画面。

[视频输入] -> [面部检测] -> [人体抠图] -> [精细面部解析] -> [换脸推理] -> [面部融合] -> [最终合成] -> [WebRTC 输出]

#### 2.3 GPU 并行架构

这是本系统的核心设计。**此并行策略可通过 API 配置 (use\_multi\_gpu 标志) 来启用或禁用。**2.3.1 双 GPU 并行架构 (Pipeline Parallelism – use\_multi\_gpu: true)

为了在 1080p@24fps 下实现复杂处理,我们将计算任务拆分到两块 4090 GPU 上,采用**流水线 并行**模式。

- GPU 0: "AI 计算核心" (Compute Core)
  - **职责**: 专职执行所有最耗时的 AI 推理任务。
  - 任务:
    - 1. 人体抠图 (RVM)
    - 2. 精细面部解析 (BiSeNet)
    - 3. 核心换脸推理 (DFL/ONNX)
    - 4. 面部融合 (Blending)
- GPU 1: "控制与合成核心" (Control & Composition Core)
  - **职责**: 负责所有 I/O、轻量级 AI、数据调度和最终合成。
  - 任务:
    - 1. 视频流管理 (捕获与分发)
    - 2. 面部检测 (RetinaFace)
    - 3. 最终背景合成 (Alpha Blending)
    - 4. WebRTC 视频流广播

#### 并行实现:

- 我们将使用 threading.Thread 创建一个主 ProcessingManager 线程,该线程负责协调整个流水线。
- 数据将在不同的处理单元之间通过 gueue.Queue 传递。
- GPU 间数据传输: 我们将采用 CPU 中介的 GPU 间数据传输。
  - 1. 帧 CPU -> GPU 1 (面部检测)
  - 2. 帧 GPU 1 -> CPU (下载)
  - 3. 帧 CPU -> GPU 0 (上传)
  - 4. (GPU 0 内部处理...)
  - 5. 结果 GPU 0 -> CPU (下载)
  - 6. 结果 CPU -> GPU 1(上传)
  - 7. (GPU 1 内部处理...)

8. 最终帧 GPU 1 -> CPU (下载,用于 WebRTC)

#### 2.3.2 单 GPU 运行模式 (Single-GPU Mode - use\_multi\_gpu: false)

● **职责**: 如果配置为禁用多 GPU,所有 AI 任务和 I/O 任务将全部在 **GPU 0**(或默认 GPU) 上串行执行。

#### 影响:

- 这将**显著增加单帧延迟**,可能无法达到 24fps 的实时目标。
- 此模式主要用于功能测试、调试或单显卡环境下的部署。
- **实现**: ProcessingManager 将使用一个简化的、单线程的逻辑,在同一个 GPU 设备上按顺序执行所有处理步骤。

## 3. 后端核心模块详细设计

#### 3.1 F-SYS: 系统状态管理

需求: 提供系统状态查询 (IDLE, PROCESSING, ERROR)。

#### 实现:

- 在 FastAPI 主应用中,使用一个全局的 Pydantic 模型作为状态管理器。
- o app.state.status = {"state": "IDLE", "error": None}
- POST /stream/start 和 POST /stream/stop 将负责原子化地更新此状态。
- GET /stream/status 将直接读取此状态并返回。
- 新增: app.state.status 必须增加一个 models ready: bool 标志。

#### 3.2 F-FILE: 资产与模型管理

#### ● 需求:

- 1. **自动下载模型**: 后端服务在**首次启动时**必须自动从预设 URL 下载所有必需的 AI 模型 (RVM, RetinaFace, BiSeNet, 默认换脸模型)。
- 2. 管理用户资产: 接受前端上传的源人脸图片和背景文件。

#### 实现:

○ 模型自动配置 (F-FILE-AUTO):

- @app.on\_event("startup"): 注册一个 FastAPI 启动事件。
- 逻辑: 该事件将触发一个 utils.download models()函数。
- download\_models():
  - 1. 检查 /opt/fusion\_assets/models/ 目录。
  - 2. 如果模型文件(如 rvm.onnx, retinaface.onnx 等)不存在,则从 config.py 中定义的 URL(例如 Hugging Face)下载。
  - 3. 下载时应显示进度条(打印到日志)。
  - 4. 下载完成后,设置 app.state.status["models\_ready"] = True。
- 用户资产上传 (F-FILE-USER):
  - POST /files/upload/face: 接受源人脸图片。
  - POST /files/upload/background: 接受背景图片/视频。
  - **已移除**: POST /files/upload/model 端点**已被移除**。

#### 3.3 F-PIPE: AI 处理流水线控制

- 需求: 通过 API 启动和停止流水线,并按配置运行。
- 实现:
  - ProcessingManager 类: 这是后端的核心。
  - POST /stream/start:
    - **前置检查**: 必须检查 app.state.status["models\_ready"] == True。如果模型未就绪,返回 503 Service Unavailable。
    - 从请求体 (JSON) 中解析配置, **包括 use\_multi\_gpu 标志**和 input\_source。
    - app.state.manager = ProcessingManager(config, use\_multi\_gpu=config.get('use\_multi\_gpu', True))
    - 调用 app.state.manager.start()。
    - 设置系统状态为 PROCESSING。
  - POST /stream/stop:
    - 调用 app.state.manager.stop()。
    - 线程退出后, app.state.manager = None。

■ 设置系统状态为 IDLE。

#### 3.4 F-VID: 视频流管理 (输入与输出)

- 模块: 视频输入 (Video Input)
  - □ 职责:根据配置,从三个不同的源捕获视频。
  - **实现**: ProcessingManager 将根据 input\_source.type 启动三个不同的捕获逻辑之
    - 1. "type": "webrtc\_client":
      - 技术: aiortc (后端) + streamlit-webrtc (前端)。
      - **逻辑**: 后端在 WebRTC 连接上**接收**一个 MediaStreamTrack。一个 asyncio 任务将 await track.recv() 循环获取 av.VideoFrame,并将其放 入 AI 流水线队列。
    - 2. "type": "local\_cam":
      - 技术: OpenCV (cv2.VideoCapture)。
      - **逻辑**: 后端启动一个专用 threading.Thread, 循环调用 cv2.VideoCapture(input\_source.id).read()。
    - 3. "type": "rtsp":
      - 技术: OpenCV (cv2.VideoCapture)。
      - 逻辑: 与 local\_cam 类似,但捕获目标是 input\_source.url。
- 模块: 视频输出 (Video Output)
  - **职责**: 将最终合成的帧通过 WebRTC 广播。
  - 实现:
  - **库**: aiortc (用于 Python 的 WebRTC 实现)。
  - 逻辑: FastAPI 将提供一个信令端点(例如/sdp)。
  - ProcessingManager 将创建一个自定义的 aiortc.MediaStreamTrack。最终合成的帧(Numpy 数组)将被转换为 av.VideoFrame 并推送到这个 Track 中。

#### 3.5 后端核心 AI 模块详细规格

● 模块 3.5.1: 面部检测 (Face Detection)

- **GPU**: **GPU 1**(或 GPU 0, 在单卡模式下)
- 模型: RetinaFace (MobileNet backbone) (ONNX 版)
- 实现:
  - 使用 onnxruntime-gpu (CUDA 12.x 版) 加载 ONNX 模型。
  - **优化**: 实现\*\*"检测+跟踪"\*\*逻辑(例如:每 3 帧检测一次,中间 2 帧使用 cv2.Tracker 跟踪)。
- 模块 3.5.2: 人体抠图 (Human Matting)
  - o GPU: GPU 0
  - 模型: RVM (Robust Video Matting) (ONNX 版)
  - 实现:
    - 使用 onnxruntime-gpu 加载模型。
    - **优化**: RVM 需要循环状态(r1i, r2i...),这些状态张量需要在帧之间保持和传递。
- 模块 3.5.3: 精细面部解析 (Fine Face Parsing)
  - o GPU: GPU 0
  - 模型: BiSeNet (Bilateral Segmentation Network) (轻量级 ONNX 版)
  - 实现:
    - 在**裁剪出的面部**上运行 BiSeNet 推理。
    - **蒙版生成**:将此分割图转换为一个**精细的融合蒙版**(例如,只包含皮肤,并羽化边缘)。
- 模块 3.5.4: 核心换脸 (Core Face Swapping)
  - o GPU: GPU 0
  - 模型: DFL/SAEHD (已转换为 .onnx)
  - 实现:
    - **源人脸**: 源人脸的特征向量(embedding)应在流水线启动时**预先计算并缓存** 在 GPU 0 显存中。
    - 推理: 使用 onnxruntime-gpu 执行换脸模型。
- 模块 3.5.5: 面部融合 (Face Blending)

- O GPU: GPU 0
- 实现:
  - **输入**: 1. fgr (来自 RVM), 2. "已交换"的面部 (来自 DFL), 3. 精细融合蒙版 (来自 BiSeNet)。
  - 逻辑: 使用精细蒙版,将"已交换"的面部无缝地粘贴(Alpha Blending)到 fgr (抠出的人物前景)上。
- 模块 3.5.6: 最终合成 (Final Composition)
  - **GPU**: **GPU 1**(或 GPU 0, 在单卡模式下)
  - 实现:
    - 从背景源(可能是视频文件或图片)获取当前背景帧 bgr。
    - **逻辑**: 在 GPU 1上执行最终的 Alpha 混合: Final\_Image = final\_fgr \* pha + bgr \* (1.0 pha)。
- 模块 3.5.7: (到 3.4) WebRTC 输出
  - **GPU**: **GPU 1**(或 GPU 0) -> **CPU**
  - 实现:
    - 将 Final\_Image 从 GPU 显存下载到 CPU 内存(Numpy 数组)。
    - 将 Numpy 数组(BGR 格式)转换为 av. VideoFrame(YUV420p 格式)。
    - 推送 av.VideoFrame 到 aiortc 的 MediaStreamTrack。

## 第2部分:前端(Cockpit)功能设计

## 4. 前端 (Streamlit) 功能设计

### 4.1 UI 布局

- 设计理念: 遵循 Apple 的"Human Interface Guidelines"原则,注重清晰、简洁和空间感。
- 布局:
  - **侧边栏 (st.sidebar)**: 作为控制面板。
  - **主区域 (st.container)**: 作为内容显示区。

#### 4.2 侧边栏 (Sidebar) 详细功能

#### F-FE-01: 资产上传模块

- 控件:
  - 1. **上传源人脸**: st.file uploader (接受 .png, .jpg)。
  - 2. **上传背景**: st.file\_uploader (接受 .png, .ipg, .mp4)。
- 逻辑: 文件上传后, 立即 POST 到后端。成功后 st.rerun()刷新文件列表。

#### F-FE-02: 流水线配置模块

- 逻辑: 所有下拉菜单选项通过 GET /files/list 动态获取。
- 控件:
  - st.radio("输入源", ["客户端摄像头 (WebRTC)", "服务器本地摄像头", "网络流 (RTSP)"])
  - 2. (根据选择动态显示 st.number input 或 st.text input)
  - 3. st.selectbox("源人脸", [从 faces 列表填充])
  - 4. st.selectbox("换脸模型", [从 models 列表填充])
  - 5. st.selectbox("背景", [从 backgrounds 列表填充])
  - 6. st.checkbox("启用双 GPU 并行处理", value=True)

#### F-FE-03: 主控制模块

- 控件: st.button("启动流水线") 和 st.button("停止流水线")。
- 状态管理:
  - st.session\_state 跟踪从 API 轮询到的 system\_status。
  - **"启动" 按钮**: 仅在 system\_status["state"] == "IDLE" **且** system\_status["models\_ready"] == True 时**启用**。
  - **"停止" 按钮**: 仅在 system\_status["state"] == "PROCESSING" 时**启用**。

#### ● 逻辑:

- "启动": 收集所有配置,构建 JSON, POST /stream/start。
- **"停止"**: POST /stream/stop。

#### 4.3 主区域 (Main Area) 详细功能

#### F-FE-04: 状态显示模块

- 逻辑: 自动轮询 GET /stream/status (每 2 秒)。
- 控件:
  - o st.info / st.warning / st.error:
  - models ready == False: 显示 st.warning("系统正在初始化: 下载 AI 模型中...")。
  - state == "IDLE": 显示 st.info("系统空闲,请在侧边栏配置并启动。")
  - state == "PROCESSING": 显示 st.success("处理中...") (使用绿色指示灯风格)。
  - state == "ERROR": 显示 st.error(f"错误: {error\_message}")。

#### F-FE-05: 视频显示模块

- 逻辑: 使用 streamlit-webrtc 库。
- 控件: webrtc\_streamer()
- 配置:
  - key: "webrtc-streamer"
  - o mode: WebRtcMode.SENDRECV
  - o async processing: True
  - o offer\_to\_receive\_video: True
  - offer to receive audio: False (POC 阶段不处理音频)

#### • 行为:

- 当输入源为 "客户端摄像头": 捕获用户本地摄像头发送, 并接收处理后的流进行显示。
- 当输入源为 "服务器" 或 "RTSP": **不发送**流,仅**接收**处理后的流进行显示。

## 4.4 [重写] UI/UX 设计规范 (Apple 风格)

- **免责声明**: AI (Gemini) 无法直接生成 .fig 文件。本规范用于指导 AI 生成一个符合 Apple 设计语言的 Streamlit 应用。
- 核心原则:
  - 1. 清晰 (Clarity): 字体易读,图标表意明确,控件功能唯一。
  - 2. **空间 (Depth)**: 利用留白和模糊效果创造层次感。

3. 简洁 (Deference): UI 应退居次要地位,让视频内容成为焦点。

#### • 风格指南:

- 字体 (Typography): 依赖系统默认字体。Streamlit 应配置为使用 font-family: –
   apple-system, BlinkMacSystemFont, "Inter", "Segoe UI", "Roboto", "Helvetica Neue", sans-serif;
- **圆角 (Rounded Corners)**: 所有关键元素(按钮、输入框、视频窗口)应使用统一的圆角,建议 border-radius: 8px。
- 毛玻璃效果 (Translucency):
  - **侧边栏**: 建议使用 st.set\_page\_config(layout="wide") 并通过自定义 CSS 注入,使侧边栏背景色带有透明度 (e.g., rgba(240, 240, 240, 0.8)) 并启用背景模糊 (backdrop-filter: blur(20px)),以模仿 macOS 的菜单栏效果。

#### ○ 颜色 (Color):

- **主色调**: 采用中性色(黑、白、灰)。
- 强调色: 采用单一、鲜艳的强调色(如 Apple 的蓝色)用于按钮和活动指示器。
- **状态色**: st.success (绿色), st.warning (黄色), st.error (红色) 用于状态显示。
- 图标 (Icons):
  - 按钮和状态指示器应使用简洁的线条图标 (SVG),风格参考 Apple SF Symbols。例如 "启动" (▶ ), "停止" (■), "处理中" (一个绿点)。

#### 布局描述 (同 V2.0):

- 1. **侧边栏 (Sidebar)**: 宽度固定 (e.g., 300px), 应用上述毛玻璃效果。
- **Section 1: 资产上传**: (F-FE-01)
- **Section 2: 流水线配置**: (F-FE-02)
- **Section 3: 主控制**: (F-FE-03)
- 2. 主区域 (Main Area):
- **Top:** 状态栏: (F-FE-04)
- **Bottom: 视频窗口**: (F–FE–05) streamlit–webrtc 组件,占满剩余空间,并应用圆角。

## 第 3 部分: API 与数据交换契约

## 5. 核心交互与数据交换

#### 5.1 状态管理流程 (State Management Flow)

#### • 变更:

- 1. **FE (前端)**: 用户打开网页。
- 2. FE: 立即开始轮询 GET /stream/status。
- 3. **BE (后端)**: 启动时, startup\_event 触发, download\_models()开始执行。
- 4. **BE**: 返回 {"state": "IDLE", "error\_message": null, "models\_ready": false}。
- 5. **FE**: 显示 "系统正在初始化: 下载 AI 模型中..."。所有控件禁用。
- 6. (后端模型下载完成...)
- 7. **BE**: 设置 app.state.status["models ready"] = True。
- 8. FE: 轮询 GET /stream/status 得到 {"models\_ready": true}。
- 9. **FE**: 立即调用 GET /files/list。
- 10. **BE**: 返回 {"faces": [], "models": ["rvm.onnx", ...], "backgrounds": []}。
- 11. FE: 填充下拉菜单, 启用"启动"按钮和上传控件。

(... 后续流程同 V1.0 ...)

#### 5.2 REST API 详细定义 (JSON 契约)

#### **GET /stream/status**

● 成功响应 (200 OK) (变更):

```
{
  "state": "IDLE" | "PROCESSING" | "ERROR",
  "error_message": "string | null",
  "models_ready": "boolean"
}
```

● 成功响应 (200 OK) (变更):

```
{
  "faces": ["source_face_01.png", ...],
  "models": ["rvm.onnx", "retinaface.onnx", "bisenet.onnx", "dfl_saehd.onnx"],
  "backgrounds": ["bg1.png", ...]
}
```

#### POST /files/upload/face

- 请求: multipart/form-data, name="file"
- 成功响应 (200 OK): {"message": "File 'face.png' uploaded successfully.", "filename": "face.png"}

#### POST /files/upload/background

- 请求: multipart/form-data, name="file"
- 成功响应 (200 OK): {"message": "File 'bg.mp4' uploaded successfully.", "filename": "bg.mp4"}

#### POST /stream/start

• 请求体 (Request Body) – application/json:

```
{
  "input_source": {
    "type": "webrtc_client" | "local_cam" | "rtsp",
    "id": "integer | null",
    "url": "string | null"
},
  "face_id": "string",
  "model_id": "string",
  "background_id": "string",
```

```
"use_multi_gpu": "boolean" }
```

• 成功响应 (200 OK): {"message": "Stream started", "state": "PROCESSING"}

#### POST /stream/stop

- **请求**:(无)
- 成功响应 (200 OK): {"message": "Stream stopped", "state": "IDLE"}

#### 5.3 WebRTC 数据流契约

#### 1. 信令 (Signaling):

- 后端 FastAPI 必须提供一个用于 WebRTC 信令交换的端点 (例如 POST /sdp)。
- 前端 streamlit–webrtc 将自动处理与此端点的 HTTP 请求/响应,以协商 (Offer/Answer)连接。

#### 2. **输入数据流 (FE -> BE)**:

- **条件**: 仅当 POST /stream/start 请求中的 input\_source.type == "webrtc\_client" 时触发。
- **格式**: 前端发送一个 H.264 (或其他标准) 编码的视频流。
- **后端职责**: 后端 aiortc 服务必须准备好**接收**此视频流,将其解码为 av.VideoFrame,然后转换为 numpy 数组,送入 AI 流水线。

#### 3. **输出数据流 (BE -> FE)**:

- 条件: 只要流水线处于 PROCESSING 状态、就必须触发。
- **格式**: 后端 AI 流水线 (模块 3.5.7) 生成 numpy 数组 (1080p, BGR)。
- **后端职责**: 后端必须将此 numpy 数组转换为 av.VideoFrame (YUV420p 格式),并将其**发送**到 aiortc 的输出 MediaStreamTrack。
- o **前端职责**: 前端 streamlit-webrtc 控件将自动**接收**此视频流并显示。

## 第 4 部分: 自动化配置与测试 (ZHI)

为实现"零人工干预"的 POC 验证、AI (Gemini) 必须生成以下自动化脚本。

## 6.1 自动化模型下载

- **后端实现**: backend/app\_startup.py
  - 将包含一个 download\_model\_from\_url(url, path) 函数。
  - 将包含一个 async def on\_startup() 事件处理器。
- 配置文件: backend/config.py
  - 将包含一个 MODEL URLS 字典,映射模型名称到下载 URL。
  - 示例 (URL 为占位符):

```
MODEL_URLS = {
    "rvm.onnx":
    "[https://huggingface.co/models/rvm.onnx](https://huggingface.co/models/rvm.onnx)",
    "retinaface.onnx":
    "[https://huggingface.co/models/retinaface.onnx](https://huggingface.co/models/retinaface.onnx)",
    "bisenet.onnx":
    "[https://huggingface.co/models/bisenet.onnx](https://huggingface.co/models/bisenet.onnx)",
    "dfl_saehd.onnx":
    "[https://huggingface.co/models/dfl_saehd.onnx](https://huggingface.co/models/dfl_saehd.onnx)"
}
```

## 6.2 自动化测试

AI (Gemini) 将生成以下测试文件:

## 6.2.1 后端单元测试 (pytest)

• 文件: backend/test\_api.py

• 职责: 使用 pytest 和 httpx 对 FastAPI 应用进行单元测试(不依赖 AI 流水线)。

#### • 测试用例:

- test\_get\_status\_idle(): 验证启动时状态为 IDLE 和 models\_ready=False (在 on\_startup 完成前)。
- o test\_file\_uploads(): 测试 /files/upload/face 和 /files/upload/background 端点。
- test\_get\_file\_list(): 测试 /files/list 是否能正确返回上传的文件。
- test\_stream\_start\_stop(): (使用 mock) 测试 /stream/start 和 /stream/stop 能否正确改变系统状态。

### 6.2.2 端到端 (E2E) 测试 (playwright)

- 文件: tests/test\_e2e.py
- **职责**: 模拟真实用户,对**完整运行的前后端系统**进行自动化 E2E 测试。
- 测试流程 (test\_full\_pipeline):
  - 1. 启动: playwright 启动浏览器并打开 Streamlit 应用的 URL。
  - 2. **等待模型下载**: 轮询页面,直到 "系统正在初始化..." 消息消失,且 "启动" 按钮变为可用。

#### 3. 上传资产:

- 使用 page.set\_input\_files() 自动化上传一个测试用的人脸图片 (tests/assets/test\_face.png)。
- 自动化上传一个测试用的背景图片 (tests/assets/test\_bg.png)。

#### 4. 配置流水线:

- 验证 "源人脸" 下拉菜单中出现了 test\_face.png 并选中它。
- 验证 "背景" 下拉菜单中出现了 test\_bg.png 并选中它。
- 验证 "换脸模型" 下拉菜单中自动填充了模型 (e.g., dfl\_saehd.onnx) 并选中它。
- 5. **启动**: 点击 "启动流水线" 按钮。
- 6. 验证处理中:
  - 验证页面状态变为 "处理中..."。

- 验证 "启动" 按钮被禁用, "停止" 按钮被启用。
- **关键**:验证 streamlit-webrtc 的视频播放器元素已加载并可见。
- 7. 停止: 等待5秒后,点击"停止流水线"按钮。
- 8. 验证空闲:验证页面状态变回 "系统空闲...", "启动" 按钮重新启用。