
Unity Particle 2D是一个全新的2D粒子插件,所有的粒子都在一个网格中,通过改变顶点位置,顶点颜色来达到粒子效果。建议使用Unity 5.3.x 及以上版本。此插件的Demo在 Particle2D/Demo/Scene 下面。

Unity Particle 2D 优点:

- 1.使用简单,参数简单,调节方便,有免费的粒子编辑器,如 http://onebyonedesign.com/flash/particleeditor/
- 2.支持将第三方粒子编辑器制作的pex,plist这两种json格式导入到unity中。




只需要将这两种格式文件,拖动到此位置,点击Load From Config按钮即可。注意pex,plist文件后缀需要改为.txt.

- 3. 能更容易地和UGUI接合,包括层级关系,滚动区域裁切。就像Image一样方便。
- 4.代码量少,方便修改和扩展

使用步骤:


1.通过Unity 菜单Particle2D->Particle2D UGUI/ Particle2D System 创建。如果是Particle2D UGUI, 需要将创建好的粒子对象拖动到Canvas下面。创建好对象后就可以在Inspector面板中设置参数,特别注意需要设置材质。

2.创建材质: 在Project面板中创建材质球,选择相应的贴图,选择Particle2D下面的Shader



如果是*UGUI*的粒子,则选择*Particle2D/UGUI Shader*。然后选择*Src Factor*和*Dst Factor*。如果想优化性能,可以选择*Cull Mode*。

- 3. 将设置好的材质拖到粒子面板上面的Material上。此时可以点击Refresh 预览。
- 4. 你也可以直接用本插件默认的材质,在Material文件夹中。换贴图可以直接在此处换。



- 5. 粒子可以通过Transform 的Scale进行缩放
- 6. 通过Pex/Plist配置来创建粒子:可以将第三方软件制作的pex / plist 粒子文件拖到粒子Inspector面板的Effect Config处,然后点击Load From Config。

参数说明:

Material: 粒子材质

Color: 粒子整体颜色和透明度控制 Emitter Delta Time: 控制粒子发射速度

Play On Awake:是否自动播放

Simulation Space:世界位置还是本地位置

粒子发射器设置:

Emitter Type: 重力/弧度

Max Particles: 最大粒子数,如果手动改变这个值,需要点击Refresh按钮,游戏运行时建议不要改

这个值。

Emitter X/Y Variance: 发射的范围 Default Duration: 发射时间

Is Loop: 是否为循环,如果为否则会使用 Default Duration

粒子基本参数设置:

Lifespan / Lifespan Variance: 控制粒子生命周期

Start Size / Start Size Variance : 粒子开始大小和变化值 End Size / End Size Variance : 粒子结束大小和变化值 Emit Angle / Emit Angle Variance : 粒子发射器角度

Start Rotation / Start Rotation Variance:每个粒子开始时的角度和变化值 End Rotation / End Rotation Variance:每个粒子结束时的角度和变化值

重力设置:

Speed / Speed Variance: 粒子速度和变化值

Gravity X/Y: 重力方向

Radial Acceleration / Radial Acceleration Variance: 径向加速度和变化值 Tangential Acceleration / Radial Acceleration Variance: 横向加速度和变化值

Radial 模式设置:

Max Radius / Max Radius Variance: 最大弧度半径和变化值
Min Radius / Min Radius Variance: 最小弧度半径和变化值
Rotate Per Second / Rotate Per Second Variance: 每秒旋转

颜色设置

Start Color / Start Color Variance: 粒子开始颜色和变化值 End Color / End Color Variance: 粒子结束颜色和变化值

通过代码控制粒子:

```
private Particle2DSystem ps;
void Awake(){
    ps = GetComponent<Particle2DSystem>();
    ps.playOnAwake = false;
}
// Use this for initialization
IEnumerator Start () {
    yield return new WaitForSeconds(2f);
    print("particle is play");
    ps.Play();
    yield return new WaitForSeconds(5f);
    print("particle is pause");
    ps.Stop();
    yield return new WaitForSeconds(2f);
    print("particle is play");
    ps.Play();
    yield return new WaitForSeconds(5f);
    print("particle is stop");
    ps.Stop(true);
```