我们知道,设计模式大量使用了虚方法来实现多态。但是虚方法的性能效率并不高,所以我就说,是否能够在此基础上写篇文章,评估每一种设计模式因为虚方法调用而造成的性能开销,并且在文章中强烈谴责一下?

第一,我不应该因为虚方法的性能效率,而放弃良好的设计。第二,通常来说,Java 虚拟机中虚方法调用的性能开销并不大,有些时候甚至可以完全消除。

```
abstract class 乘客 {
  abstract void 出境 ();
  @Override
  public String toString() { ... }
}
class 外国人 extends 乘客 {
  @Override
  void 出境 () { /* 进外国人通道 */ }
}
class 中国人 extends 乘客 {
  @Override
  void 出境 () { /* 进中国人通道 */ }
  void 兴买买 () { /* 进免税店 */ }
}
```

乘客 某乘客 = ... 某乘客. 出境 ();

这里我定义了一个抽象类,叫做"乘客",这个类中有一个名为"出境"的抽象方法,以及重写自 Object 类的 toString 方法。

那么在实际运行过程中, Java 虚拟机是如何高效地确定每个"乘客"实例 应该去哪条通道的呢?我们一起来看一下。

1. 虚方法调用

在上一篇中我曾经提到,Java 里所有非私有实例方法调用都会被编译成 invokevirtual 指令,而接口方法调用都会被编译成 invokeinterface 指令。这两种指令,均属于 Java 虚拟机中的虚方法调用。

在绝大多数情况下,Java 虚拟机需要根据调用者的动态类型,来确定虚方 法调用的目标方法。这个过程我们称之为动态绑定。那么,相对于静态绑定的非 虚方法调用来说,虚方法调用更加耗时。 在 Java 虚拟机中,静态绑定包括用于调用静态方法的 invokestatic 指令,和用于调用构造器、私有实例方法以及超类非私有实例方法的 invokespecial 指令。如果虚方法调用指向一个标记为 final 的方法,那么 Java 虚拟机也可以静态绑定该虚方法调用的目标方法。

Java 虚拟机中采取了一种用空间换取时间的策略来实现动态绑定。它为每个类生成一张方法表,用以快速定位目标方法。那么方法表具体是怎样实现的呢?

2. 方法表

在介绍那篇类加载机制的链接部分中,我曾提到类加载的准备阶段,它除了 为静态字段分配内存之外,还会构造与该类相关联的方法表。

这个数据结构,便是 Java 虚拟机实现动态绑定的关键所在。下面我将以 invokevirtual 所使用的虚方法表(virtual method table, vtable)为例介绍 方法表的用法。invokeinterface 所使用的接口方法表(interface method table, itable)稍微复杂些,但是原理其实是类似的。

方法表本质上是一个数组,每个数组元素指向一个当前类及其祖先类中非私有的实例方法。

这些方法可能是具体的、可执行的方法,也可能是没有相应字节码的抽象方法。方法表满足两个特质:其一,子类方法表中包含父类方法表中的所有方法;其二,子类方法在方法表中的索引值,与它所重写的父类方法的索引值相同。

我们知道,方法调用指令中的符号引用会在执行之前解析成实际引用。对于静态绑定的方法调用而言,实际引用将指向具体的目标方法。对于动态绑定的方法调用而言,实际引用则是方法表的索引值(实际上并不仅是索引值)。

在执行过程中,Java 虚拟机将获取调用者的实际类型,并在该实际类型的虚方法表中,根据索引值获得目标方法。这个过程便是动态绑定。

乘客的方法表

0	乘客.toString()
1	乘客.出境()(备注:抽象方法,不可执行)

外国人的方法表

0	乘客.toString()
1	外国人.出境()

中国人的方法表

0	乘客.toString()
1	中国人.出境()
2	中国人.买买买()

在我们的例子中, "乘客"类的方法表包括两个方法: "toString"以及"出境",分别对应 0 号和 1 号。

之所以方法表调换了"toString"方法和"出境"方法的位置,是因为"toString"方法的索引值需要与 Object 类中同名方法的索引值一致。为了保持简洁,这里我就不考虑 Object 类中的其他方法。

"外国人"的方法表同样有两行。其中,0号方法指向继承而来的"乘客"类的"toString"方法。1号方法则指向自己重写的"出境"方法。

"中国人"的方法表则包括三个方法,除了继承而来的"乘客"类的"toString"方法,自己重写的"出境"方法之外,还包括独有的"买买买"方法。

乘客 某乘客 = ... 某乘客. 出境 ();

这里, Java 虚拟机的工作可以想象为导航员。每当来了一个乘客需要出境,导航员会先问是中国人还是外国人(获取动态类型),然后翻出中国人/外国人对应的小册子(获取动态类型的方法表),小册子的第 1 页便写着应该到哪条通道办理出境手续(用 1 作为索引来查找方法表所对应的目标方法)。

实际上,使用了方法表的动态绑定与静态绑定相比,仅仅多出几个内存解引用操作:访问栈上的调用者,读取调用者的动态类型,读取该类型的方法表,读取方法表中某个索引值所对应的目标方法。相对于创建并初始化 Java 栈帧来说,这几个内存解引用操作的开销简直可以忽略不计。

那么我们是否可以认为虚方法调用对性能没有太大影响呢?

其实是不能的,上述优化的效果看上去十分美好,但实际上仅存在于解释执行中,或者即时编译代码的最坏情况中。这是因为即时编译还拥有另外两种性能更好的优化手段:内联缓存(inlining cache)和方法内联(method inlining)。下面我便来介绍第一种内联缓存。

2. 内联缓存

内联缓存是一种加快动态绑定的优化技术。它能够缓存虚方法调用中调用者的动态类型,以及该类型所对应的目标方法。在之后的执行过程中,如果碰到已缓存的类型,内联缓存便会直接调用该类型所对应的目标方法。如果没有碰到已缓存的类型,内联缓存则会退化至使用基于方法表的动态绑定。

在我们的例子中,这相当于导航员记住了上一个出境乘客的国籍和对应的通道,例如中国人,走了左边通道出境。那么下一个乘客想要出境的时候,导航员会先问是不是中国人,是的话就走左边通道。如果不是的话,只好拿出外国人的小册子,翻到第 1 页,再告知查询结果:右边。

在针对多态的优化手段中, 我们通常会提及以下三个术语。

- 1. 单态 (monomorphic) 指的是仅有一种状态的情况。
- 2. 多态 (polymorphic) 指的是有限数量种状态的情况。二态 (bimorphic) 是多态的其中一种。
- 3. 超多态 (megamorphic) 指的是更多种状态的情况。通常我们用一个具体数值来区分多态和超多态。在这个数值之下,我们称之为多态。否则,我们称之为超多态。

对于内联缓存来说,我们也有对应的单态内联缓存、多态内联缓存和超多态内联缓存。<mark>单态内联缓存</mark>,顾名思义,便是<mark>只缓存了一种动态类型</mark>以及它所对应的目标方法。它的实现非常简单:比较所缓存的动态类型,如果命中,则直接调用对应的目标方法。

多态内联缓存则缓存了多个动态类型及其目标方法。它需要逐个将所缓存的 动态类型与当前动态类型进行比较,如果命中,则调用对应的目标方法。

一般来说,我们会将更加热门的动态类型放在前面。在实践中,大部分的虚方法调用均是单态的,也就是只有一种动态类型。为了节省内存空间,Java 虚

拟机只采用单态内联缓存。

前面提到,当内联缓存没有命中的情况下,Java 虚拟机需要重新使用方法 表进行动态绑定。对于内联缓存中的内容,我们有两种选择。一是替换单态内联 缓存中的纪录。这种做法就好比 CPU 中的数据缓存,它对数据的局部性有要 求,即在替换内联缓存之后的一段时间内,方法调用的调用者的动态类型应当保 持一致,从而能够有效地利用内联缓存。

因此,在最坏情况下,我们用两种不同类型的调用者,轮流执行该方法调用,那么每次进行方法调用都将替换内联缓存。也就是说,只有写缓存的额外开销,而没有用缓存的性能提升。

另外一种选择则是劣化为超多态状态。这也是 Java 虚拟机的具体实现方式。处于这种状态下的内联缓存,实际上放弃了优化的机会。它将直接访问方法表,来动态绑定目标方法。与替换内联缓存纪录的做法相比,它牺牲了优化的机会,但是节省了写缓存的额外开销。

具体到我们的例子,如果来了一队乘客,其中外国人和中国人依次隔开,那 么在重复使用的单态内联缓存中,导航员需要反复记住上个出境的乘客,而且记 住的信息在处理下一乘客时又会被替换掉。因此,倒不如一直不记,以此来节省 脑细胞。

虽然内联缓存附带内联二字,但是它并没有内联目标方法。这里需要明确的 是,任何方法调用除非被内联,否则都会有固定开销。这些开销来源于保存程序 在该方法中的执行位置,以及新建、压入和弹出新方法所使用的栈帧。

对于极其简单的方法而言,比如说 getter/setter,这部分固定开销占据的 CPU 时间甚至超过了方法本身。此外,在即时编译中,方法内联不仅仅能够消除方法调用的固定开销,而且还增加了进一步优化的可能性,我们会在专栏的第二部分详细介绍方法内联的内容。