auc含义详述

2015年7月27日星期一 下午10:31

一,简介

AUC的值是ROC曲线的面积,是一个衡量二分类好坏的指标,值域在0~1之间,但一般正常的分类器在0.5~1之间

ROC曲线是一个衡量二分类好坏的曲线,

纵坐标是分类器将正样本分为正类占所有正样本的比率 true positive rate(TPR),

横坐标是分类器将负样本分为正类占所有负样本的比例false positive rate(FPR)

由于分类器的输出其实是一个得分,我们可以人工卡阈值,将得分转为预测的类别,我们可以通过调整阈值,达到调整TPR,FPR的效果

通过调阈值,能画出一个TPR和FPR的变化曲线,这个曲线就是ROC

二,详述

1,

AUC(Area Under Curve)被定义为ROC曲线下的面积,显然这个面积的数值不会大于1。又由于ROC曲线一般都处于y=x这条直线的上方,所以AUC的取值范围在0.5和1之间。使用AUC值作为评价标准是因为很多时候ROC曲线并不能清晰的说明哪个分类器的效果更好,而作为一个数值,对应AUC更大的分类器效果更好。

- 2,详细解释TPR,FPR等(详见参考资料2ROC曲线-csdn博客 和 参考资料 4 FPR维基)
 - a, 类似准确率召回率的统计方式,但又有些区别
 - b, TPFN FP TN四个基本概念

如果一个实例是正类并且也被 预测成正类,即为真正类(True positive),

如果实例是负类被预测成正类,称之为假正类(False positive)。相应地,如果实例是负类被预测成负类,称之为真负类(True negative),

正类被预测成负类则为假负类(false negative)。

TP: 正确肯定的数目;

FN:漏报,没有正确找到的匹配的数目;

FP: 误报,给出的匹配是不正确的;

TN:正确拒绝的非匹配对数;

		预测		
			0	合计
		1		
实际	1	True Positive (TP)	False Negative (FN)	Actual Positive(TP+FN)
	0	False Positive (FP)	True Negative(TN)	Actual Negative(FP+TN)
合计		Predicted Positive(TP+FP)	Predicted Negative(FN+TN)	TP+FP+FN+TN

c, TPR, FPR

从列联表引入两个新名词。

真正类率(true positive rate, TPR), 计算公式为TPR=TP/(TP+FN), 刻画的是分类器所识别出的正实例占所有正实例的比例。

负正类率(false positive rate, FPR),计算公式为FPR= FP / (FP + TN), 计算的是分类器错认为正类的负实例占所有负实例的比例。

还有一个真负类率(True Negative Rate, TNR),也称为 specificity,计算公式为TNR=TN/ (FP+ TN) = 1-FPR。

3. 从采样角度的理解

和Wilcoxon-Mann-Witney Test是等价的,Wilcoxon-Mann-Witney Test就是测试任意给一个正类样本和一个负类样本,正类样本的score有多大的概率大于负类样本的score有了这个定义,我们就得到了另外一中计算AUC的办法:得到这个概率。我们知道,在有限样本中我们常用的得到概率的办法就是通过频率来估计之。这种估计随着样本规模的扩大而逐渐逼近真实值

三, 评价

1, 问题:

其实他衡量的是,对于分为正类之后,的分类效果的好坏. 不关注分为负类的样本

其实:不是的,由于统计的是比率,负类的情况会在分母中得到体现,或者说,由于是二分类,对于负类的分类好坏,可以直接推出来

- 2,相比准确率/召回率,少了个超参数:阈值,这样的话,说明更能体现分类器实际的能力,而不是通过人工调整阈值,避开一些分类器处理不好的case,只看准确率/召回率,有一种可能是你通过调整阈值,让分类器拟合你的测试集,导致掩盖了一些问题.
- 3, 缺点:相对于准确率/召回率,少一道工序,所体现的是分类器的实际能力, 而不是在实际产品应用中的效果.
- 4, 准确率/召回率这些指标,其实是把分类器输出的连续的打分,硬性的映射 为了一个二分类的输出0/1

这样其实不能很好的刻画,分类器输出的那连续的得分的好坏,也就是他的"置信度"的好坏

比如说,我用准召率衡量,卡了一个阈值之后,分类器打分在这个阈值下的输出,不论值是多少,都被分为了负类,反之正类 参考资料:

- 1, AUC 详细的新浪博客 http://blog.sina.com.cn/s/blog814f5e700100z9cz.html
- 2, ROC曲线-csdn博客 很
- 赞 http://blog.csdn.net/abcjennifer/article/details/7359370
- 3, AUC维
- 基 http://en.wikipedia.org/wiki/Area under the curve (pharmacokinetics)
- 4, FPR维基 https://en.wikipedia.org/wiki/False positive rate
 https://en.wikipedia.org/wiki/False positive rate
 https://en.wikipedia.org/wiki/False positive rate
 https://en.wikipedia.org/wiki/False
 https://en.wiki/False
 <a href="https://en.wiki/False
 <a href="https://en.wiki/False<

http://alexkong.net/2013/06/introduction-to-auc-and-roc/