

异星家园 (XenoHaven) Mod 简易说明

玩家向 · 可做类型 / 界面功能 / 字段说明 / 上传与下载

《异星家园》支持玩家自制 Mod，并通过 Steam 创意工坊分享与订阅。制作请使用配套工具 XenoHaven MOD Toolkit (XenoHavenModTool.exe) 。

创意工坊入口：<https://steamcommunity.com/workshop/about/?appid=3461270>

1. 可以制作哪些 Mod

当前版本主要支持建筑类 Mod (Thing/Buildings)，可制作的组件类型包括：

类型	说明
BOX	储物箱等有容量的容器
SIMPLE_OBJECT	装饰物、摆件
SMALL_LAMP	小型灯具
STREET_LIGHT	路灯
PRODUCTION_LINE	自定义外观的生产线（需选择模拟的原版生产线）

暂不支持脚本、Prefab 编辑等更复杂扩展。

2. 工具界面功能介绍

启动工具后，主界面大致分为四块：

- 顶栏：常用操作按钮
- 左侧树：Mods 目录下的工程列表与文件结构
- 右侧：当前 Mod 的组件磁贴预览
- 底部：日志 / 校验结果




图 1 工具完整主窗口（顶栏 / 左侧树 / 右侧磁贴 / 底部日志）

2.1 顶栏主要功能




图 2 顶栏工具按钮一览

按钮	作用
打开工程	打开任意包含 main.xml 的 Mod 文件夹
新建 MOD	创建新的建筑类 Mod（填写名称、作者、描述，并导入图标与截图）
删除 MOD	删除当前选中的 Mod 工程（不可恢复）
编辑 MOD	修改 Mod 名称、作者、版本、描述、图标、截图等
上传工坊	将当前 Mod 发布或更新到 Steam 创意工坊（需已登录 Steam）
新建组件	在当前 Mod 中新增一个建筑组件
编辑组件	修改选中组件的属性、材料、图片等
删除组件	删除选中的组件
重连 Steam	重新连接本机 Steam 客户端

左侧点选不同节点时，顶栏按钮会相应启用或变灰（类似资源管理器）。右侧磁贴可单击选中、双击编辑组件。

2.2 相关操作窗口示意

新建 Mod 时会弹出信息填写窗口：



id	13105800	
steamPublishedFileId	0	
supportVersion	1	
name	New Mod	
auth	Author	
version	1.0.0	
category	Building	
description		
icon.png	未选择	导入
screenshot.png	未选择	导入

create cancel

图 3 「新建 MOD」对话框

新建或编辑组件时会打开 Building 编辑窗口：

Building 编辑

id

1

name

Demo Box

type

BOX

direction

1

workbenchId

木工桌-100083

capability

16

health

10

size.x

1

size.y

1

碰撞

关

开

制造公式

新增材料

删除选中

材料

数量

木材-100055

10

物品栏图标

导入物品栏图标

Thing\Buildings\images\icon\1.png

组件图片

导入组件图片

保存

取消

图 4 组件 (Building) 编辑窗口

3. Mod / Building 字段说明

新建或编辑时会看到两类字段：Mod 信息（整个 Mod 的身份证）和 Building 组件（单个建筑的属性）。

3.1 Mod 字段（新建 / 编辑 MOD）

字段	说明
id	Mod 基础 ID，创建时自动生成，之后不可修改。 游戏内最终物品 ID $\approx$ 该值 + 组件本地序号。
steamPublishedFileId	Steam 创意工坊作品 ID。新建时为 0；首次上传成功后由工具自动写入，用于以后更新同一条作品。
SupportVersion	支持的游戏版本标记，当前固定为 1。
name	Mod 显示名称（必填），会出现在游戏列表和工坊标题中。
auth	作者名（必填）。
version	Mod 版本号（必填），默认 1.0.0，内容更新时可自行递增。
Category	分类，默认 Building，用于工具总览分组。
description	Mod 描述（必填），工坊简介也会用到。
icon.png	Mod 列表图标（必填）。
screenshot.png	Mod 详情 / 工坊预览图（必填）。

3.2 Building 字段（组件编辑窗口）

工具里的「组件」= 一条 Building 定义。主要字段如下：

字段	说明
id	组件本地序号（1、2、3...），只读；同时决定图片文件名。不要改成「Mod 基础 ID+序号」。
name	组件显示名称（必填）。
type	建筑类型：BOX / SIMPLE_OBJECT / SMALL_LAMP / STREET_LIGHT / PRODUCTION_LINE。
direction	朝向。箱子、装饰物、灯类固定为 1；生产线可选 1 或 3。
workbenchId	在哪张工作台制造。请从下拉列表选择（界面显示「名称-ID」）。

simulateId	仅 PRODUCTION_LINE 需要：选择要模拟的原版生产线。
capbility	容量，范围 16~96。装饰物 / 灯 / 生产线不显示此字段。拼写固定为 capbility（不要写成 capability）。
health	固定为 10，一般无需修改。
size.x / size.y	占地格子数，须为正整数。
制造公式（materials）	建造消耗的材料列表；材料从下拉选择，单条数量 1~200。
碰撞（barrier）	开启后角色无法穿过；BOX 默认开启，其它类型默认关闭。
组件图片	地图上显示的外观，保存为 images/<id>.png。
物品栏图标	背包中的小图标，保存为 images/icon/<id>.png。

类型与字段关系简表：

type	direction	容量	simulateId	默认碰撞
BOX	固定 1	需要（16~96）	无	开
SIMPLE_OBJECT	固定 1	无	无	关
SMALL_LAMP	固定 1	无	无	关
STREET_LIGHT	固定 1	无	无	关
PRODUCTION_LINE	1 或 3	无	必填	编辑时默认开

4. 上传与下载

4.1 上传（发布 / 更新自己的 Mod）

1. 启动并登录 Steam 客户端，确认工具顶栏显示已连接 Steam。




图 5 顶栏 Steam 已连接状态

2. 在工具中打开要发布的 Mod。
3. 确认已填写名称、描述，并放好 icon.png、screenshot.png。

4. 点击「上传工坊」，填写标题、简介，选择可见性（公开 / 仅好友 / 私有）。

上传到创意工坊

模式 更新已有条目 (StartItemUpdate)

PublishedFileId 3773156256

标题 XenoModDemo

简介 开发与发布验证用示例 Mod (位于程序旁 Mods/XenoModDemo) 。

更新说明 Update

可见性 公开

预览图 D:\Unity\XenoHavenModTool\src\XenoHavenModToolkit\Mods\XenoModDemo\ico

内容目录 D:\Unity\XenoHavenModTool\src\XenoHavenModToolkit\Mods\XenoModDemo

☒ 上传时排除 .meta 文件

进度 等待开始...

打开工坊页 开始上传 关闭

图 6 「上传到创意工坊」窗口

5. 建议勾选「上传时排除 .meta 文件」，然后开始上传。

说明：

- 首次上传会创建新的工坊条目；成功后工具会把工坊 ID 写回 Mod。
- 之后再点「上传工坊」即更新同一条作品，无需重新新建。
- 若 Steam 提示需接受创意工坊协议，按页面提示同意后再公开。

4.2 下载（使用他人的 Mod）

6. 打开游戏的 Steam 创意工坊页面：

<https://steamcommunity.com/workshop/about/?appid=3461270>

7. 浏览或搜索喜欢的作品，点击「订阅」。




图 7 Steam 工坊页面「订阅」按钮

8. Steam 会自动下载该 Mod。
9. 启动《异星家园》，在游戏的 Mod 列表中启用对应 Mod 即可。




图 8 游戏内 Mod 列表 / 启用界面

取消订阅后，Steam 一般会移除对应内容；具体以游戏内 Mod 管理界面为准。