

INVESTIŢIILE ŞI CREŞTEREA ECONOMICĂ

Economii și investiții Multiplicatorul și acceleratorul investițional Creștere economică – concept, măsurare, factori Creștere intensivă și extensivă



Investițiile

- Capital (în principal fix, dar și circulant)
- Cantitativ și calitativ
- realizarea de noi capitaluri fixe, dezvoltarea şi/sau modernizarea celor existente, creşterea volumului stocurilor de capital circulant, ca şi înlocuirea capitalului fix uzat
- economia reală (și nu economia monetară → plasamentele financiare).



Investițiile

- nete (de dezvoltare) noi capitaluri fixe, dezvoltarea şi/sau modernizarea celor existente, creşterea volumului stocurilor de capital circulant (creşterea capacităților de producție; "economiile")
- de înlocuire înlocuirea capitalului fix uzat (menţinerea capacităţilor de producţie; amortizarea)
- **brute** (totale) = nete + de înlocuire



Efectul multiplicator al investițiilor


arată efectul investițiilor asupra producției și veniturilor: sporul producției (și implicit al venitului) este superior investiției inițiale realizate:

$$\Delta Y > \Delta I$$

$$\Delta Y = k * \Delta I$$

→ valoarea producția crește de k ori mai mult față de investiția inițială





- cheltuielile de consum = constante $(C_1 = C_2)$
- cresc investițiile (de exemplu, ca urmare a modificării ratei reale a dobânzii de la r1 la r2) → crește cererea agregată (grafic de la CA₁ la CA₂)
 - \rightarrow creşte venitul (Y_2 mai mare decât venitul iniţial Y_1),
- \rightarrow sporul de venit (ΔY) superior investiției suplimentare realizate (ΔI):

$$\Delta Y = k * \Delta I$$



Multiplicatorul investițional

 arată cu cât va creşte venitul (valoarea producției) ca urmare a creşterii investițiilor (de regulă cu o unitate)

$$k = \frac{\Delta Y}{\Delta I}$$
 sau $k = \frac{1}{s'}$



Acceleratorul investițional

- Indică raportul dintre volumul de investiții necesare și sporul de venit care le determină
- aplicabilitatea sa se leagă, în principal, de investițiile în capitalul circulant.
- In acest caz investițiile nu sunt date (cunoscute) ci ele sunt cele care trebuie determinate.
- principiul acceleratorului pornește de la ideea că nivelul investițiilor nete care vor fi efectuate (a capitalului suplimentar necesar susținerii oricărei creșteri economice) este direct și nemijlocit dependentă de evoluția venitului într-o anumită perioadă (Y_t-Y_{t-1}), și de creșterea corespunzătoare a cererii agregate. Ca urmare:

$$I^* = \beta (Y_t - Y_{t-1})$$



Creștere economică

- procesul de **sporire a producției și veniturilor pe locuitor (și pe ansamblu)**, iar pe această cale *îmbunătățirea gradului de satisfacere* a cerințelor de consum ale populației *și a nivelului de trai*, concomitent cu *dezvoltarea potențialului* acumulat și a *structurilor* economice, cu *asigurarea unui echilibru* dinamic a economiei naționale.
- se fundamentează pe punerea în valoarea și utilizarea eficientă a resurselor și factorilor economici, a potențialului economic al unei țări



Creșterea economică (g):

$$g = \frac{\Delta Y_{real/loc.}}{Y_{real/loc.}(0)} * 100$$

unde: Y = produsul final real (de regulă PIB),

deci:

$$g = \frac{\Delta PIB_{real / loc.}}{PIB_{real / loc.}(0)} * 100$$

ΔPIBreal/loc. = modificarea PIB real pe locuitor în anul curent față de anul anterior (creștere economică: ΔPIBreal/loc.>0; criză economică: ΔPIBreal/loc.<0)

PIBreal/loc.(0) = PIB real pe locuitor în anul anterior



Creșterea economică

Intensivă $(g_i) \rightarrow \text{producția crește cu același volum de resurse (progres tehnic, crește productivitatea)$

Extensivă $(g_e) \rightarrow creșterea producției presupune sporirea în aceiași proporție a resurselor folosite$

$$g = g_e + g_i$$

- → creștere economică: *g*>0
- → recesiune/criză economică: *g*<0



Creșterea economică

$$g = g_e + g_i$$

- adică: $g = (\Delta K\% + \Delta L\%) + \Delta \varpi\%$ sau $g = (\Delta K\% + \Delta L\%) + \gamma$
- **pentru că:** $g_e = f(\Delta K, \Delta L)$ și $g_i = f(\gamma) \rightarrow g_i = f(\Delta \varpi)$

unde:

- lacktriangle $\Delta K\%$ sporul de capital (relativ)
- ΔL% sporul de forţă de muncă (relativ)
- Δω sporul productivităţii (randamentului) utilizării prodfactorilor (denumită şi valoarea reziduală a lui Solow)
- y contribuţia (rata) progresului tehnic



Creșterea economică (factori)

idem producție micro (K,L,N,I,...) plus politici macroeconomice

$$Q = f(K,L) \rightarrow Y = f(K,L)$$

$$g = \frac{Y_1}{Y_0} = \frac{f(K_1, L_1)}{f(K_0, L_0)} = f(\frac{K_1}{K_0}, \frac{L_1}{L_0})$$

exemplu:

$$Q = K^{\alpha} L^{\beta} \to g = \frac{Q_1}{Q_0} = \frac{K_1^{\alpha} L_1^{\beta}}{K_0^{\alpha} L_0^{\beta}} = (\frac{K_1}{K_0})^{\alpha} (\frac{L_1}{L_0})^{\beta}$$

$$g = f(\Delta K\% + \Delta L\%) = g_e$$

$$Q = AK^{\alpha}L^{\beta} \to g = \frac{Q_1}{Q_0} = \frac{A_1K_1^{\alpha}L_1^{\beta}}{A_0K_0^{\alpha}L_0^{\beta}} = (\frac{A_1}{A_0})(\frac{K_1}{K_0})^{\alpha}(\frac{L_1}{L_0})^{\beta}$$
$$g = f\left[(\Delta K\% + \Delta L\%) + \Delta A\%\right] = g_e + g_i$$



© Paul Cocioc, 2020