Tâng Liên Kết Dữ Liệu (Data Link Layer)

Trình bày: TS Ngô Bá Hùng

Mục đích

- Chương này nhằm giới thiệu những nội dung cơ bản sau:
 - Các chức năng cơ bản mà tầng liên kết dữ liệu đảm trách
 - Vai trò của khung trong vấn đề xử lý lỗi đường truyền và các phương pháp xác định khung
 - Giới thiệu các phương pháp phát hiện lỗi như Phương pháp kiểm tra chẵn lẽ, Phương pháp kiểm tra theo chiều dọc và Phương pháp kiểm tra phần dư tuần hoàn.
 - Giới thiệu các giao thức điều khiển lỗi cho phép theo dõi tình trạng lỗi của dữ liệu gởi đi
 - Giới thiệu các giao thức xử lý lỗi chỉ ra các cách giải quyết trường hợp dữ liệu truyền đi bị lỗi.


Yêu cầu

- Sau khi học xong chương này, người học phải có được những khả năng sau:
 - Biện luận được vai trò của tầng liên kết dữ liệu trong vấn đề xử lý lỗi dữ liệu truyền nhận
 - Trình bày được các phương pháp định khung đếm ký tự, phương pháp sử dụng byte là cờ và phương pháp sử dụng cờ đặc biệt
 - Phân biệt được sự khác nhau giữa các chức năng phát hiện lỗi, điều khiển lỗi và xử lý lỗi của tầng hai.
 - Cài đặt được cơ chế phát hiện lỗi theo các phương pháp kiểm tra chẵn lẽ, Phương pháp kiểm tra theo chiều dọc và Phương pháp kiểm tra phần dư tuần hoàn
 - Cài đặc được các giao thức điều khiến lỗi Dừng và chờ, giao thức cửa sổ trượt
 - Cài đặc được giao thức xử lý lối Go-Back-N và giao thức Selective Repeat
 - Trình bày được ý tưởng cơ bản của giao thức HDLC

Chức năng của tầng liên kết dữ liệu

- Cung cấp một giao diện được định nghĩa chuẩn cho các dịch vụ cung cấp cho tầng mạng.
- Xử lý lỗi đường truyền.
- Điều khiển luồng dữ liệu nhờ đó bên truyền nhanh không làm tràn dữ liệu bên nhận chậm

Chức năng của tầng liên kết dữ liệu



- Cung cấp các dịch vụ cho tầng mạng
- Truyền tải dữ liệu nhận được từ tầng mạng trên máy gởi đến tầng mạng trên máy nhận


Chức năng của tầng liên kết dữ liệu Các dịch vụ cơ bản

- Dịch vụ không nối kết không báo nhận (unacknowledged connectionless service), thường được sử dụng trong mạng LAN.
- Dịch vụ không nối kết có báo nhận (acknowledged connectionless service), thường dùng cho mạng không dây.
- Dịch vụ nối kết định hướng có báo nhận (acknowledged connection-oriented service), thường dùng trong mạng WANs.


Chức năng của tầng liên kết dữ liệu Định khung

- Qui định khuôn dạng của khung được sử dụng ở tầng Liên kết dữ liệu
- 3 phương pháp định khung phố biển:
 - Đếm ký tự (Charater count)
 - Sử dụng các bytes làm cờ hiệu và các bytes độn (Flag byte with byte stuffing)
 - Sử dụng cờ bắt đầu và kết thúc khung cùng với các bit độn (Starting and ending flags with bit stuffing)

Phương pháp đếm ký tự (Character Count)




Phương pháp sử dụng byte làm cờ và các byte độn (Flag byte with byte stuffing)



- (a) Khung được đánh dấu bởi cờ hiệu,
- (b) Dữ liệu có chứa cờ hiệu và byte ESC.

Phương pháp sử dụng cờ bắt đầu và kết thúc khung cùng với các bit độn (Starting and ending flags with bit stuffing)

 Sử dụng mẫu bit đặc biệt, 01111110, để làm cờ đánh dấu điểm bắt đầu và kết thúc khung



- (a) Dữ liệu gốc,
- (b) 01101111101111101111101010 (b) Dữ liệu chuyển lên
 - đường truyền,

- (c) 011011111111111111110010
- (c) Dữ liệu nhận sau khi loai bỏ các bit đôn.

Stuffed bits

Chức năng của tầng liên kết dữ liệu Điều khiển lỗi (Error Control)

- Cách nào để đảm bảo rằng toàn bộ các khung đã được phân phát đến tầng mạng và được phân phát theo đúng trình tự chúng đã được gởi?
 - Người nhân báo về tình trạng nhận khung:
 - Sử dụng Khung báo nhận (acknowledgement)
 - Tránh chờ vĩnh viễn:
 - Sử dụng bộ đếm thời gian (timer) + time-out
 - Trùng lắp gói tin nhận:
 - Gán số thứ tự cho khung

Chức năng của tầng liên kết dữ liệu Điều khiển luồng (Flow Control)

- Giải quyết sự khác biệt về tốc độ truyền / nhận dữ liệu của bên truyền và bên nhận
- Hai tiếp cận:
 - Tiếp cận điều khiển luồng dựa trên phản hồi (feedback based flow control): Người nhận gởi thông tin về cho người gởi cho phép người gởi gởi thêm dữ liệu, cũng như báo với người gởi những gì mà người nhận đang làm.
 - Tiếp cận điều khiển luồng dựa trên tần số (rate based flow control): Trong giao thức truyền tin cài sẵn cơ chế giới hạn tần suất mà người gởi có thể truyền tin

Vấn đề xử lý lỗi

Vấn đề xử lý lỗi

- Bộ mã phát hiện lỗi là gì ?
- Những bộ mã phát hiện lỗi
 - Kiểm tra chẵn lẽ (Parity checks)
 - Kiểm tra thêm theo chiều dọc (Longitudinal reduncy check)
 - Kiểm tra phần dư tuần hoàn (Cyclic redundancy check)

Lỗi trên đường truyền

- Bit 1 thành bit 0 và ngược lại
- Tỷ lệ lỗi
 - $\forall \tau$ = Số bít bị lỗi / Tổng số bít được truyền
 - √τ: 10⁵ đến 10⁸
 - 88% : sai lệch một bit
 - 10% : sai lệch 2 bit kề nhau

Bộ mã phát hiện lỗi

Bên cạnh các thông tin hữu ích cần truyền đi, ta thêm vào các thông tin điều khiển. Bên nhận thực hiện việc giải mã các thông tin điều khiển này để phân tích xem thông tin nhận được là chính xác hay có lỗ



Bộ mã phát hiện lỗi

- Bộ mã sửa lỗi (Error-correcting codes):
 - Cho phép bên nhận có thể tính toán và suy ra được các thông tin bị lỗi (sửa dữ liệu bị lỗi)
- Bộ mã phát hiện lỗi (Error-detecting codes):
 - cho phép bên nhận phát hiện ra dữ liệu có lỗi hay không
 - Nếu có lỗi bên nhận sẽ yêu cầu bên gởi gởi lại thông tin
- Các hệ thống mạng ngày nay có xu hướng chọn bộ mã phát hiện lỗi.


Phương pháp Kiểm tra chẵn lẽ (Parity Check)

- xxxxxxxx: chuỗi bits dữ liệu cần truyền
- Thêm vào 1 bit chẵn-lẽ p
- Chuỗi bit truyền là: xxxxxxxp
- p được tính để đảm bảo:
 - Phương pháp kiểm tra chẵn: xxxxxxxxp có một số chẵn các bit 1
 - Phương pháp kiểm tra lẽ: xxxxxxxxp có một số lẽ các bit 1
- Bên nhận nhận được chuỗi xxxxxxxxp:
 - Phương pháp kiểm tra chẵn:
 - Nếu có 1 số chẵn các bit 1: Dữ liệu xxxxxxx không có lỗi
 - Ngược lại là có lỗi
 - Phương pháp kiểm tra lẽ:
 - Nếu có 1 số lẽ các bit 1: Dữ liệu xxxxxxx không có lỗi
 - Ngược lại là có lỗi

Phương pháp Kiểm tra chẵn lẽ (Parity Check)

- Ví dụ: Cần truyền ký tự G = 1110001
- Sử dụng phương pháp kiểm tra chẵn:
 - p=0
 - Chuỗi truyền đi là: 1110001<u>0</u>
- Bên nhận nhận được chuỗi:
 - 11100010: 4 bit 1=> không có lỗi
 - 11000010: 3 bit 1=> dữ liệu có lỗi
 - 11000110: 4 bit 1=> không có lỗi ???

Kiểm tra thêm theo chiều dọc (Longitudinal Redundancy Check or Checksum)



Kiểm tra phần dư tuần hoàn (Cyclic Redundancy Check)

- Một số phương pháp cài đặt khác nhau như:
 - Modulo 2,
 - Đa thức,
 - Thanh ghi dịch
 - Các cổng Exclusive-or

Kiểm tra phần dư tuần hoàn Modulo 2

- Giả sử ta có:
 - M: Thông điệp k bit cần gởi sang bên nhận.
 - F: Chuỗi kiểm tra khung FCS gồm r bit là thông tin điều khiển được gởi theo M để giúp bên nhận có thể phát hiện được lỗi.
 - T =MF là khung (k + r) bit, được hình thành bằng cách nối M và F lại với nhau.
 T sẽ được truyền sang bên nhận, với r < k
- Với M (k bit), P (r+1 bit), F (r bit), T (k+r bit), thủ tục tiến hành để xác định checksum F và tạo khung truyền như sau:
 - Nối r bit 0 vào cuối M, hay thực hiện phép nhân M với 2^r
 - Dùng phép chia modulo 2 chia chuỗi bit M*2^r cho P.
 - Phần dư của phép chia sẽ được cộng với M*2^r tạo thành khung T truyền đi.
 - Trong đó P được chọn dài hơn F một bit, và cả hai bit cao nhất và thấp nhất phải là 1
- Bên nhận thực hiện phép chia T cho P:
 - Chia hét: T không có lỗi, Dữ liệu M từ T k bits trọng số cao
 - Chia không hết: T có lỗi

Kiểm tra phần dư tuần hoàn Modulo 2

- Giả sử ta có:
 - M = 1010001101 (10 bit)
 - P = 110101 (6 bit)
 - FCS cần phải tính toán (5 bit)
- Lần lượt thực hiện các bước sau:
 - Tính $M^*2^5 = 101000110100000$.
 - Thực hiện phép chia modulo M*2⁵ cho P ta được phần dư F = 01110
 - Tạo khung gởi đi là T = M*2^r + F = 1010001101**01110**

```
1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
                                        (Q: Kết quả phép chia)
(M*2^r)
             1 1 0 1 0 1
               1 1 1 0 1 1
               1 1 0 1 0 1
                 0 1 1 1 0 1
                 000000
                  1 1 1 0 1 0
                  1 1 0 1 0 1
                    011111
                    000000
                     1 1 1 1 1 0
                     1 1 0 1 0 1
                       0 1 0 1 1 0
                       000000
                        101100
                         1 1 0 1 0 1
                          1 1 0 0 1 0
                          1 1 0 1 0 1
                            0 0 1 1 1 0
                            000000
                             0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 = F
```

Kiểm tra phần dư tuần hoàn Phương pháp đa thức

- Giả sử ta có M=110011và P = 11001, khi đó M và P được biểu diễn lại bằng 2 đa thức sau:
 - M(x) = x5 + x4 + x + 1
 - P(x) = x4 + x3 + 1
- Quá trình tính CRC được mô tả dưới dạng các biểu thức sau:

$$\frac{X^{n}M(X)}{P(X)} = Q(X) + \frac{R(X)}{P(X)}$$
$$T(X) = X^{n}M(X) + R(X)$$

Kiểm tra phần dư tuần hoàn Phương pháp đa thức

Các version thường được sử dụng của P là :

CRC-12 =
$$X^{12} + X^{11} + X^3 + X^2 + X + 1$$

CRC-16 = $X^{16} + X^{15} + X^2 + 1$
CRC-CCITT = $X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$
CRC-32 = $X^{32} + X^{26} + X^{23} + X^{22} + X^{16} + X^{12} + X^{11} + X^{10} + X^8 + X^7 + X^5 + X^4 + X^2 + X + 1$

Kiểm tra phần dư tuần hoàn Phương pháp đa thức

Ví dụ:

Cho: M=1010001101, P=110101

$$M(x)=x9+x7+x3+x2+1$$

 $x^5M(x)=x^14+x^12+x^8+x^7+x^5$
 $P(x)=x^5+x^4+x^2+1$

Thực hiện phép toán:

$$\frac{x^{2}M(x)}{P(x)} = Q(x) + \frac{F(x)}{P(x)}$$
=> $Q(x) = x^{9} + x^{8} + x^{6} + x^{4} + x^{2} + x^{1}$

$$F(x)=x^3+x^2+x^1 <> 01110$$


➡ Khung cần truyền đi là T= 101000110101110

VÂN ĐỀ ĐIỀU KHIỂN (Error Control)

Chức năng của tầng liên kết dữ liệu Điều khiển lỗi (Error Control)


- Cách nào để đảm bảo rằng toàn bộ các khung đã được phân phát đến tầng mạng và được phân phát theo đúng trình tự chúng đã được gởi?
 - Người nhân báo về tình trạng nhận khung:
 - Sử dụng Khung báo nhận (acknowledgement)
 - Tránh chờ vĩnh viễn:
 - Sử dụng bộ đếm thời gian (timer) + time-out
 - Trùng lắp gói tin nhận:
 - Gán số thứ tự cho khung

Điều khiển lỗi



Stop and Wait - Diagram

- Người gởi không biết được khung có đến nơi nhận tốt hay không.
 - Giải pháp: Khung báo nhận.
- Các khung báo nhận có thể bị mất.
 - Giải pháp:
 - Timer.
 - Time-out
 - Gởi lại
- Bên nhận không phân biệt được cá khung trùng lắp do bên gởi gởi lại.
 - Giải pháp: Mỗi khung sẽ có một số thứ tự




Vấn đề truyền tải thông tin theo hai chiều (Duplex)

- Stop and Wait: truyền đơn công (Simplex)
- Mong muốn việc truyền tải thông tin theo chế độ song công (Duplex) để khai thác tối đa năng lực kênh truyền. Nguyên tắc thực hiện như sau:
 - Vẫn thực hiện việc truyền tải khung,
 - Phân loại khung: DATA, ACK, NACK
 - Sử dụng kỹ thuật piggyback.

Giao thức của sổ trượt (Sliding windows)


- Thay vì chỉ truyền đi một khung tại một thời điểm (simplex), giao thức cửa sổ trượt cho phép bên gởi có thể gởi đi nhiều khung.
- Cửa sổ gởi (Sending Windows): Bên gởi theo dõi các khung mà nó được phép gởi đi và các khung mà nó đang chờ báo nhận
- Cửa sổ nhận (Receiving Windows): Bên nhận theo dõi các khung mà nó được phép nhận

Cửa sổ trượt (Sliding Windows)




- Cửa sổ gồm có cửa trước và cửa sau cùng di chuyển theo một chiều.
- Kích thước của cửa sổ là chiều dài của cung giới hạn từ cửa sau đến cửa trước.
- Kích thước của cửa sổ có thể thay đổi:
 - Khi cửa trước di chuyển, cửa sổ được mở rộng ra.
 - Khi cửa sau di chuyến, kích thước của cửa sổ bị thu hẹp lại và nó làm cho cửa sổ thay đổi vị trí, trượt / quay quanh một tâm của vòng

Cửa sổ trượt (Sliding Windows)




- Kích thước nhỏ nhất của cửa số là 0
- Kích thước tối đa của cửa sổ là n-1
- k bit để đánh số thứ tự khung
 [0- (2^k-1)] => Khi đó cửa số trượt sẽ được chia thành 2^k vị trí tương ứng với 2^k khung.
- Đối với cửa sổ gởi, các vị trí nằm trong cửa sổ trượt biểu hiện số thứ tự của các khung mà bên gởi đang chờ bên nhận báo nhận. Phần bên ngoài cửa sổ là các khung có thể gởi tiếp. Tuy nhiên phải đảm bảo rằng, cửa số gởi không được vượt quá kích thước tối đa của cửa sổ.


Cửa sổ trượt (Sliding Windows)





- Đối với bên nhận, các vị trí nằm trong cửa sổ biểu hiện số thứ tự các khung mà nó đang sẵn sàng chờ nhận.
- Kích thước tối đa của cửa sổ biểu thị dung lượng bộ nhớ đệm của bên nhận có thể lưu tạm thời các gói tin nhận được trước khi xử lý chúng.
- Giả sử bên nhận có một vùng bộ nhớ đệm có khả năng lưu trữ 4 khung nhận được. Khi đó, kích thước tối đa của cửa sổ sẽ là 4

Họat động cửa sổ trượt













Receiver










Ví dụ giao thức cửa sổ trượt với kích thước là 1




(a): Việc gởi nhận diễn ra bình thường theo đúng tuần tự (b): Việc gởi nhận diễn ra theo một trình tự bất kỳ


Giao thức Go-Back-N

• Khi một khung bị lỗi. Bên nhận bỏ qua khung. Vì không một báo nhận nào gởi về cho bên gởi nên sự kiện quá thời gian xảy ra, bên gởi phải gởi lại khung bị lỗi và toàn bộ các khung phía sau nó.

Giao thức Go-Back-N



Giao thức Selective Repeat




 Xét cửa sổ trượt sử dụng 3 bits để đánh chỉ số khung => Kích thước cửa sổ là 7

Sender

Đã gởi và chờ bào nhận các khung 0,1,2,3,4,5,6


Receiver



Đang sẵn sàng chờ nhận các khung 0,1,2,3,4,5,6


 Xét cửa sổ trượt sử dụng 3 bits để đánh chỉ số khung => Kích thước cửa sổ là 7

Sender



Đã gởi và chờ bào nhận các khung 0,1,2,3,4,5,6


Receiver




Nhận các 0,1,2,3,4,5,6, Kiểm tra lỗi

 Xét cửa sổ trượt sử dụng 3 bits để đánh chỉ số khung => Kích thước cửa sổ là 7

Sender




Đã gởi và chờ bào nhận các khung 0,1,2,3,4,5,6



Khung 0,1,2,3,4,5,6 không có lỗi, Gởi báo nhận cho các khung 0,1,2,3,4,5,6 Sẵn sàng chờ nhận các khung 7,0,1,2,3,4,5,

 Xét cửa sổ trượt sử dụng 3 bits để đánh chỉ số khung => Kích thước cửa sổ là 7

Sender




Đường truỳên bị lỗi Khung báo nhận không đến nơi



Đã gởi và chờ bào nhận các khung 0,1,2,3,4,5,6


Receiver



Khung 0,1,2,3,4,5,6 không có lỗi, Gởi báo nhận cho các khung 0,1,2,3,4,5,6 Sẵn sàng chờ nhận các khung 7,0,1,2,3,4,5


 Xét cửa sổ trượt sử dụng 3 bits để đánh chỉ số khung => Kích thước cửa sổ là 7

Sender



Quá thời hạn Gởi lại khung 0 Chờ bào nhận các khung 0,1,2,3,4,5,6


Receiver



Đang sẵn sàng chờ nhận các khung 7,0,1,2,3,4,5


 Xét cửa sổ trượt sử dụng 3 bits để đánh chỉ số khung => Kích thước cửa sổ là 7

Sender



Quá thời hạn Gởi lại khung 0 Chờ bào nhận các khung 0,1,2,3,4,5,6

Receiver




Khung 0 đến nơi, 4 ¹ ³
Là khung đang chờ nhận, đưa lên tầng
mạng => **tầng mạng nhận 2 lần khung 0**

- Phải đảm bảo rằng cửa sổ nhận mới không đè chồng lên cửa sổ trước đó.
- Kích thước tối đa của của sổ nhận bằng một nửa khoảng đánh số thứ tự của khung.
 - Ví dụ:
 - Nếu dùng 3 bit để đánh số thứ tự khung từ 0 đến 7 thì kích thước tối đa cửa sổ nhận là (7-0+1)/2 =4.
 - Nếu dùng 4 bit để đánh số thứ tự khung từ 0 đến 15 thì kích thước tối đa cửa sổ nhận là (15-0+1)/2 =8.


 Xét cửa sổ trượt sử dụng 3 bits để đánh chỉ số khung => Kích thước cửa sổ là 4

Sender



Đã gởi và chờ báo nhận các khung 0,1,2,3,


Receiver




Đang sẵn sàng chờ nhận các khung 0,1,2,3

 Xét cửa sổ trượt sử dụng 3 bits để đánh chỉ số khung => Kích thước cửa sổ là 7

Sender




Đã gởi và chờ báo nhận các khung 0,1,2,3




Nhận các 0,1,2,3 Kiểm tra lỗi

 Xét cửa sổ trượt sử dụng 3 bits để đánh chỉ số khung => Kích thước cửa sổ là 7

Sender




Đã gởi và chờ báo nhận các khung 0,1,2,3



Khung 0,1,2,3 không có lỗi, Gởi báo nhận cho các khung 0,1,2,3 Sẵn sàng chờ nhận các khung 4,5,6,7

 Xét cửa sổ trượt sử dụng 3 bits để đánh chỉ số khung => Kích thước cửa sổ là 7

Sender




Đường truỳên bị lỗi Khung báo nhận không đến nơi



Đã gởi và chờ báo nhận các khung 0,1,2,3


Receiver



Khung 0,1,2,3 không có lỗi, Gởi báo nhận cho các khung 0,1,2,3 Sẵn sàng chờ nhận các khung 4,5,6,7


 Xét cửa sổ trượt sử dụng 3 bits để đánh chỉ số khung => Kích thước cửa sổ là 7

Sender



Quá thời hạn Gởi lại khung 0 Chờ bào nhận các khung 0,1,2,3


Receiver




Đang sẵn sàng chờ nhận các khung 4,5,6,7

 Xét cửa sổ trượt sử dụng 3 bits để đánh chỉ số khung => Kích thước cửa sổ là 7

Sender



Quá thời hạn Gởi lại khung 0 Chờ bào nhận các khung 0,1,2,3



Khung 0 đến nơi, Là khung đã nhận => không đưa lên tầng mạng

Kích thước vùng đệm dữ liệu (buffer)

- Số lượng buffer chỉ cần bằng kích thước tối đa của cửa sổ nhận, không cần thiết phải bằng số lượng khung.
- Ví dụ: Nếu dùng 3 bit để đánh số thứ tự khung từ 0 đến 7 thì kích thước tối đa cửa sổ nhận là (7-0+1)/2 =4 và số lượng buffer cần thiết cũng là 4.

Thời điểm gởi báo nhận

- Piggy-back: Gói báo nhận vào khung dữ liệu của bên nhận
- Bên nhận không còn dữ liệu để gởi đi?
 - Mỗi lần khung đến khởi động một timer
 - Time out mà bên nhận không có dữ liệu để gởi => Gởi một khung báo nhận riêng

GIAO THỨC HDLC (High Level Data Link Control)

Các loại trạm (HDLC Station Types)

- Primary station
 - Điều khiển đường nối kết
 - Khung gởi đi là các lệnh
 - Duy trì nhiều nối kết luận lý đến các secondary station
- Secondary station
 - Chịu sự điều khiển của primary station
 - Các khung gởi đi là các trả lời
- Combined station
 - Có đặc tính của cả Primary station và Secondary station
 - Có thể gởi lệnh và trả lời

Các cấu hình đường nối kết (HDLC Link Configurations)

- Không cân bằng (Unbalanced)
 - Một Primary station và một hoặc nhiều secondary stations
 - Hỗ trợ full duplex và half duplex
- Cân bằng (Balanced)
 - Gồm hai combined stations
 - Hổ trợ full duplex và half duplex

Các chế độ truyền tải (HDLC Transfer Modes)

- Normal Response Mode (NRM)
- Asynchronous Balanced Mode (ABM)
- Asynchronous Response Mode (ARM)

Các chế độ truyền tải (HDLC Transfer Modes)

- Normal Response Mode (NRM)
 - Cấu hình không cân bằng
 - Primary khởi động cuộc truyền tải tới secondary
 - Secondary chỉ có thể truyền dữ liệu dưới dạng các trả lời cho các yêu cầu của primary
 - Được sử dụng trên các loại cáp nhiều sợi
 - Máy tính đóng vai trò primary
 - Terminals đóng vai trò secondary

Các chế độ truyền tải (HDLC Transfer Modes)


- Asynchronous Balanced Mode (ABM)
 - Cấu hình cân bằng
 - Các trạm đều có thể khởi động một cuộc truyền tải mà không cần có phép
 - Được sử dụng rộng rãi

HDLC Transfer Modes (3)

- Asynchronous Response Mode (ARM)
 - Cấu hình không cân bằng
 - Secondary có thể khởi động một cuộc truyền tải mà không cần xin phép từ primary
 - Primary đảm bảo về đường truyền
 - Ít được dùng

Cấu trúc khung

- Truyền tải đồng bộ (Synchronous transmission)
- Tất cả các cuộc truyền tải đều sử dụng khung
- Một dạng khung cho tất cả các loại dữ liệu và điều khiển



8 8 8 ≥ 0 16 8

0 1 1 1 1 1 1 0 Address Control Data Checksum 0 1 1 1 1 1 1 0


Cấu trúc khung

Bits

- Flag (8 bit): 011111110 , Sử dụng kỹ thuật bít độn
- Address (8 bit): Vùng ghi địa chỉ để xác định máy phụ được phép truyền hay nhận khung.
- Control (8bit): Được dùng để xác định loại khung:
 - Thông tin (Information),
 - Điều khiển (Supervisory)
 - Không đánh số (Unnumbered).
- Information(128-1024 bytes): Vùng chứa dữ liệu cần truyền.
- FCS (Frame Check Sequence- 8 bit)
 - CRC-CCITT = X16 + X12 + X5 +1


Control Field

- Khác nhau tùy thuộc vào kiểu khung
 - Information :
 - Khung chứa dữ liệu được truyền đi
 - Đồng thời chứa thông tin báo nhận (piggy-back)
 - Supervisory: Khung báo nhận khi không còn dữ liệu để gởi ngược lại
 - Unnumbered: Dùng để điều khiển nối kết



N(S) = Send sequence number N(R) = Receive sequence number S = Supervisory function bits M = Unnumbered function bits P/F = Poll/final bit

(c) 8-bit control field format



(d) 16-bit control field format

Poll/Final Bit

- Được sử dụng tùy thuộc vào ngữ cảnh
- Nếu là khung lệnh
 - Có ý nghĩa là Poll
 - Giá trị 1 để yêu cầu bên kia trả lời
- Nếu là khung trả lời
 - Có ý nghĩa là Final
 - Giá trị 1 để biểu thị rằng nó kết thúc việc gởi

Supervisory function bits


SS=00	RR (Receive Ready), là khung báo nhận, thông báo sản sàng nhận dữ liệu, đã nhận tốt đến khung Next-1, và đang đợi nhận khung Next, Được dùng đến khi không còn dữ liệu gởi từ chiều ngược lại để vừa làm báo nhận (figgyback)
-------	---

SS=01 REJ ackr	(Reject): đây là một khung báo không nhận (negative owledge), yêu câu gởi lại các khung, từ khung Next.
----------------	---


Unumbered Function Bits

1111P100	Lệnh này dùng để thiết lập chế độ truyền tải SABM (Set Asynchronous Balanced Mode).
1100P001	Lệnh này dùng để thiết lập chế độ truyền tải SNRM (Set Normal Response Mode).
1111P000	Lệnh này dùng để thiết lập chế độ truyền tải SARM (Set Asynchronous Response Mode).
1100P010	Lệnh này để yêu cầu xóa nối kết DISC (Disconnect).
1100F110	UA (Unumbered Acknowledgment). Được dùng bởi các trạm phụ để báo với trạm chính rằng nó đã nhận và chấp nhận các lệnh loại U ở trên.
1100F001	CMDR/FRMR (Command Reject/Frame Reject). Được dùng bởi trạm phụ để báo rằng nó không chấp nhận một lệnh mà nó đã nhận chính xác.


Một số kịch bản



Một số kịch bản



Giao thức Điểm nối điểm (PPP- Point-to-Point Protocol)



- Cho phép truyền tải thông tin giữa các router trên mạng hay để cho phép nối các máy tính người dùng vào mạng của nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP)
- Giao thức điều khiển đường truyền LCP (Link Control Protocol).
- Giao thức thương lượng về các tùy chọn tầng mạng NCP (Network Control Protocol)